



Tworzenie aplikacji i wizualizacji

Qlik Sense®

November 2024

Copyright © 1993-rrrr QlikTech International AB. Wszelkie prawa zastrzeżone.

1	Informacje o tym dokumencie	8
2	Tworzenie aplikacji	9
2.1	Podstawy	10
	Menedżer danych i Edytor ładowania danych	10
	Miary	10
	Wymiary	10
2.2	Struktura i elementy wizualne	10
	Arkusze	10
	Zakładki	11
	Narracje	11
2.3	Porządkowanie aplikacji za pomocą arkuszy	11
	Przegląd	11
	Tworzenie nowego arkusza	12
	Zmiana tytułu i opisu arkusza	12
	Ustawianie warunku wyświetlania dla arkusza	13
	Zmiana miniatury arkusza	13
	Zmiana rozmiaru siatki arkusza	14
	Dostosowywanie rozmiaru arkusza	16
	Zmiana układu dla małych ekranów	17
	Rozszerzanie obszaru arkusza	18
	Dodawanie akcji do arkuszy	19
	Dodawanie koloru tła lub grafiki	19
	Kopiowanie, zastępowanie i przenoszenie elementów w arkuszu	21
	Powielanie arkusza	21
	Dodawanie akcji do arkuszy	21
	Grupowanie arkuszy	27
2.4	Zarządzanie aplikacjami	30
	Tworzenie aplikacji	31
	Aplikacje On-demand	31
	Stosowanie stylu aplikacji	36
	Ładowanie danych aplikacji	46
	Zarządzanie zadaniami ładowania aplikacji	47
	Konwersja dokumentu QlikView na aplikację Qlik Sense	56
	Ręczna konwersja dokumentu programu QlikView na aplikację Qlik Sense	56
	Zmiana tytułu i opisu aplikacji	60
	Zmiana miniatury aplikacji	61
	Powielanie aplikacji	62
	Udostępnianie aplikacji w funkcji Czat Wniosków	62
	Włączanie skryptów na poziomie wykresu	63
	Wyłączanie funkcji Wnioski	64
	Usuwanie aplikacji	64
	Ładowanie plików graficznych do biblioteki multimedialnych	64
	Usuwanie plików graficznych z biblioteki multimedialnych	66
2.5	Rozwiązywanie problemów — tworzenie aplikacji	67
	Obrazy nie są zawarte w aplikacji, która została przeniesiona z jednego środowiska Qlik Sense do innego	67
	Obrazy nie są zawarte w aplikacji, która została przeniesiona z jednej instalacji Qlik	68

Sense Desktop do innej	
Nie działa grafika, której chcę użyć	68
Korzystanie z Wnioski wpływa na wydajność systemu	69
Nie mogę znaleźć polecenia Przeładuj, kiedy klikam aplikację prawym przyciskiem myszy	69
Nie mogę zarządzać zadaniami ładowania aplikacji w hubie	69
Miniatury nie są uwzględniane podczas kopiowania arkusza	70
Kolejność czytania od prawej do lewej działa w przypadku niektórych wizualizacji, ale nie wszystkich	70
2.6 Optymalizacja wydajności aplikacji	71
Złożoność aplikacji	71
Szczegóły aplikacji	71
Monitorowanie aplikacji	72
Duże ilości danych	73
Wydajność modelu danych	74
Wydajność arkuszy	77
3 Wizualizacje	83
3.1 Wybieranie typów wizualizacji zgodnie z celem	83
3.2 Zasoby danych w wizualizacjach	83
Zasoby danych	84
Wyrażenia	85
Typy danych w wizualizacjach	85
Pola	86
Wymiary	100
Miary	106
Ponowne używanie zasobów z elementami głównymi	118
Formatowanie miary głównej	135
Używanie wyrażeń w wizualizacjach	159
Przykład: używanie zmiennej z rozszerzeniem przez znak dolara	168
Przykład: zmienna z rozszerzeniem przez znak dolara w tabeli przestawnej	169
Więcej przykładów: używanie zmiennych w rozszerzeniach przez znak dolara	169
Przykład: bezpośrednie odwołanie do zmiennej w wyrażeniu	169
Używanie skryptów na poziomie wykresu w wizualizacjach	172
Wyszukiwanie w panelu zasobów	174
Projektowanie wizualizacji za pomocą Direct Discovery	176
3.3 Najlepsze praktyki w zakresie wybierania typów wizualizacji	177
Wyświetlanie porównań	178
Wyświetlanie relacji	178
Wyświetlanie kompozycji	178
Wyświetlanie rozkładów	179
Wyświetlanie wydajności	179
Wyświetlanie danych	180
Wyświetlanie danych geograficznych	180
Żaden ze standardowych wykresów nie spełnia moich potrzeb	181
3.4 Wizualizacje	181
Tworzenie wizualizacji	181
Ponowne użycie wizualizacji	182

Które wizualizacje są dostępne?	182
Wykres słupkowy	185
Wykres pudełkowy	201
Wykres pociskowy	207
Wykres kombi	212
Wykres rozkładu	223
Panel filtrowania	228
Miernik	239
Histogram	243
Wskaźnik KPI	248
Wykres liniowy	253
Wykres mapy	260
Wykres Mekko	320
Menu nawigacji	327
Wnioski w języku naturalnym	332
Wykres kołowy	337
Tabela przestawna	343
Wykres punktowy	356
Tabela	365
Tekst i grafika	383
Mapa drzewa	388
Wykres kaskadowy	395
Przycisk	401
Kontener kart	410
Linie odniesienia	418
Tworzenie niestandardowych etykietek	421
Wartości Null w wizualizacjach	424
Dashboard bundle	425
Wizualizacja grupy produktów	434
Wizualizacja podgrupy produktów	436
Wizualizacje główne	436
Kontener	436
Visualization bundle	463
Zmiana koloru miary/etykiety	484
Zmiana koloru tła	484
Wyrównanie	488
Formatowanie liczb	488
Wzorzec formatu	488
Segment/karta	489
Elementów na wiersz	489
Obramowanie	490
Układ i formatowanie wartości/etykiety	490
Dodawanie danych	558
Tworzenie wizualizacji głównej	560
Tworzenie kontenera kratowego	560
Dodawanie danych	562
Tworzenie wizualizacji głównej	566
Tworzenie kontenera kratowego	566

3.5 Tworzenie i edytowanie wizualizacji	576
Tworzenie wizualizacji	577
Edytowanie wizualizacji	577
Najlepsze praktyki w zakresie projektowania wizualizacji	579
Tworzenie wizualizacji z użyciem Wnioski	582
Tworzenie wizualizacji w oparciu o sugestie dotyczące wykresu programu Wnioski	608
Wytyczne dotyczące wizualizacji, pól i nazewnictwa	610
Korzystanie ze stanów alternatywnych na potrzeby analizy porównawczej	616
Tworzenie wizualizacji z użyciem obiektu niestandardowego	621
Kopiowanie wizualizacji z istniejącej wizualizacji	621
Dodawanie linii trendu i odniesienia do wizualizacji	622
Tworzenie wykresów powiązanych z czasem	624
Zmiana danych wizualizacji	625
Zmiana wyglądu wizualizacji	630
Przykłady	648
RGB	651
ARGB	651
HSL	651
Słowa kluczowe kolorów	652
Funkcje koloru w Qlik Sense	652
Przykład 1: kolorowanie według wymiaru w wizualizacji	659
Przykład 2: kolorowanie według wymiaru spoza wizualizacji	659
Przykład 1: kolorowanie według wyrażenia w tabeli	660
Przykład 2: kolorowanie według wyrażenia w wykresie	661
Przekształcanie istniejącej wizualizacji na inny rodzaj wizualizacji	663
Osadzanie wizualizacji lub arkusza na stronie internetowej	664
3.6 Rozwiązywanie problemów — tworzenie wizualizacji	667
Nie mogę znaleźć pól na panelu zasobów	667
Wykres nie jest prawidłowo posortowany	667
Miary kalendarzowe wyświetlają nieprawidłowe agregacje w wizualizacjach	667
W oknie Tworzenie miar kalendarzowych nie można wybrać żadnego zakresu czasu	668
Pole daty wybrane dla miar kalendarzowych używa niewłaściwego kalendarza	668
Nie mogę edytować wartości zmiennej	669
Mapa niepoprawnie umieszcza lokalizacje w moim polu lokalizacji	669
Nie jest wyświetlana żadna mapa	669
Komunikat o błędzie: Dane zawierają niepoprawne geometrie, których nie można pokazać na mapie. Przejrzyj dane pod kątem błędów i spróbuj ponownie.	670
Komunikat o błędzie: Nie można znaleźć następujących lokalizacji: <lokalizacje>. Przejrzyj wartości w swoich danych i spróbuj ponownie.	670
Komunikat o błędzie: Nie można znaleźć następujących lokalizacji: <lokalizacje>. Przejrzyj wartości w swoich danych i spróbuj ponownie.	671
Komunikat o błędzie: W przypadku następujących lokalizacji wystąpił więcej niż jeden wynik: <lokalizacje>. Ustaw zasięg niestandardowy, aby ustalić lokalizacje, które będą wyświetlane.	671
Komunikat o błędzie: Nie można pokazać niektórych linii z powodu niepoprawnych danych w wyrażeniu szerokości. Przejrzyj dane pod kątem błędów i spróbuj ponownie.	671

Komunikat o błędzie: Nie można pokazać niektórych punktów gęstości z powodu niepoprawnych danych w wyrażeniu wagi. Przejrzyj dane pod kątem błędów i spróbuj ponownie.	672
Dodałem/dodałam warstwę tła grafiki i nie widzę mojej grafiki	672

1 Informacje o tym dokumencie

Wizualizacje służą do prezentowania danych ładowanych do aplikacji. Wybory dokonywane w jednej wizualizacji są odzwierciedlane we wszystkich związanych z nią wizualizacjach na wszystkich arkuszach.

Przeczytaj i dowiedz się, jak tworzyć oraz dostosowywać arkusze i wizualizacje w aplikacji. Dowiesz się także o tworzeniu elementów głównych wielokrotnego użytku oraz o wyrażeniach w wizualizacjach.

Ten dokument pochodzi z pomocy online dla produktu Qlik Sense. Jest przeznaczony dla osób, które wolą korzystać z pomocy offline lub chcą wydrukować określone strony. W porównaniu z pomocą online dokument ten nie zawiera żadnych informacji dodatkowych.

Pomoc online, dodatkowe instrukcje i wiele innych informacji można znaleźć pod adresem help.qlik.com/sense.

2 Tworzenie aplikacji


Aplikacje Qlik Sense to utworzone na podstawie danych aplikacje przeznaczone do określonych zadań. Użytkownicy aplikacji badają dane poprzez wizualizacje wybrane i udoskonalone przez twórców aplikacji.

Aplikacje tworzy się za pomocą trzech podstawowych metod, w zależności od poziomu umiejętności i wymaganych przekształceń danych przy ich przesyłaniu. Opcje od metody podstawowej do zaawansowanej obejmują:

1. Przesłane raz i nigdy nie modyfikowane.
2. Modyfikowane ręcznie za pośrednictwem Menedżera danych.
3. Zamienione lub odświeżone nowymi zmianami netto.

Podstawą aplikacji jest model danych i skrypt ładowania. Miary i wymiary są elementami danych wielokrotnego użytku używanymi do tworzenia wykresów. Arkusze oraz narracje wyświetlają i organizują wizualizacje. Odkryć można dokonywać poprzez stosowanie filtrów i wyborów.

Aplikacja Qlik Sense z zastosowanymi wyborami



Uprawnienia są wymagane do tworzenia i interakcji z aplikacjami. Jeśli funkcjonalność aplikacji nie jest dla Ciebie dostępna, skontaktuj się z administratorem w celu uzyskania odpowiednich uprawnień.

Aplikacje Qlik Sense zawierają dane i używają wizualizacji do eksploracji tych danych. Wysnuwaj wnioski, stosując wybory do wizualizacji.

Podstawą aplikacji jest model danych i skrypt ładowania. Miary i wymiary są elementami danych wielokrotnego użytku używanymi do tworzenia wykresów. Arkusze oraz narracje wyświetlają i organizują wizualizacje. Zakładki to prosty sposób na zapisanie określonego stanu wyboru na arkuszu.

Użytkownik tworzący aplikację automatycznie staje się jej właścicielem. W zależności od posiadanych uprawnień dostępu inni użytkownicy mogą korzystać z aplikacji, edytować ją i udostępniać innym. Zakres możliwych działań zależy też od tego, czy aplikacja jest opublikowana.



Format plików .qvf jest formatem własnościowym.

Aplikacje Qlik Sense to utworzone na podstawie danych aplikacje przeznaczone do określonych zadań. Użytkownicy aplikacji badają dane poprzez wizualizacje wybrane i udoskonalone przez twórców aplikacji. Aplikacje tworzy się za pomocą trzech podstawowych metod, w zależności od poziomu umiejętności i wymaganych przekształceń danych przy ich przesyłaniu. Opcje od metody podstawowej do zaawansowanej obejmują:

2.1 Podstawy

Menedżer danych i Edytor ładowania danych

Menedżer danych pozwala szybko dodawać i przekształcać dane. Umożliwia także powiązanie tabel danych. Edytor ładowania danych używa skryptów do łączenia się ze źródłem danych i pobierania danych.

Miary

Miary to obliczenia używane w wizualizacjach. Miary są tworzone na podstawie wyrażenia złożonego z funkcji agregacji, takich jak **Sum** lub **Max**, które są połączone z co najmniej jednym polem.

Wymiary

Wymiary to pola używane w wizualizacjach. Wymiary określają sposób grupowania danych w wizualizacji. Na przykład: łączna sprzedaż według kraju lub liczba produktów na dostawcę.

2.2 Struktura i elementy wizualne

Arkusze

Arkusze zawierają wizualizacje danych (na przykład wykresy i tabele). Strukturę w swojej aplikacji tworzysz, grupując wizualizacje na arkuszach. Można na przykład stworzyć arkusz dla sprzedaży w Ameryce Północnej i inny arkusz dla Europy.

Zakładki

Zakładki to skróty do określonego zestawu opcji i rozszerzeń wykresów.

Narracje

Narracje bazują na migawkach wizualizacji. Łącząc migawki danych z określonych momentów i stanów selekcji, można prezentować dane w postaci narracji prowadzącej do nowych, odkrywczych wniosków.



Aplikacje Qlik Sense Desktop są zazwyczaj zapisywane w folderze <user>\Documents\Qlik\Sense\Apps z nazwą pliku <nazwa_aplikacji>.qvf, gdzie <nazwa_aplikacji> jest nazwą aplikacji. Jeśli nazwa aplikacji zostanie zmieniona w Qlik Sense Desktop, wówczas .qvf nie zostanie zaktualizowane.


2.3 Porządkowanie aplikacji za pomocą arkuszy

Arkusze umożliwiają uporządkowanie pomysłów i celów dotyczących tworzonej aplikacji. Po utworzeniu nowej aplikacji warto najpierw przygotować strukturę pustych arkuszy, w której każdy arkusz reprezentuje określony pomysł lub cel. W rezultacie otrzymuje się jasny ogląd aplikacji.

Przegląd


Jako przykład można podać tworzenie przeglądu firmowych kluczowych metryk, wyników sprzedaży i wartości marży z podziałem na stan, region i produkt. Zamiast gromadzenia wszystkich tych informacji w jednym miejscu, można je ustrukturyzować, przeznaczając po jednym arkuszu na każdy z tych celów.

Każdy arkusz ma swój cel i stojący za nim pomysł.



Arkusz to miejsce, w którym umieszczane są wykresy i tabele na potrzeby wizualizacji danych. Aplikacja może zawierać kilka arkuszy. Wybory użytkownika wpływają na wizualizacje bez względu na to, w których arkuszach zostały dokonane.


Przykład arkusza z polami po lewej stronie służącymi do wybierania i filtrowania danych, które mają zostać przedstawione na wizualizacjach po prawej stronie.




Tworzenie nowego arkusza

Nowy arkusz można utworzyć z poziomu przeglądu aplikacji albo z panelu zasobów.



W celu uzyskania dostępu do nawigatora arkusza z widoku arkusza, kliknij  na pasku narzędzi.

Wykonaj następujące czynności:






1. W przeglądarce aplikacji kliknij , aby wyświetlić arkusze.
2. Kliknij **Utwórz nowy arkusz**.
3. Nadaj arkuszowi tytuł i dodaj opis.
4. Aby zapisać tytuł i opis, kliknij miejsce poza obszarem tekstu.

Został utworzony nowy arkusz.

Zmiana tytułu i opisu arkusza

Tytuły i opisy własnych arkuszy można zmieniać. Dla arkusza można użyć tytułu stałego albo dynamicznego opartego na wyrażeniu.

Wykonaj następujące czynności:

1. W przeglądarce aplikacji kliknij , aby wyświetlić arkusze.
2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - Jeśli znajdujesz się w widoku siatki, , kliknij tytuł arkusza, a następnie kliknij .
 - Jeśli aktywny jest widok listy, , kliknij .
3. Edytuj wartości w polach **Tytuł** i **Opis**.
4. Kliknij poza obszarem tekstu.

Wprowadzone zmiany zostaną zapisane.



Tytuł i opis arkusza można również zmienić w panelu Właściwości arkusza.

Korzystanie z dynamicznego tytułu arkusza

Można ustawić dynamiczny tytuł arkusza na podstawie wyrażenia we właściwości **Wyrażenie tytułu** w panelu właściwości arkusza. Można użyć dowolnego poprawnego wyrażenia wykresu.

Jeśli zostanie ustawiony dynamiczny tytuł arkusza, wówczas tytuł stały (**Tytuł**) nie będzie używany.

Ustawianie warunku wyświetlania dla arkusza

Możesz ustawić warunek w **warunku wyświetlania**, aby wyświetlać lub ukrywać arkusz w aplikacji w zależności od tego, czy wyrażenie zostanie ocenione jako prawda czy fałsz. Arkusz jest wyświetlany tylko wtedy, gdy wynikiem wyrażenia jest prawda. Ukrycie arkusza nie powoduje ukrycia ani wykluczenia danych w aplikacji.

Możesz na przykład utworzyć arkusz, który będzie dostępny tylko wtedy, gdy w Twoich danych będą się znajdować określone wartości. Zwykle można użyć funkcji `if`.








Zmiana miniatury arkusza

Można zastąpić domyślną miniaturę, aby łatwiej rozróżniać arkusze dostępne w przeglądarce aplikacji i na panelu zasobów. Można użyć jednej z grafik domyślnych lub wybrać własną grafikę.

Należy pamiętać, że:

- Obsługiwane są następujące formaty: .png, .jpg, .jpeg oraz .gif.
- Optymalne proporcje miniatury wynoszą 8:5 (szerokość:wysokość).
- Miniaturę można dodać lub zmienić tylko w przypadku arkuszy nieopublikowanych.

Wykonaj następujące czynności:

1. W przeglądarce aplikacji kliknij , aby wyświetlić arkusze.
2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - Jeśli znajdujesz się w widoku siatki, , kliknij tytuł arkusza, a następnie kliknij .
 - Jeśli aktywny jest widok listy, , kliknij .
3. Kliknij  na miniaturze domyślnej.
Zostanie otwarta **Biblioteka multimedialna**.
4. Kliknij jeden z folderów z biblioteki multimedialnej, na przykład **In app** lub **Default**.
5. Wybierz grafikę, która będzie używana jako miniatura arkusza, a następnie kliknij polecenie **Wstaw**.
6. Kliknij , aby zakończyć edycję.

Wybrana grafika zostanie teraz użyta jako miniatura arkusza i będzie widoczna w przeglądarce aplikacji oraz na panelu zasobów.



Miniaturę arkusza można również zmienić w panelu zasobów albo w panelu Właściwości arkusza.

Obsługiwane są następujące formaty: .png, .jpg, .jpeg oraz .gif.


Qlik Sense: grafiki można ładować do folderu **W aplikacji** w bibliotece multimedialnej. W celu załadowania grafiki do folderu domyślnego należy użyć konsoli Konsola zarządzania Qlik.

W przypadku Qlik Sense Desktop: grafiki można umieścić w następującym folderze na komputerze: `C:\Users\<user>\Documents\Qlik\Sense\Content\Default`. Grafiki będą dostępne w **domyślnym** folderze w bibliotece multimedialnej. Podczas przenoszenia aplikacji między instalacjami grafiki używane w aplikacji są zapisywane w pliku qvf wraz z aplikacją. Po otwarciu aplikacji w nowej lokalizacji obrazy znajdują się w folderze **W aplikacji** w bibliotece multimedialnej aplikacji.

Zmiana rozmiaru siatki arkusza

Rozmiar siatki arkusza można zmienić, aby umieścić na arkuszu więcej wizualizacji lub uzyskać większą kontrolę nad rozmieszczeniem wizualizacji. Siatka jest wyświetlana w przypadku dodawania i przesuwania wizualizacji, a także w przypadku zmiany rozmiaru wizualizacji.

Rozmiar siatki można zmienić w panelu Właściwości arkusza




Sheet properties

Title

Title expression
 fx

Description
 fx

Thumbnail


Grid spacing

Sheet size

Small screen layout

Extend sheet
Off

Wykonaj następujące czynności:

1. Przejdź do ustawienia **Odstępy siatki** we Właściwościach arkusza.
2. Zmień odstępy z **Szerokie** (opcja domyślna) na **Średnie, Wąskie** lub **Niestandardowe**.
3. Jeżeli wybierzesz Niestandardowe, pojawi się suwak. Użyj suwaka, aby zmienić rozmiar siatki. Im wyższa liczba, tym węższe odstępy w siatce.

Dostosowywanie rozmiaru arkusza



Domyślnie w programie Qlik Sense dostępny jest responsywny układ dla arkuszy, który powoduje, że arkusz jest dostosowywany do ekranu użytkownika. Jeśli użytkownik chce używać dla arkuszy układu nieresponsywnego, wówczas może ustawić niestandardową wysokość i szerokość dla arkusza. Dzięki temu pulpit nawigacyjny będzie wyświetlany dokładnie w taki sposób, w jaki został utworzony, bez dostosowywania pod kątem responsywności. Wysokość i szerokość arkusza można ustawić na dowolną wartość z zakresu od 300 do 4000 pikseli.

Jeżeli w pobranym pliku PDF arkusz wygląda na nadmiernie powiększony, zaleca się zmianę ustawienia **Rozmiar arkusza z Reagujące na Niestandardowy**.



*Zmiana ustawienia **Rozmiar arkusza z Reagujące na Niestandardowe** może wpływać na sposób interakcji użytkowników biznesowych. Jeżeli format danych wyjściowych jest szczególnie istotny, rozważ utworzenie aplikacji przeznaczonej specjalnie do raportów, aby mieć większą kontrolę nad motywami i układem.*

Gdy arkusz używa rozmiaru niestandardowego, można zmienić odstępy siatki, ale nie można użyć opcji **Rozszerz arkusz** w celu zmiany rozmiaru.

W przypadku arkuszy **Reagujących**, które nie są rozszerzone, wyeksportowany plik PDF arkusza będzie mieć następujące wymiary:

- Orientacja pozioma: 1680 x 1120 pikseli
- Orientacja pionowa: 1120 x 1680 pikseli

Jeżeli używasz **Niestandardowego** rozmiaru arkusza, wyjściowy plik PDF arkusza zachowa wartości szerokości i wysokości w pikselach.

Zmiana ustawienia **Rozmiar arkusza z Responsywne na Niestandardowe** może wpłynąć negatywnie na klarowność wyjściowego pliku PDF. Jeżeli ręcznie eksportujesz arkusz o rozmiarze niestandardowym jako PDF, najlepsza praktyka wygląda następująco:

- Orientacja pionowa, wartości 1680 x 1120 pikseli lub współczynnik 1:1,5
- Orientacja pozioma, wartości 1120 x 1680 pikseli lub współczynnik 1,5:1

Arkusze rozszerzone i o niestandardowych rozmiarach mogą mieć wyjściowe pliki PDF o niższej rozdzielczości, jeżeli arkusz będzie zbyt duży, aby można go było wyświetlić na jednej stronie pliku PDF.


Wykonaj następujące czynności:

1. Zmień ustawienie **Rozmiar arkusza** z wartości **Reaguje** na **Niestandardowe**.
2. Wprowadź szerokość arkusza w pikselach.
3. Wprowadź wysokość arkusza w pikselach.

Zmiana układu dla małych ekranów

Domyślnie na małych ekranach arkusze są wyświetlane w widoku listy. Można zmienić to ustawienie, aby wyświetlanie odbywało się w postaci siatki. Aby można było na małych ekranach wyświetlać arkusze w postaci siatki, arkusze muszą mieć ustawiony układ responsywny.

Arkusz wyświetlany na małym ekranie w widoku listy (po lewej) i w widoku siatki (po prawej)



W widoku siatki przedstawiany jest niewielki podgląd wizualizacji. W widoku listy przedstawiane są jedynie tytuły wizualizacji.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu **Właściwości arkusza** przejdź do opcji **Układ dla małych ekranów**.
2. Z menu rozwijanego wybierz opcję **Widok siatki**.

Rozszerzanie obszaru arkusza

Obszar arkusza można rozszerzyć w pionie, jeśli konieczne jest dodanie większej liczby wizualizacji w stosunku do wizualizacji mieszczących się na ekranie.



Pobierane arkusze rozszerzone mogą mieć wyjściowe pliki PDF o gorszej jakości, jeżeli arkusz będzie zbyt duży, aby można go było wyświetlić na jednej stronie pliku PDF.

Należy pamiętać, że:

- W tym celu należy aktywować opcję **Rozszerz arkusz** w obszarze Właściwości arkusza.
- Każde rozszerzenie powoduje dodanie 50% pierwotnej wysokości arkusza.
- Jeśli korzystasz z wizualizacji, które można przewijać, może to zakłócić przewijanie rozszerzonego arkusza. Zalecane jest pozostawienie nieco wolnego miejsca, co pozwoli na przewijanie podczas projektowania arkusza.

Arkusz można rozszerzać na dwa sposoby:

Wykonaj następujące czynności:

- Przeciągnij obiekt na dół arkusza i upuść go na strefie upuszczania, która się pojawi.
- Włącz opcję **Rozszerz arkusz** w obszarze **Właściwości arkusza**.

Arkusz został teraz rozszerzony o 50% względem oryginalnej wysokości. Arkusz można przewijać w pionie w celu uzyskania dostępu do całej zawartości.

Dodawanie akcji do arkuszy

Do arkuszy można dodawać akcje, które są uruchamiane, gdy użytkownicy przechodzą do tych arkuszy. Można na przykład automatycznie czyścić wybory w aplikacji, gdy użytkownicy przechodzą do określonego arkusza.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat [Dodawanie akcji do arkuszy \(page 21\)](#).

Dodawanie koloru tła lub grafiki


Można dostosować tło arkusza. Możesz wybrać określony kolor tła lub kolor według wyrażenia. Dowolną grafikę z biblioteki multimediów można ustawić jako tło. Grafikę można ustawić i zmienić jej rozmiar tak, aby nie wypełniała całego tła.



Obsługiwane są następujące formaty: .png, .jpg, .jpeg oraz .gif. Jeśli używasz pliku .gif, może on być animowany lub statyczny.

Wykonaj następujące czynności:

1. Otwórz arkusz w trybie edycji.
2. W obszarze **Właściwości arkusza** kliknij opcję **Styl**.

3. Ustaw **Tło** na **Niestandardowe**. Wartość domyślna to **Automatycznie**.
4. **Kolor tła**:
 - **Pojedynczy kolor**: wybierz kolor, używając selektora kolorów.
 - **Wg wyrażenia**: ustaw kolor, używając wyrażenia zdefiniowanego przez użytkownika. Więcej informacji zawiera temat [Przykłady \(page 648\)](#).
5. **Grafika tła**: wybierz **Grafikę z biblioteki multimediów**. Wartością domyślną jest **Brak**.
6. Kliknij  na miniaturze domyślnej. Zostanie otwarta **Biblioteka multimediów**.
7. Kliknij jeden z folderów z bibliotece multimediów, na przykład **In app** lub **Default**. Możesz także wybrać **Prześlij multimedia**, jeśli żądanej grafiki nie ma jeszcze w bibliotece multimediów.
8. Wybierz grafikę i kliknij polecenie **Wstaw**.
9. Użyj listy rozwijanej, aby zmienić rozmiar grafiki:
 - Oryginalny rozmiar
 - Zawsze dopasuj
 - Dopasuj na szerokość
 - Dopasuj na wysokość
 - Rozciągnij, aby dopasować
 - Zawsze wypełniaj
10. W sekcji **Pozycja** możesz zmienić wyrównanie grafiki. Na przykład grafika może być wyśrodkowana na arkuszu lub umieszczona w prawym górnym rogu.







Wybrana grafika i kolor tła są teraz widoczne na arkuszu.

Arkusz w trybie edycji z grafiką tła ustawioną po lewej stronie



Kopiowanie, zastępowanie i przenoszenie elementów w arkuszu

Elementy można kopiować, zastępować i przenosić w arkuszu oraz między arkuszami. Operacje te można wykonać w następujący sposób:

- za pomocą paska edycji w arkuszu (,  i );
- za pomocą paska edycji w arkuszu (,  i );
- klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając polecenie **Wytnij, Kopiuj** lub **Wklej**;
- za pomocą skrótów klawiaturowych Ctrl+C, Ctrl+X i Ctrl+V.

Powielanie arkusza

Powielić można dowolny arkusz bez względu na to, czy jest to arkusz wchodzący w skład aplikacji, czy arkusz utworzony samodzielnie przez użytkownika. Celem powielania arkuszy jest szybsza praca dzięki możliwości ponownego użycia zawartości. Ponadto takie powielone arkusze można modyfikować, dostosowując je do własnych potrzeb. Powielony arkusz zawiera te same wizualizacje, co arkusz oryginalny, i jest powiązany z tymi samymi elementami głównymi. Powielony arkusz jest autonomiczny i nie jest powiązany z arkuszem oryginalnym. Powielone arkusze są wyświetlane w sekcji **Moje własne** w przeglądzie aplikacji oraz w sekcji **Arkusze** na panelu zasobów.

Arkusz można powielać następującymi metodami:

- Kliknij opcję **Powiel** w menu skrótów arkusza w przeglądzie aplikacji lub w nawigatorze arkuszy.
- Kliknij opcję **Powiel arkusz** w menu globalnym w przeglądzie aplikacji lub w widoku arkusza.

Dodawanie akcji do arkuszy

Do arkuszy można dodawać akcje, które są uruchamiane, gdy użytkownicy przechodzą do danego arkusza. Akcje arkuszy przydają się, gdy chcesz pomóc użytkownikom aplikacji, oferując wstępnie zdefiniowany wybór lub elementy sterujące wyborem po przejściu do arkusza. Na przykład arkusz może automatycznie zastosować zakładkę lub wyczyścić wszystkie wybory, gdy użytkownicy przejdą do arkusza.

Działania arkuszy można skonfigurować w panelu właściwości. Do arkusza można dodać większą liczbę działań. Akcje są wykonywane w kolejności, w jakiej są widoczne na liście w obszarze **Actions** (Akcje). Kolejność wykonania konkretnej akcji możesz zmienić, przeciągając ją.

Aby zapoznać się z wizualną prezentacją dodawania działań do arkuszy, zobacz temat [Dodawanie działań do arkuszy](#).



Wszystkie wyrażenia zastosowane w akcjach arkuszy są oceniane przed wykonaniem akcji. Przykładowo, użycie wyrażenia w akcji wybierającej wyniki z poprzednich akcji nie było możliwe, ponieważ wyrażenie dokonuje oceny przed wyborem podjętym przez akcję.

Akcje arkusza nie są aktywowane, jeśli arkusz jest wbudowany w arkusz lub w aplikację typu „mashup”.

Wykonaj następujące czynności:

1. W widoku arkusza kliknij na pasku narzędzi **Edytuj arkusz**.
2. Kliknij pozycję **Akcje** w panelu właściwości arkusza.
3. Kliknij pozycję **Dodaj działanie**.
4. Wybierz akcję, której chcesz użyć.
W przypadku niektórych akcji konieczne jest podanie ich szczegółów. Na przykład w przypadku akcji **Wybierz wartości w polu** należy wybrać pole, a także wartość do wybrania w tym polu.
5. Opcjonalnie za polem **Etykieta**, wpisz nazwę akcji.

Dostępne akcje arkuszy

Możesz dodać co najmniej jedną akcję, która będzie wykonywana, gdy użytkownicy będą przechodzić do arkusza. W przypadku niektórych akcji należy podać ich szczegóły.


Zastosuj zakładkę

Umożliwia zastosowanie wyboru zdefiniowanego w wybranej zakładce.



Wyczyść wszystkie selekcje

Umożliwia wyczyszczenie wszystkich wyborów we wszystkich stanach w aplikacji. Opcjonalnie możesz nadpisać zablokowane wybory.



Wyczyść wybory w innych polach

Umożliwia wyczyszczenie wyborów ze wszystkich pól z wyjątkiem tych, które wskażesz. Opcjonalnie możesz nadpisać zablokowane wybory.

Jeśli w określonym polu nie dokonano żadnego wyboru, zostaną wybrane wszystkie wartości w tym polu.

Przejdź do przodu w swoich wyborach

Umożliwia przejście o jeden krok do przodu w historii wyborów.

Cofnij się w swoich wyborach

Umożliwia przejście o jeden krok wstecz w historii wyborów.

Wyczyść wybory w polu

Umożliwia wyczyszczenie wszystkich wyborów ze wskazanego pola.

2 Tworzenie aplikacji



Zablokuj wszystkie wybory

Umożliwia zablokowanie wszystkich wyborów w konkretnej aplikacji.

Zablokuj konkretne pole

Umożliwia zablokowanie wyborów we wskazanym polu.

Odblokuj wszystkie wybory

Umożliwia odblokowanie wszystkich wyborów w konkretnej aplikacji.

Odblokuj konkretne pole

Umożliwia odblokowanie wyborów we wskazanym polu.



Wybierz wszystkie wartości w polu

Umożliwia wybranie wszystkich wartości we wskazanym polu. Opcjonalnie możesz nadpisać zablokowane wybory.



Wybierz wartości w polu

Umożliwia wybranie wartości we wskazanym polu. Wartości przeznaczone do wybrania należy oddzielić średnikami. Opcjonalnie możesz nadpisać zablokowane wybory.



Nie jest możliwe użycie pól z datą, znacznikiem czasu lub danymi pieniężnymi.



To działanie przycisku nie wybiera wartości liczbowych, które są przechowywane lub klasyfikowane jako tekst. Zamiast tego użyj działania **Wybierz wartości odpowiadające kryteriom wyszukiwania**.

Wybierz wartości odpowiadające kryteriom wyszukiwania

Wszystkie wartości, które odpowiadają wynikom wyszukiwania, można wybrać na podstawie określonego przez siebie kryterium wyszukiwania. Kryteria wyszukiwania należy określić jako ciąg znaków. Opcjonalnie możesz nadpisać zablokowane wybory.

- Aby użyć wyrażenia, należy umieścić je w pojedynczych cudzysłowach, np., `=Sum([Kwota sprzedaży]) > 200000`.
- Aby wyszukać częściowy ciąg, należy użyć symboli wieloznacznych (*, ?, ^). Jeśli symbole wieloznaczne nie zostaną użyte, wybrane zostaną tylko dokładnie pasujące ciągi.



Wybierz alternatywy

Umożliwia wybranie wartości alternatywnych we wskazanym polu. Opcjonalnie możesz nadpisać zablokowane wybory.

Wybierz wykluczone

Umożliwia wybranie wszystkich wartości wykluczonych we wskazanym polu. Opcjonalnie możesz nadpisać zablokowane wybory.

Wybierz możliwe wartości w polu

Umożliwia wybranie wszystkich możliwych wartości we wskazanym polu. Opcjonalnie możesz nadpisać zablokowane wybory.

Przełącz wybór w polu

Ten przycisk umożliwia przełączanie między bieżącym wyborem a wyborem, który dodaje wybory zdefiniowane przez szukany ciąg. W szukanym ciągu można używać symboli wieloznacznych. Jeśli wymagane jest zdefiniowanie listy wartości, należy użyć formatu (A/B) , gdzie A i B to wartości do wybrania.

Ustaw wartość zmiennej


Umożliwia przypisanie wartości do zmiennej.

Grupowanie arkuszy

Porządkuj arkusze w panelu zasobów, korzystając z funkcji grupowania.

Arkusze można grupować w panelu zasobów. Grupy są zwijane, co umożliwia porządkowanie dużej liczby arkuszy w łatwą do zarządzania hierarchię. Grupy możesz ustawić jako publiczne lub prywatne.

Zgrupowane arkusze w panelu zasobów



Dodawanie arkuszy do grupy

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu zasobów kliknij prawym przyciskiem myszy arkusz w obszarze **Moje własne** i wybierz polecenie **Dodaj do grupy**.
2. Wybierz grupę lub utwórz nową.

Zamiast tego w przeglądarce aplikacji lub panelu zasobów możesz kliknąć i przeciągnąć arkusz do grupy.

Usuwanie arkuszy z grupy

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu zasobów kliknij arkusz prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie **Usuń z grupy**.
2. Wybierz grupę lub utwórz nową.

Zamiast tego w przeglądarce aplikacji lub panelu zasobów możesz kliknąć i przeciągnąć arkusz z grupy.

Ograniczenia

Grupy mają następujące ograniczenia:

- Grupy nie są wyświetlane w formacie Qlik Sense Mobile. Zamiast tego arkusze w grupach są wyświetlane na jednej liście. Kolejność arkuszy na liście w Qlik Sense Mobile może być inna niż kolejność zdefiniowana w grupach.
- Nie można publikować grup w opublikowanych aplikacjach. Można jednak publikować arkusze w zawartości grupy.

2.4 Zarządzanie aplikacjami

Po utworzeniu aplikacji zawierającej odpowiednie arkusze i wizualizacje może być jeszcze wskazane jej dopracowanie, aby była wygodna w obsłudze i efektywna nie tylko dla autora, ale też dla innych użytkowników.

Dla właścicieli aplikacji są dostępne następujące działania:

- Zastosowanie stylów aplikacji (logo i nagłówek).
- Utworzenie elementów głównych wielokrotnego użytku (wizualizacji, wymiarów i miar).
- Dodanie zakładek ułatwiających śledzenie ważnych lub interesujących wyborów i połączeń danych.
- Udostępnianie aplikacji w programie Wnioski Chat
- Wyłączanie Wnioski

- Zmiana tytułu i opisu aplikacji oraz dodanie miniatury aplikacji.
- Ładowanie danych aplikacji
- Zarządzaj zadaniami przeładowania aplikacji
- Publikowanie aplikacji własnych użytkownika.
- Przenoszenie własnych publikowanych aplikacji między strumieniami.

Tworzenie aplikacji

Pierwszym etapem tworzenia aplikacji jest utworzenie dla niej pustego obiektu zastępczego. Obiekt zastępczy aplikacji tworzy się w hubie.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu centralnym kliknij polecenie **Utwórz nową aplikację**.
2. Nadaj aplikacji nazwę.
3. Kliknij polecenie **Utwórz**.
Aplikacja zostanie utworzona.
4. Kliknij polecenie **Otwórz aplikację**.
Zostanie wyświetlone okno przeglądu aplikacji.

Następnym etapem jest dodanie danych do nowej aplikacji.

Aplikacje On-demand

Aplikacje On-demand umożliwiają ładowanie i analizowanie źródeł danych big data w programie Qlik Sense.

Próby jednorazowego analizowania całego magazynu danych big data są wysoce niewydajne. Jednak w celu tworzenia reprezentatywnych wizualizacji wszystkie dane muszą być dostępne do wykrycia. Aplikacje On-demand Qlik Sense zapewniają użytkownikom zagregowane widoki magazynów danych big data i umożliwiają identyfikowanie oraz ładowanie istotnych podzbiorów tych danych w celu przeprowadzania szczegółowych analiz.

W skład aplikacji On-demand wchodzi kilka bloków lub składników, a niektóre z tych składników są tworzone przez użytkowników posiadających zaawansowane umiejętności pisania skryptów.

Generowanie aplikacji On-demand

Wygenerowanie aplikacji On-demand następuje do wybraniu możliwego do obsłużenia podzestawu danych przy użyciu aplikacji selekcji On-demand. W każdej z używanych aplikacji selekcji dostępne jest co najmniej jedno łącze nawigacji przeznaczone do generowania aplikacji On-demand na pasku **Nawigacja aplikacji**.

Dla aplikacji On-demand widocznych na pasku **Nawigacja aplikacji** dostępne są wskaźniki ukończenia, które zmieniają kolor na zielony w miarę dokonywania selekcji w aplikacji selekcji. W każdej z aplikacji On-demand na pasku Nawigacja aplikacji obowiązuje ograniczenie ilości danych, które mogą być w niej zawarte. W każdej z aplikacji On-demand na pasku Nawigacja aplikacji

obowiązuje ograniczenie ilości danych, które mogą być w niej zawarte. Przy dokonywaniu selekcji w aplikacji selekcji wskaźnik ukończenia informuje, kiedy ilość wybranych danych mieści się w granicach ustalonych dla aplikacji On-demand.

Gdy wskaźnik aplikacji On-demand całkowicie zmieni kolor na zielony, można wygenerować tę aplikację na podstawie aktualnie wybranych danych. Możesz także otworzyć wcześniej wygenerowaną instancję tej aplikacji. Każdą aplikację On-demand na pasku nawigacji aplikacji można wygenerować wiele razy, a te wygenerowane aplikacje pozostaną dostępne. Po wygenerowaniu maksymalnej liczby aplikacji trzeba usunąć jedną z istniejących aplikacji On-demand, aby było możliwe wygenerowanie kolejnej. Aplikacje On-demand mogą mieć czas ważności, po którym są usuwane automatycznie.



Użytkownicy anonimowi mogą tylko generować aplikacje On-demand, które są publikowane automatycznie. Użytkownicy anonimowi mogą używać tylko aplikacji opublikowanych, dlatego nie mogą używać aplikacji On-demand, chyba że zostanie opublikowana automatycznie po wygenerowaniu. Jeśli użytkownik anonimowy podejmie próbę wygenerowania aplikacji on-demand, dla której nie ustawiono publikowania automatycznego, zostanie wyświetlony komunikat informujący, że użytkownik nie może wygenerować aplikacji z tego konkretnego punktu nawigacji aplikacji On-demand.



Maksymalna liczba aplikacji i czas ich przechowywania są ustawiane w łączy nawigacji aplikacji On-demand. Łącze nawigacji aplikacji On-demand jest jednym z bloków aplikacji On-demand i zwykle jest dodawane przez twórcę aplikacji selekcji.

Wykonaj następujące czynności:


1. Otwórz aplikację selekcji On-demand.
2. W aplikacji selekcji wybierz obiekty wizualizacji.
3. Gdy wskaźnik ukończenia aplikacji On-demand na pasku **Nawigacja aplikacji** całkowicie zmieni kolor na zielony, kliknij tę aplikację On-demand.

Aby otworzyć panel generowania aplikacji On-demand, możesz wybrać tę aplikację na pasku **Nawigacja aplikacji**. Aby wyświetlić **Ograniczenie** (maksymalną liczbę dozwolonych rekordów) oraz liczbę aktualnie wybranych rekordów, możesz kliknąć ikonę . Możesz również wyświetlić liczbę wartości wybranych dla poszczególnych pól oraz wszelkie ograniczenia dotyczące pól. Gdy tworzone są aplikacje On-demand, możliwe jest ustawianie ograniczeń dotyczących pojedynczych pól. Na przykład pole Rok może być ograniczone w taki sposób, aby nie można było wybrać więcej niż dwóch wartości.

Gdy liczba aktualnie wybranych rekordów (**Liczba wierszy**) jest mniejsza lub równa maksymalnej dozwolonej liczbie rekordów, wskaźnik ukończenia całkowicie zmienia kolor na zielony. Jednak aplikacji można wygenerować dopiero po spełnieniu wszystkich ograniczeń. Jeśli liczba wierszy nie przekracza ograniczenia, ale co najmniej jedno pole nie spełniło wymogów jego ograniczenia, wówczas przycisk **Wygeneruj nową aplikację** nie będzie aktywny.

 Jeśli wybierzesz przycisk **Wygeneruj nową aplikację**, gdy panel ograniczeń będzie otwarty, nie zobaczysz wygenerowanej aplikacji. Kliknij ikonę , aby zamknąć panel, a nową aplikację zobaczysz na liście (pod warunkiem że została pomyślnie wygenerowana).

4. Kliknij przycisk **Wygeneruj nową aplikację**, aby utworzyć nowe wystąpienie aplikacji On-demand z aktualnie wybranymi danymi. Spowoduje to wygenerowanie nowego wystąpienia aplikacji, które pojawi się na panelu generowania nad przyciskiem **Wygeneruj nową aplikację**. Aby zobaczyć więcej informacji na temat wygenerowanej aplikacji, otwórz panel szczegółów.




Field	Values
Year	2015, 2014
Fare Class Name	Restricted Business Class, Restricted First Class

W tym widoku możesz również zmienić nazwę aplikacji On-demand. Do aplikacji On-demand przypisywane są nazwy punktów nawigacji, z których zostały wygenerowane, a nazwa użytkownika jest dołączana. Na przykład, gdy punkt nawigacji ma nazwę „Ox Sample Detail”, wówczas domyślną nazwą wygenerowanej aplikacji On-demand będzie „Ox Sample Detail_John-Doe” dla użytkownika „John Doe”. Na powyższej ilustracji nazwa aplikacji On-demand została zmieniona na „Ox Sample Detail_Airlines”. Nazwę aplikacji On-demand można zmienić, nawet jeśli została ona opublikowana.



Aplikacje on-demand generowane przez anonimowych użytkowników otrzymują domyślne nazwy wskazujące, że zostały wygenerowane przez użytkownika anonimowego, a nie zarejestrowanego. Anonimowi użytkownicy mogą zmieniać nazwy wygenerowanych aplikacji, tak samo jak zarejestrowani użytkownicy mogą zmieniać nazwy swoich aplikacji.

Kliknięcie przycisku **Zastosuj** powoduje zastosowanie selekcji widocznych na liście na karcie **Selekcje** w wygenerowanej aplikacji On-demand względem aplikacji selekcji.



5. Aby otworzyć wygenerowaną aplikację, wybierz polecenie **Otwórz aplikację** z menu **•••**. Możesz także przeglądać dane i ponownie wygenerować aplikację On-demand. Menu **Przeładuj** jest dostępne, gdy otwarty jest panel szczegółów:

qvd Sample Detail
Detail metrics used in app generation

▼ **Sample Flights Selection**
Jul 7, 2017, 1:59:16 PM

Sample Flights Selection

Reload ▼ [trash icon]

Reload
Regenerate using current selections
Regenerate copy using current selections

Status

Selekcje w menu **Przeładuj** działają w następujący sposób:

- **Przeładuj:** przeładowuje dane na podstawie bieżących selekcji, które zostały dokonane w aplikacji On-demand.
- **Wygeneruj ponownie na podstawie bieżących selekcji:** ponownie generuje aplikację On-demand, używając selekcji, które zostały dokonane w aplikacji selekcji.



Kliknięcie przycisku **Zastosuj** na karcie **Selekcje** powoduje zastosowanie selekcji z aplikacji On-demand do aplikacji selekcji. Selekcje w aplikacji On-demand to selekcje widoczne jako **Selekcje aktywne w momencie generowania tej aplikacji**. Więcej informacji zawiera [ilustracja powyżej](#). Jest to operacja odwrotna do wykonywanej w przypadku użycia polecenia **Wygeneruj ponownie na podstawie bieżących selekcji**.

- **Wygeneruj ponownie kopię na podstawie bieżących selekcji:** ponownie generuje nową aplikację On-demand, używając bieżących selekcji, które zostały dokonane w aplikacji selekcji. Poprzednio wygenerowana aplikacja On-demand pozostaje w jej bieżącym stanie.

Eksplorowanie opublikowanej aplikacji On-demand

Większość użytkowników, którzy korzystają z aplikacji On-demand w celu eksplorowania dużych zestawów danych, uzyskuje do nich dostęp jak do aplikacji publikowanych. Istnieją dwa miejsca, w których większość użytkowników będzie korzystała z aplikacji On-demand:

1. W opublikowanej aplikacji selekcji On-demand, w której użytkownik wybiera dane i generuje aplikację On-demand z paska **Nawigacja aplikacji**.
2. W strumieniu, w którym wygenerowana aplikacja On-demand jest opublikowana.

Opublikowane aplikacje On-demand zawierają wstępnie wybrany podzbiór danych z bardzo dużego źródła danych. Dane te można eksplorować za pomocą obiektów wizualizacji w aplikacji On-demand. Pod tym względem aplikacje On-demand przypominają aplikacje utworzone z danych z innego źródła.

Nie można ich zmienić po ich opublikowaniu, mimo że — jak w przypadku innych opublikowanych aplikacji — można dodawać prywatne arkusze i narracje, pod warunkiem że posiada się odpowiednie prawa dostępu. Praca z opublikowanymi aplikacjami On-demand przebiega tak samo, jak z innymi opublikowanymi aplikacjami.

Stosowanie stylu aplikacji

Aplikację można dostosować wizualnie do standardów firmowych za pomocą odpowiednich stylów. Wybrane style są stosowane do wszystkich arkuszy aplikacji. Po opublikowaniu aplikacji nie można zmienić jej stylu.

[Stosowanie stylu aplikacji](#)

Dostępne są następujące opcje stylów:

- Zmiana kierunku znaków w ciągach tekstowych i liczbowych.
- Zmiana domyślnej kompozycji aplikacji.
- Wyłączanie lub włączanie menu kontekstowego we wszystkich wizualizacjach.
- Wyłączanie lub włączanie menu aktywowanego po przesunięciu myszy nad element we wszystkich wizualizacjach.
- Zmiana koloru tła tytułu arkusza.
- Zmiana koloru czcionki tytułu arkusza.
- Dodawanie i wyrównywanie grafiki, na przykład logo.
- Włączanie i wyłączanie paska narzędzi oraz nagłówka dla wszystkich arkuszy.






W aplikacjach programiści mogą stosować również inne elementy stylistyczne, korzystając z niestandardowych rozszerzeń kompozycji.

Niestandardowe style poszczególnych obiektów zastępują style aplikacji.

Otwieranie opcji aplikacji

Opcje aplikacji można otwierać z dowolnego miejsca aplikacji niepublikowanej.

Wykonaj następujące czynności:

1. W aplikacji niepublikowanej kliknij ikonę , a następnie ikonę , aby otworzyć opcje aplikacji.
2. Aby zamknąć opcje aplikacji, kliknij ikonę .





Opcje aplikacji nie są dostępne na urządzeniu mobilnym.



Począwszy od wersji Qlik Sense z czerwca 2018 r. opcje aplikacji są niedostępne w aplikacjach opublikowanych, nawet w przypadku zdefiniowania niestandardowych reguł zabezpieczeń za pomocą działania `Update` w zasobach `App`.

Zmiana kolejności czytania

Wykonaj następujące czynności:

1. W aplikacji niepublikowanej kliknij ikonę , a następnie ikonę , aby otworzyć opcje aplikacji.
2. Po wybraniu poleceń **Wygląd > Od prawej do lewej** wybierz wartość **Wł.** lub **Wył.**



Jeśli wizualizacja jest udostępniana przy użyciu wykresów Qlik Sense, wówczas zmiana kolejności czytania w aplikacji wpłynie także na kolejność czytania w wykresie udostępnianym. .



Zmiana domyślnej kompozycji aplikacji

Można również zastosować jedną z domyślnych kompozycji Qlik lub niestandardową kompozycję, która została już utworzona oraz zainstalowana.

Domyślne kompozycje Qlik to:

- **Sense Horizon** — to jest domyślna kompozycja podczas tworzenia nowej aplikacji.
- **Sense Classic** — zapewnia bardziej zwarty widok obiektów i mniejsze odstępy między nimi.
- **Sense Focus** — umożliwia wyrównanie odstępów między obiektami i wokół obiektów, a także udostępnia miejsca przeznaczone na tytuły.
- **Sense Breeze** — oparta na kompozycji **Sense Focus**, ale z innymi ustawieniami kolorów.

Wykonaj następujące czynności:

1. W aplikacji niepublikowanej kliknij ikonę , a następnie ikonę , aby otworzyć opcje aplikacji.
2. Wybierz kompozycję do zastosowania z menu rozwijanego **Kompozycja aplikacji**.



W aplikacjach opublikowanych nie można zmieniać kompozycji.

Kompozycje niestandardowe

Istnieje również możliwość tworzenia kompozycji niestandardowych na podstawie standardów firmowych. Kompozycje pozwalają na precyzyjne określenie stylu aplikacji poprzez zmianę kolorów, dodawanie obrazów i tła, a także określanie czcionek, ich rozmiarów, grubości i stylów w ujęciu globalnym albo dla poszczególnych elementów aplikacji. Możliwe jest również definiowanie palet kolorów oraz dostosowywanie marginesów, wyrównań i odstępów.



Niestandardowe motywy są obsługiwane podczas eksportowania arkuszy i wykresów w formacie PDF. Dotyczy to zarówno wyeksportowanych ręcznie plików PDF, jak i plików PDF wyeksportowanych automatycznie za pomocą subskrypcji lub za pośrednictwem Usługa raportowania Qlik. Jednak plik PDF wygenerowany z aplikacji, która używa niestandardowej kompozycji, może wyglądać inaczej niż widoczny w aplikacji.




Kompozycje niestandardowe nie są zależne od aplikacji. Oznacza to, że jeśli użytkownik na przykład zmieni kolory zdefiniowane w kompozycji niestandardowej, zostaną one zaktualizowane we wszystkich aplikacjach, które używają tej kompozycji, nawet jeśli konkretna aplikacja jest opublikowana.

Po utworzeniu kompozycji niestandardowej należy zapisać ją w programie Qlik Sense jako rozszerzenie. Plik JSON oraz inne dodatkowe zasoby, takie jak pliki CSS, są kompresowane i importowane jako rozszerzenie do konsoli Konsola zarządzania Qlik (QMC). Dzięki temu reguły zabezpieczeń można dodać do konsoli QMC, aby kontrolować, do których kompozycji mają dostęp konkretni użytkownicy.

Kompozycje niestandardowe pojawiają się w węźle **Niestandardowe** w menu rozwijanym **Kompozycja aplikacji**.

Menu rozwijane kompozycji aplikacji



Wyłączanie menu aktywowanego kursorem i menu kontekstowego

Menu aktywowane kursorem i menu kontekstowe to elementy interaktywne, które są wyświetlane, gdy użytkownicy wchodzi w interakcję z wykresami. Obydwa menu zapewniają dostęp do menu opcji, w którym użytkownik może wykonać różne czynności związane z wykresem. Zobacz: [Menu opcji](#)

Możesz wyłączyć jedno lub oba te menu, aby dostosować interaktywne doświadczenia użytkowników aplikacji.

Wyłączanie menu aktywowanego kursorem

Można wyłączyć menu, które pojawia się na wizualizacjach po umieszczeniu nad nimi kursora. To wpłynie na wszystkie wizualizacje w aplikacji.

Wykonaj następujące czynności:

1. W aplikacji niepublikowanej kliknij ikonę **☰**, a następnie ikonę **⚙️**, aby otworzyć opcje aplikacji.
2. Kliknij **Wyłącz menu aktywowane kursorem do wizualizacji**.

Można wyłączyć menu aktywowane przesunięciem kursora dla pojedynczej wizualizacji w trybie edycji.



Wykonaj następujące czynności:

1. Wybierz wizualizację w trybie edycji.
2. Na panelu właściwości przejdź do obszaru **Wygląd > Ogólne**.
3. Wybierz opcję **Wyłącz menu aktywowane kursorem**.

Wyłączanie menu kontekstowego

Menu kontekstowe jest wyświetlane, gdy użytkownik kliknie wykres prawym przyciskiem myszy lub gdy aktywuje tryb **ekranu dotykowego** i długo dotknie wykresu. Menu kontekstowe możesz wyłączyć dla wszystkich wizualizacji.

Wykonaj następujące czynności:

1. W aplikacji niepublikowanej kliknij ikonę , a następnie ikonę , aby otworzyć opcje aplikacji.
2. Kliknij **Menu kontekstowe wizualizacji**.



Zmiana animacji wykresu

Animacje wykresów to stopniowe przejścia w wizualizacji od poprzedniego do nowego widoku, kiedy dane uległy zmianie — na przykład po dokonaniu wyboru.

Animacje wykresów można wyłączyć w ustawieniach aplikacji. Są one dostępne w przypadku następujących typów wykresów:

- Wykresy słupkowe
- Wykresy pociskowe
- Wykresy kombi
- Wykresy liniowe
- Wykresy kołowe
- Wykresy punktowe
- Wykresy lejkowe (Visualization bundle)
- Wykresy siatkowe (Visualization bundle)
- Wykresy Sankeya (Visualization bundle)

Wykonaj następujące czynności:


1. W aplikacji niepublikowanej kliknij ikonę , a następnie ikonę , aby otworzyć opcje aplikacji.
2. W obszarze **Wygląd > Animacje wykresów** wybierz **Wł.** lub **Wył.**

Ukrywanie opcji paska narzędzi, nagłówek arkusza i paska nawigacji aplikacji

Pasek narzędzi i nagłówek arkusza możesz ukryć w swojej aplikacji. Oznacza to, że obszary te nie będą wyświetlane na żadnym arkuszu, żadnemu użytkownikowi, niezależnie od uprawnień. Każdy użytkownik z uprawnieniami **Może edytować** w aplikacji może włączać i wyłączać te elementy. Można również ukryć poszczególne elementy na pasku nawigacyjnym aplikacji, pasku narzędzi i nagłówku arkusza.

Pasek narzędzi



Pasek narzędzi to obszar nad arkuszem zawierający następujące przyciski:

- **Zasoby**
- **Wnioski**
- **Wybory** (oznaczone ikoną )

- **Edytuj arkusz**

Zasoby można opcjonalnie ukryć na pasku narzędzi.

Wykonaj następujące czynności:

1. Na pasku nawigacyjnym kliknij nazwę aplikacji, a następnie ikonę , aby otworzyć opcje aplikacji.
2. W sekcji **Wygląd** kliknij  przy pozycji **Ustawienia interfejsu użytkownika**.
3. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - Aby ukryć pasek narzędzi, wyłącz **Pasek narzędzi**.
 - Aby ukryć **Zasoby**, w sekcji **Pasek narzędzi** wybierz pozycję **Zasoby**.
4. Kliknij przycisk **Gotowe**.



Nagłówek arkusza

Nagłówek arkusza to obszar arkusza zawierający nazwę arkusza, obraz tytułowy i strzałki nawigacyjne arkusza.

Jeżeli ukryjesz nagłówek arkusza, strzałki nawigacyjne przejdą na pasek narzędzi.

Tytuł arkusza można opcjonalnie ukryć.

Wykonaj następujące czynności:

1. Na pasku nawigacyjnym kliknij nazwę aplikacji, a następnie ikonę , aby otworzyć opcje aplikacji.
2. W sekcji **Wygląd** kliknij  przy pozycji **Ustawienia interfejsu użytkownika**.



- Wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - Aby ukryć nagłówek arkusza, wyłącz opcję **Nagłówek arkusza**.
 - Aby ukryć tytuł arkusza, w sekcji **Nagłówek arkusza** wybierz opcję **Tytuł arkusza**.
- Kliknij przycisk **Gotowe**.

Pasek nawigacyjny aplikacji

Opcjonalnie można ukryć następujące opcje na pasku nawigacyjnym aplikacji:

- Logo
- Nawigacja
- Zapytaj Wnioski
- Centrum zasobów
- Powiadomienia
- Profil

Wykonaj następujące czynności:

- Na pasku nawigacyjnym kliknij nazwę aplikacji, a następnie ikonę , aby otworzyć opcje aplikacji.
- W sekcji **Wygląd** kliknij  przy pozycji **Ustawienia interfejsu użytkownika**.
- W sekcji **Pasek nawigacyjny aplikacji** wybierz opcje, które chcesz ukryć na pasku nawigacyjnym aplikacji.
- Kliknij przycisk **Gotowe**.

Kiedy używać

Zalety

Ukrycie paska narzędzi i nagłówków arkuszy zwalnia miejsce na wykresy, panele filtrowania i inne obiekty.

Wyłączenie nagłówków arkuszy oznacza, że ten obszar nie będzie wyświetlany podczas pobierania ani udostępniania arkuszy, wysyłania subskrypcji czy generowania raportów Automatyzacja aplikacji Qlik. Przydaje się to, jeśli używasz arkuszy do tworzenia prezentacji PowerPoint lub pulpitów nawigacyjnych.

Usunięcie paska narzędzi oznacza, że twórcy aplikacji mają większą kontrolę nad funkcjami, do których inni użytkownicy mogą łatwo uzyskać dostęp. Na przykład ukrycie przycisku **Edytuj arkusz** może zniechęcić innych twórców aplikacji do edytowania aplikacji.

Wady

Ukrycie paska narzędzi nie usuwa całkowicie takich funkcji, jak zakładki, notatki, Insight Advisor czy edytowanie arkusza. Na przykład zakładki nadal można znaleźć w przeglądzie aplikacji. Użytkownicy aplikacji mogą jednak uznać, że te funkcje nie są już dostępne.


Jeśli ukryjesz pasek narzędzi i nagłówek arkusza, jedynym sposobem poruszania się między arkuszami jest stosowanie skrótów klawiaturowych lub przycisków.

2 Tworzenie aplikacji


Jeśli obszar wyborów jest ukryty, użytkownicy mogą nie zauważyć, że wybory zostały zastosowane w aplikacji. Być może trzeba dodać panele filtrowania do arkuszy lub filtry do poszczególnych wykresów.

Przykłady


Arkusz prezentujący pasek narzędzi i nagłówek arkusza. Pasek narzędzi zawiera Notatki, Insight Advisor, bieżące wybory i inne elementy. Nagłówek arkusza zawiera obraz tytułowy, nazwę arkusza i strzałki nawigacyjne.




Ten sam arkusz co powyżej, ale pasek narzędzi jest widoczny, a nagłówek arkusza jest ukryty. Użytkownicy nie widzą już obrazu tytułowego, nazwy arkusza ani strzałek nawigacyjnych.



Ten sam arkusz co powyżej, ale nagłówek arkusza jest widoczny, a pasek narzędzi jest ukryty. Użytkownicy nie mogą zobaczyć, które wybory zostały zastosowane.



Ten sam arkusz co powyżej, ale nagłówek i pasek narzędzi zostały ukryte.



Zmiana kolorów tytułu arkusza

Kolor tła tytułu arkusza można zmienić na pełny lub wybrać dwa kolory, aby ustawić gradient. Dla czcionki tytułu arkusza można wybrać tylko pełny kolor.



Gdy używasz urządzenia przenośnego, wówczas tło tytułu arkusza jest wyświetlane jako jeden pełny kolor, nawet jeśli zostały ustawione dwa kolory.

Dostępne są następujące opcje wyboru kolorów:

- Wybierz kolor z domyślnej palety kolorów.
- Podaj kod szesnastkowy koloru, podając sześć znaków w polu wejściowym #.
- Aby wyświetlić więcej opcji kolorów, należy kliknąć paletę:
 - Kliknij koło kolorów, aby wybrać kolor.
 - Przeciągnij suwak, aby zmienić nasycenie koloru.


Wybieranie koloru z domyślnej palety kolorów

Wykonaj następujące czynności:

1. Kliknij przycisk ▼ na liście rozwijanej kolorów.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe z kolorami domyślnymi.
2. Kliknij jeden z kolorów w palecie.
Kolor zostanie wybrany.
3. Kliknij poza oknem dialogowym.
Okno dialogowe zostanie zamknięte.

Został ustawiony kolor z domyślnej palety.

Okno dialogowe koloru z domyślną paletą kolorów i wybranym kolorem niebieskim.



Wpisywanie kodu szesnastkowego koloru

Wykonaj następujące czynności:

1. Kliknij przycisk ▼ na liście rozwijanej kolorów.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe z kolorami domyślnymi.
2. Wpisz sześć znaków w polu wejściowym kodu szesnastkowego #.
Kolor należy wybrać w paletce.
3. Kliknij poza oknem dialogowym.
Okno dialogowe zostanie zamknięte.

Został ustawiony kolor podany jako sześciocyfrowy kod szesnastkowy.

Korzystanie z opcji zaawansowanych koloru


Wykonaj następujące czynności:

1. Kliknij przycisk ▼ na liście rozwijanej kolorów.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe z kolorami domyślnymi.
2. Kliknij przycisk 🎨 u dołu okna dialogowego.
Okno dialogowe ulegnie zmianie i pojawią się w nim opcje zaawansowane.
3. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - Kliknij koło kolorów.
Kolor zostanie zmieniony, a kod szesnastkowy zostanie odpowiednio zaktualizowany.
 - Przeciągnij suwak.
Nasycenie zmieni się, a kod szesnastkowy zostanie odpowiednio zaktualizowany.W obu przypadkach zostanie wybrany kolor.

4. Kliknij poza oknem dialogowym.
Okno dialogowe zostanie zamknięte.

Kolor został ustawiony za pomocą koła kolorów lub suwaka.

Okno dialogowe koloru z opcjami zaawansowanymi i wybranym kolorem niebieskim.



Dodawanie grafiki

Do tytułu arkusza można dodać grafikę, na przykład logo. Obsługiwane są następujące formaty: .png, .jpg, .jpeg oraz .gif.

Wykonaj następujące czynności:

1. Kliknij symbol grafiki obok opcji **Grafika**.
Zostanie otwarta **Biblioteka multimediów**.
2. Kliknij jeden z folderów z bibliotece multimediów (na przykład **In app** lub **Default**).
3. Wybierz grafikę, która ma zostać dodana do tytułu arkusza.
Zostanie wyświetlony podgląd grafiki.
4. Kliknij polecenie **Wstaw**.
Grafika zostanie dodana.

Grafika została dodana do tytułu arkusza.

Ładowanie danych aplikacji

Aplikacje w hubie nie są automatycznie aktualizowane w przypadku aktualizacji ich źródeł danych. Ładowanie aplikacji powoduje jej zaktualizowanie z uwzględnieniem najnowszych danych z jej źródeł danych. Przy pierwszym przeładowaniu aplikacji automatycznie tworzone jest zadanie przeładowania z jednorazowym wyzwalaczem.

Wykonaj następujące czynności:

- Kliknij prawym przyciskiem myszy aplikację i wybierz polecenie **Przeładuj**.



Zarządzaj nowym zadaniem przeładowania w centrum, klikając aplikację prawym przyciskiem myszy i wybierając polecenie **Zarządzaj zadaniami przeładowania**. Na przykład możesz wyświetlić, zatrzymać lub uruchomić zadanie przeładowania. Aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzania i planowania zadań przeładowania w hubie, zobacz [Zarządzanie zadaniami ładowania aplikacji \(page 47\)](#). Administratorzy mogą też planować przeładowanie aplikacji w QMC. Więcej informacji można znaleźć w temacie [Tworzenie zadań ładowania](#).

Uprawnienia do przeładowywania aplikacji

W celu przeładowania aplikacji w hubie należy mieć dostęp do aktualizacji aplikacji oraz odpowiednie uprawnienia ustawione przez administratora w QMC. Więcej informacji zawiera temat [Konfigurowanie zarządzania zadaniami przeładowywania w hubie](#).

Zarządzanie zadaniami ładowania aplikacji


Wyświetlaj zadania przeładowania aplikacji i zarządzaj nimi z huba. Można ręcznie uruchamiać zadania przeładowania lub tworzyć nowe z zaplanowanymi wyzwalaczami, aby automatycznie wykonywać przeładowywanie. Można także edytować i usuwać zadania przeładowania.





Zadania przeładowania aplikacji utworzone przez administratora w QMC są również wyświetlane w hubie. Aby wyświetlić zadania ładowania aplikacji w hubie, kliknij aplikację prawym przyciskiem myszy i wybierz **Zarządzaj zadaniami przeładowania**.




Do zarządzania zadaniami przeładowania aplikacji w hubie są potrzebne odpowiednie uprawnienia ustawione w QMC. Więcej informacji zawiera temat [Konfigurowanie zarządzania zadaniami przeładowywania w hubie](#).

Polecenie **Zarządzaj zadaniami przeładowania** powoduje wyświetlenie następujących informacji i opcji:

- **Nazwa:** nazwa zadania.
- **Włączone:** czy zadanie przeładowania jest włączone, czy wyłączone. Nie można zarządzać wyłączonymi zadaniami ani włączać ich z poziomu huba.
- **Status:** wyświetla aktualny status zadania. Możesz kliknąć  aby wyświetlić podsumowanie ostatniego wykonania zadania. Możesz także kliknąć **Pobierz dziennik skryptu** aby pobrać dziennik skryptu.
- **Ostatnie wykonanie:** informuje o terminie ostatniego wykonania zadania.

- **Następne wykonanie:** informuje o zaplanowanym terminie następnego uruchomienia zadania.
- **Działania:** opcja zarządzania zadaniem. Możesz kliknąć , aby rozpoczynać zadania, lub , aby je zatrzymać. Kliknij , aby edytować zadanie, lub , aby je usunąć.
- **Utwórz zadanie:** dodaj nowe zadanie przeładowania aplikacji i ustaw właściwości zadania, co obejmuje utworzenie zaplanowanych wyzwalaczy.

Możesz kliknąć , aby odświeżyć widok zadania.

Tworzenie zadań przeładowania aplikacji



Utwórz zadanie przeładowania aplikacji w hubie. Po wykonaniu zadanie przeładowania w pełni przeładuje dane w aplikacji ze źródła. Wszelkie stare dane są odrzucane. Zadania przeładowania aplikacji muszą zawierać zaplanowany wyzwalacz, aby automatycznie wykonywać zadanie przeładowania. Wyzwalacz określa liczbę uruchomień zadania (od jednego razu do nieskończoności) oraz częstotliwość przeładowywania (raz, codziennie, co tydzień lub co miesiąc). Na przykład możesz utworzyć wyzwalacz, aby aplikacja była przeładowywana 56 razy co tydzień. Twórz zaplanowane wyzwalacze dla swoich zadań, aby przeładowywać dane aplikacji o określonej godzinie i dacie oraz z odpowiednią częstotliwością.

Aby uzyskać informacje o tworzeniu zadań przeładowania aplikacji w QMC, zobacz [Tworzenie zadań przeładowania](#).



Do tworzenia zadań przeładowania aplikacji w hubie są potrzebne odpowiednie uprawnienia ustawione w QMC. Więcej informacji zawiera temat [Konfigurowanie zarządzania zadaniami przeładowywania w hubie](#).


Wykonaj następujące czynności:


1. W hubie kliknij prawym przyciskiem myszy aplikację, dla której chcesz utworzyć zadanie przeładowania, a następnie kliknij **Zarządzaj zadaniami przeładowania**.
2. Kliknij **Utwórz zadanie**.
3. Wprowadź nazwę zadania w polu **Nazwa**.
4. W obszarze **Wykonanie** przejrzyj ustawienia domyślne i edytuj dowolne z następujących właściwości:
 - a. Wybierz lub wyczyść opcję **Włączone**, aby włączyć lub wyłączyć zadanie. Zadanie jest domyślnie **Włączone** .
 - b. **Limit czasu sesji zadania (w minutach):** maksymalny okres przed przerwaniem zadania, jeżeli upłynie limit czasu sesji. Ustawienie domyślne to 1440 minut.
 - c. **Maksymalna liczba ponownych prób:** maksymalna liczba prób ponawiania zadania przez harmonogram. Ustawieniem domyślnym jest 0.
5. Kliknij polecenie **Utwórz**.
6. Na liście **Zadania** w sekcji **Akcje** kliknij , aby otworzyć właściwości zadania.


7. Kliknij **Utwórz zaplanowany wyzwalacz** i wybierz właściwości, które chcesz ustawić dla wyzwalacza.

Zaplanowane wyzwalacze

Właściwości zaplanowanego wyzwalacza w hubie

Właściwość	Opis
Nazwa wyzwalacza	Nazwa wyzwalacza. Wymagana.
Włączony	Status wyzwalacza. Po wybraniu wyzwalacz jest aktywny.
Strefa czasowa	Strefa czasowa systemu operacyjnego w momencie tworzenia wyzwalacza. Po zapisaniu wyzwalacza ustawienia są zachowywane, a po przejściu do innej strefy czasowej są nadal wyświetlane początkowe wartości. Jeśli chcesz zmienić strefę czasową i godzinę uruchomienia wyzwalacza, musisz to zrobić ręcznie. <div data-bbox="528 797 1390 1014" style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <i>W przypadku wyzwalacza, który został utworzony przed wprowadzeniem ustawienia strefy czasowej, wszystkie godziny i daty są domyślnie prezentowane w uniwersalnym czasie koordynowanym (UTC).</i></div>

Właściwość	Opis
Czas letni	<p>Sposób na uwzględnienie czasu letniego.</p> <p>Uwzględniaj czas letni: Ta opcja uwzględnia czas letni. Jeżeli w wybranej strefie czasowej jest używany czas letni, godzina i data wykonania są odpowiednio korygowane.</p> <p>Stały czas standardowy: Ta opcja nie uwzględnia czasu letniego. Jeżeli w wybranej strefie czasowej jest używany czas letni, godzina i data wykonania nie są korygowane.</p> <p>Stały czas letni: Ta opcja uwzględnia czas letni. Jeśli strefa czasowa używa czasu letniego, czas i data wykonania są zawsze zgodne z czasem letnim, nawet w okresach, gdy czas letni nie jest używany.</p> <div data-bbox="526 683 1380 851" style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p> <i>W przypadku stref czasowych, które nie korzystają z czasu letniego, należy zawsze wybierać Stały czas standardowy.</i></p> </div> <p>Przykład:</p> <p>Utworzono wyzwalacz zdarzenia o godzinie 10:00 podczas pracy w Ottawie w Kanadzie w styczniu. Strefa czasowa to czas wschodni w USA i Kanadzie (GMT-0500), a czas letni jest używany od marca do listopada.</p> <p>Jeśli wybierzesz Uwzględniaj czas letni, wyzwalacz ustawiony na godzinę 10:00 będzie zawsze uruchamiał się o godzinie 10:00.</p> <p>Jeśli wybierzesz Stały czas standardowy, wyzwalacz ustawiony na 10:00 będzie uruchamiany o 10:00 zimą, ale o 09:00 latem.</p> <p>Jeżeli wybierzesz opcję Stały czas letni, wyzwalacz ustawiony na 10:00 będzie uruchamiany o 11:00 w zimie i o 10:00 w lecie.</p>
Rozpoczęcie	<p>Godzina i data rozpoczęcia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Godzina rozpoczęcia: (gg:mm) • Data rozpoczęcia: (RRRR-MM-DD)
End	<p>Godzina i data zakończenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Godzina zakończenia: (gg:mm) • Data zakończenia: (RRRR-MM-DD) <p>Wybierz Nieskończoność, aby utworzyć wyzwalacz bez daty zakończenia.</p>

Właściwość	Opis
Harmonogram	<p>Częstotliwość wyzwalacza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Raz. • Co godzinę. Okres między uruchomieniami wyzwalacza. Edytuj ustawienie Powtarzaj co, wpisując wartości dla: <ul style="list-style-type: none"> • godziny (domyślnie 1) • minut (domyślnie 0) • Codziennie. Okres między uruchomieniami wyzwalacza. Wpisz wartość Co dni (domyślnie 1). Na przykład wpisz 2, aby powtarzać wyzwalacz co drugi dzień. • Co tydzień. Okres między uruchomieniami wyzwalacza: <ul style="list-style-type: none"> • Wpisz wartość Co tyg. (domyślnie 1). • Wybierz jeden lub więcej dni w obszarze W te dni powszednie, aby wskazać, w które dni wyzwalacz ma być powtarzany (w określonych tygodniach). Na przykład wpisz 3 i wybierz Pon, aby powtarzać wyzwalacz w poniedziałki co trzeci tydzień. • Co miesiąc. Wybierz jeden lub więcej dni w obszarze W te dni, aby określić dni, w których wyzwalacz jest powtarzany co miesiąc. <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;">  <p><i>Jeśli wybierzesz Co miesiąc i chcesz mieć pewność, że wyzwalacz będzie powtarzany co miesiąc, wybierz maksymalnie 28. dzień.</i></p> </div>

8. Kliknij **Utwórz**, a następnie **Zastosuj**, aby dodać wyzwalacz do zadania przeładowania.



Po dodaniu wyzwalacza do zadania przeładowania kliknij **Odśwież listę zadań** w komunikacie powiadomienia lub kliknij ↻ na liście zadań, aby zobaczyć następny czas wykonania zadania przeładowania na liście zadań.



Edytowanie zadań przeładowania aplikacji

Edytuj zadania przeładowania aplikacji w hubie. Na przykład utwórz nowy zaplanowany wyzwalacz, zaktualizuj nazwę zadania lub szczegóły wykonania albo edytuj właściwości zaplanowanego wyzwalacza.



Do edycji zadań przeładowania aplikacji w hubie są potrzebne odpowiednie uprawnienia ustawione w QMC. Więcej informacji zawiera temat [Konfigurowanie zarządzania zadaniami przeładowywania w hubie](#).


Wykonaj następujące czynności:


1. W hubie kliknij prawym przyciskiem myszy aplikację z zadaniem przeładowania, które chcesz edytować, a następnie kliknij **Zarządzaj zadaniami przeładowania**.
2. Na liście **Zadania** w sekcji **Akcje** kliknij , aby otworzyć właściwości zadania.
3. Edytuj właściwości zadania.
 - a. Nazwę zadania można zmienić w polu **Nazwa**.
 - b. Możesz zmienić właściwości **Wykonania**.
 - Wybierz lub wyczyść opcję **Włączone**, aby włączyć lub wyłączyć zadanie. Zadanie jest domyślnie **Włączone** ✓.
 - **Limit czasu sesji zadania (w minutach)**: maksymalny okres przed przerwaniem zadania, jeżeli upłynie limit czasu sesji. Ustawienie domyślne to 1440 minut.
 - **Maksymalna liczba ponownych prób**: maksymalna liczba prób ponawiania zadania przez harmonogram. Ustawieniem domyślnym jest 0.
 - c. Utwórz nowy wyzwalacz. Wybierz opcję **Utwórz zaplanowany wyzwalacz**, ustaw właściwości (patrz opisy poniżej) dla nowego wyzwalacza, a następnie kliknij **Utwórz**, aby dodać wyzwalacz do zadania przeładowania.
 - d. Edytuj zaplanowany wyzwalacz. Na liście **Wyzwalacze** w sekcji **Akcje** kliknij . Ustaw właściwości (patrz opisy poniżej) i kliknij **OK**, aby zapisać zmiany.


Zaplanowany wyzwalacz

Właściwości zaplanowanego wyzwalacza w hubie

Właściwość	Opis
Nazwa wyzwalacza	Nazwa wyzwalacza. Wymagana.
Włączony	Status wyzwalacza. Po wybraniu wyzwalacz jest aktywny.


Właściwość	Opis
Strefa czasowa	<p>Strefa czasowa systemu operacyjnego w momencie tworzenia wyzwalacza. Po zapisaniu wyzwalacza ustawienia są zachowywane, a po przejściu do innej strefy czasowej są nadal wyświetlane początkowe wartości. Jeśli chcesz zmienić strefę czasową i godzinę uruchomienia wyzwalacza, musisz to zrobić ręcznie.</p> <div data-bbox="608 535 1386 788" style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;"><p> <i>W przypadku wyzwalacza, który został utworzony przed wprowadzeniem ustawienia strefy czasowej, wszystkie godziny i daty są domyślnie prezentowane w uniwersalnym czasie koordynowanym (UTC).</i></p></div>

Właściwość	Opis
Czas letni	<p>Sposób na uwzględnienie czasu letniego.</p> <p>Uwzględniaj czas letni: Ta opcja uwzględnia czas letni. Jeżeli w wybranej strefie czasowej jest używany czas letni, godzina i data wykonania są odpowiednio korygowane.</p> <p>Stały czas standardowy: Ta opcja nie uwzględnia czasu letniego. Jeżeli w wybranej strefie czasowej jest używany czas letni, godzina i data wykonania nie są korygowane.</p> <p>Stały czas letni: Ta opcja uwzględnia czas letni. Jeśli strefa czasowa używa czasu letniego, czas i data wykonania są zawsze zgodne z czasem letnim, nawet w okresach, gdy czas letni nie jest używany.</p> <div data-bbox="608 719 1386 893" style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p> <i>W przypadku stref czasowych, które nie korzystają z czasu letniego, należy zawsze wybierać Stały czas standardowy.</i></p> </div> <p>Przykład:</p> <p>Utworzono wyzwalacz zdarzenia o godzinie 10:00 podczas pracy w Ottawie w Kanadzie w styczniu. Strefa czasowa to czas wschodni w USA i Kanadzie (GMT-0500), a czas letni jest używany od marca do listopada.</p> <p>Jeśli wybierzesz Uwzględniaj czas letni, wyzwalacz ustawiony na godzinę 10:00 będzie zawsze uruchamiał się o godzinie 10:00.</p> <p>Jeśli wybierzesz Stały czas standardowy, wyzwalacz ustawiony na 10:00 będzie uruchamiany o 10:00 zimą, ale o 09:00 latem.</p> <p>Jeżeli wybierzesz opcję Stały czas letni, wyzwalacz ustawiony na 10:00 będzie uruchamiany o 11:00 w zimie i o 10:00 w lecie.</p>
Rozpoczęcie	<p>Godzina i data rozpoczęcia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Godzina rozpoczęcia: (gg:mm) • Data rozpoczęcia: (RRRR-MM-DD)
End	<p>Godzina i data zakończenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Godzina zakończenia: (gg:mm) • Data zakończenia: (RRRR-MM-DD) <p>Wybierz Nieskończoność, aby utworzyć wyzwalacz bez daty zakończenia.</p>

Właściwość	Opis
Harmonogram	<p>Częstotliwość wyzwalacza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Raz. • Co godzinę. Okres między uruchomieniami wyzwalacza. Edytuj ustawienie Powtarzaj co, wpisując wartości dla: <ul style="list-style-type: none"> • godziny (domyślnie 1) • minut (domyślnie 0) • Codziennie. Okres między uruchomieniami wyzwalacza. Wpisz wartość Co dni (domyślnie 1). Na przykład wpisz 2, aby powtarzać wyzwalacz co drugi dzień. • Co tydzień. Okres między uruchomieniami wyzwalacza: <ul style="list-style-type: none"> • Wpisz wartość Co tyg. (domyślnie 1). • Wybierz jeden lub więcej dni w obszarze W te dni powszednie, aby wskazać, w które dni wyzwalacz ma być powtarzany (w określonych tygodniach). Na przykład wpisz 3 i wybierz Pon, aby powtarzać wyzwalacz w poniedziałki co trzeci tydzień. • Co miesiąc. Wybierz jeden lub więcej dni w obszarze W te dni, aby określić dni, w których wyzwalacz jest powtarzany co miesiąc. <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;">  <i>Jeśli wybierzesz Co miesiąc i chcesz mieć pewność, że wyzwalacz będzie powtarzany co miesiąc, wybierz maksymalnie 28. dzień.</i> </div>

4. Kliknij **Zastosuj**, aby zapisać zmiany.




*Jeśli wyzwalacz zadania został zmodyfikowany, kliknij **Odśwież listę zadań** w komunikacie z powiadomieniem. Możesz też kliknąć , aby odświeżyć listę zadań.*

Usuwanie zadań przeładowania aplikacji

Do usuwania zadań przeładowania aplikacji w hubie są potrzebne odpowiednie uprawnienia. Więcej informacji zawiera temat [Konfigurowanie zarządzania zadaniami przeładowywania w hubie](#).

Wykonaj następujące czynności:

1. W hubie kliknij prawym przyciskiem myszy aplikację z zadaniem przeładowania, które chcesz usunąć, a następnie kliknij **Zarządzaj zadaniami przeładowania**.
2. Na liście **Zadania** w sekcji **Akcje** kliknij .


Konwersja dokumentu QlikView na aplikację Qlik Sense

Jeśli masz dokument QlikView, możesz ponownie wykorzystać część wyników swojej pracy w Qlik Sense. Skrypt ładowania i model danych mogą zostać wykorzystane w celu utworzenia aplikacji w Qlik Sense. Wizualizacje, wymiary i miary należy jednak utworzyć w Qlik Sense.

Po skonwertowaniu dokumentu na aplikację może być potrzebne dostosowanie skryptu ładowania w celu przeładowania go w programie Qlik Sense. W niektórych przypadkach przed konwersją dokumentu niezbędne jest wprowadzenie zmian w skrypcie programu QlikView.

Qlik Sense udostępnia narzędzie, które ułatwia konwersję dokumentu QlikView (pliku QVW) do postaci aplikacji Qlik Sense. To narzędzie przekształca wizualizacje, wymiary, miary oraz zmienne. Aby użyć konwertera dokumentów QlikView na aplikację Qlik Sense, wymagany jest dostęp do huba Dev Hub.

Instrukcje używania konwertera są dostępne na stronie dewelopera programu Qlik Sense.

 Więcej informacji zawiera temat [Konwerter QlikView](#).

Jeśli nie masz dostępu do huba Dev Hub, możesz skonwertować dokument QlikView ręcznie.



Zalecamy wprowadzać zmiany tylko w duplikacie każdej konwertowanej aplikacji, dzięki czemu zmiany nie zostaną nadpisane przez późniejszą konwersję.

Ręczna konwersja dokumentu programu QlikView na aplikację Qlik Sense

Dokument QlikView (plik QVW) można ręcznie przekształcić w aplikację Qlik Sense. Jeśli użytkownik posiada dostęp do Dev Hub, wówczas może użyć narzędzia konwersji QlikView na Qlik Sense, aby uprościć proces.

Konwerter z QlikView na Qlik Sense został opisany w serwisie dla programistów Qlik Sense.

Wymagania wstępne

- Zainstalowany program Qlik Sense Desktop pozwalający na konwersję dokumentu QlikView na aplikację Qlik Sense.
- Wystarczająca ilość pamięci na komputerze (co najmniej 32 GB) na potrzeby konwersji dużych dokumentów programu QlikView.
- Jeśli dokument programu QlikView zawiera skrypt ukryty lub korzysta z funkcji dostępu do sekcji, należy mieć pełny dostęp do takiego ukrytego skryptu i sekcji dokumentu.

Wymagania przed konwersją

Aby usunąć wszystkie wybory w aplikacji Qlik Sense, należy wyłączyć właściwość **Zawsze jedna wybrana wartość** dotyczącą list wartości lub pól wyboru wielokrotnego w programie QlikView. Jeśli dokument programu QlikView zawiera skrypt ukryty lub korzysta z funkcji dostępu do sekcji, należy go zaadaptować przed dokonaniem konwersji.

Konwersja ukrytych kart skryptu

Jeśli dokument programu QlikView zawierający skrypt ukryty zostanie poddany konwersji, część zawierająca taki skrypt ukryty zostanie pominięta i nieuwzględniona w skrypcie programu Qlik Sense. Aby skonwertować cały skrypt, przed taką konwersją należy wykonać opisane poniżej czynności. Wymaga to posiadania dostępu do skryptu ukrytego w dokumencie programu QlikView.

Wykonaj następujące czynności:

1. Otwórz dokument w **edytorze skryptów** QlikView.
2. Skopiuj kod z ukrytych kart skryptu i wklej go do kart zwykłych.
3. Zapisz dokument.



W programie Qlik Sense nie można ukryć kodu skryptu.

Usuwanie kodu dostępu do sekcji

Dokument programu QlikView korzystający z funkcji dostępu do sekcji nie może zostać zaimportowany do programu Qlik Sense, ponieważ występują różnice dotyczące formatu i obsługiwanych funkcji. Nadal jednak można skonwertować taki dokument ręcznie.

Wykonaj następujące czynności:

1. Przed konwersją dokumentu usuń kod funkcji dostępu do sekcji w **edytorze skryptów** QlikView. Wymaga to posiadania pełnego dostępu do skryptu w dokumencie.
2. Przeprowadź konwersję dokumentu na aplikację.
3. Ponownie zastosuj funkcję dostępu do sekcji w aplikacji programu Qlik Sense. Czasami należy przy tym uwzględnić następujące różnice:
 - Zmieniono proces uwierzytelniania użytkownika. Pole USERID służy obecnie do uwierzytelniania wszystkich użytkowników, a pola NTNAME i PASSWORD nie są już obsługiwane.
 - Jeśli masz dostęp do skryptu, ale nie do danych, możesz otworzyć aplikację bez danych, a następnie dokonać edycji skryptu, w tym dostępu do sekcji.
 - Dostęp do sekcji jest stosowany w programie Qlik Sense na podstawie ścisłych reguł wykluczenia. Oznacza to, że wyświetlane są tylko te dane, do których ma się uprawnienia dostępu.

Zmienne QlikView wykluczone z eksportu

Szereg zmiennych nie jest eksportowanych z dokumentu QlikView (QVW), ponieważ są istotne tylko dla QlikView lub są obsługiwane w inny sposób w Qlik Sense.

Następujące zmienne nie są eksportowane z dokumentu QlikView:

- Wszystkie zmienne, których nazwy zaczynają się od CD
- Wszystkie zmienne, których nazwy zaczynają się od FLOPPY
- QvPath

- QvRoot
- QvWorkPath
- QvWorkRoot
- WinPath
- WinRoot
- ErrorMode
- StripComments
- ScriptErrorCount
- ScriptError
- ThousandSep
- DecimalSep
- MoneyThousandSep
- MoneyDecimalSep
- MoneyFormat
- TimeFormat
- DateFormat
- TimestampFormat
- MonthNames
- DayNames
- ScriptErrorDetails
- ScriptErrorList
- OpenUrlTimeout
- HidePrefix
- FirstWeekDay
- BrokenWeeks
- ReferenceDay
- FirstMonthOfYear
- CollationLocale
- LongMonthNames
- LongDayNames

Konwersja dokumentu na aplikację

Wykonaj następujące czynności:

1. Skopiuj dokument programu QlikView (w formacie qvw) do katalogu, w którym znajdują się inne aplikacje.
Zazwyczaj jest to katalog `<user>\Documents\Qlik\Sense\Apps`, ale lokalizacja katalogu *Apps* zależy od miejsca instalacji programu Qlik Sense Desktop.
2. Uruchom program Qlik Sense Desktop.

Dokument programu QlikView jest już wyświetlany jako aplikacja w hubie z nazwą kończącą się na (qvw).

3. Aby otworzyć aplikację, kliknij ją.

Aplikacja jest zapisywana w formacie Qlik Sense (plik qvf) w folderze, w którym zapisano dokument QlikView (plik qvw). Ponadto plik dokumentu QlikView (qvw) jest usuwany z folderu i automatycznie konwertowany na plik kopii zapasowej (qvw.backup) zapisywany w następującej lokalizacji: <użytkownik>\Documents\Qlik\Sense\AppsBackup.

Nastąpiła migracja dokumentu QlikView do aplikacji Qlik Sense. Aplikacja ta zawiera model danych obejmujący załadowane dane i skrypt ładowania danych.

Na podstawie takiego modelu danych można tworzyć wizualizacje, kopiować go lub importować do środowiska serwera za pośrednictwem programu Konsola zarządzania Qlik (QMC), ale przed przeładowaniem modelu danych należy dokonać adaptacji tego skryptu ładowania.



Możesz również przeciągnąć i upuścić plik qvw z folderu do huba Qlik Sense Desktop, aby otworzyć go jako aplikację programu Qlik Sense. Jeśli aplikacja Qlik Sense (plik qvf) zostanie zapisana w folderze innym niż <użytkownik>\Documents\Qlik\Sense\Apps, należy ją przenieść do folderu Apps, dzięki czemu będzie dostępna z poziomu huba.

Adaptowanie skryptu ładowania danych w programie Qlik Sense

Zasadniczo program Qlik Sense i skrypty ładowania danych QlikView są zgodne, ale istnieje kilka różnic, które trzeba wziąć pod uwagę i odpowiednio dostosować taki skrypt w edytorze ładowania danych przed przeładowaniem danych. Skrypt taki można zaadaptować bezpośrednio w programie Qlik Sense Desktop. Ewentualnie można też zaimportować aplikację do programu Qlik Sense, a dopiero potem zaadaptować skrypt.

Zmiana odwołań ścieżki pliku do połączeń do danych

Program QlikView korzysta z bezwzględnych lub względnych ścieżek plików, które nie są obsługiwane w trybie standardowym programu Qlik Sense. Należy zatem stosować połączenia do danych z folderu, aby wskazywać lokalizacje plików.

Wykonaj następujące czynności:

1. Utwórz połączenia do danych z folderu dla wszystkich ścieżek plików stosowanych w skrypcie ładowania danych.
Należy sprawdzić instrukcje i funkcje odwołujące się do plików. Przede wszystkim chodzi o instrukcje **LOAD**, ale dostępna jest lista wszystkich wspomnianych funkcji i instrukcji.
2. Zastąp wszystkie odwołania do bezwzględnych lub względnych ścieżek plików w skrypcie odwołaniami **lib://** do utworzonych połączeń do danych.

Przykłady

Oryginalny skrypt w programie QlikView	Zaadaptowany skrypt programu Qlik Sense
<pre>LOAD * FROM [C:\data\Tutorials source\Sales rep.csv];</pre>	<pre>LOAD * FROM [lib://Tutorials source/Sales rep.csv];</pre> <p>W tym przypadku połączenie do danych z folderu Tutorials source powinno wskazywać ścieżkę <i>C:\data\Tutorials source\</i> albo inną ścieżkę do danych, jeśli stosowna aplikacja została przeniesiona na inny komputer lub serwer programu Qlik Sense.</p>
<pre>FileSize('C:\data\Tutorials source\Sales rep.csv')</pre>	<pre>FileSize('lib://Tutorials source/Sales rep.csv')</pre>
<pre>for each Dir in dirlist ('C:\data\Tutorials source*')</pre>	<pre>for each Dir in dirlist ('lib://Tutorials source/*')</pre>

Postępowanie z funkcjami, które nie są obsługiwane lub nie są zalecane

Niektóre funkcje programu QlikView nie są obsługiwane lub nie są zalecane w programie Qlik Sense. Są to m.in.:

- Pola wejściowe
- Pola komunikatów
- Instrukcje **Bundle** i **Info**
- Kwalifikator **ALL**

Zalecamy sprawdzenie kodu skryptu pod kątem takiej listy nieobsługiwanych lub niezalecanych instrukcji i funkcji oraz dokonanie adaptacji kodu zgodnie ze stosownymi rekomendacjami.

Tworzenie łączników niestandardowych



Jeśli dokument programu QlikView uzyskuje dostęp do danych za pośrednictwem łączników niestandardowych, za ich pomocą powinno być również możliwe załadowanie danych w programie Qlik Sense jak również bez zmian do skryptu. W takim przypadku taki sam łącznik musi być zainstalowany na komputerze z programem Qlik Sense.

Aby zmieniać selekcje dokonane za pomocą łącznika niestandardowego, należy zainstalować wersję tego łącznika zaadaptowaną do programu Qlik Sense.

Zmiana tytułu i opisu aplikacji

Tytuły i opisy własnych aplikacji można zmieniać. Przy tworzeniu nowej aplikacji jej nazwa jest ustawiana jako tytuł. Zmiana tytułu nie powoduje zmiany nazwy aplikacji.

Wykonaj następujące czynności:

1. W przeglądarce aplikacji w obszarze szczegółów aplikacji kliknij .
2. Edytuj wartości w polach **Tytuł** i **Opis**.
3. Kliknij , aby zakończyć edycję.

Wprowadzone zmiany zostaną zapisane.



Zmiana tytułu i opisu jest możliwa tylko w przypadku aplikacji nieopublikowanych.






Możesz otworzyć lub zamknąć obszar szczegółów aplikacji, klikając nazwę aplikacji na pasku nawigacyjnym.

Zmiana miniatury aplikacji

Domyślną miniaturę aplikacji można zastąpić inną miniaturą, aby łatwiej było rozróżniać aplikacje dostępne w hubie. Można użyć jednej z grafik domyślnych lub wybrać własną grafikę.

Wykonaj następujące czynności:

1. W przeglądarce aplikacji w obszarze szczegółów aplikacji kliknij .
2. Kliknij  na miniaturze domyślnej.
Zostanie otwarta **Biblioteka multimedialnych**.
3. Kliknij jeden z folderów z biblioteki multimedialnych, na przykład **In app** lub **Default**.
4. Wybierz grafikę, która będzie używana jako miniatura aplikacji, i kliknij polecenie **Wstaw**.
5. Kliknij , aby zakończyć edycję.

Wybrana grafika zostanie użyta jako miniatura aplikacji.



Optymalne proporcje miniatury wynoszą 8:5 (szerokość:wysokość).

Obsługiwane są następujące formaty: .png, .jpg, .jpeg oraz .gif.

Qlik Sense: grafiki można ładować do folderu **W aplikacji** w bibliotece multimedialnych. W celu załadowania grafiki do folderu domyślnego należy użyć konsoli Konsola zarządzania Qlik.

W przypadku Qlik Sense Desktop: grafiki można umieścić w następującym folderze na komputerze: `C:\Users\<user>\Documents\Qlik\Sense\Content\Default`. Grafiki będą dostępne w **domyślnym** folderze w bibliotece multimedialnych. Podczas przenoszenia aplikacji między instalacjami grafiki używane w aplikacji są zapisywane w pliku qvf wraz z aplikacją. Po otwarciu aplikacji w nowej lokalizacji obrazy znajdują się w folderze **W aplikacji** w bibliotece multimedialnych aplikacji.



Zmiana grafiki jest możliwa tylko w przypadku aplikacji nieopublikowanych.



Możesz otworzyć lub zamknąć obszar szczegółów aplikacji, klikając nazwę aplikacji na pasku nawigacyjnym.

Powielanie aplikacji

Powielenie aplikacji pozwala utworzyć jej kopię do dalszego rozwijania. Każdy użytkownik może powielać jedynie własne aplikacje, chyba że administrator przypisze użytkownikowi rolę zabezpieczeń z włączonym powielaniem.

Jeśli pełnisz rolę administratora i posiadasz wymagane uprawnienia administratora, możesz tworzyć duplikaty aplikacji z QMC.



W przypadku powielenia opublikowanej aplikacji jej kopia będzie zawierać jedynie bazowe arkusze i narracje.

Wykonaj następujące czynności:

- W hubie kliknij prawym przyciskiem myszy aplikację, którą chcesz zduplikować, a następnie wybierz polecenie **Powiel**.
Po rozpoczęciu duplikowania aplikacji przez chwilę u dołu ekranu będzie wyświetlane wyskakujące powiadomienie. Nowe wyskakujące powiadomienie zostanie wyświetlone po zduplikowaniu aplikacji. Z tego powiadomienia można zaktualizować listę aplikacji. Jeśli duplikowanie nie powiedzie się, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

Kopia aplikacji jest tworzona w sekcji **Praca**. Kliknij aplikację, aby ją otworzyć i zacząć dopasowywać do swoich preferencji.



W przypadku instalacji wielowęzłowych może się zdarzyć, że w aplikacji otwartej od razu po powieleniu lub zaimportowaniu miniatury lub grafiki będą wyświetlane jako uszkodzone. Wynika to ze sposobu działania funkcji synchronizacji danych w takich instalacjach. Po ukończeniu synchronizacji grafiki będą wyświetlane poprawnie. Aby sprawdzić, czy grafiki zostały już przywrócone, odśwież okno przeglądarki.

Udostępnianie aplikacji w funkcji Czat Wniosków

Swoje aplikacje możesz udostępnić w funkcji Czat Wniosków w hubie.

Kiedy aplikacja jest dostępna, użytkownicy z dostępem do tej aplikacji mogą przeszukiwać Wnioski w aplikacji z Czatu Wniosków.



*Aplikacje korzystające z instrukcji Section Access wymagają dodatkowej konfiguracji, aby użytkownicy usługi byli dostępni w funkcji Czat Wniosków. Jeśli masz poufne informacje w nazwach aplikacji, pól lub elementów głównych, mogą one zostać ujawnione przez udostępnienie aplikacji używających instrukcji Section Access dla funkcji Czat Wniosków. Sugestie aplikacji dotyczące zapytań obejmują aplikacje ze strumieni, do których użytkownicy mają dostęp. Mogą to być aplikacje, do których użytkownicy nie mają dostępu w instrukcji Section Access aplikacji. Jednak wybranie tych aplikacji nie da żadnych efektów. Po kliknięciu **Wymiary** lub **Miary** w celu wyświetlenia dostępnych elementów z aplikacji używającej instrukcji Section Access użytkownicy mogą zobaczyć elementy, do których nie mają dostępu. Kliknięcie tych elementów nie spowoduje jednak udostępnienia użytkownikom żadnych danych.*

Dostępność zawartości aplikacji w Czat Wniosków


To, co użytkownicy mogą wyszukiwać i do czego mogą uzyskać dostęp za pomocą przycisków **Miara** i **Wymiar** przy użyciu Czatu Wniosków, zależy od tego, czy aplikacja została opublikowana i czy został do niej zastosowany model logiczny.

W przypadku własnych nieopublikowanych aplikacji możesz wyszukiwać pola i elementy główne z aplikacji. W przypadku opublikowanych aplikacji użytkownicy mogą wyszukiwać tylko elementy główne. Jeśli do nieopublikowanej lub opublikowanej aplikacji zastosowano logikę biznesową, użytkownicy mogą wyszukiwać dostępne pola i elementy główne na podstawie modelu logicznego.

Kliknięcie przycisku **Miara** lub **Wymiar** (albo wprowadzenie „show measure” lub „show dimension”) spowoduje wyświetlenie odpowiednich elementów głównych. Jeśli aplikacja nie zawiera elementów głównych, zamiast tego wyświetlane są pola związane z miarami lub wymiarami. Pola lub elementy główne ukryte w modelu logicznym nie pojawią się po kliknięciu przycisku, ale można je wyszukać w zapytaniu.

Włączanie Czatu Wniosków


Wykonaj następujące czynności:

1. W swojej aplikacji kliknij nazwę aplikacji na pasku nawigacyjnym.
2. W obszarze szczegółów aplikacji kliknij .
3. Włącz **Wnioski w hubie**.

Włączanie skryptów na poziomie wykresu

Skrypty na poziomie wykresu są domyślnie wyłączone w aplikacjach. Możesz je włączyć w szczegółach aplikacji.


Wykonaj następujące czynności:

1. W swojej aplikacji kliknij nazwę aplikacji na pasku nawigacyjnym.
2. W obszarze szczegółów aplikacji kliknij .
3. Włącz **Skrypty wykresów**.

Wyłączanie funkcji Wnioski

Domyślnie Wyszukiwanie funkcji Insight Advisor i Typy analiz funkcji Insight Advisor są włączone w aplikacjach. Możesz wyłączyć Wnioski, aby uniemożliwić użytkownikom dostęp do tych funkcji.

Wykonaj następujące czynności:

1. W swojej aplikacji kliknij nazwę aplikacji na pasku nawigacyjnym.
2. W obszarze szczegółów aplikacji kliknij .
3. Wyłącz **Insight Advisor w tej aplikacji**.

Usuwanie aplikacji

Niepotrzebną aplikację można usunąć.



Z poziomu huba można usuwać jedynie aplikacje samodzielnie utworzone i jeszcze nieopublikowane.

Po opublikowaniu aplikacji opublikowana wersja jest zablokowana i można ją usunąć tylko z Konsola zarządzania Qlik. Opublikowana wersja jest duplikatem aplikacji oryginalnej. Oryginalna wersja aplikacji może zostać usunięta z osobistego obszaru pracy użytkownika w hubie.

Wykonaj następujące czynności:

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy aplikację w hubie i wybierz polecenie **Usuń**.
Otwarte zostaje okno dialogowe potwierdzenia.
2. Kliknij polecenie **Usuń**.
Podczas usuwania aplikacji przez chwilę u dołu ekranu będzie wyświetlane powiadomienie wyskakujące. Jeśli usuwanie nie powiedzie się, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.



Aplikację opublikowaną można usunąć za pomocą konsoli Konsola zarządzania Qlik.

Jeśli aplikacja jest usuwana przez kogoś innego ze strumienia, który jest aktualnie wyświetlany, zostanie wyświetlone powiadomienie wyskakujące z możliwością aktualizacji listy aplikacji.

Ładowanie plików graficznych do biblioteki multimedialnych







Do biblioteki multimediów można przysyłać grafiki. Ze względu na ograniczenia narzucane przez przeglądarki internetowe obsługiwane przez Qlik Sense zaleca się, aby wysokość, szerokość i rozmiar pliku graficznego były minimalne. Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB.

Obsługiwane są następujące formaty: .png, .jpg, .jpeg oraz .gif.

Qlik Sense: grafiki można ładować do folderu **W aplikacji** w bibliotece multimediów. W celu załadowania grafiki do folderu domyślnego należy użyć konsoli Konsola zarządzania Qlik.

W przypadku Qlik Sense Desktop: grafiki można umieścić w następującym folderze na komputerze: `C:\Users\<user>\Documents\Qlik\Sense\Content\Default`. Grafiki będą dostępne w **domyślnym** folderze w bibliotece multimediów. Podczas przenoszenia aplikacji między instalacjami grafik używane w aplikacji są zapisywane w pliku qvf wraz z aplikacją. Po otwarciu aplikacji w nowej lokalizacji obrazy znajdują się w folderze **W aplikacji** w bibliotece multimediów aplikacji.


Bibliotekę multimediów można otworzyć na kilka sposobów:

- W obszarze szczegółów aplikacji. Wykonaj następujące czynności:
 1. W aplikacji kliknij nazwę aplikacji na pasku nawigacyjnym u góry ekranu.
 2. W obszarze szczegółów aplikacji kliknij .
 3. Kliknij  na miniaturze aplikacji.
- Podczas edycji arkusza. Na przykład:
 - Kliknij dwukrotnie wizualizację **Tekst i grafika** na arkuszu i kliknij .
 - Kliknij obszar tytułu na arkuszu. Kliknij opcję  w obszarze **Miniatura** w panelu właściwości.
 - Użyj procedury dodawania grafiki tła do wykresu lub arkusza, a następnie kliknij . Przykład dotyczący wykresu słupkowego: [Dostosowywanie tła \(page 190\)](#)
- W widoku **Narracje** kliknij  na panelu narzędzi.

Zostanie wówczas otwarte okno dialogowe **Biblioteka multimediów** i można już przesłać grafikę.

Wykonaj następujące czynności:

1. Wybierz polecenie **Prześlij multimedia**.
2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - Upuść co najmniej jeden plik graficzny na wyznaczony obszar.
 - Kliknij ten wyznaczony obszar, aby otworzyć okno dialogowe przesyłania, wybierz grafikę, a następnie kliknij polecenie **Otwórz**.

Podczas przesyłania pliku graficznego wyświetlany jest wskaźnik postępu przesyłania. Aby anulować trwające przesyłanie, kliknij  na grafice.









Nie można przesłać pliku, jeśli jego nazwa już istnieje w bibliotece multimediów.

Grafiki zostały przesłane do biblioteki multimediów. Kliknij grafikę i wybierz , aby wstawić tę grafikę.

Usuwanie plików graficznych z biblioteki multimediów

Z biblioteki multimediów można usuwać grafiki w Qlik Sense.


Bibliotekę multimediów można otworzyć na kilka sposobów:

- W obszarze szczegółów aplikacji. Wykonaj następujące czynności:
 1. W aplikacji kliknij nazwę aplikacji na pasku nawigacyjnym u góry ekranu.
 2. W obszarze szczegółów aplikacji kliknij .
 3. Kliknij  na miniaturze aplikacji.
- Podczas edycji arkusza. Na przykład:
 - Kliknij dwukrotnie wizualizację **Tekst i grafika** na arkuszu i kliknij .
 - Kliknij obszar tytułu na arkuszu. Kliknij opcję  w obszarze **Miniatura** w panelu właściwości.
 - Użyj procedury dodawania grafiki tła do wykresu lub arkusza, a następnie kliknij . Przykład dotyczący wykresu słupkowego: [Dostosowywanie tła \(page 190\)](#)
- W widoku **Narracje** kliknij  na panelu narzędzi.

Zostanie wówczas otwarte okno dialogowe **Biblioteka multimediów** i można już usunąć grafikę.

Usuwanie grafik

Wykonaj następujące czynności:

1. Wybierz folder **W aplikacji**.
2. Wybierz plik, który chcesz usunąć.
3. Kliknij .
Wyświetlone zostanie okno dialogowe potwierdzenia.
4. Kliknij polecenie **Usuń**.

Grafiki zostały usunięte z biblioteki multimediów.



Można także kliknąć prawym przyciskiem myszy plik graficzny, a następnie wybrać polecenie **Usuń**.



W przypadku Qlik Sense należy skorzystać z konsoli Konsola zarządzania Qlik, aby usunąć grafikę z folderu domyślnego lub innych folderów utworzonych z poziomu konsoli Konsola zarządzania Qlik.

Usuwanie grafiki za pomocą Qlik Sense Desktop

Aby usunąć grafikę z folderu domyślnego, należy usunąć pliki z następującej lokalizacji:
<użytkownik>\Documents\Qlik\Sense\Content\Default.

Grafiki w folderze **W aplikacji** to grafiki powiązane, zapisane w pliku qvf wraz z pozostałą zawartością aplikacji. Jeśli powiązana grafika nie będzie już używana w aplikacji, zostanie usunięta z pliku qvf podczas zapisywania aplikacji.

2.5 Rozwiązywanie problemów — tworzenie aplikacji

W tej sekcji opisano problemy, jakie mogą występować podczas tworzenia aplikacji i wizualizacji w programie Qlik Sense.

Obrazy nie są zawarte w aplikacji, która została przeniesiona z jednego środowiska Qlik Sense do innego

Możliwa przyczyna

Aplikacja utworzona w środowisku Qlik Sense została przeniesiona do innego środowiska Qlik Sense.

Gdy aplikacje są przenoszone między środowiskami Qlik Sense, grafiki nie muszą być przenoszone automatycznie. Konieczne jest ręczne przeniesienie grafik w sposób odpowiedni dla rodzaju środowiska źródłowego i docelowego aplikacji.

Proponowane działanie

Używając konsoli Konsola zarządzania Qlik, importuj grafiki do lokalizacji docelowej ze środowiska Qlik Sense, w którym aplikacja została utworzona.

Obrazy nie są zawarte w aplikacji, która została zaimportowana z Qlik Sense Desktop do Qlik Sense

Możliwa przyczyna

Aplikacja utworzona w programie Qlik Sense Desktop została importowana do środowiska Qlik Sense.

Gdy aplikacje są przenoszone między środowiskami Qlik Sense, grafiki nie muszą być przenoszone automatycznie. Konieczne jest ręczne przeniesienie grafik w sposób odpowiedni dla rodzaju środowiska źródłowego i docelowego aplikacji.

Proponowane działanie

Używając konsoli Konsola zarządzania Qlik, importuj grafiki z folderu grafiki aplikacji Qlik Sense Desktop.



Obrazy są dołączane automatycznie tylko w przypadku przeniesienia aplikacji z jednej instalacji Qlik Sense Desktop do innej.

Domyślna lokalizacja grafik w programie Qlik Sense Desktop to
<user>\Documents\Qlik\Sense\Content\Default.



Jeśli w folderze Content\Default programu Qlik Sense Desktop zostały utworzone podfoldery w celu zorganizowania grafik, po importowaniu grafik konieczne będzie ręczne dodanie tych podfolderów do aplikacji i jej arkuszy, narracji oraz obiektów tekstu i grafiki.

Obrazy nie są zawarte w aplikacji, która została przeniesiona z jednej instalacji Qlik Sense Desktop do innej

Możliwa przyczyna

Aplikacja została przeniesiona między instalacjami Qlik Sense Desktop.

Gdy aplikacje są przenoszone między środowiskami Qlik Sense, grafiki nie muszą być przenoszone automatycznie. Konieczne jest ręczne przeniesienie grafik w sposób odpowiedni dla rodzaju środowiska źródłowego i docelowego aplikacji.

Proponowane działanie

Wykonaj następujące czynności:

- Skopiuj grafiki z komputera, na którym aplikacja była tworzona, i wklej je do folderu grafik w lokalizacji docelowej.

Domyślna lokalizacja grafik w programie Qlik Sense Desktop to
<user>\Documents\Qlik\Sense\Content\Default.

Nie działa grafika, której chcę użyć

Grafiki są częścią aplikacji jako miniatury aplikacji, arkuszy i narracji, w obiektach typu tekst i grafika oraz na slajdach narracji.

Możliwa przyczyna

Używasz grafiki o nieobsługiwanej formie.

Proponowane działanie

Wykonaj następujące czynności:

- Dokonaj konwersji grafiki na jeden z obsługiwanych formatów: png, jpg, jpeg lub gif.

Korzystanie z Wnioski wpływa na wydajność systemu

Wnioski używa elementów głównych jako pól w zalecanych wykresach.

Możliwa przyczyna

Wykresy generowane przez Wnioski wybierają pola, które prowadzą do tworzenia wykresów zużywających znaczne ilości zasobów.

Proponowane działanie

Wykonaj następujące czynności:

- Zmień pola, z których mogą korzystać użytkownicy opublikowanej aplikacji.

Nie mogę znaleźć polecenia **Przeładuj**, kiedy klikam aplikację prawym przyciskiem myszy

Chcę załadować aplikację, ale ich nie widzę polecenia **Przeładuj**, kiedy klikam aplikację prawym przyciskiem myszy.

Możliwa przyczyna

Nie masz ustawionego co najmniej jednego z następujących uprawnień w konsoli QMC:

- Dostęp umożliwiający aktualizację aplikacji.
- Dostęp do odczytu do filtru zasobów HubSection_Task.
- Rola HubAdmin lub dostęp do odczytu i tworzenia do filtru zasobów ReloadTask.

Proponowane działanie

Skontaktuj się z administratorem QMC, aby uzyskać rolę HubAdmin lub dostęp do tworzenia i odczytu filtru zasobów ReloadTask.

Nie mogę zarządzać zadaniami ładowania aplikacji w hubie

Chcę wyświetlić zadania ładowania aplikacji w hubie, ale ich nie widzę polecenia **Zarządzaj zadaniami przeładowania** kiedy klikam aplikację prawym przyciskiem myszy.

Możliwa przyczyna

Reguła zabezpieczeń HubSectionTask jest wyłączona lub nie masz dostępu do odczytu do filtru zasobów HubSection_Task. Możesz też nie mieć dostępu do odczytu do zadań ładowania aplikacji w hubie skonfigurowanym w QMC.

Proponowane działanie

Skontaktuj się z administratorem QMC, aby uzyskać dostęp do odczytu do filtru HubSection_Task i albo dostęp do odczytu do zadań ładowania aplikacji w hubie, albo rolę HubAdmin. Rola HubAdmin ma domyślnie dostęp do odczytu do zadań ładowania aplikacji w hubie.

Miniatury nie są uwzględniane podczas kopiowania arkusza

Możliwa przyczyna

Skopiowany arkusz pochodzi z innej aplikacji. Miniatury są przechowywane jako zasoby aplikacji i nie są uwzględniane podczas kopiowania arkusza. Kopiowanie arkuszy w aplikacji działa dobrze.

Proponowane działanie

Możesz skopiować całą aplikację i użyć jej jako punktu wyjścia. Obejmuje to wszystkie zasoby, takie jak grafiki.

Kolejność czytania od prawej do lewej działa w przypadku niektórych wizualizacji, ale nie wszystkich



Możliwa przyczyna

Można zauważyć, że niektóre wizualizacje w Qlik Sense mogą wyświetlać języki pisane od prawej do lewej, takie jak arabski lub hebrajski, bez aktywowania kolejności czytania od prawej do lewej w aplikacji. Aby jednak zagwarantować, że kolejność czytania od prawej do lewej będzie prawidłowo stosowana przez cały czas i do wszystkich wizualizacji w aplikacji, należy aktywować to ustawienie w aplikacji.

Proponowane działanie

Aktywuj kolejność czytania od prawej do lewej w aplikacji, aby upewnić się, że ustawienie zostanie zastosowane do wszystkich wizualizacji w aplikacji.

Wykonaj następujące czynności:

1. W aplikacji niepublikowanej kliknij ikonę , a następnie ikonę , aby otworzyć opcje aplikacji.
2. Po wybraniu poleceń **Wygląd > Od prawej do lewej** wybierz wartość **Wł.** lub **Wył.**



Jeśli wizualizacja jest udostępniana przy użyciu wykresów Qlik Sense, wówczas zmiana kolejności czytania w aplikacji wpłynie także na kolejność czytania w wykresie udostępnianym. .

2.6 Optymalizacja wydajności aplikacji

Wydajność aplikacji można poprawić dzięki zmniejszeniu rozmiaru aplikacji, uproszczeniu modeli danych i strategicznemu wykorzystaniu analiz zestawów. Ta sekcja pomoże uniknąć problemów z wydajnością, wskazując obszary, które mogą negatywnie wpływać na wydajność, a także wyjaśniając, jak można oceniać i monitorować wydajność aplikacji.

Złożoność aplikacji

Są to luźne kategorie, które mogą pomóc w diagnozowaniu problemów. Najbardziej złożone aplikacje mają najniższą wydajność.

Proste aplikacje:

- Nie zawierają skomplikowanych analiz zestawów ani instrukcji If().
- Nie zawierają dużych tabel.
- Wykorzystują prosty model danych.
- Zawierają proste obliczenia.
- Mogą zawierać duże ilości danych.

Umiarkowanie złożone aplikacje:

- Mają model danych z wieloma tabelami, ale bazują na najlepszych praktykach.
- Wykorzystują analizę zestawu i kilka instrukcji If().
- Mają duże lub szerokie tabele w arkuszach (15 kolumn lub więcej).

Złożone aplikacje:

- Mają bardzo skomplikowany model danych.
- Łączą się z dużymi ilościami danych.
- Zawierają złożone obliczenia, wykresy i tabele.

Szczegóły aplikacji

W odniesieniu do wielkości aplikacji należy rozważyć środowisko sprzętowe, ponieważ ma to wpływ na wydajność wdrożenia Qlik Sense. Na przykład skutek braku optymalizacji własnych aplikacji, mogą one wymagać więcej zasobów sprzętowych.

Monitorowanie rozmiaru aplikacji pozwala:

- Poznać bieżącą wydajność.
- Zrozumieć wpływ wdrożenia nowej aplikacji na wydajność.
- Zrozumieć wpływ edytowania istniejącej aplikacji na wydajność.
- Rozwiązywać problemy z wydajnością.
- Planować przyszły rozwój.

Qlik zapewnia narzędzia, które mogą pomóc w ocenie aplikacji. Więcej informacji zawiera temat: [Wydajność i skalowalność w Qlik Sense Enterprise](#).

Są to podstawowe elementy aplikacji, które mogą mieć wpływ na wydajność:

Szczegóły aplikacji, które mogą mieć wpływ na wydajność

Funkcja	Opis
Rozmiar aplikacji na dysku (MB)	Rozmiar aplikacji można znaleźć w QMC. Przejdź do obszaru Aplikacje i otwórz Selektor kolumn po prawej stronie obok opcji Akcje . Kliknij przycisk opcji obok pozycji Rozmiar pliku (MB) . W przypadku Qlik Sense Desktop rozmiar aplikacji można znaleźć w Windows Explorer. Folder domyślny to <code>%USERPROFILE%\Documents\Qlik\Sense\Aplikacje</code> . Folder <i>Aplikacje</i> zawiera listę wszystkich nazw aplikacji i rozmiarów plików.
Wielkość aplikacji w pamięci RAM (GB)	Można określić podstawowe zużycie pamięci RAM przez aplikację poprzez: <ol style="list-style-type: none">1. Ponowne uruchomienie Qlik Sense serwera.2. Odnotowanie aktualnego stopnia zużycia pamięci RAM.3. Otworzenie aplikacji Qlik Sense.4. Odnotowanie różnicy w pamięci RAM. <p>W wersji Qlik Sense z czerwca 2018 r. do znalezienia tego wskaźnika można użyć programu <i>App Metadata Analyzer</i>.</p>
Łączna liczba wierszy aplikacji (M)	W celu obliczenia łącznej liczby wierszy można użyć pól systemowych. Utwórz KPI z miarą <code>Sum(\$Rows)</code> .
Łączna liczba pól aplikacji	W celu obliczenia łącznej liczby pól można użyć pól systemowych. Utwórz KPI z miarą <code>Sum(\$Fields)</code> .
Łączna liczba tabel aplikacji	W celu obliczenia łącznej liczby tabel można użyć pól systemowych. Utwórz KPI z miarą <code>Count(DISTINCT \$Table)</code> .

Monitorowanie aplikacji

Konsola zarządzania Qlik (QMC) zapewnia aplikacje służące do monitorowania wydajności i użytkownika systemu w Qlik Sense Enterprise on Windows:

- Aplikacja *Operations Monitor* dostarcza informacji na temat stopnia wykorzystania sprzętu, w tym użycia pamięci serwera i procesora CPU, liczby aktywnych użytkowników oraz czynności dotyczących zadań przeładowania. Udostępnia ona również podsumowanie i szczegółowe informacje na temat błędów, ostrzeżeń oraz czynności odnoszących się do dziennika w środowisku serwera Qlik Sense.
- Aplikacja *License Monitor* umożliwia śledzenie wykorzystania licencji i ułatwia monitorowanie zmian dotyczących przydzielania licencji.

- Aplikacja *Log Monitor* prezentuje prawie wszystkie dostępne dane dziennika i umożliwia analizę trendów oraz rozwiązywanie problemów.
- Aplikacja *Sessions Monitor* przedstawia dane logowania dotyczące korzystania z aplikacji.
- Aplikacja *Reloads Monitor* prezentuje szczegółowe informacje na temat przeładowanych danych, zarówno z QMC, jak i z aplikacji otwartych w hubie.
- Aplikacja *Sense System Performance Analyzer* wyświetla wydajność Qlik Sense we wszystkich węzłach.
- Aplikacja *Sense Connector Logs Analyzer* zapewnia wnioski dotyczące użytkowania i błędy konkretnych łączników Qlik.
- Aplikacja *App Metadata Analyzer* zapewnia całościowy widok wszystkich aplikacji Qlik Sense, w tym szczegółowe informacje na temat modelu danych aplikacji i wykorzystania przez nie zasobów.

Duże ilości danych

Te strategie architektoniczne można zastosować przy łączeniu się z dużymi ilościami danych.

Segmentacja

Można segmentować QVDs według wymiarów, takich jak przedział czasu, region lub poziom agregacji. Można na przykład mieć:

- Plik QVD zawierający dane z dwóch ostatnich lat.
- Plik QVD zawierający dane historyczne z okresu dłuższego niż dwa lata.
- Plik QVD zawierający wszystkie dane zagregowane na wyższym poziomie. Na przykład na poziomie miesiąca zamiast daty lub według kraju zamiast według klientów indywidualnych.
- Jeden duży QVD plik ze wszystkimi danymi, który jest używany tylko przez małą grupę użytkowników.

Aplikacje można segmentować podobnie. Mniejsze aplikacje zaspokoją potrzeby analityczne większości użytkowników. To oszczędza pamięć.

Można mieć również wiele aplikacji skoncentrowanych na różnych regionach. W ten sposób użytkownicy nie będą otwierać aplikacji z danymi, które ich nie interesują lub do których nie mają prawa dostępu. Dane, które nie są dostępne poprzez dostęp do sekcji, nadal wpływają na pamięć.

Generowanie aplikacji na żądanie (ODAG)

Aplikacje na żądanie Qlik Sense zapewniają użytkownikom zbiorcze widoki dużych magazynów danych. Mogą oni identyfikować i ładować odpowiednie podzbiory danych do szczegółowej analizy.

Z perspektywy użytkownika istnieją dwie aplikacje:

1. Koszyk zakupowy ze zagregowanymi danymi.
2. Pusta aplikacja szablonu służąca do wyświetlania szczegółów.

Użytkownik dokonuje wyborów w aplikacji koszyka. Po osiągnięciu określonego progu tworzony jest niestandardowy skrypt LOAD, który wypełnia aplikację szablonu żądanymi danymi.

Tworzenie łańcuchów aplikacji

Łączenie łańcuchowe aplikacji (znane jako łączenie łańcuchowe dokumentów w QlikView) oznacza, że istnieje zagregowana aplikacja, której użytkownicy regularnie używają. Jeśli użytkownik potrzebuje więcej szczegółów, wybory mogą zostać przekazane ze zagregowanej aplikacji do aplikacji szczegółowej, tak aby można było zobaczyć niższy poziom szczegółowości. Oszczędza to pamięć, ponieważ użytkownicy nie ładują niepotrzebnych szczegółów. Aplikacje można połączyć w łańcuch, dodając obiekty przycisków do arkusza. Więcej informacji zawiera temat [Przycisk \(page 401\)](#).

Łączenie aplikacji w łańcuch jest również obsługiwane za pośrednictwem APIs. Możesz na przykład użyć interfejsu API integracji aplikacji, aby utworzyć niestandardowe łańcuchy aplikacji. Więcej informacji zawiera temat [API integracji aplikacji](#).

Wydajność modelu danych

Są to wskaźniki, które mogą mieć wpływ na wydajność modelu danych. Każdy z nich stanowi najlepszą praktykę, która poprawia użyteczność aplikacji.

Najlepsze praktyki w zakresie wydajności modelu danych

Działanie	Opis
Usunięcie kluczy syntetycznych	Qlik Sense tworzy klucze syntetyczne, gdy co najmniej dwie tabele danych mają dwa lub więcej wspólnych pól. Może to oznaczać, że w skrypcie lub modelu danych występuje błąd.
Usunięcie odwołań cyklicznych z modelu danych	Odwołania cykliczne występują, gdy dwa pola mają więcej niż jedną asocjację. Qlik Sense spróbuje je rozwiązać poprzez zmianę połączenia z jedną z tabel. Należy jednak rozwiązywać wszystkie ostrzeżenia związane z odwołaniami cyklicznymi.
Odpowiednia szczegółowość danych	Należy ładować tylko te dane, które są niezbędne. Na przykład: grupa użytkowników potrzebuje tylko danych podzielonych według tygodnia, miesiąca i roku. W celu oszczędzenia w pamięci można załadować dane zagregowane lub zagregować dane w skrypcie ładowania. Jeśli użytkownik potrzebuje wizualizacji danych na niższym poziomie szczegółowości, można użyć ODAG lub powiązać łańcuchowego łączenia dokumentów.

Działanie	Opis
Stosowanie plików QVDs tam, gdzie jest to możliwe	QVD to plik zawierający tabelę danych wyeksportowanych z programu Qlik Sense. Ten format pliku jest zoptymalizowany w celu uzyskania maksymalnej szybkości odczytu danych ze skryptu przy zachowaniu niewielkich rozmiarów. Odczyt danych z pliku QVD jest zazwyczaj 10–100 razy szybszy niż odczyt z innych źródeł danych.
Optimalizacja plików QVD podczas ładowania	Pliki QVD mogą być odczytywane w dwóch trybach: standardowym (szybkim) i zoptymalizowanym (szybszym). Wybrany tryb jest automatycznie określany przez silnik obsługi skryptów. Istnieją pewne ograniczenia dotyczące ładowania zoptymalizowanego. Istnieje możliwość zmiany nazw pól, ale każda z tych operacji spowoduje standardowe ładowanie: <ul style="list-style-type: none">• Jakiegokolwiek transformacje pól, które są ładowane.• Użycie klauzuli where, co spowoduje, że program Qlik Sense rozpakuje rekordy.• Użycie polecenia Map względem ładowanego pola.
Wykorzystanie ładowania przyrostowego	Jeśli aplikacja łączy się z dużą ilością danych z baz danych, które są na bieżąco aktualizowane, przeładowanie całego zestawu danych może być czasochłonne. Zamiast tego do pobierania nowych lub zmienionych rekordów z bazy danych należy używać ładowania przyrostowego.

Działanie	Opis
Konsolidacja modelu Snowflake	W przypadku modelu danych Snowflake można zmniejszyć liczbę tabel danych, łącząc niektóre z nich przy użyciu prefiksu Join lub innego mapowania. Jest to szczególnie ważne w przypadku dużych tabel faktów. Dobrą zasadą ogólną jest stosowanie tylko jednej dużej tabeli.
Tabele z małą ilością pól są zdenormalizowane	W przypadku dwóch tabel z kilkoma polami połączenie ich może poprawić wydajność. .
Zdenormalizowane tabele wyszukiwania (liść) z mapowaniem ładowania	Nie należy używać prefiksu Join , jeśli chce się tylko dodać jedno pole z jednej tabeli do drugiej. Należy użyć funkcji wyszukiwania ApplyMap .
Usunięcie lub odłączenie znaczników czasu od pola daty	<p>Pola dat mogą wypełniać przestrzeń, gdy obecny jest znacznik czasu, ponieważ reprezentacja w postaci ciągu i liczba odrębnych wartości są większe. Jeśli precyzja nie jest konieczna do analizy, możesz zaokrąglić znacznik czasu do np. najbliższej godziny za pomocą funkcji <i>Timestamp(Floor(YourTimestamp,1/24))</i> lub całkowicie usunąć składnik czasu za pomocą funkcji <i>Date(Floor(YourTimestamp))</i>.</p> <p>Jeśli znacznik czasu ma być obecny, można go odłączyć od samej daty. Można użyć tej samej funkcji Floor(), a następnie utworzyć nowe pole z wyodrębnionym czasem, używając na przykład: <i>Time(Frac(YourTimestamp))</i>.</p>
Usunięcie niepotrzebnych pól z modelu danych	<p>Do modelu danych należy ładować tylko niezbędne pola. Należy unikać Load * i SELECT. Pamiętaj, aby zachować:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pola, które są niezbędne do analizy. • Pola, które są faktycznie używane w aplikacji.

Działanie	Opis
Unikanie tabel łączy w przypadku dużych ilości danych	W miarę możliwości należy korzystać z tabel łączy. Jednakże w przypadku dużych ilości danych skonkatelowane tabele mogą zapewniać wyższą wydajność niż tabele łączy.
Rozdzielanie skonkatelowanych wymiarów na nowe pola	Skonkatelowane wymiary należy rozdzielać na osobne pola. Zmniejsza to liczbę unikatowych wystąpień wartości w polach. Jest to podobne do optymalizacji znaczników czasu.
Używanie funkcji AutoNumber , gdy jest to możliwe	Ładowanie zoptymalizowane można utworzyć, najpierw ładując dane z pliku QVD , a następnie używając instrukcji AutoNumber celem przekształcenia wartości na klucze symboli.
Unikanie wysp danych	Wyspy danych mogą być użyteczne, ale zazwyczaj wpływają na wydajność. W przypadku tworzenia wysp dla wartości wyboru należy używać zmiennych.
Przechowywanie plików QVD w oparciu o przyrostowe przedziały czasu	Pliki QVD należy przechowywać w segmentach, np. miesięcznych. Te mniejsze miesięczne pliki QVD mogą następnie obsługiwać wiele różnych aplikacji, które niekoniecznie będą potrzebować wszystkich danych.

Wydajność arkuszy

Są to najlepsze praktyki, które poprawią wydajność arkuszy i wizualizacji.

Najlepsze praktyki w zakresie wydajności arkuszy

Działanie	Opis
Unikanie funkcji If() w miarę możliwości	<p>Jeśli funkcja If() jest używana wewnątrz funkcji agregującej, będzie działać na poziomie rekordu i zostanie wielokrotnie oceniona.</p> <p>W przypadku 1000 rekordów w agregacji warunek If() zostanie oceniony 1000 razy. To może szybko kaskadować w przypadku zagnieżdżenia instrukcji. Zamiast niej należy użyć analizy zestawów. Przed agregacją stosowany jest filtr analizy zestawów, co powoduje szybszą odpowiedź. Odpowiedzi te mogą być również buforowane za pomocą analizy zestawów, tymczasem w przypadku funkcji If() nie jest to możliwe. Można również rozważyć inne funkcje i modyfikacje modelu danych.</p>

Działanie	Opis
<p>W miarę możliwości w tabeli agregacji unika się pól z różnych tabel.</p>	<p>Podczas oceny agregacji obliczenia przebiegają w dwóch etapach:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pierwszym krokiem jest znalezienie odpowiednich kombinacji, na których należy dokonać obliczeń. Ten krok jest jednowątkowy. 2. Drugim krokiem jest wykonanie obliczeń. Ten krok jest wielowątkowy. <p>Część jednowątkowa może znacząco wpłynąć na wydajność. Jednym z przykładów jest sytuacja, gdy w agregacji znajduje się wiele pól, na przykład <code>Sum(Quantity*ListPrice)</code>. Jeżeli <code>Quantity</code> znajduje się w tabeli faktów, a <code>ListPrice</code> znajduje się w tabeli produktów głównych, aparat musi najpierw połączyć obie tabele, aby znaleźć kombinacje, zanim będzie mógł rozpocząć sumowanie produktu. Łączenie jest częścią jednowątkową, a sumowanie jest wielowątkowe. Jeśli oba pola znajdują się w tej samej tabeli, łączenie nie jest konieczne, a agregacja jest oceniana znacznie szybciej.</p>
<p>Korzystanie z funkcji <code>Aggr()</code> i zagnieżdżonej funkcji <code>Aggr()</code> w stopniu minimalnym</p>	<p>Funkcja <code>Aggr()</code> znacząco wpływa na wydajność. Niewłaściwe użycie może dać niedokładne wyniki. Na przykład w tabeli z wymiarami, które różnią się od wymiarów w funkcji <code>Aggr()</code>.</p>
<p>Stosowanie analizy zestawów, gdy jest to możliwe</p>	<p>Za pomocą analizy zestawów można zdefiniować zestaw wartości danych, który różni się od zwykłego zestawu określonego przez aktualne wybory.</p>
<p>Unikanie porównań ciągów w miarę możliwości</p>	<p>Porównania ciągów nie są tak wydajne jak analiza zestawów. Na przykład należy unikać <code>Match()</code>, <code>MixMatch()</code>, <code>WildMatch()</code> oraz <code>Pick()</code>. Należy tworzyć flagi w skrypcie lub używać analizy zestawów.</p>

Działanie	Opis
Stosowanie warunków obliczania na obiektach zawierających złożone obliczenia	Można mieć wizualizacje z wieloma rekordami, gdy nie ma żadnych wyborów. Najlepszą praktyką jest dodawanie warunków obliczania do obiektów, tak aby były one renderowane dopiero po dokonaniu określonych wyborów. Zapobiega to powstawaniu bardzo dużych hiperkostek. Na przykład: <i>GetSelectedCount([Country])=1 OR GetPossibleCount([Country])=1</i> . W tym scenariuszu wizualizacja nie zostanie wyrenderowana, jeśli użytkownik nie wybierze jednego kraju lub nie dokona innych wyborów, w których możliwy jest tylko jeden kraj.
Wstępne obliczanie miar w skrypcie w miarę możliwości	Każda miara, która znajduje się na najniższym poziomie szczegółowości modelu danych powinna być obliczana w skrypcie. Jeśli na przykład w tym samym rekordzie w tabeli występuje Sales oraz Cost, można uzyskać wartość marży poprzez obliczenie <i>Sales - Cost AS Margin</i> . Można również agregować inne wartości z wyprzedzeniem, jeśli wiadomo, że nie będą się one różnić w zależności od wyboru lub że są one związane z innym poziomem szczegółowości.

Działanie	Opis
Tabele mają mniej niż 15 kolumn i mają warunki obliczania	<p>Tabele z 15 kolumnami można uznać za szeroką. Jeśli tabele składają się z wielu rekordów, należy użyć obliczonych warunków na obiekcie tabeli tak, aby renderował się tylko po spełnieniu pewnych kryteriów lub wyborów. Jeśli tabela jest bardzo szeroka, należy rozważyć następujące opcje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utworzenie wielu mniejszych tabel, które są wyświetlane warunkowo. • Używanie metod do warunkowego wyświetlania kolumn. • Ograniczanie tabel tylko do tych pól, które są niezbędne do analizy.
Arkusze nie mają zbyt wielu obiektów	<p>Obiekty są obliczane, gdy użytkownik przechodzi do arkusza. Za każdym razem, gdy użytkownik dokonuje wyboru na tym arkuszu, każdy obiekt zostaje ponownie obliczony, jeśli ten aktualny stan nie istnieje w pamięci podręcznej. W przypadku arkusza z wieloma wykresami użytkownik będzie musiał czekać na obliczenie każdego obiektu przy niemalże każdym wyborze. Stanowi to znaczne obciążenie dla silnika. Najlepiej postępować zgodnie z koncepcją Dashboard/Analysis/Reporting (DAR) , aby utworzyć przejrzystą i minimalistyczną aplikację.</p>
Stosowanie flag numerycznych w skrypcie do wykorzystania w analizie zestawów	<p>Analiza zestawów z flagami może być bardziej efektywna niż porównywanie lub mnożenie ciągów.</p>

Działanie	Opis
Używanie elementów głównych lub zmiennych w wyrażeniach	Elementy główne umożliwiają przeciąganie i upuszczanie zarządzanych wskaźników oraz gwarantują, że wyrażenia zostaną zbuforowane. Na przykład <i>Sum(Sales)</i> różni się od <i>SUM(Sales)</i> . Wyrażenia są buforowane z pisownią oraz wielkością liter i muszą pasować słowo w słowo, aby mogły być ponownie użyte.

3 Wizualizacje

Wizualizacje umożliwiają prezentowanie danych w taki sposób, aby użytkownicy aplikacji mogli je interpretować i eksplorować. Przykładowo wykres słupkowy, który porównuje liczbę sprzedaży w różnych regionach lub tabela z dokładnymi wartościami dla tych samych danych. Dobre wizualizacje ułatwiają szybkie i dokładne interpretowanie wyświetlanych danych.

Wizualizacje można łatwo dodawać i dostosowywać. Mogą mieć postać wykresów, takich jak wykresy słupkowe, wykresy kołowe, tabele, mierniki i mapy drzewa. Każdy typ wykresu ma unikatową funkcjonalność. Analityka Qlik Cloud automatycznie wyróżnia elementy powiązane z wyborami w celu użycia ich do drążenia lub filtrowania.

3.1 Wybieranie typów wizualizacji zgodnie z celem

Każdy typ wizualizacji ma konkretny cel. Musisz zastanowić się nad celem wizualizacji i wybrać taki jej typ, który umożliwi wydajne eksplorowanie danych, a przez to osiągnięcie tego celu.

Przykład: chcesz przedstawić zmiany miary, którą jest sprzedaż kwartalna, w miarę upływu czasu. W takim przypadku należy utworzyć wykres liniowy, ponieważ jedną z jego zalet jest przedstawianie zmian wartości miary w czasie. Zamiast tego możesz zacząć od rodzaju analizy, którą chcesz przeprowadzić.

Jeśli nie masz pewności, które wizualizacje powinny być używane z konkretnymi danymi, program Qlik Sense udostępnia dwie metody tworzenia wizualizacji z asystą.

- Można użyć Wnioski, aby umożliwić Qlik Sense analizowanie danych i generowanie wizualizacji w oparciu o wyszukiwania lub wybory. Następnie można dodać te wizualizacje do swoich arkuszy.
- Można również tworzyć wizualizacje, korzystając z sugestii dotyczących wykresów, poprzez przeciągnięcie pola na arkusz z panelu zasobów, a następnie przeciągnięcie dodatkowych pól, które mają znaleźć się w wizualizacji, na pierwsze pole. Następnie Qlik Sense utworzy sugerowaną wizualizację na podstawie pól wybranych dla tej wizualizacji.

3.2 Zasoby danych w wizualizacjach

Wizualizacje korzystają z danych na wiele różnych sposobów. Sposób przygotowania i tworzenia danych wpływa na wizualizacje. Zasoby danych użytkownika stają się wymiarami i miarami w wizualizacjach, a ponadto definiują w nich kategorie i pomiary tych kategorii. Pole może być używane w celu pogrupowania danych albo może zostać przekształcone za pomocą funkcji agregacji w celu udostępnienia pomiaru w kategoriach danych.

Typy danych znajdujące się w tabelach i polach wpływają na to, czy takie obiekty mogą być używane jako wymiary lub miary, a także określają najbardziej wydajne opcje sortowania. Na przykład w przypadku danych ilościowych i jakościowych istnieją inne rekomendowane zastosowania, gdy te dane są używane jako wymiary lub miary.

Źródła danych zapewniają dane do wyświetlania, a ponadto umożliwiają kontrolowanie tego, jakie dane i w jaki sposób będą prezentowane. Można na przykład pokolorować wizualizację, używając wymiaru lub miary, która/który nie istnieje w wizualizacji. Więcej informacji zawiera temat [Zmiana wyglądu wizualizacji \(page 630\)](#).

Panel zasobów zawiera różne źródła danych, które mogą być używane w wizualizacjach.

Zasoby danych

Następujące zasoby danych są dostępne podczas tworzenia wizualizacji:

- Pola
- Miary
- Wymiary
- Elementy główne

Pola

Pola zawierają dane załadowane do Qlik Sense. Każde pole zawiera co najmniej jedną wartość i odpowiada kolumnie w tabeli bazy danych. Dane w polu mogą być jakościowe lub ilościowe.

Podczas tworzenia wizualizacji pola umożliwiają tworzenie wymiarów i miar. Możesz także używać pól na różne sposoby podczas dodawania wizualizacji do aplikacji. Niektóre wizualizacje, takie jak tabele, mogą przedstawiać pola w postaci niezmienionej.

Z kolei inne pola, takie jak pola daty lub czasu, wymagają dodatkowych działań.

Więcej informacji zawiera temat [Pola \(page 86\)](#).

Miary

Miary to dane przeznaczone do pokazania. Miary są tworzone na podstawie wyrażenia złożonego z funkcji agregacji, takich jak **Sum** lub **Max**, które są połączone z co najmniej jednym polem.

Więcej informacji zawiera temat [Miary \(page 106\)](#).

Wymiary

Wymiary określają sposób grupowania danych w wizualizacji. Na przykład: łączna sprzedaż według kraju lub liczba produktów na dostawcę. Wymiary przedstawiają konkretne wartości z pola wybranego jako wymiar. Wymiary mogą być także obliczane za pomocą wyrażenia.

Więcej informacji zawiera temat [Wymiary \(page 100\)](#).

Elementy główne

Elementy główne to wymiary, miary lub wizualizacje, które zostały użyte ponownie w innych wizualizacjach i arkuszach w aplikacji. Zaktualizowanie elementu głównego powoduje aktualizację każdego jego wystąpienia. Oznacza to, że może istnieć ta sama miara w 5 wizualizacjach i one wszystkie zostaną zaktualizowane, gdy element główny zostanie zmieniony.

W elementach głównych dostępna jest także większa liczba opcji projektowania. Użytkownik może na przykład przypisać kolory do odrębnych wartości wymiaru głównego, aby te wartości miały takie same kolory we wszystkich wizualizacjach.

Elementy główne zawierają także wymiary specjalne, takie jak wymiary hierarchiczne i miary kalendarzowe.

Więcej informacji zawiera temat [Ponowne używanie zasobów z elementami głównymi \(page 118\)](#).

Wyrażenia

Wyrażenie to kombinacja funkcji, pól i operatorów matematycznych (+ * / =). Wyrażenia służą przetwarzaniu danych w aplikacji w celu osiągnięcia rezultatu widocznego na wizualizacji.

Wyrażenia są używane głównie w celu tworzenia miar. Mogą być także używane w celu tworzenia wymiarów wyliczanych lub ustawiania właściwości w różnych wizualizacjach. Wyrażeń można używać na przykład w celu definiowania limitów zakresów dla mierników lub linii odniesienia dla wykresów słupkowych.

Więcej informacji zawiera temat [Używanie wyrażeń w wizualizacjach \(page 159\)](#).

Typy danych w wizualizacjach

Różne typy danych mają różne właściwości; niektóre dane mogą lepiej sprawdzać się jako wymiary, a niektóre jako miary. I podobnie niektóre rodzaje danych mogą działać lepiej jako wymiary w pewnych wizualizacjach lub jako miary z pewnymi funkcjami agregacji.

Dane w polach mogą być ilościowe lub jakościowe. Wartości danych ilościowych są mierzone liczbowo na skali rosnącej. Dane ilościowe mogą być współczynnikami lub przedziałami:

- **Współczynnik:** współczynniki to dane jakościowe, względem których można wykonywać operacje arytmetyczne, takie jak koszt lub wiek. Można na przykład zsumować wartość sprzedaży z całego miesiąca, aby obliczyć sprzedaż łączną.
- **Przedział:** przedziały to dane jakościowe, na których nie można wykonywać operacji arytmetycznych. Nie można na przykład obliczyć sumy temperatur z tygodnia, ale można obliczyć średnią temperaturę dzienną oraz najwyższą/najniższą temperaturę na każdy dzień.

Dane jakościowe nie mogą być mierzone liczbowo, ale można je opisywać z wykorzystaniem języka. Dane jakościowe mogą być nominalne lub porządkowe:

- Dane nominalne: pola z danymi nominalnymi zawierają odrębne wartości jakościowe, ale bez ustalonej kolejności.
Na przykład nazwy produktów lub klientów to dane nominalne, ponieważ mają odrębne wartości, ale nie mają wymaganej kolejności.
- Dane porządkowe: pola z danymi porządkowymi zawierają wartości jakościowe o konkretnym miejscu w rankingu lub porządku. Dane porządkowe powinny być sortowane według kolejności, a nie w porządku alfabetycznym.
Oto przykład wartości porządkowych: niskie, średnie i wysokie. Małe, średnie i duże to również wartości porządkowe.

Poniższa tabela zawiera ogólny przegląd rekomendowanych typów wizualizacji i funkcji agregacji dla typów danych. Tych rekomendacji nie należy traktować jako bezwzględnie obowiązujących.

Rekomendacje dotyczące wizualizacji dla typów danych jako miar

Typ danych	Zalecane funkcje agregacji	Niezalecane funkcje agregacji
Nominalne	Łącznie	Średnia Mediana Suma
Numer kolumny	Łącznie Mediana	Średnia Suma
Proporcja	Łącznie Średnia Mediana	Suma
Interwał	Łącznie Średnia Mediana Suma	–

Pola

W polach znajdują się dane, z których korzysta Qlik Sense. Pola mogą być traktowane jako dane załadowane ze skryptu ładowania.

Pola zawierają co najmniej jedną wartość (wartość pola) i na podstawowym poziomie odpowiadają kolumnom w tabeli bazy danych, ale mogą również występować w więcej niż jednej tabeli. Wartości pola zawierają dane liczbowe lub dane alfanumeryczne. Jeśli dane zostały załadowane ze skryptu ładowania, pola mogą być wizualizowane w formie tabeli.

Przykłady danych w skrypcie ładowania:

Temp:

```
LOAD * inline [
Customer Product UnitSales UnitPrice
Imagine Film 4 16
Imagine Film 10 15
Imagine Shutter 9 9
PhotoInc Shutter 5 10
PhotoInc Lens 2 20
PhotoInc Magnifier 4 25
Gallery Film 8 15
Gallery Lens 7 19
] (delimiter is ' ');
```

Pola reprezentowane w tabeli modelu danych po załadowaniu danych:

Temp
Customer
Product
UnitSales
UnitPrice

Te same pola jako kolumny w wizualizacji tabeli na arkuszu:

Customer	Product	UnitPrice	UnitSales
Gallery	Film	15	8
Gallery	Lens	19	7
Imagine	Film	15	10
Imagine	Film	16	4
Imagine	Shutter	9	9
PhotoInc	Lens	20	2
PhotoInc	Magnifier	25	4
PhotoInc	Shutter	10	5

Pola daty i czasu

Jeśli w aplikacji korzysta się z pól zawierających dane dotyczące daty lub znacznika czasu, można zdefiniować określone atrybuty daty (takie jak rok lub tydzień), aby zastosować je w wizualizacji.

Tworzenie pól w **Menedźerze danych**

Pola danych są tworzone automatycznie dla wszystkich pól danych rozpoznanych jako data lub znacznik czasu, gdy opcja **Dodaj dane** jest używana z włączonym profilowaniem danych w celu budowania modelu danych w **Menedźerze danych**, albo po kliknięciu polecenia **Ładuj dane** w **Menedźerze danych**.



Pola danych utworzone w **Menedźerze danych** są automatycznie dodawane do pola autoCalendar.

Jeśli pole daty lub znacznika czasu nie zostało rozpoznane automatycznie, można odpowiednio zmienić format danych wejściowych w edytorze tabeli w **Menedźerze danych**. Można również skonfigurować format wyświetlania do zastosowania w wizualizacjach.

Które pola daty i czasu są automatycznie rozpoznawane?

Pola daty i czasu są rozpoznawane automatycznie na podstawie ustawień regionalnych systemu operacyjnego. Ponadto rozpoznawane są następujące formaty:

- M/D/YYYY h:mm
- D/M/YYYY h:mm TT
- M/D/YYYY
- D/MM/YYYY
- YYYYMMDD
- YYYYMMDDhhmmss
- YYYYMMDDhhmmss.fff
- YYYYMMDDhhmmssK
- YYYY-MM-DD
- YYYY-MM-DDThh:mm:ss
- YYYY-MM-DD-Thh:mm:ss.fff
- YYYY-MM-DD-Thh:mm:ssK

Formaty daty i czasu

Określnik formatu	Opis
YYYY	Rok
M, MM	Miesiąc
D, DD	Dzień


Określnik formatu	Opis
hh	Godzina
mm	Minuta
ss	Sekunda
fff	Milisekunda
TT	AM/PM
K	Strefa czasowa
T	Znak podziału między datą i czasem. Znak T nie może być zastąpiony innym znakiem.

Tworzenie pól daty i czasu w skrypcie ładowania danych

W przypadku tworzenia modelu danych za pomocą narzędzia Edytor ładowania danych trzeba utworzyć szablon kalendarza, gdzie zdefiniuje się pola, dla których utworzy się pola pochodne w skrypcie ładowania danych. Pola pochodne daty i czasu zostaną utworzone po uruchomieniu skryptu i przeładowaniu danych.

Korzystanie w aplikacji z pól daty i czasu

Udostępnienie w wizualizacjach pól daty i czasu

Wszystkie pola daty lub czasu na karcie **Pola** w panelu zasobów są oznaczone . Pola te można rozwinąć, aby korzystać z utworzonych pól daty i czasu. Z pól tych można korzystać w wizualizacjach, podobnie jak z dowolnych innych pól danych.

Pola daty i czasu w wymiarach

Z pól daty i czasu można również korzystać podczas tworzenia wymiaru. Pola te są wyszczególnione pod polem, na podstawie którego zostały utworzone.

Pola daty i czasu w wyrażeniach

Z pól daty i czasu można korzystać we wszystkich wyrażeniach, na przykład na potrzeby tworzenia miary. Pola te są nazywane zgodnie z następującym szablonem:

[nazwa pola].autoCalendar.[pole daty i czasu].

- [nazwa pola] to nazwa pola danych użytego do utworzenia pól daty i czasu.
- [pole daty i czasu] to pole daty i czasu, które ma zostać użyte, na przykład Year.

Przykład:

Date.autoCalendar.Year

Pola daty i czasu w miarach kalendarzowych

Miary kalendarzowe używają pól daty i czasu utworzonych w autoCalendar. Każde z tych pól daty i czasu jest obliczane za pomocą wyrażenia analizy zestawów, które określa, czy data należy do zakresu czasu od początku okresu albo czy daty mieszczą się w zdefiniowanym zakresie od daty

bieżącej. Te pola daty i czasu są względne i zwracają wyniki na podstawie daty bieżącej. Z tych pól można korzystać niezależnie od miar kalendarzowych.

Kalendarzowe pola daty i czasu mają następujący format:

[nazwa pola].autoCalendar.[pole daty i czasu]=[wartość]

- [nazwa pola] to nazwa pola daty użytego do utworzenia pól daty i czasu.
- [pole daty i czasu] to nazwa użytego pola daty i czasu, na przykład InYTD.
- [wartość] to wartość dla wyrażenia analizy zestawu pola daty i czasu. Określa daty, które są uwzględniane.

Przykład:

Date.autoCalendar.YearsAgo={1}

Poniżej przedstawiono dostępne pola daty i czasu wraz z przykładowymi wartościami:

InYTD

To pole daty i czasu określa, czy daty mieszczą się w zakresie czasu od początku roku, czy znajdują się poza tym zakresem.

InYTD

Przykład	Wynik
Date.autoCalendar.InYTD={0}	Zwraca wszystkie daty, które mieszczą się w zakresie czasu od początku roku. Jeśli na przykład bieżąca data była 54. dniem roku, wówczas uwzględnione zostaną daty z pierwszych 54 dni każdego roku w polu daty.
Date.autoCalendar.InYTD={1}	Zwraca wszystkie daty, które znajdują się poza zakresem czasu od początku roku. Jeśli na przykład bieżąca data była 54. dniem roku, wówczas uwzględnione zostaną wszystkie daty po pierwszych 54 dniach każdego roku w polu daty.

YearsAgo

To pole daty i czasu określa, czy daty pochodzą z konkretnego roku względem daty bieżącej (czy nie).

YearsAgo

Przykład	Wynik
Date.autoCalendar.YearsAgo={0}	Zwraca wszystkie daty z tego roku.
Date.autoCalendar.YearsAgo={1}	Zwraca wszystkie daty z zeszłego roku.
Date.autoCalendar.YearsAgo={8}	Zwraca wszystkie daty sprzed ośmiu lat.

InQTD

To pole daty i czasu określa, czy daty mieszczą się w zakresie dat od początku kwartału — względem bieżącej daty — czy znajdują się poza tym zakresem.

InQTD

Przykład	Wynik
Date.autoCalendar.InQTD={0}	Zwraca wszystkie daty z wszystkich kwartałów, które mieszczą się w zakresie czasu od początku kwartału. Jeśli na przykład bieżąca data była 14. dniem 1 kwartału, wówczas uwzględnione zostaną pierwsze 14 dni każdego kwartału w polu daty.
Date.autoCalendar.InQTD={1}	Zwraca wszystkie daty z wszystkich kwartałów, które znajdują się poza zakresem czasu od początku bieżącego kwartału. Jeśli na przykład bieżąca data była 14. dniem 1 kwartału, wówczas uwzględnione zostaną wszystkie daty po pierwszych 14 dniach każdego kwartału w polu daty.

QuartersAgo

To pole daty i czasu określa, czy daty pochodzą z konkretnego kwartału względem daty bieżącej (czy nie).

QuartersAgo

Przykład	Wynik
Date.autoCalendar.QuartersAgo={0}	Zwraca wszystkie daty z bieżącego kwartału.
Date.autoCalendar.QuartersAgo={1}	Zwraca wszystkie daty z zeszłego kwartału.
Date.autoCalendar.QuartersAgo={8}	Zwraca wszystkie daty sprzed ośmiu kwartałów.

QuarterRelNo

To pole daty i czasu określa, czy daty pochodzą z konkretnego kwartału względem daty bieżącej (czy nie).

QuarterRelNo

Przykład	Wynik
Date.autoCalendar.QuarterRelNo={0}	Zwraca wszystkie daty z każdego wystąpienia bieżącego kwartału. Jeśli na przykład bieżąca data wypadła w 4 kwartale, wówczas zostaną uwzględnione wszystkie daty z każdego 4 kwartału w polu daty.

Przykład	Wynik
<code>Date.autoCalendar.QuarterRelNo={3}</code>	Zwraca wszystkie daty z każdego wystąpienia kwartału o dwa kwartały wcześniejszego niż bieżący. Jeśli na przykład bieżąca data wypadła w 4 kwartale, wówczas zostaną uwzględnione wszystkie daty z każdego 1 kwartału w polu daty.

InMTD

To pole daty i czasu określa, czy daty mieszczą się w zakresie dat od początku miesiąca — względem bieżącej daty — czy znajdują się poza tym zakresem.

InMTD

Przykład	Wynik
<code>Date.autoCalendar.InMTD={0}</code>	Zwraca wszystkie daty z wszystkich miesięcy, które znajdują się w zakresie czasu od początku bieżącego miesiąca. Jeśli na przykład bieżąca data była 15 dniem listopada 2016 roku, wówczas uwzględnione zostaną daty z pierwszych 15 dni każdego miesiąca w polu daty.
<code>Date.autoCalendar.InMTD={1}</code>	Zwraca wszystkie daty z wszystkich miesięcy, które znajdują się poza zakresem czasu od początku bieżącego miesiąca. Jeśli na przykład bieżąca data była 15 dniem listopada 2016 roku, wówczas uwzględnione zostaną daty po pierwszych 15 dniach — do końca każdego miesiąca w polu daty.

MonthsAgo

To pole daty i czasu określa, czy daty pochodzą z konkretnego miesiąca względem daty bieżącej (czy nie).

MonthsAgo

Przykład	Wynik
<code>Date.autoCalendar.MonthAgo={0}</code>	Zwraca wszystkie daty z bieżącego miesiąca.
<code>Date.autoCalendar.MonthAgo={1}</code>	Zwraca wszystkie daty z zeszłego miesiąca.
<code>Date.autoCalendar.MonthAgo={8}</code>	Zwraca wszystkie daty sprzed ośmiu miesięcy.

MonthRelNo

To pole daty i czasu określa, czy daty pochodzą z konkretnego miesiąca względem daty bieżącej (czy nie).

MonthRelNo

Przykład	Wynik
<code>Date.autoCalendar.MonthRelNo={0}</code>	Zwraca wszystkie daty z pierwszego wystąpienia bieżącego miesiąca. Jeśli na przykład bieżący miesiąc był czerwcem, wówczas uwzględnione zostaną wszystkie daty w każdym wystąpieniu czerwca w polu daty.
<code>Date.autoCalendar.MonthRelNo={1}</code>	Zwraca wszystkie daty z każdego wystąpienia poprzedniego miesiąca. Jeśli na przykład bieżący miesiąc był czerwcem, wówczas uwzględnione zostaną wszystkie daty w każdym wystąpieniu maja w polu daty.

InWTD

To pole daty i czasu określa, czy daty mieszczą się w zakresie dat od początku tygodnia — względem bieżącej daty — czy znajdują się poza tym zakresem.

InWTD

Przykład	Wynik
<code>Date.autoCalendar.InWTD={0}</code>	Zwraca wszystkie daty z wszystkich tygodni, które znajdują się w zakresie czasu od początku bieżącego tygodnia. Jeśli na przykład bieżąca data była trzecim dniem tygodnia, wówczas uwzględnione zostaną daty z pierwszych trzech dni każdego tygodnia w polu daty.
<code>Date.autoCalendar.InWTD={1}</code>	Zwraca wszystkie daty z wszystkich tygodni, które znajdują się poza zakresem czasu od początku bieżącego tygodnia. Jeśli na przykład bieżąca data była trzecim dniem tygodnia, wówczas uwzględnione zostaną daty z ostatnich czterech dni każdego tygodnia w polu daty.

WeeksAgo

To pole daty i czasu określa, czy daty pochodzą z konkretnego tygodnia względem tygodnia bieżącego (czy nie).

WeeksAgo

Przykład	Wynik
<code>Date.autoCalendar.weeksAgo={0}</code>	Zwraca wszystkie daty z bieżącego tygodnia.
<code>Date.autoCalendar.weeksAgo={8}</code>	Zwraca wszystkie daty sprzed ośmiu tygodni.


WeekRelNo

To pole daty i czasu określa, czy daty pochodzą z konkretnego tygodnia względem daty bieżącej (czy nie).

WeekRelNo	
Przykład	Wynik
<code>Date.autoCalendar.weekRelNo={0}</code>	Zwraca wszystkie daty z każdego wystąpienia bieżącego tygodnia. Jeśli na przykład bieżąca data była drugim tygodniem roku, wówczas uwzględnione zostaną daty z drugiego tygodnia każdego roku w polu daty.
<code>Date.autoCalendar.weekRelNo={1}</code>	Zwraca wszystkie daty z każdego wystąpienia poprzedniego tygodnia. Jeśli na przykład bieżąca data była drugim tygodniem roku, wówczas uwzględnione zostaną daty z pierwszego tygodnia każdego roku w polu daty.

Zawsze jedna wartość wybrana

Użytkownik może wybrać opcję **Zawsze jedna wartość wybrana** dla pola w aplikacji. Ta wartość oznacza, że dla pola zawsze jest wybrana jedna, i tylko jedna, wartość. Tej opcji można użyć na przykład, aby określić, że dla pola wybrana jest zawsze jedna waluta.




W przypadku korzystania z opcji **Zawsze jedna wartość wybrana**:

- Opcji **Zawsze jedna wartość wybrana** można użyć dla jednego pola lub większej liczby pól.
- Podczas wyświetlania arkusza nie można usunąć zaznaczenia opcji **Zawsze jedna wartość wybrana**. Zaznaczenie można jednak usunąć, edytując arkusz we własnym obszarze roboczym.
- Gdy publikujesz aplikację z zaznaczoną opcją **Zawsze jedna wartość wybrana**, wówczas ta wartość obowiązuje dla wszystkich arkuszy w aplikacji. Odbiorca aplikacji nie może skasować tej wartości.
- Gdy zduplikujesz aplikację, opcja **Zawsze jedna wartość wybrana** zostanie zduplikowana z aplikacją.
- Gdy wyeksportujesz aplikację bez danych, wówczas opcja **Zawsze jedna wartość wybrana** nie zostanie wyeksportowana z aplikacją.
- Opcja **Zawsze jedna wartość wybrana** nie jest obsługiwana dla pól pochodnych.

Wartość, dla której ustawiono zakładkę domyślną, można użyć, aby podświetlić konkretne selekcje dla odbiorcy aplikacji.

Zaznaczanie opcji „Zawsze jedna wartość wybrana”

Wykonaj następujące czynności:

1. Otwórz arkusz w aplikacji.
2. Kliknij  **Edytuj arkusz**.
3. Kliknij opcję **Pola**.
4. Kliknij prawym przyciskiem myszy pole, a następnie kliknij opcję **Ustawienia pola**.
5. W oknie, które zostanie otwarte, zaznacz pole wyboru **Zawsze jedna wartość wybrana**, a następnie zapisz.
6. Wyjdź z trybu edycji arkusza. Ta wartość pojawi się jako karta na górnym pasku narzędzi. W tym przypadku — inaczej niż w przypadku zakładki — nie ma możliwości usunięcia tego zaznaczenia.

Zawsze jedna wartość wybrana na pasku narzędzi



Opcja **Zawsze jedna wartość wybrana** domyślnie obowiązuje względem pierwszej pozycji w polu. W powyższym przykładzie wartość jest stosowana do **Region**. Wybrany domyślnie regionem jest **Asia**. Tę selekcję może zmienić twórca lub odbiorca aplikacji — w tym przypadku na inny region.

7. Aby sprawdzić, czy opcja **Zawsze jedna wartość wybrana** działa poprawnie, zamknij, a następnie ponownie otwórz aplikację. Wartość powinna pojawić się w górnym pasku narzędzi.


Aby usunąć zaznaczenie opcji **Zawsze jedna wartość wybrana** dla pola kliknij prawym przyciskiem myszy pole w trybie **Edytuj**, kliknij opcję **Ustawienia pól**, a następnie usuń zaznaczenie pola wyboru **Zawsze jedna wartość wybrana**.

Przykład z **Zawsze jedna wartość wybrana** i zakładką domyślną: kontrolowanie wyborów w celu naprowadzenia konsumentów aplikacji na wnioski

W tym przykładzie ustawimy opcję **Zawsze jedna wartość wybrana** dla pola. Następnie określimy domyślną zakładkę dla aplikacji. Określenie zakładki domyślnej i zaznaczenie opcji **Zawsze jedna wartość wybrana** oznacza, że kontrolujemy to, co zobaczą odbiorcy aplikacji, gdy otworzą naszą publikowaną aplikację.

1. Oto arkusz w naszej aplikacji przed zaznaczeniem opcji **Zawsze jedna wartość wybrana** i przed zastosowaniem zakładki domyślnej. To powinien być arkusz, który ma być widoczny dla odbiorców aplikacji jako strona docelowa wyświetlana po otwarciu aplikacji.

Aplikacja w trybie analizy arkusza



Wykres w aplikacji jest tworzony przy użyciu **Country** jako wymiaru i **Sum([Total Revenue])** jako miary.

2. Aby upewnić się, że dla pola **Region** zawsze wybrana będzie jedna i tylko jedna wartość, przeprowadzamy edycję arkusza, klikamy opcję **Pola**, a następnie klikamy prawym przyciskiem myszy pozycję **Region**.
3. Kliknij **Ustawienia pola**.
4. Następnie zaznaczamy pole wyboru **Zawsze jedna wartość wybrana** i zapisujemy.

Włączenie ustawienia **Zawsze jedna wartość wybrana**

Field settings

Region


Always one selected value

Checking this box means one, and only one, value is always selected.

Cancel Save

5. Po zamknięciu trybu **Edytuj** dla arkusza wartość **Zawsze jedna wartość wybrana** pojawi się jako karta na górnym pasku narzędzi. Wartością jest domyślnie pierwsza pozycja w polu. W tym przypadku wartością domyślną jest **Asia**.


*Aplikacja w widoku arkusza z wartością domyślną wybraną dla ustawienia **Zawsze jedna wartość wybrana***



6. Po otwarciu aplikacji chcemy jednak pokazać przychody dla Afryki Subsaharyjskiej. Zatem wybieramy **Sub-Saharan Africa** z pola **Region**, a następnie klikamy opcję **Zakładki**, aby utworzyć nową zakładkę dla **Region("Sub-Saharan Africa")**. Następnie klikamy prawym przyciskiem myszy zakładkę **Region("Sub-Saharan Africa")** i klikamy opcję **Ustaw jako zakładkę domyślną**.

Gdy aplikacja zostanie otwarta lub opublikowana do odbiorcy, będzie otwierana z jedną wartością wybraną i widoczną zakładką domyślną. Aplikacja zostanie otwarta w arkuszu zakładki, a nie w przeglądzie aplikacji.

Aplikacja otwarta z domyślną zakładką, przy użyciu zdefiniowanego wyboru **Sub-Saharan Africa**



Dane użyte w przykładzie

Skrypt ładowania

Możesz wkleić poniższą tabelę danych do skryptu ładowania, aby wypróbować ten przykład we własnej aplikacji.

Sales:

```
LOAD * INLINE [
Region,Country,Item Type,Sales Channel,Order Priority,Order Date,Order ID,Ship Date,Units Sold,Unit Price,Unit Cost,Total Revenue,Total Cost,Total Profit
Central America and the Caribbean,Honduras,Household,Offline,H,2/8/2017,522840487,2/13/2017,8974,668.27,502.54,5997054.98,4509793.96,1487261.02
Asia,Mongolia,Personal Care,Offline,C,2/19/2014,832401311,2/23/2014,4901,81.73,56.67,400558.73,277739.67,122819.06
Asia,Sri Lanka,Cosmetics,Offline,M,11/19/2016,419123971,12/18/2016,6952,437.20,263.33,3039414.40,1830670.16,1208744.24

Asia,Turkmenistan,Household,Offline,L,12/30/2010,441619336,1/20/2011,3830,668.27,502.54,2559474.10,1924728.20,634745.90
Central America and the Caribbean,Honduras,Snacks,Online,L,6/30/2016,795490682,7/26/2016,2225,152.58,97.44,339490.50,216804.00,122686.50
Australia and Oceania,Australia,Office Supplies,Online,C,10/27/2015,158535134,11/25/2015,2924,651.21,524.96,1904138.04,1534983.04,369155.00
Europe,United Kingdom,Household,Online,L,1/5/2012,955357205,2/14/2012,282,668.27,502.54,188452.14,141716.28,46735.86
```

Sub-Saharan

Africa, Djibouti, Cosmetics, Offline, H, 4/7/2014, 259353148, 4/19/2014, 7215, 437.20, 263.33, 3154398.00, 1899925.95, 1254472.05

Australia and

Oceania, Australia, Cereal, Offline, H, 6/9/2013, 450563752, 7/2/2013, 682, 205.70, 117.11, 140287.40, 79869.02, 60418.38

Middle East and North

Africa, Libya, Clothes, Offline, H, 10/30/2010, 705784308, 11/17/2010, 6116, 109.28, 35.84, 668356.48, 219197.44, 449159.04

Central America and the

Caribbean, Haiti, Cosmetics, Offline, H, 10/13/2013, 505716836, 11/16/2013, 1705, 437.20, 263.33, 745426.00, 448977.65, 296448.35

Central America and the

Caribbean, Belize, Clothes, Offline, M, 7/25/2016, 807025039, 9/7/2016, 5498, 109.28, 35.84, 600821.44, 197048.32, 403773.12

Europe, Lithuania, Office

Supplies, Offline, H, 10/24/2010, 166460740, 11/17/2010, 8287, 651.21, 524.96, 5396577.27, 4350343.52, 1046233.75

Asia, Turkmenistan, Office

Supplies, Online, M, 4/23/2013, 462405812, 5/20/2013, 5010, 651.21, 524.96, 3262562.10, 2630049.60, 632512.50

Middle East and North

Africa, Libya, Fruits, Online, L, 8/14/2015, 816200339, 9/30/2015, 673, 9.33, 6.92, 6279.09, 4657.16, 1621.93

Sub-Saharan

Africa, Djibouti, Cereal, Online, H, 5/20/2017, 555990016, 6/17/2017, 8656, 205.70, 117.11, 1780539.20, 1013704.16, 766835.04

Middle East and North

Africa, Pakistan, Cosmetics, Offline, L, 7/5/2013, 231145322, 8/16/2013, 9892, 437.20, 263.33, 4324782.40, 2604860.36, 1719922.04

North

America, Mexico, Household, Offline, C, 11/6/2014, 986435210, 12/12/2014, 6954, 668.27, 502.54, 4647149.58, 3494663.16, 1152486.42

Australia and Oceania, Federated States of

Micronesia, Beverages, Online, C, 10/28/2014, 217221009, 11/15/2014, 9379, 47.45, 31.79, 445033.55, 298158.41, 146875.14

Australia and

Oceania, Samoa, Cosmetics, Online, H, 7/20/2013, 670854651, 8/7/2013, 9654, 437.20, 263.33, 4220728.80, 2542187.82, 1678540.98

Europe, Spain, Household, Offline, L, 10/21/2012, 213487374, 11/30/2012, 4513, 668.27, 502.54, 3015902.51, 2267963.02, 747939.49

Middle East and North

Africa, Lebanon, Clothes, Online, L, 9/18/2012, 663110148, 10/8/2012, 7884, 109.28, 35.84, 861563.52, 282562.56, 579000.96

Sub-Saharan

Africa, Kenya, Vegetables, Online, L, 3/18/2012, 827844560, 4/7/2012, 6457, 154.06, 90.93, 994765.42, 587135.01, 407630.41

North America, Mexico, Personal

Care, Offline, L, 2/17/2012, 430915820, 3/20/2012, 6422, 81.73, 56.67, 524870.06, 363934.74, 160935.32

Australia and

Oceania, Australia, Beverages, Offline, H, 7/7/2014, 240470397, 7/11/2014, 9389, 47.45, 31.79, 445508.05, 298476.31, 147031.74

North America, Mexico, Personal

Care, Offline, M, 7/30/2015, 559427106, 8/8/2015, 5767, 81.73, 56.67, 471336.91, 326815.89, 144521.02

Sub-Saharan

```
Africa,Mozambique,Household,Offline,L,2/10/2012,665095412,2/15/2012,5367,668.27,502.54,3586605.09,2697132.18,889472.91];
```

Wymiary

Wymiary określają sposób grupowania danych w wizualizacji. Na przykład: łączna sprzedaż według kraju lub liczba produktów na dostawcę. Wymiary zazwyczaj stanowią wycinki na wykresie kołowym lub na osi X wykresu słupkowego z pionowymi słupkami.


Wymiary są tworzone na podstawie pól w tabelach modelu danych.

Przykład:

Product Type to pole w tabeli *Product*, która jest ładowana do aplikacji. Wartości tego pola są różnymi typami, w ramach których grupowane są produkty.

Można na przykład utworzyć wykres słupkowy, aby zwizualizować koszty każdego typu, dodając do wykresu wymiar *Product Type*. W celu ukończenia wizualizacji należy dodać miarę (w tym przypadku *Cost*), która jest zgrupowana według wymiaru *Product Type*.

Wykres słupkowy z wymiarem *Product Type* i miarą *Cost*.



Można także tworzyć różne typy wymiarów głównych:

- [Grupy hierarchiczne \(page 101\)](#)
- [Wymiary cykliczne \(page 102\)](#)

Tworzenie wymiarów

Podczas ładowania danych do aplikacji wszystkie dane są ładowane jako pola. Jednocześnie Qlik Sense identyfikuje pola z modelu danych, które mogą być używane jako wymiary. Są one wyświetlane podczas wypełniania wizualizacji danymi lub tworzenia elementów głównych.

Proces tworzenia wymiaru zależy od tego, czy chcesz dostosować sposób grupowania danych. Skorzystaj z poniższych wskazówek:

- Aby po prostu użyć określonego pola do grupowania danych w wizualizacji, dodaj to pole jako wymiar podczas tworzenia wizualizacji. Dodatkowa konfiguracja nie jest wymagana.
- Utwórz wymiar główny w aplikacji, jeśli chcesz:
 - Utworzyć samodzielny element w aplikacji, który jest łatwo rozpoznawalny jako przydatny sposób grupowania danych.
 - Rozwinąć i rozszerzyć sposób, w jaki pola wymiarów grupują dane. Można na przykład utworzyć wymiar hierarchiczny albo cykliczny dla określonego zachowania lub ustawić określony kolor wymiaru.
 - Uwzględnić ponowne użycie wymiaru w całej aplikacji, w tym przez inne osoby.

Po utworzeniu wymiaru głównego można go dodać do wszystkich odpowiednich wykresów podczas ich konfigurowania.

[Ponowne używanie wymiarów z wymiarami głównymi \(page 120\)](#)

Grupy pól jako wymiary

Jedną z kluczowych różnic między aplikacją Qlik Sense a wieloma innymi przeglądarkami baz danych i narzędziami do przetwarzania analitycznego online (systemami OLAP) jest to, że w Qlik Sense nie trzeba wstępnie definiować żadnych hierarchii danych wejściowych. Wyjątkowa logika wewnętrzna Qlik Sense daje użytkownikowi pełną swobodę dostępu do dowolnego pola jako pełnego wymiaru w dowolnie wybranej kolejności.

Wbudowane funkcje są w pełni wystarczające do realizacji większości celów, ale w niektórych sytuacjach wstępnie zdefiniowana hierarchia może zwiększyć wydajność wyświetlania danych. W Qlik Sense można to osiągnąć przez zdefiniowanie hierarchicznych grup pól jako wymiarów hierarchicznych.

Możliwe jest grupowanie dowolnych pól lub wymiarów wyliczanych.

Grupy hierarchiczne

Gdy kilka pól tworzy naturalną hierarchię, sensowne jest utworzenie grupy hierarchicznej.

Example 1:

Organization: Company, Department, Employee

Example 2:

Geography: Continent, Country, State, City

Gdy grupa hierarchiczna jest używana jako wymiar wykresu, na wykresie będzie używane pierwsze z pól na liście pól grupy, które ma więcej niż jedną możliwą wartość. Jeśli za sprawą poczynionych selekcji pole ma tylko jedną możliwą wartość, zostanie użyte następane pole na liście, o ile ma więcej niż jedną możliwą wartość. Jeśli żadne z pól na liście nie ma więcej niż jednej możliwej wartości, zostanie użyta wartość ostatniego pola.


W pierwszym z powyższych przykładów wymiarem wykresu będzie *Company*, dopóki nie zostanie wybrany pojedyncze przedsiębiorstwo. Wtedy wykres zacznie pokazywać *Department* jako wymiar. Gdy zostanie wybrany pojedynczy dział, wykres przełączy się na pokazywanie wymiaru *Employee*.

Wraz z usuwaniem selekcji i udostępnianiem więcej niż jednej wartości w poszczególnych polach górnych na liście pól grupy będzie automatycznie wykonywane drążenie wykresu w górę.

Drążenie w górę


Funkcja drążenia w górę jest dostępna w przypadku wykresów słupkowych, wykresów kołowych i wykresów liniowych. Inne wizualizacje odzwierciedlają zmiany dokonane na wykresach, ale nie mogą zostać same użyte w celu drążenia w górę przez różne wymiary. W przypadku drążenia w dół grupy wymiarów pasek łączący wskazuje powiązania z poprzednimi wymiarami. Kliknij wymiar, w ramach którego chcesz drążyć w górę.

Na następującym wykresie słupkowym pasek łączący *Year > Quarter > Month* pozwala na drążenie w górę.



Wymiary cykliczne


Pogrupuj pola niehierarchiczne jako wymiar główny, aby można było je przełączać cyklicznie w wizualizacji.




Wymiary cykliczne pozwalają użytkownikom szybko przełączać pola wyświetlane jako wymiary w wizualizacjach. Użytkownicy mogą przełączać pola w wymiarze cyklicznym za pomocą przycisku. W przeciwieństwie do wymiarów drążenia pola zgrupowane w wymiarze cyklicznym nie wymagają relacji hierarchicznej. Ich jedyny związek polega na tym, że wszystkie są przedmiotem zainteresowania z podobnymi miarami na wykresie.

Jeśli wymiar cykliczny zostanie użyty jako wymiar wizualizacji, w wizualizacji zostanie użyty pierwszy wymiar z listy. Użytkownicy mogą przełączać na następny wymiar w kolejności, w jakiej pojawiają się na liście wymiarów cyklicznych. Jeśli używasz wymiaru cyklicznego w wielu wizualizacjach, wszystkie pola w każdej wizualizacji korzystającej z wymiaru cyklicznego ulegną zmianie po przejściu do następnego pola.

Wymiar można zmienić przez:

- Kliknięcie  w wizualizacji. Można także wybrać konkretne pole z wymiaru cyklicznego, klikając etykietę nazwy pola na osi.
- Kliknięcie przycisku z działaniem **Wkrocz do następnego pola w wymiarze cyklicznym**. Więcej informacji, patrz [Przycisk \(page 401\)](#).

Wykres używający wymiaru cyklicznego



Ograniczenia

Wymiary cykliczne mają następujące ograniczenia:

- Przycisk przełączania cyklicznego (↻) jest dostępny tylko w następujących wizualizacjach:
 - Wykresy słupkowe
 - Wykresy pociskowe
 - Wykresy kombi
 - Wykresy siatkowe
 - Wykresy liniowe
 - Wykresy kołowe
- Qlik Sense Mobile ma następujące ograniczenia związane z wymiarami cyklicznymi:
 - Przyciski z działaniem **Wkrocz do następnego pola w wymiarze cyklicznym** przełączają wymiar w cyklu tylko wtedy, gdy przycisk znajduje się w kontenerze.
 - W trybie offline przyciski z działaniem **Wkrocz do następnego pola w wymiarze cyklicznym** nie przełączają wymiaru.
 - W trybie offline każda wizualizacja z wymiarem cyklicznym wyświetli tylko pierwszy wymiar w cyklu. Nie można przełączać cyklicznie wymiaru cyklicznego.
- Obiekty niestandardowe mogą nie działać z wymiarami cyklicznymi.
- Wymiary cykliczne nie są obsługiwane w przypadku następujących obiektów pakietu Qlik Dashboard:

- Selektor dat
- Linia
- Tekst
- Wprowadzanie zmiennych
- Odtwarzacz wideo
- Wymiary cykliczne nie są obsługiwane w przypadku następujących obiektów pakietu Qlik Visualization:
 - Kontener kratowy
- Wymiary cykliczne nie obsługują przypisywania kolorów do wartości wymiarów.
- W widoku narracji, gdy migawki są wyświetlane prawidłowo, kliknięcie pozycji **Przejdź do źródła** nie spowoduje zastosowania stanu wymiaru cyklicznego z migawki.
- Jeśli pole zostanie usunięte z modelu danych, ale nie z wymiaru cyklicznego, wymiar cykliczny będzie nadal działać, dopóki nie przejdzie do usuniętego pola.

Wymiary wyliczane

Wymiary wyliczane można tworzyć za pomocą wyrażeń. Wymiar wyliczany składa się z wyrażenia, które obejmuje co najmniej jedno pole. Mogą być używane wszystkie standardowe funkcje.



Ze względów wydajnościowych zaleca się wykonanie wszystkich obliczeń w edytorze ładowania danych. Jeśli obliczenia są dokonywane na wykresie, program Qlik Sense najpierw oblicza wartości wymiarów, a następnie agreguje miary dla tak obliczonych wartości, co wpływa na wydajność znacznie bardziej niż obliczenia dokonywane w skrypcie ładowania danych.

W pewnych przypadkach wymiary wyliczane są bardzo przydatne w analizie danych, na przykład wówczas, gdy podczas takiej analizy trzeba wygenerować wartości wymiarów, a wartości wymiaru są zależne od dokonanych selekcji.

Wymiary wyliczane są również przydatne w przypadku potrzeby modyfikacji wartości pola.

Po utworzeniu wymiaru wyliczanego można z niego korzystać tak samo jak z każdego innego wymiaru.

Przykład:

Dostępne jest pole Calendar Month, które zawiera każdy miesiąc roku. W aplikacji trzeba dodać tabelę pokazującą sprzedaż za każdy z pierwszych sześciu miesięcy roku. Dla pozostałych miesięcy trzeba obliczyć sumę. Aby utworzyć taki wymiar wyliczany, można zatem skorzystać z odpowiedniego wyrażenia.

Składnia:

```
If ([Calendar Month] <7, [Calendar Month], 'Rest')
```

Miary


Miary są obliczeniami używanymi w wizualizacjach. Zwykle są reprezentowane na osi Y wykresu słupkowego albo w kolumnie tabeli. Miary są tworzone na podstawie wyrażenia złożonego z funkcji agregacji, takich jak **Sum** lub **Max**, które są połączone z co najmniej jednym polem.

Miara musi mieć nazwę i można również zawierać dane opisowe, takie jak opis i znaczniki.

Przykład:

Można na przykład utworzyć wykres słupkowy, aby zwizualizować koszty poszczególnych typów, dodając do wykresu wymiar *Product Type*, oraz miarę *Cost*, która jest obliczana na podstawie wyrażenia **Sum(Cost)** będącego wynikiem obliczenia funkcji agregacji **Sum** z pola **Cost**. Wyniki są grupowane według wymiaru *Product Type*.

Wykres słupkowy z wymiarem *Product Type* i miarą *Cost*.



Tworzenie miar

Podczas ładowania danych do aplikacji wszystkie dane są ładowane jako pola. Po dodaniu miary do wykresu lub utworzeniu miary głównej pola te mogą być używane w agregacjach do wykonywania określonych obliczeń.

Proces tworzenia miary zależy od tego, czy chcesz dostosować, czy ustandaryzować określone obliczenie. Skorzystaj z poniższych wskazówek:

- Aby po prostu dodać obliczenie do wykresu, wprowadź wyrażenie miary podczas konfiguracji wykresu. Dodatkowa konfiguracja nie jest wymagana.
- Utwórz miarę główną w aplikacji, jeśli chcesz:

- Utworzyć samodzielny element w aplikacji, który jest łatwo rozpoznawalny jako przydatne obliczenie.
- Rozwinąć i rozszerzyć definicje obliczenia. Można na przykład zdefiniować kolory i wyrażenia etykiet, aby były dodawane za każdym razem, gdy miara jest używana, zamiast konfigurować te właściwości osobno w każdym wystąpieniu.
- Zezwól na scentralizowaną definicję miary, aby zmiana w centralnej definicji była propagowana przez aplikację do wszystkich obiektów, do których odwołuje się miara.
- Zezwól na ponowne użycie miary w całej aplikacji, w tym przez inne osoby.

Po utworzeniu miary głównej można ją dodać do wszystkich odpowiednich wykresów podczas ich konfigurowania.

[Ponowne użycie miar z miarami głównymi \(page 127\)](#)

Modyfikatory

Miary to obliczenia oparte na polach, na przykład **Sum(Cost)**. Za pomocą modyfikatorów można zmienić sposób obliczania miary w dostępnych wymiarach.

Na przykład wartości miary mogą być kumulowane w jednym lub dwóch wymiarach albo można obliczyć średnią miary dla określonej liczby kroków.

Informacje o tym, jak zastosować modyfikator do miary, zawiera temat [Stosowanie modyfikatora miary. \(page 630\)](#).

Które wizualizacje mają modyfikatory

Porównanie wizualizacji


Wizualizacja	Akumulacja	Różnica	Średnia ruchoma	Liczby względne
Wykres słupkowy	Tak	Tak	Tak	Tak
Wykres kombi	Tak	Tak	Tak	Tak
Wykres liniowy	Tak	Tak	Tak	Tak
Tabela	Tak	Tak	Tak	Tak
Tabela prosta (Visualization bundle)	Tak	Tak	Tak	Tak

Akumulacja

Modyfikator akumulacji umożliwia akumulację wartości miary w jednym lub dwóch wymiarach. Akumulacja wartości ułatwia wizualizację narastania efektu miary w określonym wymiarze.

Na poniższym wykresie kombi słupki i linie kumulują się w czasie.

Wykres kombi, na którym linia przedstawia skumulowaną marżę zysku, a słupki pokazują skumulowane wartości sprzedaży.



Składnia:


```
RangeSum (Above { $M, 0, Steps })
```

Różnica

Modyfikator różnicy pozwala zwizualizować różnicę między kolejnymi wartościami miary dla jednego lub dwóch wymiarów. Modyfikator różnicy może być używany w celu wizualizacji zmiany w kierunku zgrupowanych danych.

Na poniższym wykresie słupkowym wszelkie spadki rocznych zysków w okresie 10-letnim są wyświetlane jako słupki ujemne.

Wykres słupkowy pokazujący różnice zysków między kolejnymi latami.



Składnia:

\$M - Above (\$M)


Średnia ruchoma

Modyfikator średniej ruchomej umożliwia sprawdzenie średnich wartości miary w danym okresie. Można go użyć do odfiltrowania akcji od krótkoterminowych wahań wartości. Liczbę kroków, których dotyczy uśrednianie, można zmieniać w zależności od tego, w jakim stopniu modyfikator ma odzwierciedlać zmiany w danych. Średnia ruchoma jest powszechnie stosowana w przypadku danych szeregów czasowych w celu podkreślenia długoterminowych trendów lub cykli.



Na poniższym wykresie liniowym pokazano średnie ruchome z dwoma zakresami różnic: jeden z zakresem 20 kroków, a drugi z pełnym zakresem.

Wykres liniowy pokazujący cenę produktu w okresie pięciu miesięcy.



Składnia:

RangeAvg (Above (\$M, 0, Steps))

Liczby względne

Modyfikator liczb względnych pozwala zobaczyć względne wartości procentowe. Możesz go użyć, aby zobaczyć wpływ określonych wyborów w stosunku do wyboru, w stosunku do sumy lub w stosunku do innych pól. Możesz zmienić podstawę, na której obliczana jest liczba względna.

W poniższej tabeli pokazano kolumnę ze sprzedażą z każdego roku z określonego wyboru i trzy kolumny z liczbami względnymi, jedną w stosunku do bieżącego wyboru, jedną w stosunku do całkowitej sprzedaży za wszystkie lata i jedną w stosunku do sprzedaży z każdego roku.

Tabela pokazująca różne wartości procentowe sprzedaży w stosunku do bieżącego wyboru, w stosunku do całkowitej sprzedaży i w stosunku do sprzedaży z każdego roku.

Sales comparison table				
Year	Sales	Percentage of this selection	Compared to total sales from all years	Compared to other products in the same year
Totals	\$ 20,520,054	100%	20%	20%
2012	\$ 8,296,002	40%	8%	21%
2013	\$ 7,602,738	37%	7%	18%
2014	\$ 4,621,314	23%	4%	21%

Poniżej znajduje się przykład składni modyfikatora w stosunku do wyboru sumy.


Składnia:

```
$M / Sum( total Aggr( $M, dim ) )
```

Linie trendu

Linia trendu jest wizualną reprezentacją kierunku wartości w danym przedziale czasowym. Linie trendu pokazują trendy w czasie, wizualizując kierunek wartości i szybkość ich zmian.

Informacje o tym, jak tworzyć linie trendu, zawiera temat [Dodawanie linii trendu do wizualizacji \(page 622\)](#).



Które wizualizacje mają linie trendu

Visualization	Trend lines
Bar chart	Yes
Line chart	Yes

Kiedy stosować linie trendu

Do wykresu można dodać jedną linię trendu, aby wygładzić fluktuacje danych i wyraźniej pokazać trendy.


Do wykresu można dodać więcej niż jedną linię trendu, pokazując różne typy trendów lub różne wartości.

Rodzaje linii trendu

Średnia

Średnia linia trendu pokazuje średnią wartość danych w analizowanym okresie.


Wykres słupkowy pokazujący sprzedaż miesięczną. Średnia linia trendu jest pokazana jako czerwona linia przerywana.



Liniowa

Liniowa linia trendu pokazuje wzrost lub spadek wartości w stałym tempie. Liniowe linie trendu są zwykle używane z prostymi liniowymi zestawami danych.

Wykres słupkowy pokazujący sprzedaż miesięczną. Liniowa linia trendu jest pokazana jako czerwona linia przerywana.




Wielomianowa (drugi, trzeci, czwarty stopień)

Wielomianowa linia trendu jest linią krzywą stosowaną do zmiennych danych.

Liczba fluktuacji danych może określać stopień wielomianu. Linia trendu wielomianowa drugiego stopnia ma jedno maksimum lub minimum, linia trendu wielomianowego trzeciego stopnia ma do dwóch maksimum lub minimum, a wielomian czwartego stopnia ma do trzech maksimum lub minimum.


Wykres słupkowy pokazujący sprzedaż miesięczną. Linie trendu wielomianowe drugiego, trzeciego i czwartego stopnia są oznaczone przerywanymi, odpowiednio czerwonymi, żółtymi i zielonymi liniami.



Wykładnicza

Wykładnicza linia trendu jest linią krzywą stosowaną, gdy wartości danych rosną lub spadają w coraz większym tempie.


Wykres słupkowy pokazujący sprzedaż miesięczną. Wykładnicza linia trendu jest pokazana jako czerwona linia przerywana.



Logarytmiczna

Logarytmiczna linia trendu jest linią krzywą stosowaną, gdy tempo zmian danych szybko rośnie lub maleje, zanim się wyrówna.


Wykres słupkowy pokazujący sprzedaż miesięczną. Logarytmiczna linia trendu jest pokazana jako czerwona linia przerywana.



Potęgową

Potęgową linią trendu to krzywa, którą stosuje się z zestawami danych, które porównują pomiary rosnące w określonym tempie.

Wykres słupkowy pokazujący sprzedaż miesięczną. Potęgowa linia trendu jest pokazana jako czerwona linia przerywana.



Ponowne używanie zasobów z elementami głównymi

Podczas tworzenia wizualizacji użytkownik może zapisywać zasoby przeznaczone do ponownego użycia w innych wizualizacjach oraz na innych arkuszach. Wizualizacje, wymiary i miary można zapisywać jako elementy główne w panelu zasobów. Po opublikowaniu aplikacji takie elementy główne będą dostępne dla innych użytkowników jako gotowe do użycia wizualizacje, wymiary i miary.

Wszelkie aktualizacje elementu głównego zostaną zastosowane wszędzie tam, gdzie taki element główny jest używany. Na przykład można używać miary głównej w dowolnej liczbie wizualizacji, a aktualizacje wystarczy wprowadzić do pojedynczego wystąpienia, co spowoduje aktualizację wszystkich wystąpień tej miary w wizualizacjach.

Jedną z przesłanek tworzenia i przechowywania elementów głównych jest umożliwienie użytkownikom aplikacji stosowania ich własnych podejść do analizy danych, oprócz dostępnych już do użytku w aplikacji wstępnie przygotowanych arkuszy z wizualizacjami. Użytkownicy będą zatem mogli tworzyć własne wizualizacje ze wstępnie zdefiniowanymi przez twórcę aplikacji na przykład miarami i wymiarami głównymi.

[Ponowne używanie wymiarów z wymiarami głównymi \(page 120\)](#)

[Ponowne używanie miar z miarami głównymi \(page 127\)](#)

[Ponowne używanie wizualizacji z wizualizacją główną \(page 119\)](#)

Ponowne używanie wizualizacji z wizualizacją główną

Zanim możliwe będzie ponowne użycie wizualizacji głównej, należy ją utworzyć. Użytkownicy opublikowanej aplikacji będą mieć dostęp do wizualizacji głównych, ale nie będą mogli ich modyfikować.




*Wizualizacje główne można tworzyć tylko podczas pracy z aplikacją niepublikowaną. Wizualizacji, dla której włączona jest opcja **Sugestie dotyczące wykresu**, nie można ustawić jako wizualizacji głównej.*

Wykonaj następujące czynności:

1. Podczas edycji arkusza przeciągnij wizualizację z arkusza do elementów głównych. Jeśli wizualizacji nadano tytuł, wówczas zostanie on automatycznie dodany jako nazwa wizualizacji głównej.
2. W razie potrzeby należy dodać nazwę lub zmienić tę nazwę.
3. Wpisz opis wizualizacji (opcjonalnie).
4. Dodaj znaczniki (opcjonalnie).
5. Kliknij **Dodaj**.

Wizualizacja zostanie zapisana na karcie elementów głównych.






*Możesz również dodać wizualizację do elementów głównych, klikając ją prawym przyciskiem myszy na arkuszu i wybierając  **Dodaj do elementów głównych**.*

Edycja wizualizacji głównej

W przypadku aktualizacji wizualizacji w elementach głównych zmiany zostaną odzwierciedlone we wszystkich wystąpieniach wizualizacji głównej.

Wykonaj następujące czynności:

1. W widoku arkusza kliknij na pasku narzędzi  **Edytuj arkusz**. Z lewej strony zostanie wyświetlony panel zasobów.
2. W panelu zasobów kliknij  **Elementy główne**.
3. Kliknij wizualizację do edycji. Zostanie otwarty podgląd.
4. Kliknij  u dołu podglądu.

Jeśli wizualizacja jest używana w arkuszu, wówczas zostanie wyświetlone okno dialogowe z informacją o tym, że wszelkie zmiany wprowadzone do wizualizacji głównej zostaną zastosowane do wszystkich jej wystąpień na arkuszach.

5. Kliknij przycisk **OK**.
Wizualizacja zostanie otwarta do edycji.



Możesz także kliknąć element główny prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknąć **Edytuj**.

6. Wprowadź zmiany. Aby zakończyć edycję, kliknij w prawym górnym rogu wizualizacji opcję **Gotowe**.

Wizualizacja zostanie zaktualizowana, a zmiany zostaną odzwierciedlone we wszystkich jej wystąpieniach.



Wizualizację główną można również edytować, wybierając połączoną wizualizację na arkuszu i klikając **Edytuj** na panelu właściwości. Wymaga to trybu edycji arkusza.

Ponowne używanie wymiarów z wymiarami głównymi

Podczas korzystania z aplikacji nieopublikowanej można tworzyć wymiary główne wielokrotnego użycia. Użytkownicy opublikowanej aplikacji będą mieć dostęp do wymiarów głównych, ale nie będą mogli ich modyfikować.

Wymiar główny można utworzyć na różne sposoby.



Można także tworzyć grupy hierarchiczne i wymiary cykliczne:



- [Tworzenie wymiaru hierarchicznego \(page 122\)](#)
- [Tworzenie wymiaru cyklicznego \(page 123\)](#)

Tworzenie wymiaru głównego na podstawie pola

Podczas korzystania z aplikacji nieopublikowanej można tworzyć wymiary główne wielokrotnego użycia. Wymiar główny można utworzyć z poziomu sekcji **Pola** w panelu zasobów.

Wykonaj następujące czynności:

1. Kliknij  **Edytuj arkusz** na pasku narzędzi.
Z lewej strony zostanie wyświetlony panel zasobów.
2. Kliknij  **Pola** na panelu zasobów.
3. Kliknij pole, którego chcesz użyć, aby utworzyć wymiar.
Zostanie otwarty podgląd.

4. Kliknij  u dołu podglądu.
Zostanie otwarte okno dialogowe **Utwórz nowe wymiary**, w którym widoczne będzie wybrane pole. Nazwa pola będzie również używana jako nazwa wymiaru.
5. Określ, czy wymiar będzie pojedynczy, cykliczny, czy drążenia.
6. W razie potrzeby zmień nazwę.
7. Podaj opis wymiaru (opcjonalnie).
8. Aby określić kolor, kliknij przycisk ▼ na liście rozwijanej kolorów i wybierz kolor, używając jednej z następujących metod:
 - Kliknij jeden z kolorów w palecie.
 - Podaj sześciocyfrowy kod koloru w polu wejściowym kodu szesnastkowego: #.
 - Kliknij przycisk  u dołu okna dialogowego, wybierz kolor z koła kolorów i w razie potrzeby odpowiednio ustaw suwak nasycenia.
9. Dodaj znaczniki (opcjonalnie).
10. Kliknij polecenie **Utwórz**.
11. Kliknij polecenie **Zamknij**.

Po wykonaniu tych czynności wymiar zostanie zapisany w kategorii **Wymiary** w elementach głównych i będzie można go używać w wizualizacjach.





Można szybko dodać kilka wymiarów jako elementy główne, klikając polecenie **Dodaj wymiar** po dodaniu każdego wymiaru. Po skończeniu kliknij przycisk **Gotowe**.



Pola Direct Discovery są oznaczone znakiem  w sekcji **Pola** w panelu zasobów.

Tworzenie wymiaru głównego z poziomu panelu zasobów

Wykonaj następujące czynności:

1. Kliknij  **Edytuj arkusz** na pasku narzędzi.
Z lewej strony zostanie wyświetlony panel zasobów.
2. W panelu zasobów kliknij  **Elementy główne**.
3. Kliknij nagłówek **Wymiary**, aby rozwinąć tę kategorię.
4. Kliknij polecenie **Utwórz nową**.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe **Utwórz nowe wymiary**.
5. Określ, czy wymiar będzie pojedynczy, cykliczny, czy drążenia.
6. Kliknij pole po lewej stronie, aby je wybrać.
Nazwa pola zostanie automatycznie dodana jako nazwa wymiaru.
7. W razie potrzeby zmień nazwę.

8. Podaj opis wymiaru (opcjonalnie).
9. Aby określić kolor, kliknij przycisk ▼ na liście rozwijanej kolorów i wybierz kolor, używając jednej z następujących metod:
 - Kliknij jeden z kolorów w paletcie.
 - Podaj sześciocyfrowy kod koloru w polu wejściowym kodu szesnastkowego: #.
 - Kliknij przycisk 🎨 u dołu okna dialogowego, wybierz kolor z koła kolorów i w razie potrzeby odpowiednio ustaw suwak nasycenia.
10. Dodaj znaczniki (opcjonalnie).
11. Kliknij polecenie **Utwórz**.
12. Kliknij polecenie **Zamknij**.

Po wykonaniu tych czynności wymiar zostanie zapisany w kategorii **Wymiary** w elementach głównych i będzie można go używać w wizualizacjach.



Można szybko dodać kilka wymiarów jako elementy główne, klikając polecenie **Dodaj wymiar** po dodaniu każdego wymiaru. Po skończeniu kliknij przycisk **Gotowe**.

Tworzenie wymiaru hierarchicznego

Podczas dodawania wymiaru można wybrać wymiar pojedynczy lub hierarchiczny.

Poniższy opis wyjaśnia sposób tworzenia grupy hierarchicznej za pomocą okna dialogowego **Utwórz nowe wymiary**.



Jeśli wybór spowoduje, że bieżące pole wymiaru hierarchicznego będzie miało tylko jedną możliwą wartość, to zamiast tego zostanie użyte następane pole na liście.

Wykonaj następujące czynności:

1. Wybierz **Hierarchiczny** jako typ wymiaru.
2. Kliknij co najmniej dwa pola z listy pól po lewej stronie, aby wstawić je jako pola, do których istnieją odniesienia.



Na liście rozwijanej można odfiltrować tabele, z których wybierane będą pola.



Kolejność wybranych pól można zmienić, przeciągając je w nowe miejsca na liście wybranych pól.


3. Opcjonalnie dodaj etykiety dla pól dodanych do Twojego wymiaru drążenia.
Kliknij f_x w **Etykieta**, aby dodać wyrażenie dla etykiety. Wyrażenie musi zaczynać się od =.
4. Podaj nazwę wymiaru.

5. Podaj opis wymiaru (opcjonalnie).
6. Aby określić kolor, kliknij przycisk ▼ na liście rozwijanej kolorów i wybierz kolor, używając jednej z następujących metod:
 - Kliknij jeden z kolorów w paletcie.
 - Podaj sześciocyfrowy kod koloru w polu wejściowym kodu szesnastkowego: #.
 - Kliknij przycisk 🎨 u dołu okna dialogowego, wybierz kolor z koła kolorów i w razie potrzeby odpowiednio ustaw suwak nasycenia.
7. Dodaj znaczniki (opcjonalnie).
8. Kliknij polecenie **Utwórz**.
9. Kliknij polecenie **Zamknij**.

Wymiar hierarchiczny zostanie zapisany w kategorii **Wymiary** wśród elementów głównych.

Po kliknięciu tego wymiaru w panelu po lewej stronie, w podglądzie zostanie wyświetlony typ wymiaru oraz informacja o tym, które pola są objęte wymiarem hierarchicznym.

Podgląd przedstawia typ wymiaru i pola, które są zawarte w wymiarze hierarchicznym.



Tworzenie wymiaru cyklicznego

Podczas dodawania wymiaru można wybrać wymiar pojedynczy, hierarchiczny lub cykliczny.

Poniższy opis wyjaśnia sposób tworzenia wymiaru cyklicznego za pomocą okna dialogowego **Utwórz nowe wymiary**.

Wykonaj następujące czynności:


1. Wybierz **Cykliczny** jako typ wymiaru.
2. Kliknij co najmniej dwa pola z listy pól po lewej stronie, aby wstawić je jako pola, do których istnieją odniesienia.



Na liście rozwijanej można odfiltrować tabele, z których wybierane będą pola.





Kolejność wybranych pól można zmienić, przeciągając je w nowe miejsca na liście wybranych pól.

3. Opcjonalnie dodaj etykiety dla pól dodanych do Twojego wymiaru cyklicznego. Kliknij f_x w **Etykieta**, aby dodać wyrażenie dla etykiety. Wyrażenie musi zaczynać się od =.
4. Podaj nazwę wymiaru.
5. Podaj opis wymiaru (opcjonalnie).
6. Aby określić kolor, kliknij przycisk ▼ na liście rozwijanej kolorów i wybierz kolor, używając jednej z następujących metod:
 - Kliknij jeden z kolorów w palecie.
 - Podaj sześciocyfrowy kod koloru w polu wejściowym kodu szesnastkowego: #.
 - Kliknij przycisk  u dołu okna dialogowego, wybierz kolor z koła kolorów i w razie potrzeby odpowiednio ustaw suwak nasycenia.
7. Dodaj znaczniki (opcjonalnie).
8. Kliknij polecenie **Utwórz**.
9. Kliknij **Zamknij**.

Tworzenie wymiaru wyliczanego

Wymiar wyliczany można utworzyć na karcie **Elementy główne** w panelu zasobów. Edytor wyrażeń jest otwierany z okna dialogowego **Utwórz nowe wymiary**.

Wykonaj następujące czynności:

1. Kliknij  **Edytuj arkusz** na pasku narzędzi. Z lewej strony zostanie wyświetlony panel zasobów.
2. W panelu zasobów kliknij  **Elementy główne**.
3. Kliknij nagłówek **Wymiary** na karcie **Elementy główne**, aby rozwinąć tę kategorię.
4. Kliknij polecenie **Utwórz nową**. Zostanie wyświetlone okno dialogowe **Utwórz nowe wymiary**.
5. Kliknij f_x w polu tekstowym **Pole**, aby otworzyć okno dialogowe **Dodaj wyrażenie**.

Można teraz w różny sposób dodawać wyrażenia w zależności od preferencji i poziomu złożoności.



Ponadto można dodawać wyrażenia przez wpisanie ich bezpośrednio w polu tekstowym **Pole**, ale wówczas nie będą działać funkcje wyróżniania składni i sprawdzania składni.

Korzystanie z funkcji klasycznych

1. Z listy rozwijanej wybierz pole.
2. Kliknij funkcję agregacji do zastosowania.
3. Kliknij polecenie **Wstaw**, aby wstawić tę funkcję i to pole do edytora wyrażeń.



Do edytora wyrażeń można wstawić tylko funkcję albo tylko pole. W tym celu wystarczy wybrać tylko jedno z nich.

4. Kliknij polecenie **Zastosuj**, aby zamknąć okno dialogowe **Dodaj wyrażenie**.
Dodaj opis wymiaru.

Dodawanie wyrażenia przez wpisanie go w edytorze

1. Wyrażenie można dodać przez wpisanie go bezpośrednio w edytorze wyrażeń.
Nazwy pól użyte w takim wyrażeniu są sprawdzane, a składnia wyrażenia — weryfikowana.





W trakcie wpisywania wyrażenia w edytorze wyrażeń jest ono na bieżąco weryfikowane. W przypadku wystąpienia błędu wyświetlona zostaje odpowiedź dotycząca tego, co jest wpisane błędnie. Dodatkowe informacje o błędzie można uzyskać po kliknięciu stosownej ikony obok odpowiedzi.

Każda linia w edytorze wyrażeń jest numerowana; stosowane jest tam również wyróżnienie składni.

2. Kliknij polecenie **Zastosuj**, aby zamknąć okno dialogowe **Dodaj wyrażenie**.
W przypadku miary dodaj jej opis.

Dodawanie wyrażenia za pośrednictwem panelu właściwości

Wyrażenie można dodać do wizualizacji za pomocą panelu właściwości.

1. Otwórz arkusz z wizualizacją do edycji.
2. Kliknij  **Edytuj arkusz**, aby otworzyć panel właściwości. (Jeśli jest ukryty, kliknij polecenie **Pokaż właściwości**  w prawym dolnym rogu, aby go otworzyć).
3. Kliknij wizualizację do edycji.
Panel właściwości dla tej wizualizacji jest wyświetlony po prawej stronie.
4. W sekcji **Dane** kliknij polecenie **Dodaj dane**, a następnie wybierz opcję **Wymiar**.
Zostanie wyświetlone pole tekstowe tego wymiaru.
5. Podaj wyrażenie. Wyrażenie musi rozpoczynać się znakiem równości (=), w przeciwnym razie będzie interpretowane jako tekst.

Szczegółowa pomoc dotycząca składni


Aby otworzyć pomoc online z pełnym opisem sposobu korzystania z bieżącej funkcji, należy dwukrotnie kliknąć nazwę funkcji w edytorze wyrażeń, a następnie nacisnąć kombinację klawiszy Ctrl+H. Funkcja ta staje się dostępna po wpisaniu pierwszego nawiasu wyrażenia po nazwie funkcji.



Funkcja ta jest obsługiwana tylko w przypadku korzystania z komputera z klawiaturą.

Dodawanie opisu do wymiaru

Po podaniu wyrażenia warto dodać jego opis.

1. Podaj nazwę wymiaru.
2. Podaj opis wymiaru (opcjonalnie).
3. Opcjonalnie kliknij ikonę ▼ na liście rozwijanej kolorów i wybierz kolor, używając jednej z następujących metod:
 - Kliknij jeden z kolorów w palecie.
 - Podaj sześciocyfrowy kod koloru w polu wejściowym kodu szesnastkowego: #.
 - Kliknij przycisk  u dołu okna dialogowego, wybierz kolor z koła kolorów i w razie potrzeby odpowiednio ustaw suwak nasycenia.
4. Dodaj znaczniki (opcjonalnie).
5. Kliknij polecenie **Utwórz**.
6. Kliknij polecenie **Zamknij**.

Wymiar wyliczony zostaje teraz zapisany w kategorii **Wymiary** na karcie **Elementy główne** i można z niego już korzystać w wizualizacjach.

Edycja wymiaru głównego



Po aktualizacji wymiaru głównego zmiany zostaną odzwierciedlone we wszystkich jego wystąpieniach, w tym także we wszystkich wizualizacjach, w których jest używany.


Edytuj wymiar główny z poziomu panelu zasobów lub podczas edycji właściwości wizualizacji.

Edytowanie wymiaru głównego z poziomu panelu zasobów

Użyj panelu zasobów, aby edytować wymiar główny, gdy chcesz wyświetlić podgląd wymiaru lub edytować kilka wymiarów głównych

Wykonaj następujące czynności:

1. W widoku arkusza kliknij na pasku narzędzi  **Edytuj arkusz**.
Z lewej strony zostanie wyświetlony panel zasobów.
2. W panelu zasobów kliknij  **Elementy główne**.
3. Kliknij nagłówek **Wymiary** na karcie **Elementy główne**, aby rozwinąć tę kategorię.
4. Kliknij wymiar do edycji.
Zostanie otwarty podgląd.

5. Kliknij  u dołu podglądu.
Jeśli wymiar jest używany w arkuszu, wówczas zostanie wyświetlone okno dialogowe z informacją o tym, że wszelkie zmiany zastosowane do wymiaru głównego zostaną zastosowane do wszystkich jego wystąpień w arkuszach.
6. Kliknij przycisk **OK**.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe **Edytuj wymiar**, w którym można aktualizować pole lub wyrażenie, nazwę, opis i znaczniki.
7. Kliknij przycisk **Zapisz**.

Wymiar główny został zaktualizowany.




Możesz także kliknąć element główny prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknąć **Edytuj**.

Edytowanie wymiaru głównego z poziomu właściwości wizualizacji

Gdy wymiar w wizualizacji jest połączony z wymiarem głównym, możesz edytować wymiar główny z panelu właściwości. Wszystkie wizualizacje w aplikacji korzystające z wymiaru głównego zostaną zaktualizowane. Aby edytować połączony wymiar tylko w tej wizualizacji, bez wpływu na element główny, musisz najpierw odłączyć go od wymiaru głównego. Zob. [Anulowanie powiązania z elementem głównym \(page 155\)](#).

Wykonaj następujące czynności:

1. Wybierz wizualizację w trybie edycji.
2. W panelu właściwości kliknij kartę **Dane**.
Jeśli jest ukryty, kliknij **Pokaż właściwości**  w prawym dolnym rogu.
3. W obszarze **Wymiary** kliknij połączony wymiar do edycji.
4. W obszarze **Element główny** kliknij **Edytuj**.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe z informacją o tym, że wszelkie zmiany zastosowane do wymiaru głównego zostaną zastosowane do wszystkich wizualizacji używających tego wymiaru.
5. Wprowadź zmiany w wymiarze głównym, a następnie kliknij **Zapisz**.

Ponowne używanie miar z miarami głównymi

Podczas korzystania z aplikacji nieopublikowanej można tworzyć miary główne wielokrotnego użycia. Użytkownicy opublikowanej aplikacji będą mieć dostęp do miar głównych, ale nie będą mogli ich modyfikować.

Miara główna jest kombinacją wyrażenia i danych opisowych, np. nazwy, opisu i znaczników. Miarę główną można utworzyć na różne sposoby.

Można też utworzyć miarę główną na podstawie miary utworzonej w wizualizacji. W panelu właściwości wizualizacji, w sekcji dotyczącej miary, kliknij pozycję **Elementy główne > Dodaj nowy**.

Formatowanie miary głównej

Dla miary głównej można skonfigurować formatowanie liczb, kolor i etykietę. Te właściwości nie są stosowane do wizualizacji, jeśli odwołujesz się do miary głównej za pomocą wyrażenia. Aby zastosować te właściwości w wizualizacji, podczas konfigurowania wizualizacji utwórz bezpośrednie łącze do miary głównej.

Wykonaj następujące czynności:

1. Rozwiń **Dane > Miary** w panelu właściwości.
2. Kliknij **Dodaj**.
3. Z menu rozwijanego w obszarze **Miary** wybierz miarę główną.

Utworzono teraz bezpośrednie łącze do miary głównej.



Tworzenie miary głównej za pomocą karty Pola

Podczas korzystania z aplikacji nieopublikowanej można tworzyć miary główne wielokrotnego użycia. Miarę główną można utworzyć w sekcji **Pola** w panelu zasobów.

Podczas nazywania elementu unikaj nadawania tej samej nazwy więcej niż jednemu polu, zmiennej lub mierze. Podczas rozwiązywania konfliktów między obiektami o identycznych nazwach istnieje ścisła kolejność. Kolejność ta jest odzwierciedlana we wszystkich obiektach lub kontekstach, w których są używane te elementy. Kolejność jest następująca:

- Wewnątrz agregacji pole ma pierwszeństwo przed zmienną. Etykiety miar nie są istotne w agregacjach i nie mają priorytetu.
- Poza agregacją etykieta miary ma pierwszeństwo przed zmienną, która z kolei ma pierwszeństwo przed polem.
- Dodatkowo, poza agregacją, miary można użyć ponownie przez odwołanie się do jej etykiety, chyba że etykieta jest w rzeczywistości obliczana. W takiej sytuacji miara traci na znaczeniu w celu zmniejszenia ryzyka odwoływania się do samego siebie i wtedy nazwa zawsze będzie interpretowana po pierwsze jako etykieta miary, po drugie jako nazwa pola, a po trzecie jako nazwa zmiennej.

Wykonaj następujące czynności:

1. W widoku arkusza kliknij na pasku narzędzi  **Edytuj arkusz**. Z lewej strony zostanie wyświetlony panel zasobów.
2. Kliknij  **Pola** na panelu zasobów.
3. Kliknij pole, którego chcesz użyć w celu utworzenia miary. Zostanie otwarty podgląd.
4. Kliknij f^x u dołu podglądu.

Zostanie wyświetlone okno dialogowe **Utwórz nową miarę** z wybranym wcześniej polem jako nazwą miary i częścią wyrażenia.

5. Kliknij prawym przyciskiem myszy pole, którego chcesz użyć jako miary, a następnie kliknij polecenie **Utwórz miarę**.
Zostanie otwarte okno dialogowe **Utwórz nową miarę**, w którym widoczne będzie wybrane pole. Nazwa pola jest również używana jako nazwa miary.
6. Kliknij f_x w polu **Wyrażenie**, aby otworzyć okno dialogowe **Edytuj wyrażenie**.
7. Wyrażenie można dodać przez wpisanie go bezpośrednio w edytorze wyrażeń (okno główne).
Nazwy pól użyte w takim wyrażeniu są sprawdzane, a składnia wyrażenia — weryfikowana.




W trakcie wpisywania wyrażenia w edytorze wyrażeń jest ono na bieżąco weryfikowane. W przypadku wystąpienia błędu wyświetlona zostaje w dolnym lewym rogu podpowiedź dotycząca tego, co jest wpisane błędnie. Dodatkowe informacje o błędzie można uzyskać po kliknięciu stosownej ikony obok podpowiedzi.

Każda linia w edytorze wyrażeń jest numerowana; stosowane jest tam również wyróżnienie składni.



Aby otworzyć pomoc online z pełnym opisem sposobu korzystania z bieżącej funkcji, należy dwukrotnie kliknąć nazwę funkcji w edytorze wyrażeń, a następnie nacisnąć kombinację klawiszy Ctrl+H. Opcja ta staje się dostępna po wpisaniu pierwszego nawiasu wyrażenia po nazwie funkcji. Opcja ta jest obsługiwana tylko w przypadku korzystania z komputera z klawiaturą.

8. Kliknij polecenie **Zastosuj**, aby zamknąć okno dialogowe **Dodaj wyrażenie**.
Teraz należy dodać opis miary.
9. W razie potrzeby zmień nazwę.
10. Podaj opis dla miary (opcjonalnie).
11. Aby określić kolor, kliknij przycisk ▼ na liście rozwijanej kolorów i wybierz kolor, używając jednej z następujących metod:
 - Kliknij jeden z kolorów w palecie.
 - Podaj sześciocyfrowy kod koloru w polu wejściowym kodu szesnastkowego.
 - Kliknij przycisk  u dołu okna dialogowego, wybierz kolor z koła kolorów i w razie potrzeby odpowiednio ustaw suwak nasycenia.
12. Dodaj znaczniki (opcjonalnie).
13. Pod obszarem **Formatowanie liczb** można wybrać:
 - Autom.
 - Liczba
 - Waluta
 - Data

- Czas trwania
- Niestandardowa
- Zastosuj miarę do wyrażenia

14. Kliknij polecenie **Utwórz**.

Miara ta zostaje zapisana w kategorii **Wymiary** na karcie Elementy główne i można z niej korzystać w wizualizacjach.



*Pola Direct Discovery są oznaczone znakiem  w sekcji **Pola** w panelu zasobów.*



Tworzenie miary głównej za pomocą klasycznej funkcji agregacji

Podczas korzystania z aplikacji nieopublikowanej można tworzyć miary główne wielokrotnego użycia. Miarę można łatwo utworzyć za pomocą jednej z klasycznych funkcji agregacji. W tym celu należy z list rozwijanych wybrać odpowiednią funkcję i odpowiednie pole.

Podczas nazywania elementu unikaj nadawania tej samej nazwy więcej niż jednemu polu, zmiennej lub mierze. Podczas rozwiązywania konfliktów między obiektami o identycznych nazwach istnieje ścisła kolejność. Kolejność ta jest odzwierciedlana we wszystkich obiektach lub kontekstach, w których są używane te elementy. Kolejność jest następująca:

- Wewnątrz agregacji pole ma pierwszeństwo przed zmienną. Etykiety miar nie są istotne w agregacjach i nie mają priorytetu.
- Poza agregacją etykieta miary ma pierwszeństwo przed zmienną, która z kolei ma pierwszeństwo przed polem.
- Dodatkowo, poza agregacją, miary można użyć ponownie przez odwołanie się do jej etykiety, chyba że etykieta jest w rzeczywistości obliczana. W takiej sytuacji miara traci na znaczeniu w celu zmniejszenia ryzyka odwoływania się do samego siebie i wtedy nazwa zawsze będzie interpretowana po pierwsze jako etykieta miary, po drugie jako nazwa pola, a po trzecie jako nazwa zmiennej.

Wykonaj następujące czynności:

1. Kliknij  **Edytuj arkusz** na pasku narzędzi.
Z lewej strony zostanie wyświetlony panel zasobów.
2. W panelu zasobów kliknij  **Elementy główne**.
3. Kliknij nagłówek **Miary**, aby rozwinąć tę kategorię.
4. Kliknij polecenie **Utwórz nową**.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe **Utwórz nową miarę**.
5. Kliknij f^x w polu **Wyrażenie**, aby otworzyć okno dialogowe **Dodaj wyrażenie**.

Po prawej stronie wyświetlone zostaną listy rozwijane służące do wybrania pola i funkcji klasycznej.

6. Jeśli mają być widoczne pola z konkretnej tabeli, należy zaznaczyć tę tabelę na górnej liście rozwijanej (opcjonalnie).
7. Z listy rozwijanej **Pole** wybierz pole.
8. Z dolnej listy rozwijanej wybierz funkcję.



Można wstawić tylko pole. Wystarczy nie wybierać funkcji.

9. Kliknij polecenie **Wstaw**, aby wstawić tę funkcję i to pole do edytora wyrażeń.





Aby otworzyć pomoc online z pełnym opisem sposobu korzystania z bieżącej funkcji, należy dwukrotnie kliknąć nazwę funkcji w edytorze wyrażeń, a następnie nacisnąć kombinację klawiszy Ctrl+H. Opcja ta staje się dostępna po wpisaniu pierwszego nawiasu wyrażenia po nazwie funkcji. Opcja ta jest obsługiwana tylko w przypadku korzystania z komputera z klawiaturą.

10. Kliknij polecenie **Zastosuj**, aby zamknąć okno dialogowe **Dodaj wyrażenie**. Teraz należy dodać opis miary.
11. Podaj nazwę miary.
12. Podaj opis dla miary (opcjonalnie).
13. Aby określić kolor, kliknij przycisk ▼ na liście rozwijanej kolorów i wybierz kolor, używając jednej z następujących metod:
 - Kliknij jeden z kolorów w palecie.
 - Podaj sześciocyfrowy kod koloru w polu wejściowym kodu szesnastkowego.
 - Kliknij przycisk 🎨 u dołu okna dialogowego, wybierz kolor z koła kolorów i w razie potrzeby odpowiednio ustaw suwak nasycenia.
14. Dodaj znaczniki (opcjonalnie).
15. Pod obszarem **Formatowanie liczb** można wybrać:
 - Autom.
 - Liczba
 - Waluta
 - Data
 - Czas trwania
 - Niestandardowa
 - Zastosuj miarę do wyrażenia
16. Kliknij polecenie **Utwórz**.

Miara ta zostaje zapisana w kategorii **Wymiary** na karcie Elementy główne i można z niej korzystać w wizualizacjach.

Tworzenie miary głównej przez wpisanie wyrażenia w edytorze

Podczas korzystania z aplikacji nieopublikowanej można tworzyć miary główne wielokrotnego użycia. Złożone wyrażenia można dodać, wpisując je w edytorze wyrażen.

1. Kliknij  **Edytuj arkusz** na pasku narzędzi.
Z lewej strony zostanie wyświetlony panel zasobów.
2. W panelu zasobów kliknij  **Elementy główne**.
3. Kliknij nagłówek **Miary**, aby rozwinąć tę kategorię.
4. Kliknij polecenie **Utwórz nową**.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe **Utwórz nową miarę**.
5. Kliknij f^x w polu **Wyrażenie**, aby otworzyć okno dialogowe **Dodaj wyrażenie**.
6. Wyrażenie można dodać przez wpisanie go bezpośrednio w edytorze wyrażen (okno główne).
Nazwy pól użyte w takim wyrażeniu są sprawdzane, a składnia wyrażenia — weryfikowana.




W trakcie wpisywania wyrażenia w edytorze wyrażen jest ono na bieżąco weryfikowane. W przypadku wystąpienia błędu wyświetlona zostaje w dolnym lewym rogu podpowiedź dotycząca tego, co jest wpisane błędnie. Dodatkowe informacje o błędzie można uzyskać po kliknięciu stosownej ikony obok podpowiedzi.

Każda linia w edytorze wyrażen jest numerowana; stosowane jest tam również wyróżnienie składni.



Aby otworzyć pomoc online z pełnym opisem sposobu korzystania z bieżącej funkcji, należy dwukrotnie kliknąć nazwę funkcji w edytorze wyrażen, a następnie nacisnąć kombinację klawiszy Ctrl+H. Opcja ta staje się dostępna po wpisaniu pierwszego nawiasu wyrażenia po nazwie funkcji. Opcja ta jest obsługiwana tylko w przypadku korzystania z komputera z klawiaturą.

7. Kliknij polecenie **Zastosuj**, aby zamknąć okno dialogowe **Dodaj wyrażenie**.
Teraz należy dodać opis miary.
8. Podaj nazwę miary.
9. Podaj opis dla miary (opcjonalnie).
10. Aby określić kolor, kliknij przycisk ▼ na liście rozwijanej kolorów i wybierz kolor, używając jednej z następujących metod:
 - Kliknij jeden z kolorów w palecie.
 - Podaj sześciocyfrowy kod koloru w polu wejściowym kodu szesnastkowego.
 - Kliknij przycisk  u dołu okna dialogowego, wybierz kolor z koła kolorów i w razie potrzeby odpowiednio ustaw suwak nasycenia.

11. Dodaj znaczniki (opcjonalnie).
12. Pod obszarem **Formatowanie liczb** można wybrać:
 - Autom.
 - Liczba
 - Waluta
 - Data
 - Czas trwania
 - Niestandardowa
 - Zastosuj miarę do wyrażenia
13. Kliknij polecenie **Utwórz**.

Miara ta zostaje zapisana w kategorii **Wymiary** na karcie Elementy główne i można z niej korzystać w wizualizacjach.

Edytowanie miary głównej




Po aktualizacji miary głównej zmiany zostaną odzwierciedlone we wszystkich jej wystąpieniach, w tym także we wszystkich wizualizacjach, w których jest używana.

Edytuj miarę główną z poziomu panelu zasobów lub podczas edycji właściwości wizualizacji.

Edytowanie miary głównej z poziomu panelu zasobów

Użyj panelu zasobów, aby edytować miarę główną, gdy chcesz wyświetlić podgląd miary lub edytować kilka miar głównych.

Wykonaj następujące czynności:

1. W widoku arkusza kliknij na pasku narzędzi  **Edytuj arkusz**.
Z lewej strony zostanie wyświetlony panel zasobów.
2. W panelu zasobów kliknij  **Elementy główne**.
3. W obszarze **Miary** kliknij miarę do edycji.
Zostanie otwarty podgląd.
4. Kliknij  u dołu podglądu.



*Możesz także kliknąć element główny prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknąć **Edytuj**.*

Zostanie wyświetlone okno dialogowe z informacją o tym, że wszelkie zmiany zastosowane do miary głównej zostaną też zastosowane do wszystkich wizualizacji używających tej miary.

5. Kliknij przycisk **OK**.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe **Edytuj miarę**, w którym można aktualizować wyrażenie, nazwę, opis, kolor i znaczniki.
6. Kliknij przycisk **Zapisz**.

Miara została zaktualizowana.

Edytowanie miary głównej z poziomu właściwości wizualizacji


Gdy miara w wizualizacji jest połączona z miarą główną, można edytować miarę główną z panelu właściwości. Wszystkie wizualizacje w aplikacji korzystające z miary głównej zostaną zaktualizowane. Aby edytować połączoną miarę tylko w tej wizualizacji, bez wpływu na element główny, musisz najpierw odłączyć ją od elementu głównego. Zob. [Anulowanie powiązania z elementem głównym \(page 155\)](#).

Wykonaj następujące czynności:

1. Wybierz wizualizację w trybie edycji.
2. W panelu właściwości kliknij kartę **Dane**.
Jeśli jest ukryty, kliknij **Pokaż właściwości** w prawym dolnym rogu.
3. W obszarze **Miary** kliknij połączoną miarę do edycji.
4. W obszarze **Element główny** kliknij **Edytuj**.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe z informacją o tym, że wszelkie zmiany zastosowane do miary głównej zostaną też zastosowane do wszystkich wizualizacji używających tej miary.
5. Wprowadź zmiany w mierze głównej, a następnie kliknij przycisk **Zapisz**.


Używanie miar głównych w wyrażeniach

W wyrażeniach można używać miar głównych. Możesz użyć samej miary głównej lub użyć jej do zbudowania bardziej złożonego wyrażenia.



Podczas wpisywania danych w **Edytorze wyrażeń** wyświetlana jest lista autouzupelniania dla pasujących miar głównych.

Miara główna w Edytorze wyrażeń



Uwagi

Podczas pracy z miarami głównymi należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

- Jeśli nazwa miary głównej zostanie zmieniona lub miara główna zostanie usunięta, odniesienia w wyrażeniach nie zostaną automatycznie zaktualizowane. Stare odwołanie zwróci NULL w wyrażeniu, ponieważ nie będzie miary o tej nazwie.

Formatowanie miary głównej

Dla miary głównej można skonfigurować formatowanie liczb, kolor i etykietę. Te właściwości nie są stosowane do wizualizacji, jeśli odwołujesz się do miary głównej za pomocą wyrażenia. Aby zastosować te właściwości w wizualizacji, podczas konfigurowania wizualizacji utwórz bezpośrednie łącze do miary głównej.

Wykonaj następujące czynności:

1. Rozwiń **Dane** > **Miary** w panelu właściwości.
2. Kliknij **Dodaj**.
3. Z menu rozwijanego w obszarze **Miary** wybierz miarę główną.


Utworzono teraz bezpośrednie łącze do miary głównej.

Przykład: używanie miary głównej w wyrażeniu

W tym przykładzie tworzy się miarę główną, a następnie używa tej miary głównej w wyrażeniu wykresu.

1. Utwórz miarę główną.
 - i. W panelu zasobów kliknij opcję **Elementy główne**.
 - ii. W obszarze **Miary** kliknij polecenie **Utwórz nowe**.

przycisk *Utwórz nową miarę*



- iii. W oknie dialogowym **Utwórz nową miarę** wprowadź **Nazwę** miary głównej, a następnie kliknij f_x , aby otworzyć Edytor wyrażeń.

okno dialogowe Utwórz nową miarę


The screenshot shows a dialog box titled "Create new measure" with two main sections: "Create new measure" and "Segment colors".

- Create new measure section:**
 - Name:** MyMasterMeasure1
 - Description:** A text area with an "fx" icon.
 - Measure color:** A color selection icon.
 - Tags:** A text area with a "+" icon.
- Segment colors section:**
 - Expression:** A text area with an "fx" icon, which is highlighted by a red box.
 - Label expression:** A text area with an "fx" icon.
 - Number formatting:** A dropdown menu set to "Auto".

At the bottom right, there are "Cancel" and "Create" buttons.

- iv. W Edytorze wyrażeń utwórz wyrażenie.
Możesz wpisać wyrażenie lub skorzystać z opcji dostępnych w panelu konstruktora wyrażeń.
Wstaw wyrażenie za pomocą konstruktora wyrażeń *Count(distinct item)*, a następnie kliknij **Zastosuj**.

Dodawanie wyrażenia w Edytorze wyrażen



- v. W oknie dialogowym **Utwórz nową miarę** kliknij przycisk **Utwórz**.

Tworzenie miary

Create new measure

Segment colors

Name
MyMasterMeasure1

Description

fx

Measure color

Tags


Expression
Count(distinct item) *fx*

Label expression
 fx


Number formatting
Auto ▼

Zostanie utworzona nowa miara główna.

Nowa miara główna




2. Użyj miary głównej w wyrażeniu wykresu.
 - i. Dodaj wykres **KPI** do arkusza w aplikacji.
Nowy wskaźnik KPI




- ii. Kliknij **Dodaj miarę**, a następnie kliknij f_x , aby otworzyć Edytor wyrażień dla **KPI**.

Otwieranie Edytora wyrażeń




- iii. Wpisz miarę główną do wyrażenia. W trakcie wpisywania pojawi się lista autouzupełniania wszystkich dostępnych miar głównych. W razie potrzeby miary głównej można użyć do tworzenia bardziej złożonych wyrażeń w Edytorze wyrażeń.

Dodaj wyrażenie dla wskaźnika KPI



- iv. Zamknij Edytor wyrażeń, aby wyświetlić wskaźnik **KPI**. Właściwości wskaźnika KPI, w tym etykietę, można zmienić w panelu właściwości.

Miara główna we wskaźniku KPI



Przypisywanie kolorów do elementów głównych

Do elementów głównych można przypisywać kolory. Kolory przypisane do wymiarów głównych i miar głównych są zachowywane we wszystkich wystąpieniach tych elementów głównych we wszystkich wizualizacjach.

Aby zapewnić spójne używanie kolorów dla tych samych wymiarów i miar w wizualizacji, można przypisywać kolory do elementów głównych. Kolory przypisane do wymiarów głównych i miar głównych są zachowywane we wszystkich wystąpieniach tych elementów głównych we wszystkich wizualizacjach. Jeśli kolor używany dla elementu głównego zostanie zmieniony, wówczas zostanie on zaktualizowany we wszystkich wystąpieniach tego elementu głównego. Opcjonalnie kolory elementu głównego można wyłączyć dla poszczególnych wizualizacji.

W wizualizacjach używane są kolory wymiaru głównego, gdy opcja **Pojedynczy kolor** jest wybrana w sekcji **Kolory i legenda** panelu właściwości wizualizacji. Kolory miary głównej są używane wtedy, gdy w sekcji **Kolory i legenda** panelu właściwości wizualizacji wybrana jest opcja **Pojedynczy kolor** lub opcja **Wielokolorowe**.

Domyślnie, gdy w ustawieniach **Autom.** wizualizacji używane są opcje **Pojedyncze** lub **Wielokolorowe**, wówczas kolory elementu głównego będą stosowane automatycznie. Jeśli tak nie jest, należy przełączyć na opcję **Niestandardowe** i wybrać obsługiwane ustawienie. Kolory elementu głównego można wyłączyć w poszczególnych wizualizacjach.

W wizualizacjach z kolorami określonymi dla wymiaru głównego oraz miary głównej program Qlik Sense domyślnie wybiera kolor wymiaru głównego. Kolory miary głównej mogą być stosowane przy użyciu listy rozwijanej **Użyj kolorów z biblioteki** oraz poprzez wybranie opcji **Miara** w sekcji **Kolory i legenda** panelu właściwości wizualizacji. W wizualizacji zawierającej zarówno miary główne z przypisanymi kolorami, jak i inne miary bez przypisanych kolorów, w innych miarach będzie używana domyślna paleta kolorów.

Kolory w wymiarach głównych mogą być przypisane do ich wartości odrębnych.





Względem wartości miar głównych w wizualizacjach zastosowane są niestandardowe gradienty kolorów. .

Przypisując kolory do elementów głównych, możesz:


- Wybrać kolor z domyślnej palety kolorów
- Wpisać szesnastkowy kod koloru
- Wybrać kolor, używając zaawansowanych opcji koloru

Przypisywanie koloru z domyślnej palety kolorów

Wykonaj następujące czynności:




1. W widoku arkusza kliknij na pasku narzędzi  **Edytuj arkusz**.
2. Kliknij , aby wyświetlić elementy główne.
3. Wybierz element główny z biblioteki.
4. Kliknij .
5. Kliknij ikonę  na liście rozwijanej kolorów.
6. Wybierz jeden z kolorów w palecie.
7. Kliknij poza oknem dialogowym.
8. Kliknij przycisk **Zapisz**.

Okno dialogowe koloru z domyślną paletą kolorów i wybranym kolorem niebieskim.







Przypisywanie koloru za pomocą szesnastkowego kodu koloru

Wykonaj następujące czynności:

1. W widoku arkusza kliknij na pasku narzędzi  **Edytuj arkusz**.
2. Kliknij , aby wyświetlić elementy główne.
3. Wybierz element główny z biblioteki.
4. Kliknij .
5. Kliknij ikonę ▼ na liście rozwijanej kolorów.
6. Wpisz 6-znakowy kod koloru do pola wprowadzania: #.
7. Kliknij na zewnątrz okna dialogowego lub naciśnij klawisz Enter.
8. Kliknij przycisk **Zapisz**.


Przypisywanie koloru z użyciem zaawansowanych opcji koloru

Wykonaj następujące czynności:

1. W widoku arkusza kliknij na pasku narzędzi  **Edytuj arkusz**.
2. Kliknij , aby wyświetlić elementy główne.
3. Wybierz element główny z biblioteki.
4. Kliknij .
5. Kliknij ikonę ▼ na liście rozwijanej kolorów.
6. Kliknij przycisk  u dołu okna dialogowego.
W oknie dialogowym zostaną wyświetlone opcje zaawansowane.
7. Wybierz kolor w kole kolorów.
Kolor zostanie zmieniony na wybrany, a kod szesnastkowy zostanie odpowiednio zaktualizowany.

8. Opcjonalnie można dostosować nasycenie koloru, używając suwaka. Nasycenie zmieni się, a kod szesnastkowy zostanie odpowiednio zaktualizowany.
9. Kliknij poza oknem dialogowym.
10. Kliknij przycisk **Zapisz**.

Okno dialogowe koloru z kołem kolorów w opcjach zaawansowanych i wybranym kolorem niebieskim.



Przypisywanie kolorów do wartości wymiaru głównego

Do wartości odrębnych zawartych w wymiarze głównym można przypisywać kolory. Dzięki temu wartości odrębne w wymiarach używają tych samych kolorów we wszystkich wizualizacjach.


Kolory przypisane do wartości są używane, gdy kolorowanie odbywa się **Wg wymiarów** i włączona jest opcja **Kolory z biblioteki**. Jeśli zostanie wybrana opcja kolorowania Pojedynczy kolor, wówczas zamiast kolorów przypisanych będzie używany kolor wymiaru głównego.

W przypadku przypisywania kolorów do wartości wymiaru głównego obowiązują następujące ograniczenia:

- Do wartości wymiaru można przypisać maksymalnie 100 kolorów.
- Maksymalna długość wartości wymiaru wynosi 1024 znaki. Dłuższe wartości są wyłączone na liście wartości.
- Wymiary hierarchiczne i cykliczne nie obsługują przypisywania kolorów do wartości wymiaru.










Do wartości wymiaru głównego nie należy przypisywać kolorów, jeśli korzysta się z dostępu do sekcji albo z danych poufnych, ponieważ wartości mogą zostać ujawnione przez konfigurację kolorów.

Sekcja **Kolory wartości** w obszarze **Edytuj wymiar** zawiera opcje przeznaczone do przypisywania kolorów do odrębnych wartości wymiaru. Listę wartości można przeszukiwać, korzystając z ikony .

Program Qlik Sense automatycznie stosuje wypełnianie automatyczne względem wartości podawanych przez użytkownika celem zapewnienia koloru domyślnego. Automatyczne wypełnienie jest pojedynczym kolorem lub schematem kolorów. Zmiana ustawień wypełniania automatycznego nie spowoduje zmiany kolorów, które zostały przypisane do wartości.

Kolory można również ustawiać dla wartości sklasyfikowanych jako inne w wizualizacji — tj. jako kolekcja wartości odrębnych, które nie należą do wartości, jakie mogą być wyświetlane w wymiarze. Kolory można również ustawiać dla wartości Null.

Wykonaj następujące czynności:

1. W widoku arkusza kliknij na pasku narzędzi  **Edytuj arkusz**.
2. Kliknij , aby wyświetlić elementy główne.
3. Wybierz wymiar główny z biblioteki.
4. Kliknij .
5. Kliknij opcję **Kolory wartości**.
6. Jeśli chcesz zmienić ustawienia automatycznego wypełniania, ustaw opcję **Wypełnij automatycznie** na wartość **Niestandardowe**, wybierz metodę automatycznego wypełniania, a następnie wybierz pojedynczy kolor albo schemat kolorów.
7. Wybierz wartość i wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - Wybierz kolor z koła kolorów i opcjonalnie ustaw suwak nasycenia.
 - Podaj sześciocyfrowy kod koloru w polu wejściowym kodu szesnastkowego: #.W przypadku wartości, do których przypisano kolory, wyświetlana będzie ikona .
8. Jeśli konieczne jest usunięcie przypisanego koloru, wybierz wartość i kliknij ikonę .
9. Opcjonalnie w celu przypisania koloru do **Inne** lub **Wartości Null** kliknij ikonę  i wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - Kliknij jeden z kolorów w paletce.
 - Podaj sześciocyfrowy kod koloru w polu wejściowym kodu szesnastkowego: #.
 - Kliknij przycisk  u dołu okna dialogowego, wybierz kolor z koła kolorów i w razie potrzeby odpowiednio ustaw suwak nasycenia.
10. Kliknij przycisk **Zapisz**.


Przypisywanie kolorów do wartości miary głównej

Do miary głównej można przypisać gradient kolorów lub schemat segmentów, co pozwoli na kolorowanie wizualizacji według miar z użyciem kolorów innych niż domyślne schematy kolorów.

Jeśli zostanie wybrana opcja kolorowania pojedynczym kolorem, wówczas zamiast schematu kolorów będzie używany kolor miary głównej.




Aby przypisać niestandardowe kolory segmentów lub gradientów do wartości w mierze głównej, wykonaj następujące czynności:

1. Uzyskaj dostęp i włącz kolory segmentów.
2. Wybierz schemat szablonu.
3. Wybierz format segmentu.
4. Opcjonalnie dodaj lub usuń ograniczenia.
5. Opcjonalnie przeprowadź edycję ograniczeń segmentu.
6. Przypisz kolory do segmentów.
7. Zapisz.



Uzyskiwanie dostępu i włączanie kolorów segmentów

Wykonaj następujące czynności:

1. W widoku arkusza kliknij na pasku narzędzi  **Edytuj arkusz**.
2. Kliknij , aby wyświetlić elementy główne.
3. Wybierz miarę główną z biblioteki.
4. Kliknij .
5. Kliknij kartę **Kolory segmentu**.
6. Ustaw przycisk **Kolory segmentu** na kolorowanie **Niestandardowe**.

Wybieranie schematu szablonu

Schemat szablonu udostępnia domyślny szablon przeznaczony do edycji. Możesz wybrać spośród domyślnych klas i gradientów.

Wykonaj następujące czynności:

- Wybierz schemat szablonu w obszarze **Wybierz schemat szablonu**.

Wybieranie formatu segmentu

Format segmentu określa sposób stosowania koloru. Wybór opcji **Procent** powoduje dodawanie klas wartości odpowiednio do miejsca, w którym wartości są zgodne z percentylem ich wartości. Ograniczenie **Wartość stała** powoduje, że zdefiniowane wartości są używane w celu ustawiania ograniczeń dla poszczególnych segmentów.

Wykonaj następujące czynności:

- Ustaw opcję **Format segmentu** na wartość **Wartość stała** lub **Wartość procentowa**.

Dodawanie, edytowanie i usuwanie ograniczeń

Domyślnie liczba segmentów jest wybierana w zależności od wybranego schematu. Dodając ograniczenia, można tworzyć dodatkowe segmenty. Po utworzeniu nowego segmentu wskaźnik wskazuje wartość jego ograniczenia.

Wykonaj następujące czynności:

- Kliknij przycisk **Dodaj limit**, aby dodać ograniczenie do miernika.
- W celu zmiany wartości ograniczenia użyj suwaka. Możesz również wpisać wartość dla wybranego ograniczenia.
- Aby usunąć wybrane ograniczenie, kliknij przycisk **Usuń limit**.

Edycja segmentów

Domyślnie kolory segmentów są uzależnione od wybranego schematu. Można zmienić kolor segmentu i jego wartości końcowej.

Wykonaj następujące czynności:

- Aby zmienić kolory segmentu, należy go kliknąć.
- Wybierz opcję **Gradient**, aby w przejściach między segmentami użyć różnych odcieni kolorów.

Tworzenie miar kalendarzowych

W celu analizowania danych po względnych zakresach czasu należy korzystać z miar kalendarzowych. Może na przykład pojawić się potrzeba porównania wyników sprzedaży od początku bieżącego roku z wynikami z tego samego okresu poprzedniego roku.

Miary kalendarzowe agregują dane z pola po zakresie czasu i są zapisywane w kategorii **Miary** w elementach głównych. Miary kalendarzowe obejmują pole przeznaczone do agregacji, agregację,

pole danych, a także zakres czasu dla tego pola danych, który określa dane uwzględnione w agregacji. Miary kalendarzowe można utworzyć w obszarze **Pola** na panelu **Zasoby** przy użyciu okna dialogowego **Utwórz miary kalendarzowe**.

Pola można agregować z tabel załadowanych do **Menedżera danych** albo ze skryptu w **edytorze ładowania danych**, pod warunkiem że pole znajduje się w tej samej tabeli co pole danych albo znajduje się w powiązanej tabeli.

Pole danych musi jednak pochodzić z tabeli załadowanej za pomocą **Menedżera danych**, ponieważ miary kalendarzowe używają wyrażeń oznaczonych znacznikami daty i czasu, które są zadeklarowane w autoCalendar, a pola danych są mapowane na autoCalendar tylko wtedy, jeśli zostały załadowane w **Menedżerze danych**. Miary kalendarzowe obsługują następujące agregacje z polem zagregowanym: Sum, Count, Avg, Min i Max.



*Miary kalendarzowe nie obsługują kalendarzy utworzonych za pomocą **edytora ładowania danych**. Jeśli używasz kalendarzy utworzonych za pomocą **edytora ładowania danych** i chcesz tworzyć miary kalendarzowe, musisz za pomocą **Menedżera danych** załadować tabelę zawierającą pole danych przeznaczone do użytku z tabelami załadowanymi przy użyciu **edytora ładowania danych**.*



Jeśli pole danych podlega więcej niż jednemu kalendarzowi i oba kalendarze są zakwalifikowane do użytku z miarami kalendarzowymi, wówczas pierwszy kalendarz załadowany w skrypcie ładowania danych będzie używany w miarach kalendarzowych.

Miara kalendarzowa może używać jednego z następujących zakresów czasu, które są dostępne do użytku z miarami kalendarzowymi: tydzień, miesiąc, kwartał i rok. W każdym zakresie czasu istnieją różne miary dla okresów, takich jak bieżący miesiąc, okres od początku roku i bieżący tydzień w ubiegłym roku. Dostępne są następujące zakresy czasu i miary, z których można tworzyć miary kalendarzowe:

Miary kalendarzowe dla zakresu czasu Yearly

Miara	Opis
YTD	Od początku roku dla wszystkich lat.
YTD Current Year	Od początku roku dla bieżącego roku.
YTD Last Year	Od początku roku dla zeszłych lat.

Miary kalendarzowe dla zakresu czasu Monthly

Miara	Opis
MTD	Od początku miesiąca dla wszystkich miesięcy i lat.
MTD Current Month	Od początku miesiąca dla bieżącego miesiąca.
MTD Last Month	Od początku miesiąca dla zeszłego miesiąca.

Miara	Opis
Current Month	Wszystkie dni w tym miesiącu.
Current Month Last Year	Wszystkie dni tego miesiąca w zeszłym roku.
Last Month	Wszystkie dni zeszłego miesiąca.

Miary kalendarzowe dla zakresu czasu Quarterly

Miara	Opis
QTD	Od początku kwartału dla wszystkich lat.
QTD Current Quarter	Od początku kwartału dla bieżącego kwartału.
QTD Last Quarter	Od początku kwartału dla zeszłego kwartału.
Current Quarter	Wszystkie dni w bieżącym kwartale.
Current Quarter Last Year	Wszystkie dni w bieżącym kwartale zeszłego roku.
Last Quarter	Wszystkie dni dla zeszłego kwartału.

Miary kalendarzowe dla zakresu czasu Weekly

Miara	Opis
WTD	Od początku tygodnia dla wszystkich miesięcy i lat.
WTD Current Week	Od początku tygodnia dla bieżącego tygodnia.
WTD Last Week	Od początku tygodnia dla zeszłego tygodnia.
Current Week	Wszystkie dni w tym tygodniu.
Current Week Last Year	Wszystkie dni tego tygodnia w zeszłym roku.
Last Week	Wszystkie dni w zeszłym tygodniu.

Utworzone miary kalendarzowe są traktowane tak samo, jak miary główne. Oznacza to, że miary kalendarzowe mogą być używane wielokrotnie i edytowane, gdy aplikacja jest nieopublikowana. Użytkownicy opublikowanej aplikacji będą mieć dostęp do miar kalendarzowych, ale nie będą mogli ich modyfikować.

Tworzenie miary kalendarzowej na podstawie pola

Na arkuszu w trybie edycji z otwartą kartą **Pola** wykonaj następujące czynności:

1. Kliknij pole prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję **Utwórz miary kalendarzowe**. Domyślnie pole kliknięte prawym przyciskiem myszy zostanie uwzględnione jako **Pole agregacji**.
2. Wybierz pole daty z listy rozwijanej **Pole daty**.
3. Wybierz pole z listy rozwijanej **Pole agregacji**.
4. Wybierz agregację z listy rozwijanej **Agregacja**.

5. Wybierz zakres czasu z listy rozwijanej **Zakres czasu**.
W obszarze **Podgląd miar** pojawi się lista dostępnych miar.
Wyświetlanie wyrażeń miar można przełączać za pomocą przełącznika **Podgląd miar**.
6. Wybierz miary kalendarzowe przeznaczone do dodania do elementów głównych.
Domyślnie zaznaczone są wszystkie miary.
7. Kliknij polecenie **Zapisz w elementach głównych**.
8. Kliknij polecenie **Zamknij**.

Oznaczanie elementów głównych znacznikami

Za pomocą znaczników można porządkować elementy główne. Wyszukiwanie w panelu zasobów będzie znajdować pasujące znaczniki. Można także oznaczać elementy główne stanowiące synonimy dla Wnioski. W znacznikach synonimów należy używać formatu *alt:<termin>*. Na przykład: *alt:cities*.

Każdy znacznik może zawierać maksymalnie 31 znaków, a każdy element główny — maksymalnie 30 znaczników.

Dodawanie znaczników do elementu głównego

Znaczniki można dodawać podczas tworzenia i edytowania elementu głównego.

Dodawanie znaczników podczas tworzenia nowej miary

Edit measure

Expression:


 fx



Name:

Description:

Measure color

Tags:

Invoicing  Sales 




Znaczniki można dodawać, klikając  albo naciskając klawisz Enter.

Wyświetlanie podglądu znaczników

W panelu zasobów znaczniki są wyświetlane podczas wyświetlania podglądu wymiarów, miar i wizualizacji.

Podgląd przedstawia typ wymiaru, którego pola są zawarte w wymiarze rozwijanym i w znacznikach.






Anulowanie powiązania z elementem głównym

Odłącz wymiar lub miarę w wizualizacji od ich elementu głównego, aby edytować tylko bieżące wystąpienie wymiaru lub miary. Odłączenie powoduje anulowanie powiązania z elementem głównym, a wymiar lub miara stają się niezależne. Aby zaktualizować wszystkie wystąpienia połączonego wymiaru lub połączonej miary, edytuj element główny. Więcej informacji zawiera temat [Edycja wymiaru głównego \(page 126\)](#) lub [Edytowanie miary głównej \(page 133\)](#).

Anulowanie powiązania z panelem właściwości

Odłącz od wymiaru głównego lub miary głównej w wizualizacji za pomocą panelu właściwości.

Wykonaj następujące czynności:

1. Kliknij  **Edytuj arkusz**.
Z prawej strony zostanie wyświetlony panel właściwości.
2. Wybierz wizualizację w arkuszu.
Właściwości wybranej wizualizacji są wyświetlane w panelu właściwości.
3. W sekcji **Dane** znajdź i kliknij wymiar lub miarę.
Powiązany wymiar (lub miara) jest oznaczony symbolem .
4. Kliknij .
Wyświetlone zostanie okno dialogowe informujące o tym, że nastąpi anulowanie powiązania z elementem głównym
5. Kliknij przycisk **OK**.

Możesz teraz edytować wymiar lub miarę w wizualizacji bez wpływu na wizualizacje używające elementów głównych.




Odłączyć można tylko od pojedynczego wymiaru, a nie wymiaru hierarchicznego.

Anulowanie powiązanie z wizualizacją główną

Odłącz wizualizację od jej wizualizacji głównej, aby edytować tylko bieżące wystąpienie. Odłączenie usuwa połączenie między wizualizacją w arkuszu a elementem głównym. Bieżąca wizualizacja staje się niezależna. Aby edytować wszystkie wizualizacje połączone z wizualizacją główną, zobacz temat [Edycja wizualizacji głównej \(page 119\)](#).

Wykonaj następujące czynności:

1. Kliknij  **Edytuj arkusz**.
2. Kliknij **•••** w prawym górnym narożniku powiązanej wizualizacji, a następnie kliknij **Odłącz wizualizację**.
Wyświetlone zostanie okno dialogowe informujące o tym, że nastąpi anulowanie powiązania z wizualizacją główną.
3. Kliknij przycisk **OK**.

Wizualizacja użyta w arkuszu może być już edytowana, a wprowadzone w niej zmiany nie wpłyną na inne wizualizacje.



Możesz również kliknąć prawym przyciskiem myszy powiązaną wizualizację, a następnie w menu skrótów kliknąć polecenie **Odłącz wizualizację**.




Usuwanie wymiaru głównego lub miary głównej

Z sekcji elementów głównych aplikacji można usuwać wymiary i miary do momentu publikacji aplikacji.



W przypadku usunięcia wymiaru głównego lub miary głównej wizualizacje korzystające z usuniętych elementów głównych nie będą działać, chyba że usunięte elementy główne zostaną zastąpione nowymi miarami lub wymiarami.

Wykonaj następujące czynności:


1. W widoku arkusza kliknij na pasku narzędzi  **Edytuj arkusz**.
Z lewej strony zostanie wyświetlony panel zasobów.
2. W panelu zasobów kliknij  **Elementy główne**.
3. Kliknij **Wymiary** lub **Miary**, aby rozwinąć odpowiednią kategorię.
4. Kliknij wymiar lub miarę do usunięcia.
Zostanie otwarty podgląd.
5. Kliknij  u dołu podglądu.

Wyświetlone zostanie okno dialogowe informujące o tym, że wszystkie wizualizacje korzystające z wymiaru lub miary do usunięcia przestaną działać.

6. Kliknij przycisk **OK**.

Wybrane wymiary lub miary są usuwane z sekcji elementów głównych, a wszystkie znajdujące się w arkuszach wizualizacje, które korzystały z usuniętego elementu, przestają działać. W wizualizacjach tych wyświetlany jest następujący komunikat: **Wymiar nie został znaleziony** lub **Miara nie została znaleziona**.



Wizualizacja bez wymiaru i miary, ponieważ oba te elementy zostały usunięte z elementów głównych.



Zastępowanie nieprawidłowego wymiaru lub nieprawidłowej miary

Po usunięciu wymiaru lub miary z sekcji elementów głównych wszystkie wizualizacje, które odwoływały się do usuniętego elementu głównego przestaną działać do momentu zastąpienia takiego brakującego elementu głównego.

Wykonaj następujące czynności:




1. W widoku arkusza kliknij na pasku narzędzi  **Edytuj arkusz**.
Z lewej strony zostanie wyświetlony panel zasobów.
2. W panelu zasobów kliknij  **Elementy główne**.
3. Przeciągnij wymiar lub miarę z sekcji **Wymiary** lub **Miary** do wizualizacji w arkuszu.
Zostanie otwarte menu skrótów.
4. Wybierz polecenie **Zastąp nieprawidłowy wymiar** lub **Zastąp nieprawidłową miarę**.

Wizualizacja jest teraz kompletna i znowu działa.

Usuwanie wizualizacji głównej

Wizualizacje można usuwać z elementów głównych do momentu opublikowania aplikacji.

Wykonaj następujące czynności:

1. W widoku arkusza kliknij na pasku narzędzi  **Edytuj arkusz**.
Z lewej strony zostanie wyświetlony panel zasobów.
2. Kliknij **Opcje zaawansowane**.
3. Kliknij , aby wyświetlić elementy główne.
4. Kliknij wizualizację do usunięcia.
Zostanie otwarty podgląd.
5. Kliknij  u dołu podglądu.
Wyświetlone zostanie okno dialogowe informujące o tym, że każde potencjalne wystąpienie tej wizualizacji w arkuszu będzie nieprawidłowe.
6. Kliknij przycisk **OK**.

Wizualizacja ta zostanie usunięta z sekcji elementów głównych, a we wszystkich arkuszach, w których była ona używana, będą widoczne nieprawidłowe wizualizacje. Należy zatem zastąpić taką nieprawidłową wizualizację inną wizualizacją albo ją usunąć.





Można również usunąć wizualizacje z podglądu wyświetlanego po kliknięciu wizualizacji w sekcji elementów głównych.

Zastępowanie nieprawidłowej wizualizacji w arkuszu


Reprezentacja nieprawidłowej wizualizacji w arkuszu ma za zadanie poinformować użytkownika, że w określonym miejscu arkusza była kiedyś dostępna wizualizacja, ale obecnie jest ona już nieprawidłowa i użycie jej nie ma sensu.

Wykonaj następujące czynności:

1. W widoku arkusza kliknij na pasku narzędzi  **Edytuj arkusz**.
Z lewej strony zostanie wyświetlony panel zasobów. Kliknij , aby wyświetlić elementy główne.
2. Przeciągnij wizualizację z sekcji elementów głównych do miejsca w arkuszu, w którym znajduje się nieprawidłowa wizualizacja.

Nieprawidłowa wizualizacja zostanie zastąpiona.

Usuwanie nieprawidłowej wizualizacji

1. W widoku arkusza kliknij na pasku narzędzi  **Edytuj arkusz**.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy nieprawidłową wizualizację, a następnie z menu skrótów wybierz polecenie **Usuń**.

Nieprawidłowa wizualizacja zostanie usunięta.

Używanie wyrażeń w wizualizacjach

Wizualizacje w Qlik Sense są tworzone na podstawie wykresów, których podstawą są z kolei wymiary i miary, odpowiednio do typu wykresu. Wizualizacje mogą mieć tytuły, podtytuły, stopki i inne elementy ułatwiające przekazywanie informacji. Każdy z elementów wizualizacji może być elementem prostym, na przykład wymiar zawierający pole danych lub tytuł zawierający tekst.

W przypadku wizualizacji zawierających miary miarami są agregacje oparte na polach. Ściśle rzecz biorąc, miary są obliczeniami obejmującymi wiele rekordów. Na przykład **Sum(Cost)** oznacza, że wszystkie wartości pola **Cost** są agregowane za pomocą funkcji **Sum**. **Sum(Cost)** jest właśnie przykładem wyrażenia.

Czym jest wyrażenie?

Wyrażenie to kombinacja funkcji, pól i operatorów matematycznych (+ * / =) oraz innych miar. Wyrażenia służą przetwarzaniu danych w aplikacji w celu osiągnięcia rezultatu widocznego na wizualizacji. Zastosowanie wyrażeń nie jest ograniczone do miar. Używając wyrażeń w tytułach, podtytułach, stopkach, a nawet wymiarach, można tworzyć bardziej dynamiczne wizualizacje o znacznie większych możliwościach.

Oznacza to na przykład, że tytuł wizualizacji nie musi być tekstem statycznym, ale może być oparty na wyrażeniu i zmieniać się w zależności od dokonanych wyborów.

Gdzie można używać wyrażeń?

Wyrażeń można używać w wizualizacji wszędzie tam, gdzie podczas edytowania wizualizacji jest wyświetlany symbol f^x w panelu właściwości. Symbol wskazuje pole wyrażenia. Kliknięcie symbolu f^x powoduje wyświetlenie edytora wyrażeń, który ułatwia budowanie i edytowanie wyrażeń. Wyrażenia można też wprowadzać bezpośrednio w polu wyrażenia, nie używając edytora wyrażeń.

Wyrażenie nie może zostać zapisane bezpośrednio jako element główny. Jeśli jest ono jednak stosowane w ramach miar lub wymiarów, które zostają następnie zapisane jako elementy główne z odpowiednimi danymi opisowymi (nazwa, opis i znaczniki), wówczas wyrażenie takie zostanie zachowane.

Wyrażeń można używać zarówno w skryptach, jak i w wizualizacjach wykresów. Wyrażenia mogą być bardzo proste, jedynie z podstawowymi obliczeniami, lub bardzo złożone — z funkcjami, polami i operatorami. Wyrażenia mogą być używane w kilku różnych sytuacjach. Różnica między wyrażeniami i miarami polega na tym, że wyrażenia nie mają nazw i nie zawierają danych opisowych.



W skrypcie wartość wyrażenia jest obliczana w momencie przetworzenia przez silnik obsługi skryptów. W wizualizacjach (w tym wykresach i tabelach) wartości wyrażeń są obliczane automatycznie przy każdej zmianie wartości lub stanu logicznego jakiegokolwiek z elementów zawartych w wyrażeniu (pól, zmiennych lub funkcji). Między wyrażeniami skryptu i wyrażeniami wykresu istnieje kilka różnic dotyczących składni i dostępnych funkcji.



Szczegółowe informacje o funkcjach skryptu i funkcjach wykresu zawiera dokumentacja Składnia skryptów i funkcje wykresów.

Korzystanie z edytora wyrażeń

Ilekcroć w panelu właściwości podczas edytowania wizualizacji wyświetlany jest symbol f^x , można otworzyć edytor wyrażeń w celu dodania lub edycji wyrażenia. Symbol f^x wskazuje pole wyrażenia. Kliknij symbol f^x , aby otworzyć edytor wyrażeń.

Wyrażenia można dodawać w dwojaki sposób. Wyrażenia mogą być tworzone z użyciem sekcji **Pola**, **Funkcje**, **Zmienne** i **Wyrażenia set** poprzez dokonywanie wyborów i wprowadzanie ich do pola wyrażenia. Wprowadzone wyrażenia można edytować, a bardziej złożone wyrażenia dodawać poprzez wpisywanie bezpośrednio w polu wyrażenia. Działanie można cofnąć, klikając **przycisk Cofnij** ↶.

Wprowadzanie wyrażenia za pomocą sekcji Pola

Aby wstawić wyrażenia, należy dokonać selekcji w sekcji **Pola** po prawej stronie okna dialogowego edytora wyrażeń.

Wykonaj następujące czynności:

1. Aby ograniczyć dostępne pola do pól z określonej tabeli w modelu danych, należy wybrać tabelę z listy rozwijanej oznaczonej **Filtruj wg tabeli**.
2. Z listy rozwijanej **Pole** wybierz pole.
3. Wybierz funkcję agregacji, z której chcesz skorzystać. Dostępne funkcje należą do grupy podstawowych funkcji agregacji.
4. Jeśli chcesz wstawić bieżący wybór jako wyrażenie set w agregacji, zaznacz pole wyboru **Wyrażenie set**. Bieżący wybór jest zawsze oparty na stanie domyślnym.
5. Jeśli wymagane jest wprowadzenie klauzuli **Distinct** lub **Total** razem z funkcją agregacji, należy użyć pól wyboru dla każdej klauzuli. Każda klauzula może być używana osobno.
6. Kliknij polecenie **Wstaw**, aby wstawić tę funkcję i to pole do pola wyrażeń.



Jeśli nie wybierzesz funkcji agregacji, do wyrażenia wstawione zostanie tylko pole. Klauzule mogą być dodawane tylko wtedy, gdy zostanie wybrana funkcja agregacji.

7. Kliknij polecenie **Zastosuj**, aby zamknąć okno dialogowe **Dodaj wyrażenie**.
W przypadku wymiaru lub miary można kontynuować, dodając ich opis.

Wprowadzanie funkcji za pomocą sekcji Funkcje

W celu wprowadzania funkcji agregacji bardziej zaawansowanych niż podstawowe należy dokonywać selekcji z sekcji **Funkcje** po prawej stronie okna dialogowego edytora wyrażeń.

1. Jeśli wymagane jest odfiltrowanie listy dostępnych funkcji, należy wybrać kategorię funkcji z listy rozwijanej **Kategoria funkcji**.
2. Wybierz funkcję z listy rozwijanej **Nazwa funkcji**.
Widoczny będzie podgląd funkcji.
3. Kliknij polecenie **Wstaw**, aby wstawić tę funkcję i pierwszy nawias do pola wyrażenia.
4. Wpisz pozostałą część wyrażenia do edytora wyrażenia, używając poprawnej składni.
5. Kliknij polecenie **Zastosuj**, aby zamknąć okno dialogowe **Dodaj wyrażenie**.
W przypadku wymiaru lub miary można kontynuować, dodając ich opis.

Wprowadzanie zmiennej za pomocą sekcji Zmienne

Aby wstawić zmienną, należy dokonać selekcji w sekcji **Zmienne** po prawej stronie okna dialogowego edytora wyrażeń.

1. Jeśli zmienne systemowe mają być widoczne na liście dostępnych zmiennych, użyj pola wyboru **Pokaż zmienne systemowe**.
2. Wybierz zmienną z listy rozwijanej **Zmienna**.
Widoczna będzie **Definicja** oraz **Wartość** zmiennej, jeśli jest dostępna.
3. Kliknij polecenie **Wstaw**, aby wstawić tę zmienną do pola wyrażeń.
4. Kliknij polecenie **Zastosuj**, aby zamknąć okno dialogowe **Dodaj wyrażenie**.
W przypadku wymiaru lub miary można kontynuować, dodając ich opis.

Wstawianie wyrażenia set za pomocą sekcji Wyrażenia set

Wyrażenie set można wstawić, dokonując wyborów w sekcji **Wyrażenia set** po prawej stronie okna dialogowego edytora wyrażeń.

1. Wybierz, czy jako wyrażenie set zostanie użyty bieżący wybór (opcja **Użyj bieżących selekcji**), czy zostanie użyta zakładka (opcja **Użyj zakładki**).
Opcję **Użyj bieżących selekcji** można wybrać tylko wtedy, gdy selekcja została dokonana w aplikacji. Opcję **Użyj zakładki** można wybrać tylko wtedy, gdy dostępna jest zakładka. W celu wybrania zakładki użyj menu rozwijanego **Zakładka**.
2. Jeśli zostały zdefiniowane stany alternatywne, można zmienić stan alternatywny, na którym oparte jest wyrażenie set. Wybierz stan alternatywny z menu rozwijanego **Stan alternatywny**.

3. Kliknij polecenie **Wstaw**, aby wstawić wyrażenie set do pola wyrażeń.
4. Kliknij polecenie **Zastosuj**, aby zamknąć okno dialogowe **Dodaj wyrażenie**.
W przypadku wymiaru lub miary można kontynuować, dodając ich opis.

Dodawanie lub edytowanie wyrażenia przez wpisanie go w edytorze

Wykonaj następujące czynności:

1. Wpisz wyrażenie bezpośrednio do pola wyrażeń.
Nazwy pól użyte w takim wyrażeniu są sprawdzane, a składnia wyrażenia — weryfikowana.



W trakcie wpisywania wyrażenia w edytorze wyrażeń jest ono weryfikowane. W przypadku wystąpienia błędu wyświetlona zostaje podpowiedź dotycząca tego, co jest wpisane błędnie. Dodatkowe informacje o błędzie można uzyskać po kliknięciu stosownej ikony obok podpowiedzi.

Podczas wpisywania w wyrażeniu nazwy funkcji pojawia się podpowiedź, która zawiera informacje ułatwiające poprawne podanie funkcji, w tym nazwy i kwalifikatory argumentów.



W etykiecie dla niektórych funkcji wykresu widoczny jest kwalifikator ALL. Użycie kwalifikatora ALL nie jest zalecane. Zamiast niego należy użyć wyrażenia zestawu {1}.

Każda linia w edytorze wyrażeń jest numerowana; stosowane jest tam również wyróżnienie składni.

2. Kliknij polecenie **Zastosuj**, aby zamknąć okno dialogowe **Dodaj wyrażenie**.
W przypadku wymiaru lub miary można kontynuować, dodając ich opis.


Autouzupełnianie, ocena i oznaczenia kolorystyczne

Podczas wpisywania danych w edytorze wyrażeń wyświetlana jest lista autouzupełniania dla pasujących pól, zmiennych i funkcji. Z listy tej można następnie wybrać właściwą podpowiedź. Lista ta jest zawężana w miarę wpisywania kolejnych znaków. Oznaczenia kolorystyczne ułatwiają wyróżnianie pól, zmiennych i funkcji użytych w wyrażeniu.

Oznaczenia kolorystyczne mają zastosowanie zarówno na liście autouzupełniania, jak i w samym wyrażeniu.


Aby sprawdzić, czy jakiegokolwiek rozszerzenie przez znak dolara dodane do wyrażenia zwraca właściwy wynik, można skorzystać z oceny wyrażenia w podglądzie rozszerzenia przez znak dolara.

Wyszukaj i zamień

Podczas korzystania z edytora wyrażeń można otworzyć pasek narzędzi Wyszukaj i zamień, klikając . Wpisz szukany ciąg znaków w polu **Wyszukaj**, korzystając w razie potrzeby z opcji **Uwzględnij wielkość liter**. Wszystkie pasujące wystąpienia w wyrażeniu zostaną wyróżnione i

możesz przechodzić między nimi za pomocą strzałek **Wstecz** i **Dalej**. Następnie możesz opcjonalnie zastąpić jedno lub wszystkie wystąpienia ciągiem znaków wprowadzonym w polu **Zastąp**.

Szczegółowa pomoc dotycząca składni

Tryb pomocy można aktywować, klikając **przycisk Pomoc** . Po aktywacji wszystkie funkcje w edytorze wyrażeń działają jak hiperłącza. Kliknięcie funkcji powoduje otwarcie karty przeglądarki z wyświetloną sekcją pomocy online, która zawiera pełny opis sposobu używania konkretnej funkcji. Kliknięcie funkcji powoduje wyjście z trybu pomocy.

Odniesienia do pól, miar i zmiennych

Wyrażenie może zawierać odwołania do pól, zmiennych i miar.

W większości przypadków wyrażenia są agregacjami, czyli obliczeniami, które potencjalnie mogą obejmować wiele rekordów. Oznacza to, że wszystkie odniesienia do pól w wyrażeniach muszą być złożone w funkcję agregacji. Jeśli nie jest używana żadna funkcja agregująca, stosowana jest funkcja `Only()`.

Gdy nazwa miary jest używana wewnątrz wyrażenia, jest interpretowana jako alias miary. Pozwala to na ponowne wykorzystanie już zdefiniowanego elementu. W ten sposób można używać etykiet miar głównych i miar wykresu. Miara wykresu musi jednak znajdować się na tym samym wykresie. Nie można używać etykiet miar na innych wykresach.

Miarę można zdefiniować rekurencyjnie. Innymi słowy, miara może zawierać odniesienie do samej siebie. Należy to jednak robić tylko na wykresach z kilkoma wierszami. Jeśli wykres ma wiele wierszy, wydajność spada. Jeśli istnieją setki wierszy, definicja rekurencyjna całkowicie przestaje działać.

Zmiennej można używać na dwa różne sposoby: w bezpośrednim odwołaniu lub w rozszerzeniu przez znak dolara. Jeśli użyjesz bezpośredniego odniesienia, wartość zmiennej zostanie użyta w obliczeniach. Jeśli użyjesz rozszerzenia przez znak dolara, całe rozszerzenie przez znak dolara zostanie zastąpione wartością zmiennej, zanim wyrażenie zostanie przeanalizowane. Dlatego te dwie różne metody mogą zwracać różne wyniki.

Interpretacja nazw

Nazwa wewnątrz wyrażenia może być odwołaniem do pola, zmiennej, funkcji lub miary. W zależności od sytuacji nazwa jest różnie interpretowana.

Przykład:

Ciąg `XXX` reprezentuje pole, zmienną, funkcję lub miarę. Ciąg `XXX` będzie interpretowany jako jeden z tych obiektów w zależności od sposobu utworzenia wyrażenia.

Przykłady interpretacji nazw

Wyrażenie	XXX interpretowane jako
xxx	miara, zmienna lub pole

Wyrażenie	XXX interpretowane jako
\$(xxx)	zmienna
count(xxx)	pole lub zmienna
xxx()	funkcja

Nie należy używać tej samej nazwy dla pola i zmiennej (lub miary). Jeśli jednak to zrobisz i pojawi się niejednoznaczność, zostanie zastosowana następująca kolejność pierwszeństwa:

- Jeśli nazwa zostanie znaleziona wewnątrz funkcji agregacji, pole będzie mieć pierwszeństwo przed zmienną.
- Jeżeli nazwa zostanie znaleziona poza funkcją agregacji, etykieta miary będzie mieć pierwszeństwo przed nazwą zmiennej, która z kolei ma pierwszeństwo przed nazwą pola.

Reguły dotyczące wyrażeń

W przypadku wyrażeń wykresu zastosowanie mają następujące reguły:

- Jeśli odwołanie do pola nie będzie opakowane w funkcję agregacji, aparat użyje funkcji Only ().
- Wszystkie wyrażenia zwracają liczbę i/lub łańcuch — w zależności od tego, co jest właściwe.
- Funkcje logiczne i operatory logiczne zwracają 0 dla wartości False i -1 dla wartości True. Konwersje liczb na ciągi znaków i ciągów znaków na liczby są niejawne.
- Operatory i funkcje logiczne interpretują 0 jako wartość False, a wszystkie inne liczby jako wartość True.
- Wyrażenia, których prawidłowa ocena jest niemożliwa, np. z powodu nieprawidłowych parametrów lub funkcji, zwracają wartość NULL.

Korzystanie z funkcji podczas tworzenia wykresów

Funkcja to typ procedury, w ramach której wykonywane jest określone zadanie przetwarzania danych zawartych w aplikacji. Qlik Sense zawiera kilkaset gotowych funkcji, które można stosować w wykresach podczas tworzenia wizualizacji. Są to m.in. funkcje matematyczne, logiczne, finansowe i tekstowe oraz funkcje pozwalające na przetwarzanie danych o dacie i godzinie.

Funkcje można podzielić na kilka typów w następujący sposób:

- Funkcje agregacji, w ramach których na podstawie kilku rekordów wejściowych zwracana jest wartość pojedyncza.
- Funkcje skalarne, w ramach których na podstawie jednego rekordu wejściowego zwracany jest jeden rekord wyjściowy.
- Funkcje zakresu, w ramach których na podstawie zakresu wartości wejściowych zwracana jest wartość pojedyncza.
- Funkcje zwracające zakres, w ramach których na podstawie zakresu wartości wejściowych zwracany jest zakres wartości wyjściowych.

Wiele z tych funkcji można zastosować w ramach zarówno wyrażeń wykresu, jak i skryptów, niektóre z nich są jednak właściwe tylko dla wyrażeń wykresu.

Na poniższej liście wyszczególniono kilka przykładów funkcji.

- **Max** — funkcja agregacji, która może być stosowana w skryptach i na wykresach. Na przykład: **Max(Sales)** oblicza najwyższą wartość w polu Sales.
- **IF** — funkcja warunkowa, która może być stosowana w skryptach i na wykresach. Na przykład: funkcja **IF(Amount>0, 'OK','Alarm')** określa, czy spełniony jest warunek „czy wartość w polu Amount jest większa niż zero?”. Jeśli jest większa, wówczas zwracana jest wartość OK, w przeciwnym razie zwracana jest wartość Alarm.
- **Date#** — funkcja interpretacji, która może być stosowana w skryptach i na wykresach. Na przykład: funkcja **Date#(A)** pobiera wartość wejściową **A** i ocenia ją jako datę.



Między wyrażeniami skryptu i wyrażeniami wykresu istnieje kilka różnic dotyczących składni i dostępnych funkcji. Najważniejszą różnicą dotyczy roli funkcji agregacji oraz zastosowania odniesień do pól. Zasadniczo każda nazwa pola w wyrażeniu wykresu musi być ujęta w ramach tylko jednej funkcji agregacji. Funkcja agregacji nigdy nie może przyjmować jako argumentu innego wyrażenia zawierającego funkcję agregacji.



Szczegółowe informacje o funkcjach skryptu i funkcjach wykresu zawiera dokumentacja Składnia skryptów i funkcje wykresów.

Korzystanie ze zmiennych w wyrażeniach

Zmienna w aplikacji Qlik Sense to kontener, w którym przechowywana jest wartość statyczna lub obliczenie, na przykład wartość liczbowa lub alfanumeryczna. W przypadku użycia tej zmiennej w aplikacji, wszelkie dokonywane w niej zmiany zostaną zastosowane wszędzie tam, gdzie jest ona używana. Zmienne można definiować z użyciem podglądu zmiennych albo w skrypcie przy użyciu Edytora ładowania danych. Do ustawiania wartości zmiennej służą instrukcje **Let** i **Set** w skrypcie ładowania danych.



Gdy w wyrażeniach używane są zmienne, możliwa jest jednoczesna zmiana wyrażenia używanego w całej gamie wykresów przez prostą edycję zmiennej.

W celu otwarcia przeglądu **Zmienne** należy podczas edycji arkusza kliknąć  na pasku edycji.



*Przegląd **Zmienne** jest niedostępny w aplikacjach opublikowanych. Jeśli wymagane jest dodanie lub zmiana zmiennych w aplikacji publikowanej, należy użyć elementu sterującego do wprowadzania zmiennych, który jest dostępny w pakiecie Dashboard bundle.*

W przeglądzie zmiennych dostępne są następujące akcje:

- Tworzenie nowej zmiennej.
- Edytowanie wybranej zmiennej.

- Usuwanie wybranej zmiennej.




Aby edytować lub usunąć zmienną zdefiniowaną w skrypcie, należy edytować skrypt.

Wyświetlanie przeglądu wszystkich zmiennych w aplikacji

W aplikacji nieopublikowanej można wyświetlić przegląd wszystkich zmiennych.

Wykonaj następujące czynności:

- Podczas edycji arkusza kliknij  na pasku edycji w arkuszu, aby otworzyć okno dialogowe zmiennych.
Zostanie otwarte okno dialogowe zmiennych, w którym widoczna będzie lista wszystkich zmiennych w aplikacji wraz z ich ewentualnymi definicjami.

Przykłady

Przykłady użycia zmiennych w wyrażeniach można znaleźć na stronie [Przykład: używanie zmiennej z rozszerzeniem przez znak dolara \(page 168\)](#).

Zob. także:

[Korzystanie z edytora wyrażeń \(page 160\)](#)

Tworzenie zmiennej


Zmienna w Qlik Sense to nazwana jednostka zawierająca wartość. Jeśli w wyrażeniu jest używana zmienna, wówczas jest zastępowana jej wartością lub definicją. Zmienne są definiowane przy użyciu okna dialogowego zmiennych albo w skrypcie przy użyciu edytora skryptu ładowania danych.

Nową zmienną można utworzyć z okna dialogowego zmiennych podczas edytowania arkusza w nieopublikowanej aplikacji.

Możesz powielić istniejącą zmienną, klikając  i wybierając **Powiel**.

Aby zapoznać się z wizualną prezentacją dotyczącą tworzenia zmiennych, zobacz [Tworzenie zmiennej](#).

Wykonaj następujące czynności:

1. Podczas edycji arkusza kliknij  na pasku edycji w arkuszu, aby otworzyć okno dialogowe zmiennych.
Zostaje otwarte okno przeglądu zmiennych
2. Kliknij polecenie **Utwórz nową**.
Zostają wyświetlone następujące pola wejściowe dla zmiennej:

- **Nazwa** (pole obowiązkowe)
- **Definicja**
- **Opis**
- **Tags**

Aby anulować proces tworzenia nowej zmiennej, naciśnij przycisk Esc albo kliknij **Anuluj**.

3. Podaj nazwę zmiennej (obowiązkowe). Nazwa powinna zostać wybrana na podstawie następujących wskazówek:
 - Nie można zmieniać nazwy po utworzeniu zmiennej.
 - Należy użyć litery jako pierwszego znaku (zamiast cyfry albo symbolu).
 - Nie zaleca się nadawania zmiennej nazwy takiej samej, jaką ma pole lub funkcja w programie Qlik Sense.
Więcej informacji zawiera temat [Interpretacja nazw \(page 170\)](#).
 - Do nazywania zmiennej nie używaj następujących znaków: \$ () [] "
 - Nazwa musi być niepowtarzalna. Nazwa zmiennej nie może być identyczna z nazwą zmiennej zarezerwowanej lub zmiennej systemowej. Zmienne takie nie są wyszczególnione w oknie dialogowym zmiennych, ale jeśli nie jest możliwe użycie określonej nazwy, nawet jeśli nie można znaleźć jej duplikatu w oknie dialogowym zmiennych, można założyć, że zmienna zarezerwowana lub zmienna systemowa ma już taką samą nazwę.
 - Długie nazwy nie są zalecane. Jeśli nazwa zmiennej jest zbyt długa, nazwa taka nie może być w pełni wyświetlona w przeglądzie zmiennych.
4. Opcjonalnie podaj opis zmiennej.
5. Utwórz definicję zmiennej. Aby w tym celu otworzyć edytor wyrażeń, kliknij f_x .
Więcej informacji zawiera temat [Korzystanie z edytora wyrażeń \(page 160\)](#).

Przykład:

Ustaw wartość zmiennej na datę bieżącą definiowaną jako numer:
`Num(Today())`

6. Opcjonalnie wprowadź znaczniki dla zmiennej.
7. Kliknij **Utwórz**, aby zapisać zmienną.


Edytowanie zmiennej

Zmienne można edytować w oknie dialogowym zmiennych.



Zmienne zdefiniowane w skrypcie można edytować w oknie dialogowym zmiennych. Jeśli jednak ponownie załadujesz skrypt, zmiany zostaną cofnięte.

Wykonaj następujące czynności:

1. Podczas edycji arkusza kliknij  na pasku edycji w arkuszu, aby otworzyć okno dialogowe zmiennych.


Zostanie otwarte okno dialogowe zmiennych.

2. W wierszu zmiennej, którą chcesz usunąć, kliknij **•••** i wybierz **Edytuj**.
3. Edytuj zmienną odpowiednio do potrzeb.
4. Kliknij przycisk **Zapisz**.

Usuwanie zmiennej

Zmienne można usuwać z aplikacji nieopublikowanej z okna dialogowego zmiennych.

Wykonaj następujące czynności:

1. Podczas edycji arkusza kliknij  na pasku edycji w arkuszu, aby otworzyć okno dialogowe zmiennych.
Zostanie otwarte okno dialogowe zmiennych.
2. Wybierz zmienne do usunięcia, a następnie kliknij **Usuń**. Wybrać można maksymalnie 20 zmiennych.
Możesz także kliknąć **•••** w wierszu zmiennej do usunięcia i wybrać polecenie **Usuń**.



Po usunięciu zmiennej ze skryptu i przeładowaniu danych zmienna pozostanie w aplikacji. Jeśli wymagane jest całkowite usunięcie zmiennej z aplikacji, należy również usunąć tę zmienną z okna dialogowego zmiennych.



Usunięcia zmiennej nie można cofnąć.

3. Kliknij polecenie **Usuń**.

Przykłady zmiennych w wyrażeniach

Zmienna w Qlik Sense to nazwana jednostka zawierająca wartość. Jeśli w wyrażeniu jest używana zmienna, wówczas jest zastępowana jej wartością lub definicją.

Sposoby używania zmiennych w wyrażeniu

Zmiennej można używać na dwa różne sposoby: w bezpośrednim odwołaniu lub w rozszerzeniu przez znak dolara. Jeśli użyjesz bezpośredniego odniesienia, wartość zmiennej zostanie użyta w obliczeniach. Jeśli użyjesz rozszerzenia przez znak dolara, całe rozszerzenie przez znak dolara zostanie zastąpione wartością zmiennej, zanim wyrażenie zostanie przeanalizowane. Dlatego te dwie różne metody mogą zwracać różne wyniki.

Przykład: używanie zmiennej z rozszerzeniem przez znak dolara

Zmienna x zawiera ciąg tekstowy $Sum(Sales)$.

Na wykresie użytkownik definiuje wyrażenie $\$(x)/12$. Wynik jest dokładnie taki sam, jak wynik wyrażenia wykresu $Sum(Sales)/12$.

Jeśli jednak wartość zmiennej x zostanie zmieniona na przykład na $Sum(Budget)$, wówczas dane na wykresie zostaną natychmiast ponownie obliczone, a wyrażenie będzie interpretowane jako $Sum(Budget)/12$.



Gdy w wyrażeniach używane są zmienne, możliwa jest jednoczesna zmiana wyrażenia używanego w całej gamie wykresów przez prostą edycję zmiennej.

Przykład: zmienna z rozszerzeniem przez znak dolara w tabeli przestawnej

Założmy, że masz **tabelę przestawną** lub obiekt **Przestawienie** z następującymi elementami:

- Wymiary to *Product Type* i *Product Name*.
- Miary to $Sum(Sales)$ i $Count(distinct InvoiceNumber)$.
- Elementy w sekcji **Kolumny** to **Wartości** (domyślne) oraz pole *Quarter*.

Możesz użyć zmiennych, aby zachęcić do interaktywnej analizy. Założmy, że utworzysz również zmienną $vUserInteraction$ z pustą definicją. Następnie utworzysz w arkuszu dwa wykresy z **Przyciskami**, skonfigurowane za pomocą działania **Ustaw wartość zmiennej**:

- **Pokaż więcej szczegółów**: kliknięcie tego przycisku ustawia $vUserInteraction$ na wartość `'Yes'`.
- **Pokaż mniej szczegółów**: kliknięcie tego przycisku ustawia $vUserInteraction$ na wartość `'No'`.

W tabeli przestawnej możesz dodać do wykresu szereg dodatkowych miar, takich jak $Count(Quantity)$ i $Sum(Cost)$. Następnie skonfiguruj każdą kolumnę miary tak, aby miała następującą wartość **Pokaż kolumnę, jeśli**:

```
'$(Reference)' = 'Yes'
```

Dzięki temu wykres można dostosować do tego, czy użytkownik potrzebuje dodatkowych informacji. Jeśli użytkownik kliknie przycisk **Pokaż więcej szczegółów**, do tabeli zostaną dodane dodatkowe miary. W przeciwnym razie lub po kliknięciu przycisku **Pokaż mniej szczegółów** dodatkowe miary zostaną usunięte.

Więcej przykładów: używanie zmiennych w rozszerzeniach przez znak dolara

Rozszerzenia przez znak dolara są wszechstronnym i potężnym narzędziem w Qlik Sense, z wieloma możliwymi zastosowaniami. Więcej przykładów można znaleźć w sekcji [Rozszerzenia przez znak dolara](#).

Przykład: bezpośrednie odwołanie do zmiennej w wyrażeniu

Używanie zmiennej jako bezpośredniego odwołania jest mniej powszechne, ale nadal przydatne. Na przykład:

Załóżmy, że w Twoim modelu danych znajduje się pole *TransactionSummary*, które zawiera podsumowania transakcji w postaci tekstu dowolnego. Pole to może zawierać dodatkowe informacje o transakcjach. Na przykład transakcja może mieć podsumowanie w celu udokumentowania, że klient zakupił produkt na kredyt w sklepie lub w celu udokumentowania wszelkich kwestii, które pojawiły się podczas sprzedaży.

W swojej aplikacji możesz chcieć użyć *TransactionSummary*, ale chcesz umieścić dane w kontekście bez wpływu na model danych lub skrypt ładowania i bez przechowywania ich w innym miejscu wykresu.

Możesz wykonać następujące czynności:

1. Utwórz zmienną o nazwie *vIntroStatement* w oknie dialogowym zmiennych z następującą definicją:
='The following summary was provided by the vendor: '
2. Dodaj następującą miarę do wykresu **Tekst i grafika**:
vIntroStatement & TransactionSummary

Zapisanie instrukcji wprowadzającej jako zmiennej pozwala centralnie kontrolować użycie wartości. Na przykład zmienna *vIntroStatement* może być używana na wielu wykresach i w ramach wielu różnych miar (na przykład może istnieć oddzielny wykres, który czasami zawiera tekst opisujący, ile sztuk zostało sprzedanych podczas transakcji). Użycie zmiennej pozwala uprościć proces aktualizowania wyrażeń w aplikacji. Aby dokonać zmiany w sformułowaniu, wystarczy zaktualizować zmienną, a zmiany zostaną odzwierciedlone w całej aplikacji.

Interpretacja nazw

Nie zaleca się nadawania zmiennej nazwy takiej samej, jaką ma pole lub funkcja w programie Qlik Sense. Należy jednak wiedzieć, jak jej używać w wyrażeniu.

Przykład:

Ciąg XXX reprezentuje pole, zmienną, funkcję lub miarę. Ciąg XXX będzie interpretowany jako jeden z tych obiektów w zależności od sposobu utworzenia wyrażenia.

Przykłady interpretacji nazw

Wyrażenie	XXX interpretowane jako
xxx	miara, zmienna lub pole
\$(xxx)	zmienna
count(xxx)	pole lub zmienna
xxx()	funkcja

Podczas nazywania elementu unikaj nadawania tej samej nazwy więcej niż jednemu polu, zmiennej lub mierze. Podczas rozwiązywania konfliktów między obiektami o identycznych nazwach istnieje ścisła kolejność. Kolejność ta jest odzwierciedlana we wszystkich obiektach lub kontekstach, w których są używane te elementy. Kolejność jest następująca:

- Wewnątrz agregacji pole ma pierwszeństwo przed zmienną. Etykiety miar nie są istotne w agregacjach i nie mają priorytetu.
- Poza agregacją etykieta miary ma pierwszeństwo przed zmienną, która z kolei ma pierwszeństwo przed polem.
- Dodatkowo, poza agregacją, miary można użyć ponownie przez odwołanie się do jej etykiety, chyba że etykieta jest w rzeczywistości obliczana. W takiej sytuacji miara traci na znaczeniu w celu zmniejszenia ryzyka odwoływania się do samego siebie i wtedy nazwa zawsze będzie interpretowana po pierwsze jako etykieta miary, po drugie jako nazwa pola, a po trzecie jako nazwa zmiennej.

Jako najlepszą praktykę warto rozważyć używanie standardowej konwencji nazewnictwa dla zmiennych tworzonych w aplikacji. Na przykład możesz zadbać o to, by wszystkie zmienne nazwy zaczynały się na *v*. Przykład: *vTekstUżytkownika*. Pomaga to w szybkim rozpoznawaniu zmiennych jako zmiennych oraz odróżnianiu ich od miar, pól i funkcji.

Obliczanie zmiennej

Istnieje kilka sposobów używania zmiennych z obliczonymi wartościami w aplikacji Qlik Sense, a wynik zależy od sposobu ich określenia oraz wywoływania w wyrażeniu.

W tym przykładzie wymagane jest załadowanie następujących danych w edytorze ładowania danych:

```
LOAD * INLINE [  
    Dim, Sales  
    A, 150  
    A, 200  
    B, 240  
    B, 230  
    C, 410  
    C, 330  
];
```

Zdefiniujmy dwie zmienne w oknie dialogowym zmiennych:

- **Nazwa** *vSales* **Definicja** *'Sum(Sales)'*
- **Nazwa** *vSales2* **Definicja** *'=Sum(Sales)'*

W drugiej zmiennej dodajemy znak równości przed wyrażeniem. Spowoduje to obliczenie zmiennej przed jej rozwinięciem i ocenę wyrażenia.

W przypadku użycia zmiennej *vSales* w niezmienionej postaci, na przykład w mierze, wynikiem będzie ciąg *Sum(Sales)*, co oznacza, że obliczenie nie jest wykonywane.

W przypadku dodania rozszerzenia przez znak dolara i wywołania *\$(vSales)* w wyrażeniu, zmienna zostaje rozwinięta i wyświetlana jest suma *Sales*.

Z kolei po wywołaniu *\$(vSales2)* zmienna będzie obliczona przed rozwinięciem. Oznacza to, że wyświetlony wynik jest sumą całkowitą *Sales*. Różnica między użyciem *=\$(vSales)* i *=\$(vSales2)* jako wyrażen miary jest widoczna w tym wykresie ukazującym wyniki.

Wyniki

Dim	\$(vSales)	\$(vSales2)
A	350	1560
B	470	1560
C	740	1560

Jak widać, \$(vSales) daje w wyniku sumę częściową dotyczącą wartości wymiaru, natomiast \$(vSales2) — sumę całkowitą.

Zob. także:

[Korzystanie z edytora wyrażeń \(page 160\)](#)

Używanie skryptów na poziomie wykresu w wizualizacjach

Dzięki skryptom na poziomie wykresu możesz dodać do wyników wizualizacji funkcjonalność podobną do skryptu. Skrypty na poziomie wykresu uzupełniają wyrażenia wykresu, ponieważ zawierają instrukcje sterujące, takie jak pętle i działania rekurencyjne, do bardziej złożonych obliczeń matematycznych. Można także modyfikować wiele kolumn, jeżeli na wykresie istnieje symbol zastępczy, i dodawać nowe wiersze do wyniku.

Skryptów na poziomie wykresu można używać w przypadku większości typów wizualizacji, a dostęp do nich można uzyskać z panelu właściwości. Niektóre wizualizacje lub określone konfiguracje nie obsługują skryptów na poziomie wykresu. W takich przypadkach nie można uzyskać dostępu do skryptów na poziomie wykresu z panelu właściwości lub zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

Podczas modyfikowania danych wykresu używa się podzestawu skryptu Qlik Sense, który składa się z pewnej liczby instrukcji. Zobacz [Skrypty na poziomie wykresu](#).


Skrypty na poziomie wykresu włącza się w ustawieniach aplikacji. Po włączeniu formant **Skrypty** jest dostępny w sekcji **Dane** panelu właściwości wizualizacji. Zobacz temat [Włączanie skryptów na poziomie wykresu](#).

Nawet po wyłączeniu będą przetwarzane istniejące już skrypty wykresów. Wyłączenie po utworzeniu zawartości skutecznie zapobiega tworzeniu nowych skryptów wykresów przez innych użytkowników.

Dodawanie skryptu wykresu do wizualizacji

Skrypty wykresów można dodawać do istniejących już wizualizacji lub podczas tworzenia nowych.

Skrypty na poziomie wykresu muszą być włączone w aplikacji, zanim będzie można dodać skrypt wykresu do wizualizacji — zobacz temat [Włączanie skryptów na poziomie wykresu](#).

Aby można było dodać skrypt wykresu do wizualizacji, trzeba być w trybie  **Edycja arkusza** z włączonymi **Opcjami zaawansowanymi**.


Dodawanie skryptów wykresu do nowej wizualizacji

Wykonaj następujące czynności:

1. Przeciągnij wizualizację z panelu zasobów na arkusz albo kliknij dwukrotnie wizualizację.
2. Na karcie **Dane** dodaj wymiary i miary do wizualizacji.
3. Ponadto na karcie **Dane** dodaj skrypt wykresu w sekcji **Skrypty**.
Dodać można maksymalnie pięć skryptów wykresu na wizualizację.

Dodawanie skryptów wykresu do istniejącej wizualizacji

Wykonaj następujące czynności:

1. W trybie  **Edycja arkusza** wybierz wizualizację.
2. Na karcie **Dane** dodaj skrypt wykresu w sekcji **Skrypty**.
Dodać można maksymalnie pięć skryptów wykresu na wizualizację.

Przykład

W tym przykładzie zakłada się, że utworzono wizualizację, na przykład wykres słupkowy, oraz dodano wymiar i miarę.

W tym przykładzie pobiera się wartości pierwszego wymiaru i umieszcza je w pierwszej mierze w odwrotnej kolejności.

```
Let P = HCNORows();  
For J = 1 to P  
Put #hc1.measure.1(J) = HCValue(#hc1.dimension.1, P - J + 1);  
Next
```

Ograniczenia skryptów na poziomie wykresów

Skryptów na poziomie wykresu nie można używać w standardowym trybie edycji.

Skrypty na poziomie wykresu nie działają w przypadku wizualizacji z włączonymi **Sugestiami dotyczącymi wykresu**.

Dodać można maksymalnie pięć skryptów wykresu na wizualizację.

Skrypty na poziomie wykresu nie są dostępne w przypadku następujących wizualizacji:

- Wykresy słupkowe w trybie skumulowanym
Jeśli utworzono skrypt wykresu w trybie zgrupowanym i przełączono na tryb skumulowany, zostanie wyświetlony błąd nieprawidłowej hiperkostki.
- Wykres pudełkowy
- Przycisk
- Wykres rozkładu

- Panel filtrowania
- Wykresy liniowe z dwoma wymiarami
- Tabela przestawna
- Tekst i grafika
- Mapa drzewa
- Wykres siatkowy (Visualization bundle)
- Kontener kratowy (w pakiecie Visualization bundle)

Wyszukiwanie w panelu zasobów

Znajdź zasoby za pomocą pola wyszukiwania. W miarę wpisywania ciągu w polu wyszukiwania wyświetlone zostaną pozycje, których nazwa lub znacznik zawiera szukany ciąg.




W funkcji wyszukiwania wielkość liter nie ma znaczenia.

Podczas edycji arkusza wyszukaj na panelu zasobów elementy, których możesz użyć do zbudowania aplikacji.

Gdy pasujący ciąg znaków zostanie znaleziony w znaczniku, wówczas w wynikach wyszukiwania zostanie on oznaczony ikoną znacznika. Kliknij element na liście wyników, aby wyświetlić jego podgląd.


Wyszukiwanie ciągu „inv” wśród miar powoduje wyświetlenie wszelkich miar, które zawierają ten ciąg znaków w nazwie lub w znaczniku.



Wyszukiwanie w trybie analizy arkusza

Wyszukaj zasoby związane z eksploracją podczas przeglądania arkusza w trybie analizy. Na przykład możesz wyszukać arkusze, zakładki, notatki lub analizy kluczowych czynników.

Wyszukiwanie arkuszy w panelu zasobów



Projektowanie wizualizacji za pomocą Direct Discovery

Projektowanie wizualizacji za pomocą pól Direct Discovery wymaga pewnej wiedzy z zakresu charakteru typów stosowanych pól.

Pola Direct Discovery w wizualizacjach

DIMENSION

- Typ pola DIMENSION w programie Direct Discovery może być stosowany w ten sam sposób jak każdy inny wymiar.

MEASURE

- Typ pola MEASURE w programie Direct Discovery musi zostać zagregowany z jedną z funkcji klasycznych, zanim będzie można z niego skorzystać w wizualizacji.
- Zwykle pole upuszczone na arkusz staje się panelem filtrowania, a nie typem pola MEASURE w programie Direct Discovery, ponieważ musi zostać najpierw zagregowane.

DETAIL

Typ pola DETAIL w programie Direct Discovery może być używany tylko w tabelach, a nie w zestawieniu z miarą.



W przypadku tworzenia tabeli korzystającej z typu pola DETAIL w programie Direct Discovery oraz liczby pobieranych wierszy przekraczającej wartość zdefiniowaną w skrypcie ładowania (domyślnie 1000 wierszy) może zostać wyświetlone ostrzeżenie a tabela może okazać się nieprawidłowa. Aby tabela zaczęła działać prawidłowo, można dokonać w aplikacji odpowiednich selekcji w celu ograniczenia zestawu danych.



Ta funkcjonalność nie jest dostępna we wszystkich wydaniach Qlik Sense.

3.3 Najlepsze praktyki w zakresie wybierania typów wizualizacji

Dobra wizualizacja wyraźnie przedstawia relacje między wieloma wartościami i umożliwi ocenę danych na pierwszy rzut oka. W Analityka Qlik Cloud dostępny jest szereg wizualizacji Qlik Sense i wykresów. Poszczególne wykresy doskonale przedstawiają dane na różne sposoby i mogą być używane w różnych celach. Wykresy należy wybierać w zależności od tego, jaki aspekt danych ma być widoczny.

Jeśli nie masz pewności, których wizualizacji należy używać, Qlik Sense może zaoferować rekomendacje. Więcej informacji zawierają tematy [Tworzenie wizualizacji z użyciem Wnioski \(page 582\)](#) oraz [Tworzenie wizualizacji w oparciu o sugestie dotyczące wykresu programu Wnioski \(page 608\)](#).

Poniżej widoczna jest lista celów wyświetlania danych oraz typy wykresów zalecane do osiągnięcia konkretnego celu:

Wyświetlanie porównań

Wykresy porównawcze służą do porównywania wartości. Przedstawiają różnice między wartościami, dzięki temu możliwe jest szybkie sprawdzenie różnic między kategoriami, a także sprawdzenie zmian wartości w czasie.

Pytania, na które mogą odpowiadać wykresy porównawcze, są między innymi następujące:

- Jaki produkt miał najwyższą łączną sprzedaż w tym roku?
- Jak zmniejszyła się lub wzrosła sprzedaż produktu w ciągu ubiegłych 24 miesięcy?

Typy wykresów do wyświetlania porównań

Typ wykresu	Typowy cel
Wykres słupkowy (page 185)	Porównywanie kategorii w ramach tej samej miary lub w tych samych miarach.
Wykres liniowy (page 253)	Porównywanie trendów w czasie.
Wykres kombi (page 212)	Porównywanie miar o różnych skalach.

W celu porównania różnych wartości tego samego wymiaru można używać stanów alternatywnych.

Wyświetlanie relacji

Wykresy relacji służą do eksplorowania relacji między wartościami. Taki wykres relacji umożliwia znajdowanie korelacji, wartości odstających i klastrów danych.

Pytania, na które mogą odpowiadać wykresy relacji, są między innymi następujące:

- Czy istnieje korelacja między wydatkami na reklamę a wartością sprzedaży naszych produktów?
- Jak kształtują się wydatki i dochody w regionach?

Typy wykresów do wyświetlania relacji

Typ wykresu	Typowy cel
Wykres punktowy (page 356)	Wyświetlanie relacji między co najmniej dwoma lub trzema miarami dla wymiaru.

Wyświetlanie kompozycji

Wykresy kompozycji służą do analizowania wpływu poszczególnych wartości składowych na wartość łączną. Mogą to być wykresy statyczne, pokazujące bieżącą kompozycję wartości łącznej, albo mogą przedstawiać zmiany kompozycji w czasie. Wykresy kompozycji mogą przedstawiać kompozycje jako procent całości lub jako wartości niezmiennie w wartości łącznej.

Pytania, na które mogą odpowiadać wykresy kompozycji, są między innymi następujące:

- Jaki procent całej wartości wygenerowały regiony?
- Jaką część całkowitego budżetu kwartalnego otrzymały poszczególne oddziały w ostatnim roku?

Typy wykresów do wyświetlania kompozycji

Typ wykresu	Typowy cel
Wykres słupkowy (page 185)	Wyświetlanie zmieniającej się kompozycji wartości w krótkim okresie czasu.
Wykres liniowy (page 253)	Wyświetlanie zmieniającej się kompozycji wartości w długim okresie czasu.
Wykres kołowy (page 337)	Wyświetlanie statycznej kompozycji wartości.
Wykres kaskadowy (page 395)	Wyświetlanie statycznej kompozycji wartości z akumulacją lub odejmowaniem od sumy.
Mapa drzewa (page 388)	Wyświetlanie statycznej kompozycji akumulacji wartości do sumy.

Wyświetlanie rozkładów

Wykresy rozkładu służą do eksplorowania tego, w jaki sposób pogrupowane są wartości w danych. Wykresy rozkładu przedstawiają kształt danych, zakres wartości i ewentualne wartości odstające.

Pytania, na które mogą odpowiadać wykresy rozkładu, są między innymi następujące:

- Jaka jest liczba klientów w poszczególnych grupach wiekowych?
- W których miastach nasze usługi są najczęściej używane?

Typy wykresów do wyświetlania rozkładów

Typ wykresu	Typowy cel
Histogram (page 243)	Wyświetlanie rozkładu danych w przedziałach.
Wykres punktowy (page 356)	Wyświetlanie rozkładu dwóch miar.
Wykres rozkładu (page 223)	Wyświetlanie rozkładu wartości miary w wymiarze.
Wykres pudełkowy (page 201)	Wyświetlanie zakresy i rozkładu danych liczbowych.

Wyświetlanie wydajności

Wykresy wydajności umożliwiają szybkie wyświetlenie miary wydajności. Użytkownik spoglądający na wykres wydajności może szybko rozpoznać wartość miary i dowiedzieć się, czy wyniki są zgodne z oczekiwaniami, czy nie.

Pytania, na które mogą odpowiadać takie wykresy, są między innymi następujące:

- Jaka jest bieżąca sprzedaż łączna dla tego kwartału?
- Czy aktualna sprzedaż łączna dla tego kwartału jest zgodna ze sprzedażą planowaną dla tego kwartału?
- Jakie są wyniki sprzedaży tej linii produktów w porównaniu z innymi liniami produktów?

Typy wykresów do wyświetlania wydajności

Typ wykresu	Typowy cel
Wykres pociskowy (page 207)	Porównanie wyników miary dla kilku wymiarów.
Miernik (page 239)	Wyświetlenie wartości wydajności w celu szybkiego zrozumienia tej wartości.
Wskaźnik KPI (page 248)	Wyświetlanie jednej lub dwóch miar wydajności.
Tekst i grafika (page 383)	Wyświetlanie tekstu lub kilku miar w obrazie.

Wyświetlanie danych

Wykresy danych przedstawiają szczegółowe dane zamiast ogólnej wizualizacji danych. Wykresy danych są użyteczne, gdy wymagane jest wyświetlanie precyzyjnych wartości, a także, gdy wymagane jest porównanie poszczególnych wartości.

Pytania, na które mogą odpowiadać wykresy danych, są między innymi następujące:

- Jakie są rekordy poszczególnych transakcji z tego miesiąca?
- Jakie są ilości i jaka jest sprzedaż poszczególnych towarów w każdej grupie produktów do poszczególnych naszych klientów?

Typy wykresów do wyświetlania danych

Typ wykresu	Typowy cel
Tabela (page 365)	Wyświetlanie dokładnych wartości z danych bez trendów i wzorców.
Tabela przestawna (page 343)	Wyświetlanie dokładnych wartości dla kilku wymiarów i miar.

Wyświetlanie danych geograficznych

Wykresy geograficzne służą do prezentacji danych z podziałem według lokalizacji geograficznych i przedstawiają dane na mapie w postaci punktów lub obszarów.

Typowe pytania, na które mogą odpowiadać wykresy geograficzne, są między innymi następujące:

- W których miastach nasze usługi są najczęściej używane?
- W których krajach jest najwięcej klientów?

Typy wykresów do wyświetlania danych geograficznych

Typ wykresu	Typowy cel
Wykres mapy (page 260)	Wyświetlanie danych reprezentowanych geograficznie przez punkt lub obszar.

Żaden ze standardowych wykresów nie spełnia moich potrzeb

Można użyć elementów sterujących lub obiektów z pakietu dostarczonego przez Qlik:

- [Dashboard bundle \(page 425\)](#)
- [Visualization bundle \(page 463\)](#)

Jeśli żaden ze udostępnianych wykresów standardowych nie spełnia Twoich wymagań w zakresie wizualizacji danych, możesz również tworzyć niestandardowe obiekty wizualizacji.


Więcej informacji zawiera temat [Tworzenie wizualizacji z użyciem obiektu niestandardowego \(page 621\)](#).

3.4 Wizualizacje

Wizualizacje służą do prezentowania danych ładowanych do aplikacji. Można na przykład użyć wykresu słupkowego w celu porównania wartości sprzedaży z różnych regionów albo użyć tabeli, aby pokazać precyzyjne wartości z tych samych danych.

Selekcje dokonywane w jednej wizualizacji są odzwierciedlane we wszystkich związanych z nią wizualizacjach na wszystkich arkuszach.

Tworzenie wizualizacji

Wizualizacje są tworzone z predefiniowanych wykresów lub obiektów niestandardowych. Aby możliwe było dodawanie wizualizacji do arkusza, należy aktywować tryb  **Edytuj**.

1. Przeciągnij wizualizację z panelu zasobów na arkusz albo kliknij dwukrotnie wizualizację.
2. Dodaj wymiary i miary do wizualizacji. Liczba wymaganych wymiarów i miar jest zależna od wybranej wizualizacji.
Wymiary określają sposób grupowania danych w wizualizacji. Na przykład: łączna sprzedaż według kraju lub liczba produktów na dostawcę. Więcej informacji zawiera temat [Wymiary \(page 100\)](#).
Miary są obliczeniami używanymi w wizualizacjach. Zwykle są reprezentowane na osi Y wykresu słupkowego albo w kolumnie tabeli. Miary są tworzone na podstawie wyrażenia złożonego z funkcji agregacji, takich jak **Sum** lub **Max**, które są połączone z co najmniej jednym polem. Więcej informacji zawiera temat [Miary \(page 106\)](#).
3. Dostosuj sposób prezentacji — na przykład porządek sortowania, kolory lub etykiety.

Konwersji między różnymi typami wizualizacji można dokonywać, przeciągając nowy wykres na wizualizację w arkuszu.


Inne metody tworzenia wizualizacji przedstawiono w temacie [Tworzenie i edytowanie wizualizacji \(page 576\)](#).

Ponowne użycie wizualizacji

Jeśli utworzono wizualizację i wymagane jest ponowne jej użycie w innych arkuszach aplikacji, można ją zapisać jako wizualizację główną. Wizualizacje główne można tworzyć tylko w aplikacji niepublikowanej. Gdy aplikacja jest opublikowana, wówczas wszyscy użytkownicy mogą dodać wizualizację do swoich arkuszy, ale nie mogą jej modyfikować.



Kliknij wizualizację prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję **Dodaj do elementów głównych**, aby zapisać ją jako wizualizację główną.

Wizualizacje główne można znaleźć po kliknięciu ikony  w panelu zasobów.


Które wizualizacje są dostępne?

W panelu zasobów dostępne są dwa podstawowe typy wizualizacji.



- Wykresy prezentują dane za pomocą elementów wizualnych, takich jak słupki, linie i punkty.
- Wizualizacje oparte na tekście prezentują dane w postaci tekstowej, na przykład jako tabele lub filtry.









W panelu zasobów dostępne są obiekty pulpitu nawigacyjnego.




Wybór najlepszego wykresu jest zależny od przeznaczenia wizualizacji.

Jeśli predefiniowane wizualizacje nie spełniają konkretnego celu, można użyć rozszerzenia wizualizacji. Znajdziesz je w panelu zasobów w obszarze .


Wykresy



Wykres	Ikona	Opis
Wykres słupkowy		Na wykresie słupkowym każda wartość wymiaru jest reprezentowana przez słupek. Długość słupka odpowiada jego liczbowej wartości miary.
Wykres pudełkowy		Wykres pudełkowy przydaje się do porównywania zakresu i rozkładu grup danych liczbowych. Ilustracją danych jest pudełko z wąsami z boku i linią środkową wewnątrz.

Wykres	Ikona	Opis
Wykres pociskowy		Wykresy pociskowe mogą służyć do wizualizacji wyników jakiejś miary i porównywania ich z wartością docelową albo ze skalą jakościową, taką jak „słabe”, „średnie” i „dobre”.
Wykres kombi		Wykres kombi łączy na jednym wykresie słupki i linie. Dla słupków i linii wyświetlane są różne osie, co umożliwia porównywanie wartości procentowych i sum.
Wykres rozkładu		Wykres rozkładu przydaje się do porównywania zakresu i rozkładu grup danych liczbowych. Dane są nanoszone jako punkty wartości wzdłuż osi.
Miernik		Miernik służy do wyświetlania wartości jednej miary bez wymiarów.
Histogram		Histogram jest odpowiedni do wizualizacji rozkładu danych liczbowych w przedziale ciągłym albo w konkretnym czasie. Dane są rozdzielane do pojemników.
Wykres liniowy		Wartości wyświetlane na wykresie liniowym są połączone liniami. Typowym zastosowaniem wykresów liniowych jest pokazywanie trendów w danych w określonych odstępach czasowych.
Mapa		Mapa umożliwia łączenie danych geoprzestrzennych i wartości miar, na przykład danych sprzedaży według regionu lub sklepu.
Menu nawigacyjne		Menu nawigacyjne dodaje do arkusza opcje nawigacji.
Wykres kołowy		Na wykresie kołowym pokazywana jest zależność między jednym wymiarem a jedną miarą.



Wykres	Ikona	Opis
Wykres punktowy		Wykres punktowy przedstawia wartości z dwóch miar. Przydaje się to do prezentacji danych, w których każdy element ma dwie wartości — w przypadku kraju mogłaby to być na przykład liczba ludności i przyrost naturalny. Można też podać opcjonalną, trzecią miarę, która będzie określać wielkość bąbelków. W przypadku dużych zestawów danych wielkości miary nie są reprezentowane przez wielkość bąbelków, lecz przez różne kolory.
Mapa drzewa		Mapa drzewa to metoda wyświetlania danych hierarchicznych. Używając mapy drzewa, można na ograniczonej przestrzeni pokazać wiele wartości naraz.
Wykres wodospadowy		Wykres wodospadowy przedstawia wpływ pośrednich wartości dodatnich i ujemnych na wartość początkową.
Visualization bundle (page 463)		Pakiet Visualization bundle jest zestawem wykresów, za pomocą których można rozszerzać i powiększać możliwości tworzenia wykresów w aplikacjach utworzonych w Qlik Sense.

Wizualizacje oparte na tekście

Wykres	Ikona	Opis
Panel filtrowania		Panel filtrowania umożliwia kontrolowanie zakresu danych wyświetlanych w wizualizacjach na arkuszu. W panelu filtrowania można filtrować dane kilku wymiarów naraz.
Wskaźnik KPI	#1	Wskaźnik KPI umożliwia prezentowanie kluczowych wyników liczbowych dotyczących wydajności. Może też zawierać łącze do arkusza.

Wykres	Ikona	Opis
Tabela przestawna		W tabeli przestawnej wymiary i miary są wyświetlane jako wiersze i kolumny tabeli. Tabela przestawna umożliwia analizowanie danych w kilku wymiarach naraz. Dane w tabeli przestawnej można grupować według kombinacji wymiarów, z możliwością wyświetlania sum cząstkowych.
Tabela		Wartości w tabeli są wyświetlane w postaci wierszy, a każdy wiersz tabeli zawiera pola wyliczane przy użyciu miar. Tabela obejmuje zwykle jeden wymiar i wiele miar.
Tekst i grafika	A	Wizualizacja typu tekst i grafika pozwala dodawać tekst, grafiki, miary i łącza do stron internetowych.

Obiekty panelu nawigacyjnego

Obiekt	Ikona	Opis
Przycisk		Przycisków można używać, aby dodawać szybkie łącza w celu łatwego wybierania i nawigowania w aplikacji.
Kontener		Możesz dodawać wizualizacje na ograniczonej przestrzeni i pokazywać lub ukrywać wizualizacje wewnątrz kontenera w zależności od warunków.
<u>Dashboard bundle (page 425)</u>		Zestaw elementów sterujących, które można wykorzystać do usprawnienia nawigacji i wyboru w Twojej aplikacji Qlik Sense.


Wykres słupkowy

Wykres słupkowy jest odpowiedni do porównywania wielu wartości. Oś wymiaru przedstawia elementy kategorii, które są porównywane, a oś miary przedstawia wartości dla poszczególnych elementów kategorii.

Bar chart




Na tej grafice wartościami wymiaru są różne regiony geograficzne: Nordic, USA, Japan, UK, Spain oraz Germany. Każdy region reprezentuje wartość wymiaru i istnieje dla niego odpowiedni słupek. Wysokość słupka odpowiada wartości miary (sprzedaż) dla różnych regionów.




Używając słupków zgrupowanych lub skumulowanych, można porównywać bardziej złożone dane. W takim przypadku wymagane jest użycie dwóch wymiarów i jednej miary. Dwa wykresy przykładowe używają tych samych dwóch wymiarów i tej samej miary:


Słupki zgrupowane: słupki zgrupowane pozwalają łatwo porównywać co najmniej dwa elementy należące do tej samej kategorii.



Słupki skumulowane: słupki skumulowane ułatwiają porównywanie ilości łącznych w poszczególnych miesiącach. W słupkach skumulowanych łączone są jeden nad drugim słupki z różnych grup, a łączna wysokość słupka wynikowego reprezentuje wynik łączny.



Wykres słupkowy może być wyświetlany poziomo lub pionowo, co przedstawia poniższy przykład:



Kiedy używać

Grupowanie i kumulowanie słupków ułatwia wizualizację danych pogrupowanych. Wykres słupkowy jest również użyteczny, gdy wymagane jest porównywanie wartości obok siebie, na przykład sprzedaży z prognozą dla różnych lat, a także w sytuacji, gdy miary (w tym przypadku sprzedaż i prognoza) są wyliczane z użyciem tej samej jednostki.

Zalety: wykres słupkowy jest czytelny i łatwy w interpretacji. Użycie wykresu słupkowego zapewnia dobry przegląd wartości.

Wady: wykres słupkowy nie działa tak dobrze w przypadku wielu wartości wymiaru z powodu ograniczonej długości osi. Jeśli wymiary nie mieszczą się na wykresie, można przewijać za pomocą paska przewijania, ale wówczas uzyskany obraz może być niepełny.

Tworzenie wykresu słupkowego

Na arkuszu, który edytujesz, możesz utworzyć prosty wykres słupkowy.

Wykonaj następujące czynności:

1. Z panelu zasobów przeciągnij pusty wykres słupkowy do arkusza.
2. Kliknij polecenie **Dodaj wymiar** i wybierz wymiar lub pole.
3. Kliknij polecenie **Dodaj miarę**, a następnie wybierz miarę lub utwórz miarę z pola.

Na wykresie słupkowym potrzebna jest co najmniej jedna miara.

Na wykresie słupkowym można przedstawić maksymalnie dwa wymiary i jedną miarę lub jeden wymiar i maksymalnie 15 miar. Każdy słupek odpowiada wymiarowi, a wartości miar określają wysokość lub długość słupków.

Możesz również utworzyć wykres słupkowy bez wymiaru i z maksymalnie 15 miarami. W takim przypadku dla każdej miary będzie wyświetlany jeden słupek. Wartość miary określa wysokość lub długość słupka.


Tworzenie wykresu słupkowego



Wymiary	Miary	Wynik
1 wymiaru	1 miara	Prosty wykres słupkowy z jednym słupkiem dla każdej wartości wymiaru.
2 wymiarów	1 miara	Pogrupowany lub skumulowany wykres słupkowy z jednym słupkiem dla każdej wartości dwóch wymiarów.
Brak wymiaru	maksymalnie 15 miar	Prosty wykres słupkowy z jednym słupkiem dla każdej miary.
1 wymiaru	maksymalnie 15 miar	Pogrupowany lub skumulowany wykres słupkowy z jednym słupkiem dla każdej wartości każdej miary.

Po utworzeniu wykresu słupkowego konieczne może być dostosowanie jego wyglądu i innych ustawień w panelu właściwości.

Nadawanie stylu wykresowi słupkowemu

W obszarze **Wygląd** dostępnych jest wiele opcji określania stylu na panelu właściwości.

Kliknij  **Style** w obszarze **Wygląd > Prezentacja**, aby dodatkowo dostosować styl wykresu. Panel stylu zawiera różne sekcje na kartach **Ogólne** i **Wykres**.

Style można zresetować, klikając  obok każdej sekcji. Kliknięcie opcji  **Zresetuj wszystko** powoduje zresetowanie stylów dla wszystkich dostępnych kart w panelu stylów.

Informacje ogólne o nadawaniu stylu indywidualnym wizualizacjom zawiera temat [Stosowanie niestandardowego stylu do wizualizacji \(page 662\)](#).


Dostosowanie tekstu

Można ustawić tekst tytułu, podtytułu i przypisu w sekcji **Wygląd > Ogólne**. Aby ukryć te elementy, wyłącz **Pokaż tytuł**.

Widoczność różnych etykiet na wykresie zależy od ustawień specyficznych dla wykresu i opcji wyświetlania etykiet. Można to skonfigurować w panelu właściwości.

Można wybrać styl tekstu widocznego na wykresie.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** ustaw czcionkę, styl wyróżnienia, rozmiar czcionki i kolor następujących elementów tekstowych:
 - **Tytuł**
 - **Podtytuł**
 - **Stopka**


4. Na karcie **Wykres** ustaw czcionkę, rozmiar czcionki i kolor następujących elementów tekstowych:

- **Tytuł osi:** Ustaw styl tytułów na osiach.
- **Etykieta osi:** Ustaw styl etykiet na osiach.
- **Etykiety wartości:** nadaj styl etykietom, które wyświetlają wartość miary dla każdej wartości wymiaru.
W przypadku korzystania z opcji prezentacji **Skumulowana** to ustawienie kontroluje **Etykiety segmentów** (wartości miar dla każdej wartości wymiaru) i **Etykiety sum** (łączą wartości miar dla każdej wartości wymiaru).
- **Tytuł legendy:** Nadaj styl tytułowi legendy.
- **Etykiety legendy:** Nadaj styl etykietom poszczególnych elementów legendy.

Dostosowywanie tła

Można dostosować tło wykresu. Tło można ustawić według koloru i grafiki.


Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** panelu stylu można wybrać kolor tła (pojedynczy kolor lub wyrażenie). Można także ustawić w tle grafikę z biblioteki multimedialnych lub adresu URL. Podczas używania koloru tła użyj suwaka, aby dostosować przezroczystość tła. Jeżeli używasz grafiki w tle, możesz dostosować jej rozmiar i położenie.

Dostosowywanie konturu segmentu słupka i szerokości słupka

Możesz dostosować kontur otaczający każdy segment słupka na wykresie, a także szerokość słupków.


Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Wykres** panelu stylów, w sekcji **Kontur**, ustaw grubość i kolor konturów.
4. Dostosuj suwak **Szerokość** paska, aby ustawić szerokość pasków.

Dostosowywanie obramowania i cienia

Możesz dostosować obramowanie i cień wykresu.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.

3. Na karcie **Ogólne** panelu stylów w obszarze **Obramowanie** dostosuj rozmiar **Konturu**, aby zwiększyć lub zmniejszyć linie obramowania wokół wykresu.
4. Wybierz kolor obramowania.
5. Dostosuj **Promień rogu**, aby kontrolować zaokrąglenie obramowania.
6. W obszarze **Cień** na karcie **Ogólne** wybierz rozmiar i kolor cienia. Wybierz opcję **Brak**, aby usunąć cień.

Dodawanie linii trendu

Do wykresu możesz dodać linie trendu. Linie trendu służą do wizualizacji zmian danych w czasie.

Więcej informacji o liniach trendu zawiera temat [Linie trendu \(page 111\)](#).

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Dane**.
2. W obszarze **Miary** rozwiń miarę, dla której dodajesz linie trendu.
3. W obszarze **Linie trendu** kliknij opcję **Dodaj linię trendu**.
4. Zdefiniuj **Etykiety** i **Typ** linii trendu.
5. Użyj suwaka **Kolory**, aby zdefiniować kolorowanie **niestandardowe** lub **automatyczne**.
6. Użyj pola wyboru, aby włączyć lub wyłączyć styl **Przerywana**.

Pokazywanie lub ukrywanie wymiarów i miar w zależności od warunku

Wymiar lub miarę można pokazywać lub ukrywać w zależności od tego, czy warunek jest spełniony, czy nie. Jest to znane jako warunek wyświetlania i wprowadzane jako wyrażenie. Wymiar lub miara są pokazywane tylko wtedy, gdy wyrażenie w tym polu zostanie ocenione jako prawdziwe. Jeśli to pole jest puste, wymiar lub miara są zawsze pokazywane. Rozwiń wymiar lub miarę w sekcji **Dane** panelu właściwości i wprowadź wyrażenie w obszarze **Pokaż wymiar, jeżeli** lub **Pokaż miarę, jeżeli**.



Niestandardowe etykiety narzędzi są wyłączone dla wykresu słupkowego, jeśli którykolwiek z wymiarów na wykresie używa warunku wyświetlania.

Załóżmy, że masz zestaw danych zawierający między innymi pola `city`, `manager` i `sales`. Wykres słupkowy można skonfigurować tak, by zagregowana sprzedaż była wyświetlana wzdłuż wymiaru o nazwie `city`. Możesz dodać drugi wymiar, `manager`, ale uporządkować dane według tego wymiaru tylko wtedy, gdy z danymi sprzedaży będą powiązane nazwiska więcej niż trzech menedżerów.

Wykonaj następujące czynności:

1. W trybie edycji włącz opcje zaawansowane.
2. Z panelu zasobów przeciągnij wykres słupkowy do arkusza.
3. Dodaj `city` jako wymiar.
4. Dodaj `manager` jako drugą miarę z panelu właściwości.


5. Dodaj `sum(sales)` jako miarę.
6. W panelu właściwości rozwiń wymiar `manager`. W obszarze **Pokaż wymiar, jeżeli** dodaj następujące wyrażenie:
`count(distinct Manager)>3`

Jeśli dane będą zawierać tylko dwa nazwiska menedżerów, wykres słupkowy nie będzie porządkował danych sprzedaży według menedżerów, ponieważ wyrażenie jest oceniane jako fałszywe. Jeśli dane będą zawierać trzy lub więcej unikatowych wartości `Manager`, dane sprzedaży zostaną uporządkowane według obu wymiarów `city` i `Manager`.

Ograniczenia wyświetlania

Wyświetlanie dużych liczb wartości wymiaru

Gdy liczba wartości wymiaru przekroczy szerokość wizualizacji, wówczas wyświetlany jest wykres miniaturowy z paskiem przewijania. W celu przewijania można użyć paska przewijania na wykresie miniaturowym albo — w zależności od rodzaju używanego urządzenia — skorzystać z kółka przewijania albo przeciągać wyświetlaną zawartość dwoma palcami. Gdy używana jest duża liczba wartości, wówczas na wykresie miniaturowym nie są widoczne wszystkie te wartości. Zamiast tego widoczna jest ograniczona wersja wykresu miniaturowego (z elementami w kolorze szarym), w ramach której wyświetlany jest przegląd wartości (nadal jednak widoczne są wartości bardzo niskie i bardzo wysokie).



Miniwykres można zastąpić standardowym paskiem przewijania albo ukryć, korzystając z właściwości **Scrollbar**.

Wyświetlanie wartości spoza zakresu


W panelu właściwości w obszarze **Wygląd** można ustawić limit dla zakresu osi miary. W przypadku braku limitu zakres jest ustawiany w taki sposób, aby obejmował najwyższą dodatnią i najniższą

ujemną wartość, ale jeśli limit zostanie ustawiony, wówczas mogą istnieć wartości, które będą go przekraczać. Słupki, który przekroczy limit, zostaną ucięty ukośnie w celu zilustrowania, że jest poza zakresem.

Gdy linia odniesienia jest poza zakresem, strzałka jest wyświetlana razem z liczbą linii odniesienia poza zakresem.

Wyświetlanie dużych ilości danych na skumulowanym wykresie słupkowym

W przypadku wyświetlania dużych ilości danych w skumulowanym wykresie słupkowym może się zdarzyć, że nie wszystkie wartości wymiaru na słupkach będą wyświetlane z użyciem odpowiedniego koloru i rozmiaru. Zamiast tego będą mieć postać szarego, zakresowanego obszaru. Rozmiar i łączna wartość słupka będą prawidłowe, ale nie wszystkie wartości wymiaru na słupku będą jawne.



Aby usunąć wyszarzone obszary, możesz wykonać selekcję albo użyć limitów wymiaru w panelu właściwości.

Przybliżony limit liczby skumulowanych słupków, które mogą być wyświetlane bez wyszarzonych obszarów, wynosi 5000 — przy założeniu, że każdy słupki składa się z 10 wartości wymiaru wewnętrznego oraz jednej wartości wymiaru i jednej wartości miary dla całego słupka.

Początkowe ładowanie danych obejmuje 500 wartości wymiaru lub stosów wymiaru. (Wartość 500 odnosi się do zewnętrznych wartości wymiaru, a nie do poszczególnych wartości wymiaru w stosie). Po przewinięciu tych 500 wartości wykonywane jest ładowanie przyrostowe, w którym wartości są ładowane na podstawie bieżącego widoku lub pozycji przewijania.

Wyświetlanie dużych ilości danych na wykresie słupkowym ze skalą ciągłą

Jeśli wykres używa skali ciągłej, wyświetlanych może być maksymalnie 2000 punktów danych. Na rzeczywistą maksymalną liczbę punktów danych na wykresie ma wpływ rozkład danych. Powyżej tej liczby punkty danych nie są wyświetlane ani uwzględniane w wyborach dokonanych na wykresie. Ponadto dla drugiego wymiaru na wykresie z dwoma wymiarami i skalą ciągłą wyświetlanych jest tylko dwanaście wartości wymiaru.

Aby uniknąć wyświetlania ograniczonych zestawów danych, możesz wykonać selekcję albo użyć limitów wymiaru w panelu właściwości.

Kolory i legenda


Gdy na tym wykresie używa się kolorowania według wymiarów, w legendzie można umieścić maksymalnie 100 unikatowych wartości wymiarów i 100 unikatowych kolorów.

Skumulowane wykresy słupkowe i formatowanie liczb według wyrażenia miary.

Skumulowane wykresy słupkowe ignorują formatowanie liczb według wyrażenia miary i zamiast tego zawsze używają formatowania domyślnego, aby było spójne z formatowaniem sum.

Porównywanie kategorii do miary za pomocą wykresu słupkowego

Ten przykład przedstawia sposób tworzenia wykresu słupkowego w celu wizualizacji danych sprzedaży i porównania udziału różnych grup produktów względem tej samej miary.



Zestaw danych

W tym przykładzie użyjemy dwóch plików danych, które są dostępne w Qlik Sense Kurs — tworzenie aplikacji. Pobierz i wyodrębnij kurs, a pliki będą dostępne w folderze *Tutorials source*:

- *Sales.xls*
- *Item master.xls*

Aby pobrać pliki, przejdź pod adres [Kurs — tworzenie aplikacji](#).

Dodaj te dwa pliki danych do pustej aplikacji i upewnij się, że są powiązane przez *Item Number* (Numer pozycji).

Załadowany zestaw danych zawiera dane sprzedaży. Tabela *Item master* (Element główny) zawiera informacje o zamówionych artykułach, takie jak grupy produktów.

Miara


Jako miary użyjemy wielkości sprzedaży, tworząc w obszarze Elementy główne miarę o nazwie *Sales* oraz wyrażenie `sum(Sales)`.

Wizualizacja


Dodajemy wykres słupkowy do arkusza i ustawiamy następujące właściwości danych:

- **Wymiar:** Product Group (grupa produktów).
- **Miara:** *Sales* — miara, która została utworzona jako element główny.

Następuje utworzenie poniższego wykresu słupkowego, na którym każdy słupek odpowiada sprzedaży w poszczególnych grupach produktów:



Chcemy uzyskać trochę bardziej szczegółowe informacje o sprzedaży produktów, dlatego dodajemy Product Sub Group jako wymiar. Pole Product Sub Group powoduje podział grup produktów na podgrupy. Domyślnie dodanie drugiego wymiaru powoduje wybranie wykresu przedstawiającego grupy. Zamiast takiego wykresu chcemy wyświetlić wykres skumulowany, który wybieramy w obszarze **Wygląd** w panelu właściwości.





Wnioski

Wykres słupkowy przedstawia wielkość sprzedaży w różnych grupach produktów z podziałem na podgrupy. Wizualizacja jest posortowana w porządku według wielkości sprzedaży poszczególnych produktów. Aby zobaczyć szczegóły, można przesunąć wskaźnik myszy nad podgrupę produktów.

Na wykresie słupkowym widoczne jest, że największą sprzedaż uzyskano w przypadku produktów Produce. Jeden z podproduktów Produce sprzedawał się najlepiej. Gdy umieścimy wskaźnik myszy nad tą częścią słupka, zobaczymy, że tym produktem były Fresh Vegetables.

Akumulacja wartości z wymiaru na wykresie słupkowym

W tym przykładzie pokazano, w jaki sposób używać wykresu słupkowego w celu wizualizacji danych sprzedaży skumulowanych z jednego wymiaru.



Zestaw danych

W tym przykładzie użyjemy pliku danych, który jest dostępny w Qlik Sense Kurs — tworzenie aplikacji. Pobierz i wyodrębnij kurs. Plik jest dostępny w folderze *Tutorials source: Sales.xls*

Aby pobrać plik, przejdź do [Kurs — tworzenie aplikacji](#).

Dodaj plik danych do pustej aplikacji. Załadowany zestaw danych zawiera dane sprzedaży.

Miara

Jako miary użyjemy wolumenu sprzedaży. Miara zostanie utworzona w obszarze Elementy główne:


- *Sales* z wyrażeniem `sum(sales)`. To jest suma wolumenu sprzedaży.

Wizualizacja

Dodajemy wykres słupkowy do arkusza i ustawiamy następujące właściwości danych:

- **Wymiar:** Month (Date.Month).
- **Miara:** *Sales*; miara, która została uprzednio utworzona.

Następuje utworzenie poniższego wykresu słupkowego, na którym każdy słupek odpowiada sumie sprzedaży w poszczególnych miesiącach.




Akumulacja

Aby uzyskać akumulację danych sprzedaży z jednego wymiaru, musimy zastosować modyfikator do naszej miary *Sales*.

Wykonaj następujące czynności:

- W obszarze **Miara:** *Sales* ustaw **Modyfikator** na Accumulation. Spowoduje to ustawienie tej miary na akumulację z jednego wymiaru.

Nasz wykres słupkowy zmieni się w przedstawiony sposób i będzie przedstawiał sprzedaż, która akumuluje się z miesiąca na miesiąc.




Chcemy uzyskać wizualne rozdzielenie poszczególnych okresów, więc jako drugi wymiar dodajemy Quarter. Pole Quarter grupuje słupki odpowiadające miesiącom w większe grupy. Dodanie drugiego wymiaru powoduje domyślnie wybranie wykresu pogrupowanego.

Wykonaj następujące czynności:


1. Dodaj **Wymiar**: Quarter (Date.Quarter).
2. W obszarze **Miara**: Sales ustaw **Modyfikator>Wymiar** na *Month*. Spowoduje to ustawienie wymiaru, z którego będzie odbywać się akumulacja.

Jeśli jest włączona opcja **Po wszystkich wymiarach**, akumulacja będzie kontynuowana po wszystkich kwartałach.



Zauważ, że słupki na dwóch poprzednich wykresach słupkowych są takie same.

Jeśli opcja **Po wszystkich wymiarach** jest wyłączona, akumulacja rozpocznie się od nowa na początku każdego kwartału. Nasz wykres słupkowy zmieni się w przedstawiony sposób i będzie przedstawiał sprzedaż, która akumuluje się z miesiąca na miesiąc w obrębie każdego kwartału.



Dobłą praktyką jest nadawanie wykresom takich tytułów, które odzwierciedlają ich zawartość. Rozważ więc zmianę tytułu swojego nowego wykresu słupkowego na taki, który informuje o tym, że słupki stanowią teraz sprzedaż skumulowaną.

Wnioski

Wykres słupkowy umożliwia wizualizację wolumenu sprzedaży w poszczególnych miesiącach i jego pogrupowanie w kwartały. Dzięki akumulacji sprzedaży w obrębie poszczególnych kwartałów uzyskujemy lepszy wgląd w wolumen sprzedaży w każdym kwartale. Aby zobaczyć szczegóły danego miesiąca, można ustawić nad nim wskaźnik myszy.


Na wykresie słupkowym widoczne jest, że największy wolumen sprzedaży uzyskano w kwartale Q1. Widać również, że nawet mimo iż w kwartale Q4 wolumen sprzedaży był najniższy, to pierwsze dwa miesiące tego kwartału były lepsze niż te same miesiące z kwartału Q3.

Wykres pudełkowy

Wykres pudełkowy przydaje się do porównywania zakresu i rozkładu grup danych liczbowych. Ilustracją danych jest pudełko z wąsami z boku i linią środkową wewnątrz. Wąsy pokazują maksymalne i minimalne wartości odniesienia używane do wykluczania wartości odstających.



Do definiowania początku i końca pudełka oraz zakresów wąsów można użyć gotowych zestawów ustawień lub zdefiniować własne ustawienia z użyciem wyrażeń.



1. Pierwszy wąs
2. Początek wykresu pudełkowego
3. Linia środkowa
4. Koniec wykresu pudełkowego
5. Ostatni wąs



Po aktywacji pudełka zostanie wyświetlone okno wyskakujące prezentujące wartości poszczególnych elementów wykresu pudełkowego.

Kiedy używać

Wykres pudełkowy przydaje się do porównywania zakresu i rozkładu grup danych liczbowych.

Zalety: wykres pudełkowy w zwarty sposób ilustruje nawet duże ilości danych i czytelnie pokazuje wartości odstające.

Wady: wykres pudełkowy nie nadaje się do szczegółowej analizy danych, ponieważ pokazuje jedynie sumaryczny rozkład wartości.

Tworzenie wykresu pudełkowego

Na edytowanym arkuszu można utworzyć wykres pudełkowy.

Wykres pudełkowy wymaga użycia jednego lub dwóch wymiarów oraz jednej miary. Użycie jednego wymiaru spowoduje wygenerowanie wizualizacji z jednym pudełkiem. W przypadku użycia dwóch wymiarów będzie wyświetlane jedno pudełko dla każdej wartości w drugim — lub zewnętrznym — wymiarze.

Domyślnie używane jest ustawienie wstępne **Standardowe (Tukey'a)**.



Na wykresie pudełkowym nie można używać wymiarów wyliczanych.

Wykonaj następujące czynności:


1. Z panelu zasobów przeciągnij pusty wykres pudełkowy do arkusza.
2. Dodaj pierwszy wymiar.
To jest wymiar wewnętrzny, który definiuje pudełko.
3. Dodaj drugi wymiar.
To jest wymiar zewnętrzny, który definiuje pudełka wyświetlane na osi wymiaru.
4. Kliknij polecenie **Dodaj miarę** i utwórz miarę z pola. Miara nie musi zawierać wyrażenia agregacji.



Po utworzeniu wykresu pudełkowego może być potrzebne dostosowanie jego wyglądu i innych ustawień w panelu właściwości.

Po utworzeniu wykresu słupkowego konieczne może być dostosowanie jego wyglądu i innych ustawień w panelu właściwości.

Nadawanie stylu wykresowi pudełkowemu

W obszarze **Wygląd** dostępnych jest wiele opcji określania stylu na panelu właściwości.

Kliknij  **Style** w obszarze **Wygląd > Prezentacja**, aby dodatkowo dostosować styl wykresu. Panel stylu zawiera różne sekcje na kartach **Ogólne** i **Wykres**.

Style można zresetować, klikając  obok każdej sekcji. Kliknięcie opcji  **Zresetuj wszystko** powoduje zresetowanie stylów dla wszystkich dostępnych kart w panelu stylów.

Informacje ogólne o nadawaniu stylu indywidualnym wizualizacjom zawiera temat [Stosowanie niestandardowego stylu do wizualizacji \(page 662\)](#).


Dostosowanie tekstu

Można ustawić tekst tytułu, podtytułu i przypisu w sekcji **Wygląd > Ogólne**. Aby ukryć te elementy, wyłącz **Pokaż tytuły**.

Widoczność różnych etykiet na wykresie zależy od ustawień specyficznych dla wykresu i opcji wyświetlania etykiet. Można to skonfigurować w panelu właściwości.

Można wybrać styl tekstu widocznego na wykresie.


Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** ustaw czcionkę, styl wyróżnienia, rozmiar czcionki i kolor następujących elementów tekstowych:
 - **Tytuł**
 - **Podtytuł**
 - **Stopka**
4. Na karcie **Wykres** ustaw czcionkę, rozmiar czcionki i kolor następujących elementów tekstowych:
 - **Tytuł osi**: Ustaw styl tytułów na osiach.
 - **Etykieta osi**: Ustaw styl etykiet na osiach.

Dostosowywanie tła

Można dostosować tło wykresu. Tło można ustawić według koloru i grafiki.


Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** panelu stylu można wybrać kolor tła (pojedynczy kolor lub wyrażenie). Można także ustawić w tle grafikę z biblioteki multimedialnych lub adresu URL. Podczas używania koloru tła użyj suwaka, aby dostosować przezroczystość tła. Jeżeli używasz grafiki w tle, możesz dostosować jej rozmiar i położenie.

Dostosowywanie obramowania i cienia

Możesz dostosować obramowanie i cień wykresu.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** panelu stylów w obszarze **Obramowanie** dostosuj rozmiar **Konturu**, aby zwiększyć lub zmniejszyć linie obramowania wokół wykresu.
4. Wybierz kolor obramowania.
5. Dostosuj **Promień rogu**, aby kontrolować zaokrąglenie obramowania.
6. W obszarze **Cień** na karcie **Ogólne** wybierz rozmiar i kolor cienia. Wybierz opcję **Brak**, aby usunąć cień.

Zmiana definicji wykresu pudełkowego

W sekcji **Elementy wykresu pudełkowego** w panelu właściwości dostępne są trzy ustawienia wstępne definiujące wykres pudełkowy.

- **Standardowe (Tukey'a)**

To ustawienie wstępne jest oparte na oryginalnej definicji wykresu pudełkowego autorstwa J. Tukey'a. Linia środkowa definiuje medianę (drugi kwartyl), a początek i koniec wykresu pudełkowego reprezentują pierwszy i trzeci kwartyl. Jako długość wąsów można wybrać wielokrotność rozstępu ćwiartkowego: 1, 1,5 lub 2. Jeden rozstęp ćwiartkowy reprezentuje różnicę między pierwszym a trzecim kwartylem.

- **Na podstawie percentyli**

To ustawienie wstępne również definiowane jest za pomocą punktów końcowych i początkowych wykresu pudełkowego, które reprezentują pierwszy i trzeci kwartyl, a także linii środkowej, która reprezentuje medianę, ale długość wąsa jest dostosowywana poprzez ustawienie pozycji wąsa (opcja Pozycja wąsa) na podstawie percentyli.


- **Odchylenie standardowe**

To ustawienie wstępne jest oparte na odchyleniach standardowych, w których linia środkowa reprezentuje wartość średnią, a punkty początkowe i końcowe wykresu pudełkowego reprezentują wariancję jednego odchylenia standardowego. Długość wąsów można ustawić na wielokrotność odchylenia standardowego.

Można też zdefiniować niestandardowy wykres pudełkowy, w którym wartość każdego z elementów wykresu jest określana na podstawie wyrażenia.

Wizualizowanie zakresu i rozkładu danych liczbowych za pomocą wykresu pudełkowego

Ten przykład przedstawia sposób tworzenia wykresu pudełkowego w celu wizualizowania zakresu i rozkładu danych liczbowych przy użyciu codziennych pomiarów temperatury z .



Zestaw danych

W tym przykładzie użyjemy następujących danych o pogodzie.

- Location: Sweden > Gällivare Airport
- Date range: all data from 2010 to 2017
- Measurement: Average of the 24 hourly temperature observations in degrees Celsius

Ładowany zestaw danych zawiera średnie dzienne z wyników pomiarów temperatury na stacji meteorologicznej na północy Szwecji w latach od 2010 do 2017.

Miara


Użyjemy temperatur średnich z zestawu danych jako miary, tworząc w obszarze Elementy główne miarę o nazwie *Temperature degrees Celsius* oraz wyrażenie `Avg([Average of the 24 hourly temperature observations in degrees celsius])`.

Wizualizacja

Dodajemy wykres pudełkowy do arkusza i ustawiamy następujące właściwości danych:

- **Wymiar:** Date (data) i Year (rok). Kolejność jest ważna, ponieważ Date musi być pierwszym wymiarem.
- **Miara:** *Temperature degrees Celsius* — miara, która została utworzona jako element główny.

W tym przykładzie używamy domyślnego wstępnie skonfigurowanego wykresu pudełkowego **Standard (Tukey)** z długością wąsa wynoszącą **1,5 rozstępu ćwiartkowego**.



Wnioski

Wykres pudełkowy umożliwia wizualizację rozkładu temperatur dziennych. Wizualizacja jest posortowana w kolejności według temperatur średnich. Temperatura średnia dla każdego roku jest przedstawiana przez linię środkową w każdym polu. Pudełko rozciąga się od pierwszego kwartyłu do trzeciego kwartyłu, a wąsy obejmują zakresy 1,5 rozstępu ćwiartkowego. Istnieje również pewna liczba wartości odstających — są to punkty umieszczone poza wąsami. Aby zobaczyć szczegóły punktu wartości odstającej, można przesunąć wskaźnik myszy nad punkt.

Na wykresie pudełkowym widać, że rok 2010 ma najdłuższe pudełko i wąsy. To oznacza, że w roku 2010 wystąpił największy rozkład zmierzonych temperatur. Wygląda na to, że był to również rok z najniższymi temperaturami średnimi.

Zakres roku 2017 jest niewielki, ponieważ zestaw danych zawiera tylko pomiary z pierwszych miesięcy roku.

Wykres pociskowy


Wykres pociskowy pozwala wyświetlić miernik z rozszerzonymi opcjami. Wykresy pociskowe mogą służyć do wizualizacji wyników jakiejś miary i porównywania ich z wartością docelową albo ze skalą jakościową, taką jak „słabe”, „średnie” i „dobre”.

Na wykresie pociskowym potrzeba jednej miary, która określa długość słupka.

Można także dodać wymiar. Dzięki temu pokazany zostanie jeden miernik dla każdej wartości wymiaru. Jeśli wymiar nie zostanie zdefiniowany, wykres będzie pokazywał pojedynczy miernik.

Przykład:

Wykres pociskowy przedstawiający wyniki sprzedaży dla każdej wartości wymiaru (kwartału)



Przykład przedstawia wykres pociskowy z wynikami sprzedaży dla każdego kwartału. Pokazuje on również wyniki w odniesieniu do celu i zakresu wyników, które są różne dla każdego kwartału.

Kiedy używać

Wykresy pociskowe pozwalają porównywać i mierzyć wyniki, oferując przy tym więcej informacji niż zwykłe mierniki. Może to być przydatne do porównywania wyników z wartością docelową oraz służyć do prostej oceny wyników. Przykład: można pokazać wartość sprzedaży względem wartości docelowej, a także w kontekście wyników słabych, dobrych i dotyczących ambitnych celów.

Tworzenie wykresu pociskowego

Na arkuszu, który edytujesz, możesz utworzyć wykres pociskowy.

Wykonaj następujące czynności:

1. Z panelu zasobów przeciągnij pusty wykres pociskowy na arkusz.
2. Kliknij przycisk **Dodaj wymiar**, aby wybrać wymiar, który definiuje ilość wyświetlanych mierników.
3. Kliknij przycisk **Dodaj miarę**, aby wybrać miarę wartości wykresu, która określa długość słupka.
Po wybraniu miary wyświetlany jest wykres pociskowy z domyślnymi ustawieniami. Każdy miernik jest wyświetlany z indywidualnym zakresem. Aby użyć wspólnego zakresu, można go ustawić za pomocą opcji **Wygląd>Oś Y>Zakres wspólny**.
4. Aby dodać wartość docelową, kliknij **Cel** pod miarą. Możesz określić wartość stałą lub użyć miary z wartościami docelowymi.
5. Aby dodać zakresy wydajności, należy ustawić opcję **Użyj segmentów** pod miarą na **Włącz**.

Kliknij przycisk **Dodaj limit**, aby ustawić limit zakresu dla segmentów. Można dopasować kolor każdego segmentu, klikając na niego.


Można zdefiniować stałą wartość graniczną lub wyrażenie.



Wykres pociskowy jest teraz wyświetlany wraz z wybranym wymiarem i miarą.

Po utworzeniu wykresu pociskowego warto dostosować jego wygląd i inne ustawienia w panelu właściwości.

Stylizacja wykresu pociskowego

W obszarze **Wygląd** dostępnych jest wiele opcji określania stylu na panelu właściwości.

Kliknij  **Style** w obszarze **Wygląd > Prezentacja**, aby dodatkowo dostosować styl wykresu. Panel stylu zawiera różne sekcje na kartach **Ogólne** i **Wykres**.

Style można zresetować, klikając  obok każdej sekcji. Kliknięcie opcji  **Zresetuj wszystko** powoduje zresetowanie stylów dla wszystkich dostępnych kart w panelu stylów.

Informacje ogólne o nadawaniu stylu indywidualnym wizualizacjom zawiera temat [Stosowanie niestandardowego stylu do wizualizacji \(page 662\)](#).


Dostosowanie tekstu

Można ustawić tekst tytułu, podtytułu i przypisu w sekcji **Wygląd > Ogólne**. Aby ukryć te elementy, wyłącz **Pokaż tytuły**.

Widoczność różnych etykiet na wykresie zależy od ustawień specyficznych dla wykresu i opcji wyświetlania etykiet. Można to skonfigurować w panelu właściwości.

Można wybrać styl tekstu widocznego na wykresie.

Wykonaj następujące czynności:


1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** ustaw czcionkę, styl wyróżnienia, rozmiar czcionki i kolor następujących elementów tekstowych:
 - **Tytuł**
 - **Podtytuł**
 - **Stopka**
4. Na karcie **Wykres** ustaw czcionkę, rozmiar czcionki i kolor następujących elementów tekstowych:
 - **Tytuł osi**: Ustaw styl tytułów na osiach.
 - **Etykieta osi**: Ustaw styl etykiet na osiach.
 - **Etykiety wartości**: nadaj styl etykietom, które wyświetlają wartość miary dla każdej wartości wymiaru.

Kliknij pole wyboru **Automatyczny kolor kontrastowy**, aby automatycznie zastąpić wybrany kolor domyślnym kolorem motywu aplikacji. Dotyczy to tylko etykiet wartości wewnątrz słupków lub wewnątrz białych prostokątów poza słupkami.

Dostosowywanie tła

Można dostosować tło wykresu. Tło można ustawić według koloru i grafiki.


Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** panelu stylu można wybrać kolor tła (pojedynczy kolor lub wyrażenie). Można także ustawić w tle grafikę z biblioteki multimedialnych lub adresu URL. Podczas używania koloru tła użyj suwaka, aby dostosować przezroczystość tła. Jeżeli używasz grafiki w tle, możesz dostosować jej rozmiar i położenie.

Dostosowywanie obramowania i cienia

Możesz dostosować obramowanie i cień wykresu.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** panelu stylów w obszarze **Obramowanie** dostosuj rozmiar **Konturu**, aby zwiększyć lub zmniejszyć linie obramowania wokół wykresu.
4. Wybierz kolor obramowania.
5. Dostosuj **Promień rogu**, aby kontrolować zaokrąglenie obramowania.
6. W obszarze **Cień** na karcie **Ogólne** wybierz rozmiar i kolor cienia. Wybierz opcję **Brak**, aby usunąć cień.

Ustawianie wartości docelowej

Można dodać wartość docelową, która będzie wyświetlana jako linia znacznikowa. Jeśli miara zawiera liczbę sprzedaży, może to być na przykład sprzedaż zaplanowana w budżecie.

Możesz określić wartość stałą lub użyć miary z wartościami docelowymi.

Ustawianie zakresów wydajności

Aby dodać zakresy wydajności, należy ustawić opcję **Użyj segmentów** pod miarą na **Włącz**.

Aby wyświetlać wskaźniki z opcją **Dodaj limit**, należy dodać limity zakresów. Wartość limitu można ustawić na trzy sposoby.

- Użyj suwaka.
- Wpisz wartość w polu tekstowym.

- Ustaw wyrażenie zwracające wartość limitu.

Zmiana schematu kolorów

Można zmienić kolorystykę słupka wartości i celu, ustawiając opcję **Wygląd > Kolory > Kolory** na **Niestandardowe**. Można ustawić pojedyncze kolory lub użyć wyrażenia.



Dobrym pomysłem jest zastosowanie koloru słupka, który jest wizualnie dominujący w zakresie kolorów.

Po dodaniu limitów można wybrać kolor i symbol wskaźnika do każdego zdefiniowanego zakresu.

Dodawanie etykiетки niestandardowej

Miary, wykresy i grafiki możesz dodawać jako etykiетки. Aby dodać niestandardowe etykiетки, wybierz **Wygląd > Etykiетка > Niestandardowa**.

- Jeżeli chcesz dodać miarę jako etykiettekę, możesz dodać ją z pola za pomocą opcji **Z pola**. W celu dodania miary można też użyć wyrażenia. Kliknij f_x , aby otworzyć edytor wyrażień. Domyślnie jest wyświetlane istniejące wyrażenie. Możesz dodać tytuł i opis do etykiетки. Etykietę etykiетки można zmienić za pomocą ustawienia **Etykiетка**, a jej formatowanie za pomocą ustawienia **Formatowanie liczb**.
- Jeśli chcesz dodać wykres jako etykiettekę, wybierz wizualizację główną z listy **Elementy główne**.
 - Ustaw rozmiar kontenera etykiettek. Klik Sense dopasowuje wykres do kontenera.
 - **Mały**. Ustawia szerokość i wysokość kontenera na 140 pikseli.
 - **Średni**. Ustawia szerokość i wysokość kontenera na 200 pikseli.
 - **Duży**. Ustawia szerokość i wysokość kontenera na 340 pikseli.



*Po dodaniu wykresu możesz go edytować, klikając **Edytuj element główny**. Zob. [Edycja wizualizacji głównej \(page 119\)](#).*

- Jeżeli chcesz dodać grafikę jako etykiettekę, wybierz, czy dodać grafikę z **Biblioteki multimediiów**, czy z **URL**.
 - Ustaw rozmiar kontenera etykiettek. Klik Sense dopasowuje grafikę do kontenera.
 - **Mały**. Ustawia szerokość i wysokość kontenera na 50 pikseli.
 - **Średni**. Ustawia szerokość i wysokość kontenera na 200 pikseli.
 - **Duży**. Ustawia szerokość i wysokość kontenera na 340 pikseli.
 - **Oryginalny**. Qlik Sense dopasowuje grafikę do kontenera. Jeśli grafika ma więcej niż 340 pikseli, jej skala zostanie zmniejszona.
 - **Biblioteka multimediiów**: pojawia się, gdy wybierasz opcję **Biblioteka multimediiów** dla **Typu**. Kliknij, aby wybrać grafikę z biblioteki multimediiów
 - **URL**: pojawia się, gdy wybierasz opcję **URL** dla **Typu**. Wprowadź **URL**.

Ustawianie skali osi

W przypadku użycia wymiaru do pokazania kilku mierników można wybrać sposób pokazania skali osi za pomocą opcji **Wygląd>Oś Y>Zakres wspólny**.

- Jeśli każdy miernik wymiarowy ma używać tej samej skali, należy włączyć **Zakres wspólny**. Jeśli miara zakresu zależy od wartości wymiaru, słupki zakresów będą miały różną długość. Może to być przydatne, jeśli mają być porównywane rzeczywiste wartości. Można również ustawić wspólną oś dla wszystkich mierników za pomocą opcji **Wygląd>Oś Y>Zakres wspólny**.
- Jeśli każdy słupek zakresu ma być jednakowo długi, należy wyłączyć **Zasięg wspólny**. Jest to przydatne w przypadku porównywania względnej wydajności każdej wartości wymiaru.

Zmiana orientacji etykiet

Aby można było zmienić orientację etykiet wykresu, prezentacja wykresu musi być pionowa. Można to ustawić za pomocą opcji **Wygląd > Prezentacja > Pionowa**. Orientację etykiety można następnie wybrać za pomocą opcji **Wygląd > Oś X > Orientacja etykiety**. Dostępne są następujące orientacje:

- **Automatycznie**: automatycznie wybiera jedną z pozostałych opcji w zależności od miejsca dostępnego na wykresie.
- **Poziomo**: etykiety są ułożone w jednym poziomym wierszu.
- **Nachylone**: etykiety są ułożone poziomo pod kątem.
- **Warstwowe**: etykiety są rozmieszczone naprzemiennie w dwóch poziomych wierszach.

Aby wyświetlić przykłady orientacji etykiety, zobacz temat [Oś X i oś Y \(page 635\)](#).

Ograniczenia

Gdy na tym wykresie używa się kolorowania według wymiarów, w legendzie można umieścić maksymalnie 100 unikatowych wartości wymiarów i 100 unikatowych kolorów.


Wykres kombi

Wykres kombi ułatwia porównywanie dwóch zestawów wartości miar, których bezpośrednie porównanie jest trudne ze względu na dużą różnicę w skali. Jest to po prostu wykres słupkowy połączony z wykresem liniowym.



Typowym przykładem jest pokazywanie na wykresie słupkowym z wynikami sprzedaży również wartości marży wyrażonych w procentach. Gdyby użyć tradycyjnego wykresu słupkowego, słupki sprzedaży byłyby wyświetlane w zwykły sposób, ale wartości marży byłyby praktycznie niewidoczne ze względu na ogromną różnicę w skali wartości liczbowych określających sprzedaż i marżę.


Wykres kombi z wartościami marży (w procentach) i słupkami przedstawiającymi wyniki sprzedaży.



Użycie wykresu kombi pozwala połączyć takie zestawy wartości, na przykład poprzez użycie wykresu słupkowego dla wartości sprzedaży, a wykresu liniowego dla wartości marży. Oś miary słupków jest domyślnie wyświetlana z lewej strony, a z prawej strony znajduje się osobna oś dla wartości marży. Obie miary dotyczą tego samego wymiaru (YearMonth).

Jeśli dostępna jest jeszcze jedna miara (na przykład sprzedaż brutto), której wartości mieszczą się w zakresie zbliżonym do wartości sprzedaży, można wyświetlić również tę trzecią miarę w postaci słupków. Słupki nowej miary mogą być skumulowane z wartościami sprzedaży lub grupowane z nimi. Słupki zgrupowane pozwalają łatwo porównywać co najmniej dwa elementy należące do tej samej kategorii. W słupkach skumulowanych łączone są jeden nad drugim słupki z różnych grup, a łączna wysokość słupka wynikowego reprezentuje wynik łączny.

Wykres kombi z trzema miarami; wartości marży (w procentach), słupki z wynikami sprzedaży i miarą Gross sales pogrupowane z wartościami sprzedaży.



Wykres kombi można wyświetlać tylko pionowo.

Kiedy używać

Możliwość stosowania różnych skali miar — jednej po lewej stronie i jednej po prawej — sprawia, że wykres kombi jest idealny, gdy konieczne jest zaprezentowanie wartości miary, które normalnie trudno jest połączyć z powodu znaczącej różnicy zakresów.

Ponadto wykres kombi może być dosyć użyteczny w przypadku porównywania wartości należących do tego samego zakresu. Na grafice powyżej wykres kombi zawiera tylko jedną oś miary, ale relacja między dwiema kategoriami sprzedaży i kosztów jest wyraźna.

Zalety

Wykres kombi jest najlepszy w przypadku łączenia kilku miar należących do różnych zakresów wartości.

Wady

Wykres kombi obsługuje tylko jeden wymiar i dlatego nie można z niego korzystać w celu przedstawienia większej liczby wymiarów w wizualizacji.

Tworzenie wykresu kombi

Na arkuszu, który edytujesz, możesz utworzyć wykres kombi. Wykres kombi musi zawierać co najmniej jeden wymiar i jedną miarę.

Wykonaj następujące czynności:


1. Z panelu zasobów przeciągnij pusty wykres kombi do arkusza.
2. Kliknij polecenie **Dodaj wymiar** i wybierz wymiar lub pole.
3. Kliknij polecenie **Dodaj miarę**, a następnie wybierz miarę lub utwórz miarę z pola. Wybierz wyświetlanie miary jako słupka.
4. Dodaj kolejną miarę, wybierając **Dodaj** w obszarze **Wysokość linii**. Wprowadź wyrażenie, element miary głównej lub pole z zastosowaną funkcją agregacji. Domyślnie jako miara pojawi się linia.
5. Po zakończeniu dodawania miar skonfiguruj każdą z nich tak, aby była wyświetlana jako słupki, linie lub znaczniki. Więcej informacji zawiera temat [Konfiguracja prezentacji miar \(page 219\)](#).



Wymiar może być tylko jeden, ale możesz kontynuować dodawanie miar, aż ich liczba wyniesie maksymalnie 15. Jednak mogą być tylko dwie osie miar. Oznacza to, że jeśli dodasz trzecią miarę lub więcej miar z dużymi różnicami zakresów wartości, wówczas wyświetlenie wszystkich miar z odpowiednim rozkładem wartości może być trudne.

Po utworzeniu wykresu kombi można dostosować jego wygląd i inne ustawienia w panelu właściwości.

Nadawanie stylu wykresowi kombi

W obszarze **Wygląd** dostępnych jest wiele opcji określania stylu na panelu właściwości.

Kliknij  **Style** w obszarze **Wygląd > Prezentacja**, aby dodatkowo dostosować styl wykresu. Panel stylu zawiera różne sekcje na kartach **Ogólne** i **Wykres**.

Style można zresetować, klikając  obok każdej sekcji. Kliknięcie opcji  **Zresetuj wszystko** powoduje zresetowanie stylów dla wszystkich dostępnych kart w panelu stylów.

Informacje ogólne o nadawaniu stylu indywidualnym wizualizacjom zawiera temat [Stosowanie niestandardowego stylu do wizualizacji \(page 662\)](#).


Dostosowanie tekstu

Można ustawić tekst tytułu, podtytułu i przypisu w sekcji **Wygląd > Ogólne**. Aby ukryć te elementy, wyłącz **Pokaż tytuły**.

Widoczność etykiet wyświetlanych na wykresie zależy od sposobu skonfigurowania wartości miar do wyświetlania, a także od innych ustawień specyficznych dla wykresu i opcji wyświetlania etykiet. Skonfiguruj miarę, która ma być wyświetlana jako **Słupki**, **Linia** lub **Znacznik**, rozwijając miarę w obszarze **Dane > Miary** i klikając **Więcej właściwości**. Skonfiguruj dodatkowe opcje wykresu i etykiet w obszarze **Wygląd > Prezentacja**.

Można wybrać styl tekstu widocznego na wykresie.


Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** ustaw czcionkę, styl wyróżnienia, rozmiar czcionki i kolor następujących elementów tekstowych:
 - **Tytuł**
 - **Podtytuł**
 - **Stopka**
4. Na karcie **Wykres** rozwiń sekcję **Słupki**. Ta sekcja jest wyświetlana, jeśli którekolwiek miary są wyświetlane jako słupki.
5. W obszarze **Etykiety słupków** nadaj styl etykietom wartości miar skonfigurowanym jako **Słupki**. Możesz wybrać czcionkę oraz jej rozmiar i kolor.
W przypadku korzystania z opcji prezentacji **Skumulowana** to ustawienie kontroluje **Etykiety segmentów** (wartości miar dla każdej wartości wymiaru) i **Etykiety sum** (łączą wartości miar dla każdej wartości wymiaru).
6. Rozwiń sekcję **Linie** na karcie **Wykres**. Ta sekcja jest wyświetlana, jeśli którekolwiek miary są wyświetlane jako linie.
7. W sekcji **Etykiety punktów** ustaw styl etykiet wartości miar skonfigurowane jako **Linia**. Możesz wybrać czcionkę oraz jej rozmiar i kolor.
8. Na karcie **Wykres** rozwiń sekcję **Znaczniki**. Ta sekcja jest wyświetlana, jeśli którekolwiek miary są wyświetlane jako znaczniki.
9. W obszarze **Etykiety znaczników** nadaj styl etykietom wartości miar skonfigurowanym jako **Znacznik**. Możesz wybrać czcionkę oraz jej rozmiar i kolor.
10. Na karcie **Wykres** ustaw czcionkę, rozmiar czcionki i kolor następujących elementów tekstowych:
 - **Tytuł osi**: Ustaw styl tytułów na osiach.
 - **Etykieta osi**: Ustaw styl etykiet na osiach.
 - **Tytuł legendy**: Nadaj styl tytułowi legendy.
 - **Etykiety legendy**: Nadaj styl etykietom poszczególnych elementów legendy.

Dostosowywanie tła

Można dostosować tło wykresu. Tło można ustawić według koloru i grafiki.

Wykonaj następujące czynności:


1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** panelu stylu można wybrać kolor tła (pojedynczy kolor lub wyrażenie). Można także ustawić w tle grafikę z biblioteki multimedialnych lub adresu URL. Podczas używania koloru tła użyj suwaka, aby dostosować przezroczystość tła.

Jeżeli używasz grafiki w tle, możesz dostosować jej rozmiar i położenie.

Dostosowywanie konturu segmentu słupka i szerokości słupka

Jeżeli wykres kombi zawiera dane miary przedstawiane jako słupki, możesz dostosować kontur otaczający każdy segment słupka na wykresie, a także szerokość słupków.


Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Wykres** rozwiń sekcję **Słupki**.
4. W sekcji **Kontur** ustaw grubość i kolor konturów.
5. Dostosuj suwak **Szerokość** paska, aby ustawić szerokość pasków.

Dostosowywanie linii i punktów danych

Jeśli wykres kombi zawiera dane miary reprezentowane przez linie, możesz dostosować wygląd linii i punktów danych na wykresie.


Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Wykres** rozwiń sekcję **Linie**.
4. W sekcji **Rozmiar punktu danych** ustaw suwak tak, aby zmienić rozmiar punktów danych na wykresie.
5. W sekcji **Opcje linii** dostosuj grubość linii, typ linii (ciągła lub przerywana) oraz krzywiznę linii (liniowa lub monotoniczna).

Dostosowywanie obramowania i cienia

Możesz dostosować obramowanie i cień wykresu.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** panelu stylów w obszarze **Obramowanie** dostosuj rozmiar **Konturu**, aby zwiększyć lub zmniejszyć linie obramowania wokół wykresu.
4. Wybierz kolor obramowania.
5. Dostosuj **Promień rogu**, aby kontrolować zaokrąglenie obramowania.
6. W obszarze **Cień** na karcie **Ogólne** wybierz rozmiar i kolor cienia. Wybierz opcję **Brak**, aby usunąć cień.

Konfiguracja rozmieszczenia linii siatki

Możesz zmienić położenie linii siatki na wykresie. Wybierz, czy linie siatki mają być wyświetlane w oparciu o oś główną czy pomocniczą, i dostosuj odstępy między nimi. W razie potrzeby możesz również wyłączyć linie siatki.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. Rozwiń **Wygląd** > **Prezentacja**.
3. Przełącz opcję **Rozmieszczenie linii siatki z Automatycznego na Niestandardowe**.
4. Użyj menu rozwijanego, aby wybrać, czy linie siatki mają być umieszczane wzdłuż **Osi głównej** czy **Osi pomocniczej**.
W zależności od skali używanej przez każdą z osi możesz nie zauważyć żadnej różnicy pomiędzy tymi ustawieniami.
5. Użyj drugiego menu rozwijanego, aby wybrać odstępy, lub wybierz opcję **Brak linii**, aby usunąć linie siatki.

Konfiguracja prezentacji miar

Opcjonalnie można zmienić prezentację miar, wybierając pomiędzy słupkami, liniami lub znacznikami. Dostępne są również opcje dodatkowe.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości, w sekcji **Miary**, wybierz **Więcej właściwości** miary.
2. Wybierz **Prezentację** miary. Możesz wykonywać następujące czynności:
 - Zmień prezentację miar, wybierając pomiędzy słupkami, liniami lub znacznikami. Dla znaczników dostępnych jest kilka różnych kształtów do wyboru.
 - Wybierz rozwijane opcje, aby przełączać między **Osią główną** a **Osią pomocniczą**.



*Oś główna znajduje się po lewej stronie wykresu, a oś pomocnicza po prawej stronie. Osie prawa i lewa są odwrócone, jeśli w **Ustawieniach aplikacji** włączono opcję **Od prawej do lewej**.*

Dodawanie etykiet słupków oraz znaczników

Jeśli jakiegokolwiek miary na wykresie są skonfigurowane jako słupki lub znaczniki, można pokazać lub ukryć ich etykiety wartości. Etykiety słupków oraz znaczników mogą być konfigurowane niezależnie od siebie.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W sekcji **Prezentacja** wykonaj jedną lub obie z poniższych czynności:

- Ustaw **Etykiety słupków** na **Autom.**
- Ustaw **Etykiety znaczników** na **Autom.**

Dodawanie etykiet segmentów i sum

W przypadku wykresów kombi o określonej konfiguracji możesz dodać etykiety segmentów oraz etykiety sum. Etykiety segmentów pokazują wartości dla każdego segmentu miary na wykresie. Etykiety sum pokazują wartości dla całego zestawu miar ułożonych wzdłuż jednej osi.

Możesz dodać etykiety segmentów oraz etykiety sum, jeśli spełnione są wszystkie poniższe warunki:

- Dwie lub więcej miar na tej samej osi skonfigurowano jako słupki.
- Wykres kombi korzysta z opcji prezentacji **Skumulowane**. To ustawienie znajduje się w sekcji **Wygląd > Prezentacja** i pojawia się tylko wtedy, gdy na tej samej osi znajdują się dwie lub więcej miar słupków.
- Ustawiono **Etykiety słupków** na **Autom.**

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Prezentacja** ustawienie **Etykiety słupków** ma wartość **Autom.**
3. Wykonaj jedną lub obie z następujących czynności:
 - Ustaw **Etykiety segmentów** na **Autom.**
 - Ustaw **Etykiety sum** na **Autom.**

Ograniczenia wyświetlania

Wyświetlanie wartości spoza zakresu

W panelu właściwości w obszarze **Wygląd** można ustawić limit dla zakresu osi miary. W przypadku braku limitu zakres jest ustawiany w taki sposób, aby obejmował najwyższą dodatnią i najniższą ujemną wartość, ale jeśli limit zostanie ustawiony, wówczas mogą istnieć wartości, które będą go przekraczać. Słupki, który przekroczy limit, zostanie ucięty ukośnie w celu zilustrowania, że jest poza zakresem. Na wykresie liniowym wartość punktu danych znajdująca się poza zakresem jest sygnalizowana strzałką pokazującą kierunek przekroczenia zakresu.

Wyświetlanie dużych ilości danych na wykresie kombi

Jeśli wykres używa skali ciągłej, wyświetlanych może być maksymalnie 2000 punktów danych. Na rzeczywistą maksymalną liczbę punktów danych na wykresie ma wpływ rozkład danych. Powyżej tej rzeczywistej maksymalnej liczby punktów danych punkty danych nie są wyświetlane ani uwzględniane w wyborach dokonywanych na wykresie.


Aby uniknąć wyświetlania ograniczonych zestawów danych, możesz wykonać selekcję albo użyć limitów wymiaru w panelu właściwości.

Kolory i legenda

Gdy na tym wykresie używa się kolorowania według wymiarów, w legendzie można umieścić maksymalnie 100 unikatowych wartości wymiarów i 100 unikatowych kolorów.

Porównywanie miar w innej skali przy użyciu wykresu kombi

Ten przykład pokazuje, jak utworzyć wykres kombi, który wizualizuje dane sprzedaży. Porównasz również różne grupy produktów na tle dwóch miar o różnej skali.



Zestaw danych

W tym przykładzie użyjemy dwóch plików danych z Qlik Sense Kurs — tworzenie aplikacji. Aby pobrać pliki, przejdź pod adres [Kurs — tworzenie aplikacji](#). Pobierz i rozpakuj kurs. Następnie przejdź do rozpakowanych plików, które będą w folderze *Tutorials source*:

- *Sales.xls*
- *Item master.xls*

Utwórz nową aplikację i dodaj dwa pliki danych. Upewnij się, że są one powiązane na podstawie *Numer elementu*.

Załadowany zestaw danych zawiera dane sprzedaży. Tabela *Item master* (Element główny) zawiera informacje o zamówionych artykułach, takie jak grupy produktów.

Miary

Musimy utworzyć dwie miary w elementach głównych:

- Wolumen sprzedaży: z nazwą *Sales* i wyrażeniem $\text{sum}(\text{Sales})$.
- Marża sprzedaży w procentach: z nazwą *Margin %* i wyrażeniem $\text{Avg}(\text{Margin}/\text{Sales}) * 100$.


Wizualizacja

Dodajemy wykres kombi do arkusza i ustawiamy następujące właściwości danych:

- **Wymiar:** Product Group (grupa produktów).
- **Miara:** *Sales* (utworzona miara główna).


3 Wizualizacje

Następuje utworzenie poniższego wykresu, na którym każdy słupek odpowiada sprzedaży w poszczególnych grupach produktów. Na tym etapie jest to wykres słupkowy.



Ale chcemy również pokazać marżę sprzedaży, która ma inną skalę niż wolumen sprzedaży. Wolumen sprzedaży jest w skali milionów, podczas gdy marża jest wartością procentową między 0 a 100. Jeśli dodamy marżę jako słupek obok wolumenu sprzedaży, to będzie ona zbyt mała i przez to nieczytelna.

W panelu właściwości przejdź do opcji **Miary** > **Wysokość linii**. Użyj listy rozwijanej, aby dodać *Margin %* jako miarę.



Wnioski

Wykres kombi wizualizuje wolumen sprzedaży i marżę różnych grup produktów. Aby zobaczyć szczegóły, można przesunąć wskaźnik myszy nad grupę produktów. Słupki pokazują wolumen sprzedaży ze skalą po lewej stronie, a linia pokazuje marżę ze skalą po prawej stronie.


Na wykresie widzimy, że Produce i Canned Products mają największe wolumeny sprzedaży. Obie grupy mają niższą marżę niż większość innych grup produktów.


Niektóre grupy produktów o niskim wolumenie sprzedaży, takie jak Eggs i Seafood, mają znacznie większą marżę.

Wykres rozkładu

Wykres rozkładu przydaje się do porównywania zakresu i rozkładu grup danych liczbowych. Dane są nanoszone jako punkty wartości wzdłuż osi.

Można wybrać wyświetlanie tylko punktów wartości, aby zobaczyć rozkład wartości, wyświetlanie pola obwiedni, aby zobaczyć zakres wartości, albo kombinację tych dwóch sposobów wyświetlania, co przedstawiono tutaj:





Kiedy używać

Wykres rozkładu przydaje się do porównywania zakresu i rozkładu grup danych liczbowych.

Zalety

Wykres rozkładu służy do wizualizacji rozkładu danych.

Wady

Wykres rozkładu nie nadaje się do szczegółowej analizy danych, ponieważ pokazuje jedynie sumaryczny rozkład wartości.

Tworzenie wykresu rozkładu

Na edytowanym arkuszu można utworzyć wykres rozkładu.


Wykres rozkładu wymaga użycia jednego lub dwóch wymiarów oraz jednej miary. Użycie jednego wymiaru spowoduje wygenerowanie wizualizacji z jedną linią. W przypadku użycia dwóch wymiarów będzie wyświetlana jedna linia dla każdej wartości w drugim — lub zewnętrznym — wymiarze.

Wykonaj następujące czynności:

1. Z panelu zasobów przeciągnij pusty wykres rozkładu do arkusza.
2. Dodaj pierwszy wymiar.
Jest to wymiar wewnętrzny, który definiuje punkty wartości.
3. Dodaj drugi wymiar.

Jest to wymiar zewnętrzny, który definiuje grupy punktów wartości przedstawianych na osi wymiaru.


4. Kliknij polecenie **Dodaj miarę** i utwórz miarę z pola.



 [Prezentowanie rozkładu wartości miary w wymiarze za pomocą wykresu rozkładu \(page 226\)](#)

Po utworzeniu wykresu rozkładu można dostosować jego wygląd i inne ustawienia w panelu właściwości.

Nadawanie stylu wykresowi rozkładu

W obszarze **Wygląd** dostępnych jest wiele opcji określania stylu na panelu właściwości.

Kliknij  **Style** w obszarze **Wygląd > Prezentacja**, aby dodatkowo dostosować styl wykresu. Panel stylu zawiera różne sekcje na kartach **Ogólne** i **Wykres**.

Style można zresetować, klikając  obok każdej sekcji. Kliknięcie opcji  **Zresetuj wszystko** powoduje zresetowanie stylów dla wszystkich dostępnych kart w panelu stylów.

Informacje ogólne o nadawaniu stylu indywidualnym wizualizacjom zawiera temat [Stosowanie niestandardowego stylu do wizualizacji \(page 662\)](#).


Dostosowanie tekstu

Można ustawić tekst tytułu, podtytułu i przypisu w sekcji **Wygląd > Ogólne**. Aby ukryć te elementy, wyłącz **Pokaż tytuły**.

Widoczność różnych etykiet na wykresie zależy od ustawień specyficznych dla wykresu i opcji wyświetlania etykiet. Można to skonfigurować w panelu właściwości.

Można wybrać styl tekstu widocznego na wykresie.


Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** ustaw czcionkę, styl wyróżnienia, rozmiar czcionki i kolor następujących elementów tekstowych:
 - **Tytuł**
 - **Podtytuł**
 - **Stopka**
4. Na karcie **Wykres** ustaw czcionkę, rozmiar czcionki i kolor następujących elementów tekstowych:
 - **Tytuł osi**: Ustaw styl tytułów na osiach.
 - **Etykieta osi**: Ustaw styl etykiet na osiach.
 - **Tytuł legendy**: Nadaj styl tytułowi legendy.
 - **Etykiety legendy**: Nadaj styl etykietom poszczególnych elementów legendy.

Dostosowywanie tła

Można dostosować tło wykresu. Tło można ustawić według koloru i grafiki.


Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** panelu stylu można wybrać kolor tła (pojedynczy kolor lub wyrażenie). Można także ustawić w tle grafikę z biblioteki multimedialnych lub adresu URL. Podczas używania koloru tła użyj suwaka, aby dostosować przezroczystość tła. Jeżeli używasz grafiki w tle, możesz dostosować jej rozmiar i położenie.

Dostosowywanie obramowania i cienia

Możesz dostosować obramowanie i cień wykresu.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** panelu stylów w obszarze **Obramowanie** dostosuj rozmiar **Konturu**, aby zwiększyć lub zmniejszyć linie obramowania wokół wykresu.
4. Wybierz kolor obramowania.
5. Dostosuj **Promień rogu**, aby kontrolować zaokrąglenie obramowania.
6. W obszarze **Cień** na karcie **Ogólne** wybierz rozmiar i kolor cienia. Wybierz opcję **Brak**, aby usunąć cień.

Ograniczenia wyświetlania

Wyświetlanie dużych ilości danych na wykresie rozkładu

W przypadku wyświetlania dużych ilości danych na wykresie rozkładu wyświetla się komunikat o treści „**Aktualnie przedstawiany jest ograniczony zestaw danych.**” oznaczający, że nie wszystkie dane są wyświetlane.


- Jeśli wykresie używa więcej niż jednego wymiaru, wówczas wyświetlanych jest 3000 punktów danych.

Kolory i legenda

Gdy na tym wykresie używa się kolorowania według wymiarów, w legendzie można umieścić maksymalnie 100 unikatowych wartości wymiarów i 100 unikatowych kolorów.

Prezentowanie rozkładu wartości miary w wymiarze za pomocą wykresu rozkładu

Ten przykład przedstawia sposób tworzenia wykresu rozkładu w celu zaprezentowania rozkładu wartości miary w wymiarze, a jako dane przykładowe wykorzystane zostały dane dotyczące pogody.



Zestaw danych

W tym przykładzie użyjemy następujących danych o pogodzie.

- Location: Sweden > Gällivare Airport
- Date range: all data from 2010 to 2017
- Measurement: Average of the 24 hourly temperature observations in degrees Celsius

Ładowany zestaw danych zawiera średnie dzienne z wyników pomiarów temperatury na stacji meteorologicznej na północy Szwecji w latach od 2010 do 2017.

Miara


Użyjemy temperatur średnich z zestawu danych jako miary, tworząc w obszarze Elementy główne miarę o nazwie *Temperature degrees Celsius* oraz wyrażenie `Avg([Average of the 24 hourly temperature observations in degrees celsius])`.

Wizualizacja

Dodajemy wykres rozkładu do arkusza i ustawiamy następujące właściwości danych:

- **Wymiar:** Date (data) i Year (rok). Kolejność jest ważna, ponieważ Date musi być pierwszym wymiarem.
- **Miara:** *Temperature degrees Celsius* — miara, która została utworzona jako element główny.

Wykres rozkładu z wymiarami Date (data) i Year (rok) oraz miarą Temperature degrees Celsius.



Wnioski

Wykres rozkładu umożliwia wizualizację rozkładu temperatur dziennych. Wizualizacja jest posortowana według lat, a każdy punkt reprezentuje pomiar temperatury.

W wizualizacji widzimy, że w roku 2012 zanotowano najniższą ekstremalną temperaturę bliską -40 stopni Celsjusza. Widoczne jest także, że w roku 2016 występuje największy rozkład pomiarów temperatury. Tak duża liczba punktów na wykresie rozkładu utrudnia dostrzeżenie klastrów i wartości odstających, ale w roku 2017 dokonano dwóch pomiarów niskiej temperatury, które się wyróżniają. Aby zobaczyć szczegóły punktu, można przesunąć wskaźnik myszy nad punkt.


Panel filtrowania

Dodanie panelu filtrowania pozwala kontrolować zakres danych wyświetlanych w wizualizacjach na arkuszu. W panelu filtrowania można filtrować dane kilku wymiarów naraz.

Jeśli na przykład wyświetlany jest wykres sprzedaży w czasie, w panelu filtrowania można ograniczyć zakres danych prezentowanych na wykresie do wybranego okresu, wybranych kategorii produktów i wybranego regionu.

Kolejne dodawane wymiary są umieszczane na prawo od dotychczasowych (lub pod nimi, zależnie od dostępnego miejsca). Dopóki miejsce na to pozwala, wymiary są wyświetlane w postaci rozwiniętych list. Jeśli jest za mało miejsca, wymiary dodane jako pierwsze są wyświetlane jako panele filtrowania.

Wybory zostały dokonane w wymiarach Year, Quarter oraz Month.



Kiedy używać

Za pomocą paneli filtrowania można łatwo dokonywać kilku wyborów, aby dokładnie zdefiniować pożądany zestaw danych. Dobrze zdefiniowany zestaw danych umożliwi eksplorację szczególnie interesujących danych.

Korzystając z opcji menu wyboru w panelach filtrowania (Wybierz możliwe, Wybierz alternatywę i Wybierz wykluczone), można modyfikować zestaw danych i porównywać wyniki z poprzednią selekcją.

Zalety

Panele filtrowania dobrze nadają się do dokonywania selekcji i definiowania zestawów danych. Dodatkowo przedstawiają relacje między różnymi wartościami, czyli asocjacje. Kolory zielony, biały i szary odzwierciedlają istniejące i nieistniejące asocjacje danych. Analizując te asocjacje można dokonywać nowych odkryć, na przykład że przedstawiciel handlowy obsługuje zbyt wielu klientów lub że w regionie brakuje przedstawiciela handlowego.

Wady

Gdy wymiary zawierają bardzo dużą ilość wartości, zarządzanie danymi może być trudne.

Tworzenie panelu filtrowania

Na arkuszu, który edytujesz, możesz utworzyć panel filtrowania.

W panelu filtrowania można używać maksymalnie 1000 wymiarów.

Wykonaj następujące czynności:

1. Z panelu zasobów przeciągnij pusty panel filtrowania do arkusza.
2. Kliknij polecenie **Dodaj wymiar** i wybierz wymiar lub pole.
3. Jeśli wymagane jest dodanie większej liczby wymiarów, kliknij ponownie opcję **Dodaj wymiar**.


Po utworzeniu panelu filtrowania konieczne może być dostosowanie jego wyglądu i innych ustawień w panelu właściwości:

- [Nadawanie stylu panelowi filtrowania \(page 230\)](#)
- [Dostosowywanie poszczególnych pól listy w panelu filtrowania \(page 233\)](#)






Jeśli klikniesz dwukrotnie lub przeciągniesz pole albo wymiar z panelu zasobów, wówczas panel filtrowania zostanie dodany do arkusza za pomocą wymiaru. Jeśli następnie klikniesz dwukrotnie więcej wymiarów, wówczas zostaną one dodane automatycznie do nowego panelu filtrowania.

Nadawanie stylu panelowi filtrowania



W obszarze **Wygląd** dostępnych jest wiele opcji określania stylu na panelu właściwości.

Kliknij  **Style** w obszarze **Wygląd > Prezentacja**, aby dodatkowo dostosować styl wykresu. Panel stylu zawiera różne sekcje na kartach **Panel filtrowania** i **Pola listy**. Ustawienia na karcie **Panel filtrowania** stosują styl do panelu filtrowania, a ustawienia na karcie **Pola listy** stosują styl do wszystkich pól list w panelu filtrowania.

Style można zresetować, klikając  obok każdej sekcji. Kliknięcie  **Resetuj wszystko** powoduje zresetowanie stylów zarówno w **Panelu filtrowania**, jak i w **Polach listy**.

Informacje ogólne o nadawaniu stylu indywidualnym wizualizacjom zawiera temat [Stosowanie niestandardowego stylu do wizualizacji \(page 662\)](#).


Dostosowanie tekstu

Można ustawić tekst tytułu, podtytułu i przypisu w sekcji **Wygląd > Ogólne**. Aby ukryć te elementy, wyłącz **Pokaż tytuły**.

Widoczność różnych etykiet na wykresie zależy od ustawień specyficznych dla wykresu i opcji wyświetlania etykiet. Można to skonfigurować w panelu właściwości.

Można wybrać styl tekstu widocznego na wykresie.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Panel filtrowania** ustaw czcionkę, styl wyróżnienia, rozmiar czcionki i kolor następujących elementów tekstowych:
 - **Tytuł**
 - **Podtytuł**
 - **Stopka**
4. Na karcie **Pola listy** ustaw czcionkę, styl wyróżnienia, rozmiar czcionki i kolor następujących elementów tekstowych:
 - **Nagłówek**: nadaj styl tekstowi nagłówków pól listy.
 - **Zawartość**: nadaj styl tekstowi wartości pól listy.
Kliknij pole wyboru **Automatyczny kolor kontrastowy**, aby automatycznie zastąpić wybrany kolor kolorami o wyższym kontraście w stosunku do stanu zaznaczenia wartości pola listy.

Dostosowywanie tła


Możesz dostosować tło panelu filtrowania, obszaru nagłówka oraz pól listy. Tło panelu filtrowania i pól listy można ustawić według koloru i grafiki, podczas gdy tło obszaru nagłówka można ustawić na jeden kolor.

W panelu stylów możesz skonfigurować opcje tła.

Ustawianie tła panelu filtrowania


Tło panelu filtrowania wykresu obejmuje obszar tytułu, a także sam panel filtrowania, który jest częściowo zakryty przez pola listy.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Panel filtrowania** panelu stylu można wybrać kolor tła (pojedynczy kolor lub wyrażenie). Można także ustawić w tle grafikę z biblioteki multimediiów lub adresu URL. Podczas używania koloru tła użyj suwaka, aby dostosować przezroczystość tła. Jeżeli używasz grafiki w tle, możesz dostosować jej rozmiar i położenie.

Ustawianie tła pola listy


Możesz dostosować tło pól listy. Ta stylizacja dotyczy wszystkich pól listy w panelu filtrowania.

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Pola listy** panelu stylu można wybrać kolor tła (pojedynczy kolor lub wyrażenie), a także ustawić w tle grafikę z biblioteki multimediiów. Jeżeli używasz grafiki w tle, możesz dostosować jej rozmiar i położenie.

Kolorowanie stanów zaznaczenia

Każdemu stanowi zaznaczenia wartości pola listy można przypisać określony kolor. Kolor ten jest stosowany do tła wartości pola listy.


Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Pola listy** panelu stylów w obszarze **Stan zaznaczenia** ustaw kolory dla każdego ze stanów zaznaczenia:
 - **Wybrane**
 - **Alternatywne**
 - **Wykluczone**
 - **Wybrane wykluczone**
 - **Możliwy**

Dostosowywanie obramowania i cienia

Możesz dostosować obramowanie i cień wykresu.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Panel filtrowania** panelu stylów w obszarze **Obramowanie** dostosuj rozmiar **Konturu**, aby zwiększyć lub zmniejszyć linie obramowania wokół wykresu.

4. Wybierz kolor obramowania.
5. Dostosuj **Promień rogu**, aby kontrolować zaokrąglenie obramowania.
6. W obszarze **Cień** na karcie **Panel filtrowania** wybierz rozmiar i kolor cienia. Wybierz opcję **Brak**, aby usunąć cień.

Dostosowywanie poszczególnych pól listy w panelu filtrowania

Panel filtrowania może zawierać jedno lub więcej pól list do filtrowania wartości wymiarów według określonych pól. Dodaj pola do panelu filtrowania, a następnie uporządkuj je w panelu właściwości w kolejności odpowiadającej Twoim preferencjom.


Każde pole w panelu filtrowania ma własne pole listy, w którym są wyświetlane poszczególne wartości pola. Każde pole listy w panelu filtrowania można dostosować za pomocą własnych unikatowych właściwości. Aby dostosować pole listy, musisz włączyć **Opcje zaawansowane** podczas edytowania arkusza.

Wykonaj następujące czynności:

1. Utwórz panel filtrowania na arkuszu.
2. Dodaj pole do panelu filtrowania, aby utworzyć nowe pole listy dla tego pola.
3. W panelu właściwości, w obszarze **Dane** kliknij właśnie dodane pole.

Spowoduje to rozwinięcie panelu **Właściwości pola listy**, w którym można dostosować wygląd pola listy.

Panel **Właściwości pola listy** dla pojedynczego pola listy w panelu filtrowania.



Konfigurowanie opcji wyszukiwania

We **Właściwościach pola listy** możesz wybrać, czy użytkownicy mogą wyszukiwać poszczególne wartości pól w każdym polu listy w panelu filtrowania. Możesz także przełączyć domyślny **Tryb wyszukiwania** z **Normalnego** na **Symbol wieloznaczny**. Tryb **Symbol wieloznaczny** dodaje domyślne symbole wieloznaczne (*) do pola wyszukiwania.

Kondensacja informacji w panelu filtrowania

We **Właściwościach pola listy** dostępnych jest wiele ustawień, które pomogą Ci dostosować ilość miejsca zajmowanego przez każde pole listy w panelu filtrowania.

Włączanie widoku kompaktowego

Aby usunąć odstęp między każdą wartością wymiaru, zaznacz pole wyboru **Widok kompaktowy** w obszarze **Prezentacja**.

Dostosowywanie zwijania

Możesz zdecydować, czy pole listy ma być wyświetlane w panelu filtrowania jako rozwinięte, czy zwinięte. Gdy pole listy jest zwinięte, możesz kliknąć, aby je tymczasowo rozwinąć w celu wyświetlenia i wybrania elementów.

Niezależnie od wybranego sposobu zwijania dokładne działanie każdego pola listy w panelu filtrowania zależy od wielu czynników. Należą do nich jego konfiguracja w odniesieniu do innych pól listy w panelu filtrowania oraz dostępna przestrzeń. Więcej informacji zawiera temat [Ograniczenia wyświetlania \(page 237\)](#).

Aby dostosować zwijanie, wybierz opcję z menu rozwijanego **Zwiń pole listy**. Znajduje się ono w obszarze **Prezentacja**. Dostępne są następujące opcje:

- **Automatycznie:** pole listy automatycznie dostosowuje się do rozwinięcia lub zwinięcia w oparciu o dostępne miejsce i konfigurację względem innych pól list w panelu filtrowania. To jest domyślna opcja pola listy.
- **Zawsze:** pole listy zawsze się zwija. Można je umieścić w menu rozwijanym, aby uzyskać dodatkowe wymiary.
- **Nigdy:** pole listy nigdy się nie zwija. Może nadal znajdować się w menu rozwijanym, aby oferować dodatkowe wymiary.

Zmiana działania wyboru

Możesz dostosować kilka różnych ustawień we **Właściwościach pola listy**, aby dostosować sposób dokonywania wyborów w polu listy.

Włączanie trybu pola wyboru

Jeśli wybierzesz **Tryb pól wyboru** w obszarze **Prezentacja** w sekcji **Właściwości pola listy**, pole listy przełączy się na widok, w którym każda wartość wymiaru jest reprezentowana przez pole wyboru. W tym trybie dokonuje się wyboru, klikając pole wyboru obok każdego elementu, zamiast domyślnego działania polegającego na klikaniu i przeciągnięciu w celu wybrania wielu wartości jednocześnie.

Jeśli dla pola w panelu zasobów zastosowano opcję **Zawsze jedna wartość wybrana**, zamiast pól wyboru używane są przyciski opcji. Funkcjonalność jest taka sama.

Przełączanie paska narzędzi wyboru

Domyślnie pasek narzędzi wyboru pojawia się podczas dokonywania wyborów w polu listy. Ten pasek narzędzi umożliwia przeglądanie innych opcji wyboru, a także czyszczenie, anulowanie i potwierdzanie selekcji.

We **Właściwościach pola wyboru** pole **Pokaż pasek narzędzi wyboru** jest domyślnie zaznaczone. Wyczyść to pole wyboru, jeśli chcesz, aby pasek narzędzi nie pojawiał się nad polem listy podczas dokonywania wyborów.

Jeśli wyłączysz to ustawienie, wybory będą potwierdzane po naciśnięciu klawisza Enter lub kliknięciu poza polem listy.

Wyświetlanie częstotliwości występowania wartości wymiaru

W obszarze **Prezentacja** w sekcji **Właściwości pola listy** kliknij pole wyboru obok opcji **Histogram**, aby wyświetlić pod każdą wartością wymiaru paski reprezentujące częstotliwość występowania każdej wartości w danych.

Przełączenie na układ siatki.

Domyślnie jest ustawiane pole listy dla pola w panelu filtrowania, aby wyświetlać dane w jednej kolumnie. Zamiast tego możesz pokazywać dane w układzie siatki. W obszarze **Prezentacja** w sekcji **Właściwości pola listy** przełącz parametr **Pokaż dane w trybie z Pojedynczej kolumny** na **Siatkę**.

W układzie siatki można również skonfigurować sposób porządkowania danych (według **wierszy** lub **kolumn**) oraz dostosować maksymalną liczbę widocznych wierszy lub kolumn w siatce.

Wyświetlanie częstotliwości wartości

Można wyświetlać częstotliwość obok każdej wartości w postaci liczby bezwzględnej albo w procentach. Możesz to wybrać, otwierając **Właściwości pola listy**, rozwijając sekcję **Prezentacja** i wybierając opcję w sekcji **Pokaż częstotliwość**.



W niektórych przypadkach częstotliwości nie da się obliczyć i jest ona wyświetlana jako -. Jednym z przykładów są pola klucza.


Selekcje w panelach filtrowania

Podczas analizy dokonuje się wyborów w polu listy panelu filtrowania. Kliknij zwinięty wymiar panelu filtrowania, aby otworzyć pole listy wyboru.

Gdy dokonasz selekcji, będzie ona odzwierciedlona na małych paskach u dołu każdego wymiaru panelu filtrowania. Na paskach mogą być wyświetlane cztery stany: wybrane (kolor zielony), możliwe (kolor biały), alternatywne (kolor jasnoszary) i wykluczone (kolor ciemnoszary). Wartości zablokowane są oznaczone ikoną blokady. Szczegóły selekcji są wyświetlane na pasku selekcji ponad arkuszem. Można kliknąć element, aby zobaczyć szczegóły i zmienić selekcję.

Działanie wybierania można dostosować dla poszczególnych pól listy w panelu filtrowania. Więcej informacji zawiera temat [Zmiana działania wyboru \(page 235\)](#).


Pola usunięte z poszczególnych wymiarów przez filtrowanie są wyświetlane w wizualizacjach na arkuszu.



Dokonywanie selekcji na listach w panelu filtrowania

Gdy ilość miejsca w panelu filtrowania jest wystarczająca, wówczas wartości wymiaru są wyświetlane w polu listy. W polach listy można klikać, aby dokonywać wyborów wartości pojedynczych, albo rysować, aby dokonywać wyboru kilku wartości. W przypadku urządzenia dotykowego można w polu listy wykonać naciśnięcie dwoma palcami, aby dokonać wyboru zakresu wartości.

Germany, Japan i Nordic wybrane w panelu filtrowania Region.



Narzędzie selekcji

Narzędzie do wybierania udostępnia opcję, która umożliwia uzyskanie przeglądu pól i wymiarów w aplikacji. W narzędziu selekcji można dokonywać selekcji we wszystkich polach i wymiarach w aplikacji — bez względu na to, czy są używane w aplikacji, czy nie.

Podczas analizy kliknij , aby otworzyć widok wyborów.

Ograniczenia wyświetlania


Responsywne działanie


Panel filtrowania jest wyświetlany w sposób responsywny, aby pomieścić jak najwięcej wymiarów. Jeśli na ekranie jest za mało miejsca, wyświetlenie wszystkich wymiarów może na przykład wymagać zmniejszenia ich.

Przykład:


Poniższa grafika przedstawia panel filtrowania podczas edytowania. Wyświetlane są tylko trzy z pięciu wymiarów. Pod wyświetlanymi wymiarami znajduje się dodatkowa pozycja. Po jej kliknięciu zostaną wyświetlone pozostałe wymiary.

Panel filtrowania w widoku edycji.



Po zakończeniu edycji panelu filtrowania i przejściu do trybu analizy panel filtrowania zostanie wyświetlony ze wszystkimi wymiarami. Jeżeli z braku miejsca nie można wyświetlić wszystkich elementów, kliknij  pod wyświetlanymi wymiarami, aby wyświetlić dodatkowe wymiary.

Panel filtrowania w trybie analizy z rozwiniętą listą rozwijaną pokazującą dodatkowe wymiary.



Widok pełnego ekranu

W widoku pełnego ekranu panel filtrowania jest maksymalizowany i pokazuje możliwie najwięcej wymiarów w postaci rozwiniętej. Jeśli nie wszystkie wymiary da się wyświetlić w postaci rozwiniętej, w pierwszej kolejności rozwijane są w prawo wymiary dodane jako ostatnie. Priorytet kolejności wyświetlania można zmienić w panelu właściwości, w sekcji **Wymiary**. Przeciągnij wymiary, aby zmienić ich kolejność.

Nawigacja za pomocą klawiatury

Do nawigacji po panelu filtrowania można używać klawiatury. Za pomocą klawiszy strzałek lub tabulatora można przechodzić do różnych obiektów w arkuszu. Po uaktywnieniu panelu filtrowania można użyć klawiszy Enter, spacji i Esc do uaktywniania elementów na następujących poziomach:

- Cały panel filtrowania
- Pola listy na panelu filtrowania
- Wartości w każdym polu listy


Sterowanie za pomocą klawiatury w panelach filtrowania

Nawigacja za pomocą klawiatury	Opis
Klawisz spacji lub Enter	Uaktywnia pierwsze pole listy w panelu filtrowania. Kolejne naciśnięcie klawisza uaktywnia pierwszą wartość w tym polu listy. Jeżeli uaktywnione jest zwinięte pole listy, naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć pole listy w polu wyskakującym.
Esc	Cofa uaktywnienie o jeden poziom (z wartości pola listy na obiekt panelu filtrowania).
Strzałka w prawo	Jeżeli uaktywnione jest pojedyncze pole listy w panelu filtrowania, klawisz strzałki w prawo powoduje uaktywnienie następnego pola listy po prawej stronie. Jeżeli uaktywniona jest wartość w polu listy, klawisz strzałki w prawo powoduje przejście do następnej wartości w polu listy.
Strzałka w lewo	Jeżeli uaktywnione jest pojedyncze pole listy w panelu filtrowania, klawisz strzałki w lewo powoduje uaktywnienie następnego pola listy po lewej stronie. Jeżeli uaktywniona jest wartość w polu listy, klawisz strzałki w lewo powoduje przejście do poprzedniej wartości w polu listy.
Strzałka w górę	Jeżeli uaktywnione jest pojedyncze pole listy w panelu filtrowania, klawisz strzałki w górę powoduje uaktywnienie poprzedniego pola listy (po lewej stronie lub powyżej bieżącego pola listy). Jeżeli uaktywniona jest wartość w polu listy, klawisz strzałki w górę powoduje przejście do poprzedniej wartości w polu listy.

Nawigacja za pomocą klawiatury	Opis
Strzałka w dół	<p>Jeżeli uaktywnione jest pojedyncze pole listy w panelu filtrowania, klawisz strzałki w dół powoduje uaktywnienie następnego pola listy (po prawej stronie lub poniżej bieżącego pola listy).</p> <p>Jeżeli uaktywniona jest wartość w polu listy, klawisz strzałki w dół powoduje przejście do następnej wartości w polu listy.</p>

Miernik

Miernik pokazuje pojedynczą wartość miary i wizualizuje sposób interpretacji tej wartości.





Kiedy używać

Miernik jest często używany do przedstawiania wskaźników KPI, na przykład na pulpicie menedżerskim, a razem z opcjami segmentacji i oznaczeń kolorystycznych stanowi skuteczny sposób przedstawiania wyników związanych z wydajnością.

W celu zapewnienia interpretacji wartości ważne jest ustawienie odpowiednich wartości minimalnych i maksymalnych. Aby zapewnić dodatkowy kontekst, można użyć linii odniesienia.

Zalety

Miernik jest czytelny i łatwy w interpretacji. Natychmiast przekazuje informację o wydajności w konkretnej dziedzinie.

Wady

Miernik wymaga dużej ilości miejsca, a przedstawia tylko wartość pojedynczą.

Miernik — pomimo tego, że przyciąga uwagę — nie zawsze jest najlepszym sposobem prezentacji pojedynczej wartości miary. Problemy z wyznaczeniem wartości maksymalnej i minimalnej mogą oznaczać, że powinna być używana inna wizualizacja.

Jeśli wymagane jest przedstawienie tylko wartości wydajności bez miernika, wówczas należy rozważyć użycie wskaźnika KPI.

Tworzenie miernika

Na arkuszu, który edytujesz, możesz utworzyć miernik. W przypadku miernika można użyć tylko jednej miary i nie można używać żadnych wymiarów.

Wykonaj następujące czynności:


1. Z panelu zasobów przeciągnij pusty miernik do arkusza.
2. Kliknij polecenie **Dodaj miarę**, a następnie wybierz miarę lub utwórz miarę z pola.

Po utworzeniu miernika konieczne może być dostosowanie jego wyglądu i innych ustawień w panelu właściwości.

Na mierniku domyślnie używane są następujące ustawienia:


- Miernik promieniowy.
- Pojedynczy kolor (niebieski).
- Limity zakresu: min. (0), maks. (100).
- Brak segmentów.
- Etykiety i tytuł są wyświetlane w skali średniej.



Możesz na przykład zmienić miernik promieniowy na słupek i użyć gradientu kolorów.



Nadawanie stylu miernikowi

W obszarze **Wygląd** dostępnych jest wiele opcji określania stylu na panelu właściwości.

Kliknij  **Style** w obszarze **Wygląd > Prezentacja**, aby dodatkowo dostosować styl wykresu. Panel stylu zawiera różne sekcje na kartach **Ogólne** i **Wykres**.

Style można zresetować, klikając  obok każdej sekcji. Kliknięcie opcji  **Zresetuj wszystko** powoduje zresetowanie stylów dla wszystkich dostępnych kart w panelu stylów.

Informacje ogólne o nadawaniu stylu indywidualnym wizualizacjom zawiera temat [Stosowanie niestandardowego stylu do wizualizacji \(page 662\)](#).


Dostosowanie tekstu

Można ustawić tekst tytułu, podtytułu i przypisu w sekcji **Wygląd > Ogólne**. Aby ukryć te elementy, wyłącz **Pokaż tytuły**.

Widoczność etykiet i innych tytułów na wykresie zależy od tego, jak została skonfigurowana poza panelem stylizacji. W przypadku miernika te opcje wyświetlania można skonfigurować w innych częściach sekcji **Wygląd**.

Można wybrać styl tekstu widocznego na wykresie.


Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** ustaw czcionkę, styl wyróżnienia, rozmiar czcionki i kolor następujących elementów tekstowych:
 - **Tytuł**
 - **Podtytuł**
 - **Stopka**
4. Na karcie **Wykres** ustaw czcionkę i kolor czcionki następujących elementów tekstowych:
 - **Tytuł osi**: nadaj styl tytułowi miary wyświetlanemu w mierniku.
 - **Etykieta osi**: nadaj styl etykietom limitu zakresu miernika.
 - **Etykieta waluty**: nadaj styl etykietom wartości miary.

Dostosowywanie tła

Można dostosować tło wykresu. Tło można ustawić według koloru i grafiki.


Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** panelu stylu można wybrać kolor tła (pojedynczy kolor lub wyrażenie). Można także ustawić w tle grafikę z biblioteki multimediów lub adresu URL. Podczas używania koloru tła użyj suwaka, aby dostosować przezroczystość tła. Jeżeli używasz grafiki w tle, możesz dostosować jej rozmiar i położenie.

Dostosowywanie obramowania i cienia

Możesz dostosować obramowanie i cień wykresu.

Wykonaj następujące czynności:


1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** panelu stylów w obszarze **Obramowanie** dostosuj rozmiar **Konturu**, aby zwiększyć lub zmniejszyć linie obramowania wokół wykresu.
4. Wybierz kolor obramowania.
5. Dostosuj **Promień rogu**, aby kontrolować zaokrąglenie obramowania.
6. W obszarze **Cień** na karcie **Ogólne** wybierz rozmiar i kolor cienia. Wybierz opcję **Brak**, aby usunąć cień.

Ograniczenia wyświetlania

Gdy wartość miary znajduje się poza limitami zakresu, wówczas strzałka wskazuje, czy wartość miary jest powyżej, czy poniżej tych wartości zakresu.

Histogram

Histogram jest odpowiedni do wizualizacji rozkładu danych liczbowych w przedziale ciągłym albo w konkretnym czasie. Dane są rozdzielane do pojemników, a każdy słupek na histogramie reprezentuje częstotliwość, z jaką następuje podział w każdym pojemniku.





Kiedy używać

Histogram jest odpowiedni do wizualizacji rozkładu danych liczbowych w przedziale ciągłym albo w konkretnym czasie.

Zalety

Histogram porządkuje duże ilości danych i umożliwia szybkie uzyskanie wizualizacji z użyciem pojedynczego wymiaru.

Wady

Histogram nie nadaje się do szczegółowej analizy danych, ponieważ pokazuje jedynie sumaryczny rozkład wartości.

Tworzenie histogramu

Na arkuszu, który edytujesz, możesz utworzyć histogram. Względem histogramu można zastosować tylko pojedynczy wymiar. Histogramy nie potrzebują miar, ponieważ częstotliwość danych umieszczanych w pojemnikach jest obliczana automatycznie.

Wykonaj następujące czynności:

1. Z panelu zasobów przeciągnij pusty histogram na arkusz.
2. Dodaj wymiar, aby na jego podstawie obliczyć częstotliwość.

Po utworzeniu histogramu konieczne może być dostosowanie jego wyglądu i innych ustawień w panelu właściwości.


Ograniczenia wymiarów



W przypadku wymiaru używanego w histogramie istnieją pewne ograniczenia.

- Wymiar musi być polem numerycznym.
- Nie można użyć wymiaru nadrzędnego, który został utworzony przy użyciu edytora wyrażeń, nawet jeśli pole wynikowe jest numeryczne.
- Wymiar nie może być oparty na funkcji agregacji.

Nadawanie stylu histogramowi

W obszarze **Wygląd** dostępnych jest wiele opcji określania stylu na panelu właściwości.

Kliknij  **Style** w obszarze **Wygląd > Prezentacja**, aby dodatkowo dostosować styl wykresu. Panel stylu zawiera różne sekcje na kartach **Ogólne** i **Wykres**.

Style można zresetować, klikając  obok każdej sekcji. Kliknięcie opcji  **Zresetuj wszystko** powoduje zresetowanie stylów dla wszystkich dostępnych kart w panelu stylów.

Informacje ogólne o nadawaniu stylu indywidualnym wizualizacjom zawiera temat [Stosowanie niestandardowego stylu do wizualizacji \(page 662\)](#).


Dostosowanie tekstu

Można ustawić tekst tytułu, podtytułu i przypisu w sekcji **Wygląd > Ogólne**. Aby ukryć te elementy, wyłącz **Pokaż tytuły**.

Widoczność różnych etykiet na wykresie zależy od ustawień specyficznych dla wykresu i opcji wyświetlania etykiet. Można to skonfigurować w panelu właściwości.

Można wybrać styl tekstu widocznego na wykresie.


Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** ustaw czcionkę, styl wyróżnienia, rozmiar czcionki i kolor następujących elementów tekstowych:
 - **Tytuł**
 - **Podtytuł**
 - **Stopka**
4. Na karcie **Wykres** ustaw czcionkę, rozmiar czcionki i kolor następujących elementów tekstowych:
 - **Tytuł osi**: Ustaw styl tytułów na osiach.
 - **Etykieta osi**: Ustaw styl etykiet na osiach.
 - **Etykieta wartości**: nadaj styl etykietom wyświetlającym częstotliwość każdej grupy wartości wymiarów.

Dostosowywanie tła

Można dostosować tło wykresu. Tło można ustawić według koloru i grafiki.


Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** panelu stylu można wybrać kolor tła (pojedynczy kolor lub wyrażenie). Można także ustawić w tle grafikę z biblioteki multimedialnych lub adresu URL. Podczas używania koloru tła użyj suwaka, aby dostosować przezroczystość tła. Jeżeli używasz grafiki w tle, możesz dostosować jej rozmiar i położenie.

Dostosowywanie obramowania i cienia


Możesz dostosować obramowanie i cień wykresu.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** panelu stylów w obszarze **Obramowanie** dostosuj rozmiar **Konturu**, aby zwiększyć lub zmniejszyć linie obramowania wokół wykresu.
4. Wybierz kolor obramowania.
5. Dostosuj **Promień rogu**, aby kontrolować zaokrąglenie obramowania.
6. W obszarze **Cień** na karcie **Ogólne** wybierz rozmiar i kolor cienia. Wybierz opcję **Brak**, aby usunąć cień.

Wyświetlanie rozkładu danych w przedziałach za pomocą histogramu

Ten przykład pokazuje sposób tworzenia histogramu przedstawiającego rozkład danych w przedziałach, z użyciem danych dotyczących pogody.



Zestaw danych

W tym przykładzie użyjemy następujących danych o pogodzie.

- Location: Sweden > Gällivare Airport
- Date range: all data from 2010 to 2017
- Measurement: Average of the 24 hourly temperature observations in degrees Celsius


Ładowany zestaw danych zawiera średnie dzienne z wyników pomiarów temperatury na stacji meteorologicznej na północy Szwecji w latach od 2010 do 2017.

Wizualizacja

Dodamy histogram do arkusza, a pole *Average of the 24 hourly temperature observations in degrees Celsius* dodamy jako wymiar.

Wizualizacja ta automatycznie utworzy miarę częstotliwości i posortuje pomiary temperatury do szeregu słupków zgodnie z rozkładem częstotliwości.

Wielkość słupków możemy dostosować, aby uzyskać równe przedziały — w tym celu należy ustawić opcję **Słupki** na wartość **Niestandardowe**, a dla opcji **Szerokość słupka (oś x)** ustawić szerokość 5. Dzięki temu słupki zostaną ustawione z przedziałami co 5 stopni Celsjusza, w sposób przedstawiony poniżej:



Wnioski

Ten histogram przedstawia rozkład częstotliwości pomiarów temperatury. Aby zobaczyć więcej szczegółów na temat częstotliwości, można umieścić wskaźnik myszy nad słupkiem.

Widoczne jest, że w większość dni temperatura mieści się w zakresie od -5 do 15 stopni Celsjusza. Są dni, w których temperatura spada poniżej -30, ale jest ich niewiele.

Wskaźnik KPI

Wizualizacja wskaźnika KPI może przedstawiać jedną lub dwie wartości miary i jest używana do śledzenia wydajności.

Wizualizacja wskaźnika KPI z dwiema wartościami miary, kolorami warunkowymi i symbolami.



Kiedy używać

Wskaźników KPI należy używać, aby uzyskiwać przegląd wartości wydajności, które są kluczowe dla organizacji. Oznaczenia kolorystyczne i symbole wskazują, jakie są stosunki liczb do wyników oczekiwanych.

Zalety

Wskaźniki KPI umożliwiają szybką interpretację wyników wydajności w konkretnych dziedzinach.

Wady

Wskaźniki KPI są w pewnym sensie ograniczone pod względem elementów graficznych. Można używać symboli, aby zilustrować wydajność, ale w celu uzyskania bardziej wyrazistego składnika należy rozważyć użycie miernika.

Tworzenie wskaźnika KPI

Na arkuszu, który edytujesz, możesz utworzyć wizualizację wskaźnika KPI.

Wykonaj następujące czynności:

1. Z panelu zasobów przeciągnij pusty wykres KPI do arkusza.
2. Kliknij polecenie **Dodaj miarę**, a następnie wybierz miarę lub utwórz miarę z pola.

Wizualizacja KPI może przedstawiać jedną lub dwie miary i nie zawiera żadnych wymiarów. Gdy używane są dwie miary, druga wartość jest automatycznie traktowana jako uzupełniająca i jest wyświetlana mniejszą czcionką. Kolejność miar można zmieniać, odpowiadając przeciągając miary w sekcji **Miary** w panelu właściwości.

Po utworzeniu wizualizacji wskaźnika KPI można dostosować jego wygląd i inne ustawienia w panelu właściwości.

Obowiązują następujące ustawienia domyślne wizualizacji wskaźnika KPI:


- wyrównanie do środka,
- czarny tekst,
- brak koloru tła,
- responsywne zachowanie układu.
- średni rozmiar czcionki,
- bez tytułów,
- wyświetlana etykieta miary,
- kolory warunkowe i symbole wyłączone,
- bez łącza do arkusza.





Jeśli klikniesz dwukrotnie lub przeciągniesz miarę z panelu zasobów, wówczas wizualizacja wskaźnika KPI zostanie dodana do arkusza za pomocą miary.

Nadawanie stylu wskaźnikom KPI

W obszarze **Wygląd** dostępnych jest wiele opcji określania stylu na panelu właściwości.

Kliknij  **Style** w obszarze **Wygląd > Prezentacja**, aby dodatkowo dostosować styl wykresu. Panel stylu zawiera różne sekcje na kartach **Ogólne** i **Wykres**.

Style można zresetować, klikając  obok każdej sekcji. Kliknięcie opcji  **Zresetuj wszystko** powoduje zresetowanie stylów dla wszystkich dostępnych kart w panelu stylów.

Informacje ogólne o nadawaniu stylu indywidualnym wizualizacjom zawiera temat [Stosowanie niestandardowego stylu do wizualizacji \(page 662\)](#).

Dostosowanie tekstu

Można ustawić tekst tytułu, podtytułu i przypisu w sekcji **Wygląd > Ogólne**. Aby ukryć te elementy, wyłącz **Pokaż tytuły**.


W przypadku wskaźnika KPI można zmieniać styl tekstu w następujących składnikach wykresu:

- Obszar tytułu: obejmuje tytuł, podtytuł i stopkę.
- Obszar wykresu: obejmuje tytuły miar i wartości miar.

Nadawanie stylu tytułowi, podtytułowi i stopce

Możesz dostosować tekst wyświetlany w obszarze tytułu wykresu.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** ustaw czcionkę, styl wyróżnienia, rozmiar czcionki i kolor następujących elementów tekstowych:
 - **Tytuł**
 - **Podtytuł**
 - **Stopka**

Nadawanie stylu tekstowi wykresu

Dane wyświetlane na wykresie wskaźników KPI składają się z tekstu. Wygląd tego tekstu można dostosować niezależnie od obszaru tytułu.


Możesz ustawić wyrównanie tekstu na wykresie. Wybierz tekst wyrównany do lewej, wyśrodkowany lub wyrównany do prawej.

Możesz także wybrać jedną z kilku opcji zachowania układu. Zachowanie układu określa, w jaki sposób rozmiar tekstu dostosowuje się do skonfigurowanego rozmiaru czcionki, rozmiaru wykresu i długości tekstu. Dostępne są następujące opcje:

- **Reagujące:** możesz dostosować rozmiar czcionki, stosując dodatkowe dopasowania rozmiaru tekstu na podstawie rozmiaru wykresu i długości tekstu. Cała zawartość tekstu jest dopasowywana do wskaźnika KPI.
- **Płynne:** możesz dostosować rozmiar czcionki, stosując dodatkowe dopasowania rozmiaru tekstu na podstawie samego rozmiaru wykresu. To przeskalowanie tekstu jest niezależne od długości tekstu. Jeżeli tekst jest za długi, na końcu wstawiany jest wielokropek.
- **Stałe:** możesz dostosować rozmiar czcionki, ale nie dopasowuje się on automatycznie do rozmiaru wykresu ani długości tekstu. Pozostaje w tym samym rozmiarze niezależnie od zmian w tych elementach.

Dodatkowo możesz pokazać lub ukryć każdy z tytułów miar we wskaźniku KPI i ustawić rozmiar czcionki dla tekstu wykresu.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Przejdź do karty **Wykres**.
4. W obszarze **Wyrównanie** ustaw wyrównanie tekstu. Wybierz wyrównanie do lewej, do środka lub do prawej.
5. W obszarze **Zachowanie układu** dostosuj sposób, w jaki rozmiar tekstu ma się dostosowywać do rozmiaru wykresu i długości tekstu. Wygląd każdego ustawienia zależy od **Rozmiaru czcionki** ustawionego dla wykresu.
6. W obszarze **Pokaż** wybierz, czy chcesz pokazać, czy ukryć każdy tytuł wskaźnika KPI na wykresie.
7. W obszarze **Rozmiar czcionki** dostosuj rozmiar tekstu, który wyświetla tytuły i wartości miar.

Aby uzyskać dalsze ustawienia dostosowywania, możesz ustawić **Tryb nadawania stylu** na **Opcje zaawansowane**, aby nadawać styl każdemu tytułowi miary i wartości miary z osobna.


Wykonaj następujące czynności:

1. Na karcie **Wykres** panelu stylizacji, w obszarze **Tryb nadawania stylu** włącz **Opcje zaawansowane**.
2. W obszarze **Tytuł pierwszej miary** skonfiguruj następujące ustawienia:
 - Włącz lub wyłącz opcję **Pokaż tytuł**, aby wyświetlić lub ukryć tytuł miary.
 - Nadaj styl tekstowi. Ustaw czcionkę, styl wyróżnienia, rozmiar czcionki i kolor.
3. W obszarze **Wartość pierwszej miary** ustaw czcionkę, styl wyróżnienia i rozmiar czcionki.
4. Powtórz powyższe kroki, aby dostosować **Tytuł drugiej miary** i **Wartość drugiej miary**.

Dostosowywanie tła

Można dostosować tło wykresu. Tło można ustawić według koloru i grafiki.


Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** panelu stylu można wybrać kolor tła (pojedynczy kolor lub wyrażenie). Można także ustawić w tle grafikę z biblioteki multimedialnych lub adresu URL. Podczas używania koloru tła użyj suwaka, aby dostosować przezroczystość tła. Jeżeli używasz grafiki w tle, możesz dostosować jej rozmiar i położenie.

Dostosowywanie obramowania i cienia

Możesz dostosować obramowanie i cień wykresu.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** panelu stylów w obszarze **Obramowanie** dostosuj rozmiar **Konturu**, aby zwiększyć lub zmniejszyć linie obramowania wokół wykresu.
4. Wybierz kolor obramowania.
5. Dostosuj **Promień rogu**, aby kontrolować zaokrąglenie obramowania.
6. W obszarze **Cień** na karcie **Ogólne** wybierz rozmiar i kolor cienia. Wybierz opcję **Brak**, aby usunąć cień.

Używanie kolorów warunkowych i symboli

Wizualizację wskaźników KPI można ustawić tak, aby była wyświetlana w różnych kolorach i z różnymi symbolami w zależności od wartości wybranej miary. Kolory i symbole warunkowe można skonfigurować w panelu właściwości.

W tym celu można dodać większą liczbę limitów zakresu do wskaźnika KPI, tworząc podsekcje wskazujące efektywność. Na przykład można ustawić wskaźnik KPI tak, aby się wyświetlał:


- W kolorze zielonym z symbolem znacznika wyboru, gdy wydajność jest wysoka.
- W kolorze żółtym z symbolem ostrzeżenia, gdy wydajność spadnie poniżej oczekiwań.
- W kolorze czerwonym z symbolem X, gdy wydajność jest niska.

Można także ustawić limity zakresu za pomocą wyrażeń zamiast definiowania pojedynczej wartości.

Wykonaj następujące czynności:


1. W panelu właściwości wizualizacji KPI wybierz **Wygląd** i rozwiń **Kolor**.
2. W razie potrzeby wyłącz **Kolory z biblioteki** i włącz **Kolory warunkowe**.
3. Kliknij **Dodaj limit**, aby utworzyć nowy limit. Do pojedynczego wykresu KPI można dodać wiele limitów.
4. Określ wartość limitu lub wprowadź wyrażenie za pomocą edytora wyrażeń.
5. Na pasku koloru **Wartość** kliknij obszar zakresu wskaźnika KPI, który chcesz zmodyfikować.
6. W sekcji **Kolory** wybierz gotowy kolor lub użyj niestandardowego. W razie potrzeby przełącz opcję **Symbole**, aby wybrać symbol wyświetlany, gdy wskaźnik KPI mieści się w określonych limitach.

Łączenie z innym arkuszem

W wizualizacji KPI można utworzyć łącze odsyłające do arkusza w aplikacji. Po kliknięciu wizualizacji podczas analizy danych można ją kliknąć po raz drugi, aby przejść do skonfigurowanego arkusza. Arkusz jest otwierany w nowej karcie. Po umieszczeniu wskaźnika myszy nad ikoną  wyświetlana jest nazwa arkusza. Ikona jest wyświetlana tylko wtedy, gdy w sekcji **Prezentacja** włączona jest opcja **Pokaż tytuł**.

Wykres liniowy

Wykres liniowy służy do pokazywania trendów w czasie. Wymiar zawsze znajduje się na osi x, a miara jest zawsze na osi y.



W celu narysowania linii zestaw danych musi obejmować co najmniej dwa punkty danych. Zestaw danych z wartością pojedynczą jest wyświetlany jako punkt.

Jeśli istnieje zestaw danych, w którym brakuje danych za pewien miesiąc, wówczas dostępne są następujące opcje przedstawienia brakujących wartości:

- W postaci przerw
- W postaci połączeń
- W postaci zer

Gdy źródło danych nie zawiera konkretnego miesiąca, jest on również wykluczony z prezentacji.



Kiedy używać

Wykres liniowy jest szczególnie użyteczny, gdy wymagane jest wizualizowanie trendów i przesunięć w czasie, a wartości wymiaru są równo rozmieszczone — przykładem mogą być miesiące, kwartały lub lata obrotowe.

Zalety

Wykres liniowy jest łatwy w interpretacji i umożliwia natychmiastowy rozpoznanie trendów.

Wady

Użycie więcej niż kilku linii na wykresie liniowym powoduje, że wykres jest zaśmiecony, a jego interpretowanie jest utrudnione. Z tego powodu należy unikać używania więcej niż dwóch lub trzech miar.

Tworzenie wykresu liniowego

Na arkuszu, który edytujesz, możesz utworzyć wykres liniowy.

Wykonaj następujące czynności:

1. Z panelu zasobów przeciągnij pusty wykres liniowy do arkusza.
2. Kliknij polecenie **Dodaj wymiar** i wybierz wymiar lub pole.
3. Kliknij polecenie **Dodaj miarę**, a następnie wybierz miarę lub utwórz miarę z pola.

Na wykresie liniowym potrzebny jest co najmniej jeden wymiar i jedna miara.




Na wykresie liniowym można przedstawić maksymalnie dwa wymiary i jedną miarę lub jeden wymiar i maksymalnie 15 miar.

Tworzenie wykresu liniowego

Wymiary	Miary	Wynik
1 wymiaru	1 miara	Pojedynczy wykres liniowy z jedną linią.
2 wymiarów	1 miara	Wykres liniowy z pierwszym wymiarem na osi X i linią dla każdej wartości drugiego wymiaru.
1 wymiaru	maksymalnie 15 miar	Jeden wykres liniowy z jedną linią dla każdej miary.

Po utworzeniu wykresu liniowego konieczne może być dostosowanie jego wyglądu i innych ustawień w panelu właściwości.

Nadawanie stylu wykresowi liniowemu

Na panelu właściwości dostępnych jest wiele opcji określania stylu. Kliknij  **Styl** w obszarze **Wygląd > Prezentacja**, aby nadać styl tekstowi, tłu, rozmiarowi punktu danych i liniom na poziomie wykresu (dla całego wykresu). Panel stylu zawiera różne sekcje na kartach **Ogólne** i **Wykres**. Style można zresetować, klikając  obok każdej sekcji. Kliknięcie opcji  **Zresetuj wszystko** powoduje zresetowanie stylów dla wszystkich dostępnych kart w panelu stylów. Wszelkie zastosowane tutaj dostosowania zastępują zestaw stylów w motywie aplikacji.

Można także ustawić opcje stylu linii indywidualnie dla każdej miary na wykresie. Opcje te są dostępne dla każdej miary w sekcji **Dane** panelu właściwości. Kiedy nadajesz styl indywidualnej mierze, wybrane ustawienia zastępują zarówno ustawienia na poziomie wykresu, jak i kompozycję aplikacji tylko dla danej miary.

Informacje ogólne o nadawaniu stylu indywidualnym wizualizacjom zawiera temat [Stosowanie niestandardowego stylu do wizualizacji \(page 662\)](#).


Dostosowanie tekstu

Można ustawić tekst tytułu, podtytułu i przypisu w sekcji **Wygląd > Ogólne**. Aby ukryć te elementy, wyłącz **Pokaż tytuły**.

Widoczność różnych etykiet na wykresie zależy od ustawień specyficznych dla wykresu i opcji wyświetlania etykiet. Można to skonfigurować w panelu właściwości.

Można wybrać styl tekstu widocznego na wykresie.

Wykonaj następujące czynności:


1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** ustaw czcionkę, styl wyróżnienia, rozmiar czcionki i kolor następujących elementów tekstowych:
 - **Tytuł**
 - **Podtytuł**

- **Stopka**
4. Na karcie **Wykres** ustaw czcionkę, rozmiar czcionki i kolor następujących elementów tekstowych:
 - **Tytuł osi:** Ustaw styl tytułów na osiach.
 - **Etykieta osi:** Ustaw styl etykiet na osiach.
 - **Etykieta wartości:** nadaj styl etykiatom wartości miar skonfigurowanym jako **Linie**.
 - **Tytuł legendy:** Nadaj styl tytułowi legendy.
 - **Etykiety legendy:** Nadaj styl etykiatom poszczególnych elementów legendy.

Dostosowywanie tła

Można dostosować tło wykresu. Tło można ustawić według koloru i grafiki.


Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** panelu stylu można wybrać kolor tła (pojedynczy kolor lub wyrażenie). Można także ustawić w tle grafikę z biblioteki multimediiów lub adresu URL. Podczas używania koloru tła użyj suwaka, aby dostosować przezroczystość tła. Jeżeli używasz grafiki w tle, możesz dostosować jej rozmiar i położenie.

Dostosowywanie punktów danych na poziomie wykresu

Możesz ustawić rozmiar punktów danych. Zdefiniowane tutaj ustawienia dotyczą wszystkich miar na wykresie.


Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Wykres** panelu stylów w sekcji **Rozmiar punktu danych** ustaw suwak tak, aby zmienić rozmiar punktów danych na wykresie.

Dostosowywanie linii miar na poziomie wykresu

Wygląd linii na wykresie można dostosować. Zdefiniowane tutaj ustawienia dotyczą wszystkich miar na wykresie.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Przejdź do karty **Wykres** w panelu stylów.
4. W sekcji **Opcje linii** dostosuj grubość linii, typ linii (ciągła lub przerywana) oraz krzywiznę linii (liniowa lub monotoniczna).

Nadawanie stylu każdej mierze indywidualnie

Każdej linii miary na wykresie można nadać styl za pomocą osobnych ustawień. W przypadku każdej miary można dostosować rozmiar punktu danych, grubość linii, typ linii i krzywą linii.

Wykonaj następujące czynności:


1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Dane**.
2. Kliknij miarę, którą chcesz dostosować.
3. W sekcji **Style** kliknij **Dodaj**.
4. Dostosuj wielkość punktów danych, grubość linii, typ linii (ciągła lub przerywana) oraz krzywiznę linii (liniowa lub monotoniczna).

Powtórz te kroki dla każdej miary, którą chcesz dostosować, niezależnie od motywu aplikacji lub ustawień stylu na poziomie wykresu.

Dostosowywanie obramowania i cienia

Możesz dostosować obramowanie i cień wykresu.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** panelu stylów w obszarze **Obramowanie** dostosuj rozmiar **Konturu**, aby zwiększyć lub zmniejszyć linie obramowania wokół wykresu.
4. Wybierz kolor obramowania.
5. Dostosuj **Promień rogu**, aby kontrolować zaokrąglenie obramowania.
6. W obszarze **Cień** na karcie **Ogólne** wybierz rozmiar i kolor cienia. Wybierz opcję **Brak**, aby usunąć cień.

Pokazywanie lub ukrywanie wymiarów i miar w zależności od warunku

Wymiar lub miarę można pokazywać lub ukrywać w zależności od tego, czy warunek jest spełniony, czy nie. Jest to znane jako warunek wyświetlania i wprowadzane jako wyrażenie. Wymiar lub miara są pokazywane tylko wtedy, gdy wyrażenie w tym polu zostanie ocenione jako prawdziwe. Jeśli to pole jest puste, wymiar lub miara są zawsze pokazywane. Rozwiń wymiar lub miarę w sekcji **Dane** panelu właściwości i wprowadź wyrażenie w obszarze **Pokaż wymiar, jeżeli** lub **Pokaż miarę, jeżeli**.



Niestandardowe etykiety narzędzi są wyłączone w przypadku wykresu liniowego, jeśli którykolwiek z wymiarów na wykresie używa warunku wyświetlania.

Założmy, że masz zestaw danych zawierający między innymi pola sales, quarter, year i order number. Wykres można skonfigurować tak, by sprzedaż była wyświetlana wzdłuż wymiaru

czasowego na potrzeby agregacji rocznych. Możesz dodać drugi wymiar na potrzeby agregacji kwartalnych, ale organizować dane według tego wymiaru tylko wtedy, gdy łączna liczba zamówień otrzymanych przez firmę osiągnie cel w wysokości 100 000.

Wykonaj następujące czynności:

1. W trybie edycji włącz opcje zaawansowane.
2. Z panelu zasobów przeciągnij wykres liniowy do arkusza.
3. Dodaj quarter jako wymiar.
4. Dodaj year jako drugą miarę z panelu właściwości.
Poszczególne lata w modelu danych stają się osobną linią na wykresie.
5. Dodaj sum(sales) jako miarę.
6. W panelu właściwości rozwiń wymiar manager. W obszarze **Pokaż wymiar, jeżeli** dodaj następujące wyrażenie:
`count([Order Number])>100000`

Jeśli dane będą zawierać 50 000 rekordów zamówień, wykres słupkowy nie będzie porządkował danych sprzedaży według kwartałów, ponieważ wyrażenie jest oceniane jako fałszywe. Jeśli dane będą zawierać 100 000 lub więcej rekordów zamówień, dane sprzedaży zostaną uporządkowane według obu wymiarów year i quarter.

Dodawanie linii trendu

Do wykresu możesz dodać linie trendu. Linie trendu służą do wizualizacji zmian danych w czasie.

Więcej informacji o liniach trendu zawiera temat [Linie trendu \(page 111\)](#).

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Dane**.
2. W obszarze **Miary** rozwiń miarę, dla której dodajesz linie trendu.
3. W obszarze **Linie trendu** kliknij opcję **Dodaj linię trendu**.
4. Zdefiniuj **Etykietę** i **Typ** linii trendu.
5. Użyj suwaka **Kolory**, aby zdefiniować kolorowanie **niestandardowe** lub **automatyczne**.
6. Użyj pola wyboru, aby włączyć lub wyłączyć styl **Przerywana**.


Ograniczenia wyświetlania

Wyświetlanie dużych liczb wartości wymiaru

Gdy liczba wartości wymiaru przekroczy szerokość wizualizacji, wówczas wyświetlany jest wykres miniaturowy z paskiem przewijania. W celu przewijania można użyć paska przewijania na wykresie miniaturowym albo — w zależności od rodzaju używanego urządzenia — skorzystać z kółka przewijania albo przeciągać wyświetlaną zawartość dwoma palcami. Gdy używana jest duża liczba wartości, wówczas na wykresie miniaturowym nie są widoczne wszystkie te wartości. Zamiast tego widoczna jest ograniczona wersja wykresu miniaturowego (z elementami w kolorze szarym), w

ramach której wyświetlany jest przegląd wartości (nadal jednak widoczne są wartości bardzo niskie i bardzo wysokie). W przypadku wykresów liniowych z dwoma wymiarami miniwykres jest dostępny tylko w trybie skumulowanym warstwowym.

Wykres liniowy z miniwykresem, ponieważ wartości wymiaru przekraczają szerokość wizualizacji.



Wyświetlanie wartości spoza zakresu

W panelu właściwości w obszarze **Wygląd** można ustawić limit dla zakresu osi miary. W przypadku braku limitu zakres jest ustawiany w taki sposób, aby obejmował najwyższą dodatnią i najniższą ujemną wartość, ale jeśli limit zostanie ustawiony, wówczas mogą istnieć wartości, które będą go przekraczać. Gdy nie jest możliwe wyświetlenie wartości punktu danych z powodu limitów zakresu, wówczas strzałka wskazuje kierunek, w jakim znajduje się ta wartość.

Gdy linia odniesienia jest poza zakresem, strzałka jest wyświetlana razem z liczbą linii odniesienia poza zakresem.

Wyświetlanie dużych ilości danych na wykresie liniowym


Jeśli na wykresie zastosowano skalę ciągłą, można ustawić maksymalną liczbę widocznych punktów i linii. W panelu właściwości przejdź do pozycji **Prezentacja**. Następnie dostosuj następujące elementy:

- **Maksymalna liczba widocznych punktów:** ustaw maksymalną liczbę wyświetlanych punktów. Wartość domyślna to 2000. Wartość maksymalna to 50 000. Jeśli ustawisz liczbę mniejszą niż 1000, wykres liniowy będzie działał tak, jakby maksymalna liczba widocznych punktów wynosiła 1000. Na rzeczywistość maksymalną liczbę punktów danych na wykresie ma wpływ rozkład danych i może ona być niższa od wartości skonfigurowanej przy użyciu tego ustawienia. Jeśli punktów danych jest więcej niż ustawiono, nie są one wyświetlane ani uwzględniane w wyborach dokonanych na wykresie.
- **Maksymalna liczba widocznych linii:** ustaw maksymalną liczbę wyświetlanych linii. Wartość domyślna to 12. Wartość maksymalna to 1000.

Jeżeli liczba punktów danych przekracza wartość ustawienia **Maksymalna liczba widocznych punktów**, nie są widoczne żadne punkty, a jedynie linie. Jeśli liczba widocznych punktów jest większa niż 5000, etykiety nie są wyświetlane. Jeżeli linii jest dużo, nie wszystkie są wyświetlane lub mogą się one nakładać.

Jeżeli punktów lub linii jest dużo, renderowanie wykresu podczas powiększania lub panoramowania może trwać dłużej. Podczas renderowania wykresu liniowego nie można dokonywać wyborów.

Wykres liniowy z dużym zestawem danych. Ten wykres ma ustawione wyświetlanie 50 linii i 20 000 punktów danych.



Aby uniknąć wyświetlania ograniczonych zestawów danych, możesz wykonać selekcję albo użyć limitów wymiaru w panelu właściwości.

Kolory i legenda


Gdy na tym wykresie używa się kolorowania według wymiarów, w legendzie można umieścić maksymalnie 100 unikatowych wartości wymiarów i 100 unikatowych kolorów.

Wykres mapy

Mapy umożliwiają wyświetlanie danych w układzie geograficznym.

Mapy dysponują wieloma sposobami prezentacji danych. Do mapy można dodawać wiele warstw, które będą wyświetlać różne typy informacji na tej samej mapie. Można określić niestandardowy zasięg dla lokalizacji, dzięki czemu gdy dwie lokalizacje będą miały tę samą nazwę, ich lokalizacje i dane będą wyświetlane poprawnie. Za pomocą wymiarów hierarchicznych można tworzyć hierarchie obszarów geograficznych do wyboru. Istnieje również możliwość ograniczenia przesuwania mapy do konkretnego widoku i zasięgu mapy, takiego jak obszar zainteresowania, którego użytkownicy nie będą mogli przesunąć ani zmniejszyć. Ponadto do mapy można dodawać niestandardowe mapy podstawowe, a w samej mapie używać współrzędnych innych niż WGS-84.

Mapa z warstwą gęstości przedstawiającą liczbę erupcji wulkanów w skali świata.



W jakich sytuacjach używać map

Mapy można użyć, aby przedstawić geograficzne rozmieszczenie biur, sklepów lub innych miejsc interesujących z punktu widzenia użytkowników biznesowych. Na mapie można wizualizować nie tylko lokalizacje, ale również wartości sprzedaży i inne miary, a rozmiary lub kolory bąbelków mogą reprezentować różnice wartości.

Zalety

Mapa jest wszechstronną wizualizacją, która wydajnie przedstawia geograficzny rozkład kluczowych wartości w odniesieniu do lokalizacji lub obszaru.

Wady

W przypadku dużej liczby wartości uzyskanie prawidłowego ich przeglądu może być trudne. Wartości mogą być umieszczane jedna na drugiej i pozostaną niewidoczne do czasu powiększenia widoku.

Wymagania dotyczące połączenia z serwerem

Aby wykres mapy Qlik Sense mógł przeprowadzić wyszukiwanie lokalizacji i wyświetlić mapę tła (mapę bazową i warstwy), Twoja przeglądarka internetowa musi być w stanie nawiązać połączenie z obydwojema następującymi serwerami na porcie 443 (HTTPS):

- maps.qlikcloud.comno-break (wymagany do wyszukiwania lokalizacji i mapy w tle)
- ibasemaps-api.arcgis.com (wymagany dla podstawowej mapy satelitarnej)

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z wymaganiami dotyczącymi połączenia z usługą map w artykule [Porty używane przez przeglądarkę użytkownika](#).

Jeśli zamiast tego korzystasz z lokalnego serwera Geoanalitika, wykres mapy nie będzie wymagać dostępu do maps.qlikcloud.com i może działać bez połączenia z Internetem. W tej konfiguracji

satelitarna mapa bazowa nie będzie jednak wyświetlana, ponieważ wymaga połączenia z ibasemaps-api.arcgis.com. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat [Używanie GeoAnalytics z mapą Qlik Sense](#).

Mapa podstawowa

Mapa podstawowa zapewnia tło dla danych zawartych w warstwach. Mapę podstawową można wybrać w obszarze **Ustawienia mapy**. W Qlik Sense są dostępne cztery domyślne mapy podstawowe:

- **Domyślna**: mapa oparta na OpenStreetMap.
- **Wyblakła**: bardziej wyblakła wersja mapy **Domyślnej**.
- **Ciemna**: ciemniejsza wersja mapy **Domyślnej**.
- **Satelitarna**: mapa w postaci obrazu z satelity.
- **Brak**: brak mapy podstawowej.



Od 7 grudnia 2021 r. usługa kafelków map używana przez Qlik Sense do satelitarnych map podstawowych zmieniła się z services.arcgis.com na ibasemaps-api.arcgis.com. Jeśli mapy nie działają zgodnie z oczekiwaniami, skontaktuj się z administratorem Qlik. Być może będzie musiał zezwolić na tę nową usługę.

Oprócz tego można dodawać niestandardowe mapy podstawowe. W tym celu należy użyć warstw tła w celu dodania własnych map podstawowych. Jako niestandardową mapę podstawową można na przykład dodać plan piętra lotniska lub biura.

Warstwy

Warstwy zawierają dane wizualizowanych wymiarów i miar, które są wyświetlane na mapie. Warstwy mogą być układane jedna na drugiej. Dodatkowo można kontrolować poziom powiększenia, z jakim poszczególne warstwy będą się pojawiać, a także posługiwać się warstwami, które będą się pojawiać w zależności od tego, czy zostały wybrane inne wartości w wymiarze hierarchicznym. Dzięki temu możliwe jest tworzenie różnych poziomów szczegółów podczas dokonywania wyborów, a także powiększanie i zmniejszanie obszarów zainteresowania na mapie. Dostępne są następujące warstwy:

- **Warstwa punktów**: warstwa punktów służy do nakładania pojedynczych lokalizacji na mapę i reprezentuje je za pomocą kształtów. [Warstwy punktów \(page 268\)](#)
- **Warstwa obszaru**: warstwa obszaru przedstawia na mapie obszary, takie jak kraje lub stany. Używając geometrii wielokątnej załadowanej do pola, taka warstwa może przedstawiać dowolny obszar niestandardowy. [Warstwy obszaru \(page 269\)](#)
- **Warstwa linii**: warstwa linii umożliwia wyświetlanie linii między punktami na mapie. [Warstwy linii \(page 271\)](#)
- **Warstwa gęstości**: warstwa gęstości umożliwia wizualizację gęstości punktów w obszarze przy użyciu palety kolorów. [Warstwy gęstości \(page 274\)](#)

- **Warstwa wykresu:** warstwa wykresu umożliwia wyświetlanie niewielkich wykresów kołowych lub słupkowych nad lokalizacjami na mapie.
[Warstwy wykresu \(page 275\)](#)
- **Warstwa tła:** warstwy tła umożliwiają wyświetlanie niestandardowej mapy podstawowej na potrzeby wizualizacji mapy.
[Warstwy tła \(page 277\)](#)

Warstwy, w których są używane wymiary hierarchiczne, mogą posłużyć do tworzenia warstw hierarchicznych. Warstwy hierarchiczne umożliwiają drążenie w dół różnych wymiarów hierarchicznych na pojedynczej warstwie lub wielu warstwach. Użytkownik może na przykład — w miarę dokonywania wyborów — naprzemiennie przełączać warstwy obszaru na warstwy punktów. Więcej informacji zawiera temat [Warstwy hierarchiczne \(page 280\)](#). Przykład mapy, w której wykorzystywane są wymiary i warstwy hierarchiczne, można znaleźć w temacie [Kontrolowanie widocznych danych mapy za pomocą warstw hierarchicznych \(page 281\)](#).

Dane lokalizacji w warstwach map

Mapy obsługują kilka sposobów określania lokalizacji w warstwie. Można użyć wymiaru dodanego do warstwy. Można też zamiast tego określić pola zawierające dane lokalizacji dla danej warstwy, jeśli wymiar warstwy nie zawiera danych geograficznych. W ustawieniach właściwości **Lokalizacja** można określić dodatkowe parametry dla pola lokalizacji, takie jak dodanie dodatkowych pól z informacjami o kraju lub obszarze administracyjnym. Jeśli na przykład posiadasz pole zawierające obszary o geometriach niestandardowych oraz pole zawierające nazwy obszarów niestandardowych, wówczas pole nazwy można ustawić jako wymiar, a następnie pole geometrii obszaru jako pole lokalizacji w obszarze **Lokalizacja** we właściwościach mapy.

Lokalizacje mogą być geometriami lub nazwami lokalizacji, takich jak nazwy krajów, regionów, miast, kodów pocztowych itp. Lokalizacje warstw można definiować za pomocą pól, które zawierają nazwy i kody. Qlik Sense może rozpoznawać następujące typy lokalizacji:

- nazwy kontynentów;
- nazwy krajów;
- kody ISO alfa 2 krajów;
- kody ISO alfa 3 krajów;
- nazwy pierwszorzędowych obszarów administracyjnych, takich jak stany lub prowincje;
- nazwy drugorzędowych obszarów administracyjnych;
- nazwy trzeciorzędowych obszarów administracyjnych;
- nazwy czwartorzędowych obszarów administracyjnych;
- kody pocztowe;
- nazwa miasta, miejscowości lub innego popularnego miejsca;
- kody lotnisk IATA;
- kody lotnisk ICAO.



Dostępność lokalizacji może się różnić w zależności od kraju. Jeśli nazwana lokalizacja jest niedostępna, dla lokalizacji należy użyć współrzędnych lub danych obszaru.

Qlik Sense wykorzystuje dane map i lokalizacji uzyskane od uznanych liderów w dziedzinie map, którzy wykorzystują akceptowane metody i najlepsze rozwiązania do zaznaczania granic i nazywania krajów na swoich mapach. Qlik Sense zapewnia elastyczność, dzięki której użytkownicy mogą integrować swoje własne, osobne mapy w tle. Jeśli mapy standardowe nie pasują, program Qlik Sense udostępnia opcję ładowania w tle map, granic i obszarów zapewnionych przez klienta.

Geometrie mogą być dodawane w czasie ładowania przez usługę przygotowania danych albo mogą być ładowane ze źródeł geograficznych, takich jak KML. Warstwy punktów obsługują również szerokości i długości geograficzne dla osobnych pól. W przypadku warstw obszarów obszary mogą być definiowane przy użyciu geometrii z geograficznego źródła danych, takiego jak pliki KML. Warstwy linii obsługują dane tych samych punktów, co warstwy punktów. Warstwy linii obsługują również ciągi znaków z geometriami liniowymi w formatach GeoJSONLineString i MultiLineString.

Jeśli w warstwie tła używana jest mapa niestandardowa, która używa współrzędnych innych niż WGS-84, wówczas można użyć pola z lokalizacjami zdefiniowanymi w układzie współrzędnych używanym przez mapę (w stopniach lub metrach). Więcej informacji zawiera temat [Korzystanie z układów współrzędnych innych niż WGS-84 \(page 267\)](#).

Tworzenie map

Mapę można dodać do edytowanego arkusza.



Można utworzyć kilka wizualizacji mapy, które będą korzystać z tych samych danych wymiarów i różnych danych punktów lub danych obszarów.

Wykonaj następujące czynności:

1. Z panelu zasobów przeciągnij pustą mapę na arkusz.
2. Z obszaru **Ustawienia mapy** wybierz opcję **Mapa podstawowa**.
3. Z obszaru **Warstwy** w panelu właściwości dodaj warstwy do mapy. Warstwy są umieszczane nad warstwami tego samego typu. Kolejność warstw można określać, przeciągając warstwy w górę i w dół na liście. Warstwa znajdująca się u góry listy jest również nakładana na wierzch innych warstw na mapie. Informacje na temat konfigurowania warstw można znaleźć w temacie:
 - [Warstwy punktów \(page 268\)](#)
 - [Warstwy obszaru \(page 269\)](#)
 - [Warstwy linii \(page 271\)](#)
 - [Warstwy gęstości \(page 274\)](#)

- [Warstwy wykresu \(page 275\)](#)
- [Warstwy tła \(page 277\)](#)

Wygląd oraz inne ustawienia utworzonej mapy oraz jej warstw można dostosowywać w panelu właściwości.



W przypadku problemu z dodaną warstwą w lewym górnym rogu mapy pojawi się ikona . Kliknij ikonę, aby wyświetlić komunikat o błędzie.

Nadawanie stylu mapie

W panelu właściwości dostępne są opcje stylizowania tekstu na wykresie mapy.

Informacje ogólne o nadawaniu stylu indywidualnym wizualizacjom zawiera temat [Stosowanie niestandardowego stylu do wizualizacji \(page 662\)](#).

Dostosowywanie tekstu w obszarze tytułu

Kliknij **Style** w obszarze **Wygląd > Prezentacja**, aby dostosować styl obszaru tytułowego wykresu (tytuł, podtytuł i stopkę). Style można zresetować, klikając obok każdej sekcji. Kliknięcie opcji **Zresetuj wszystko** powoduje zresetowanie stylów dla wszystkich dostępnych kart w panelu stylów.

Można ustawić tekst tytułu, podtytułu i przypisu w sekcji **Wygląd > Ogólne**. Aby ukryć te elementy, wyłącz **Pokaż tytuły**.

Możesz nadać styl tekstowi informacji tytułowych wykresu.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** ustaw czcionkę, styl wyróżnienia, rozmiar czcionki i kolor następujących elementów tekstowych:
 - **Tytuł**
 - **Podtytuł**
 - **Stopka**

Dostosowywanie tekstu w etykietach warstw mapy

Czcionkę, rozmiar czcionki i kolor tekstu poszczególnych warstw można dostosować. Styl tekstu można dostosowywać w przypadku następujących typów warstw mapy:

- Warstwy obszaru
- Warstwy punktów
- Warstwy linii
- Warstwy wykresu


Wykonaj następujące czynności:

1. W obszarze **Warstwy** w panelu właściwości kliknij warstwę, której tekstowi chcesz nadać styl.
2. W obszarze **Opcje > Ogólne** włącz ustawienie **Pokaż etykiety**.
3. Użyj opcji w obszarze **Rodzina czcionki etykiety**, aby zmienić czcionkę etykiet warstwy.
4. Użyj opcji w obszarze **Rozmiar czcionki etykiety**, aby dostosować rozmiar tekstu etykiet warstwy.
5. Wybierz kolor tekstu etykiety w obszarze **Kolor czcionki etykiety**.

Dostosowywanie obramowania i cienia

Możesz dostosować obramowanie i cień wykresu.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** panelu stylów w obszarze **Obramowanie** dostosuj rozmiar **Konturu**, aby zwiększyć lub zmniejszyć linie obramowania wokół wykresu.
4. Wybierz kolor obramowania.
5. Dostosuj **Promień rogu**, aby kontrolować zaokrąglenie obramowania.
6. W obszarze **Cień** na karcie **Ogólne** wybierz rozmiar i kolor cienia. Wybierz opcję **Brak**, aby usunąć cień.

Ograniczanie zasięgu lokalizacji w warstwach mapy

Gdy używane są nazwy, domyślnie Qlik Sense prowadzi dla pola lokalizacji wyszukiwanie w szerokim zasięgu lokalizacji. W sytuacjach, gdy istnieje wiele możliwych dopasowań, konieczne może być ograniczenie zasięgu wyszukiwanych lokalizacji, aby umożliwić programowi Qlik Sense wyświetlenie żądanej lokalizacji.

Wykonaj następujące czynności:

1. Z obszaru **Warstwy** w panelu właściwości kliknij opcję **Lokalizacja**.
2. Dla opcji **Zasięg lokalizacji** ustaw wartość **Niestandardowe**.
3. Dla polecenia **Typ lokalizacji** wybierz typ danych zawartych w polu lub wyrażeniu wybranym jako **Pole lokalizacji**.
4. Opcjonalnie dla polecenia **Kraj** wprowadź pole, wyrażenie lub tekst wskazujący kraj, w którym znajdują się lokalizacje z obszaru **Pole lokalizacji**.
5. Opcjonalnie dla polecenia **Obszar administracyjny (poziom 1)** wprowadź pole, wyrażenie lub tekst wskazujący pierwszorzędowy obszar administracyjny, w którym znajdują się lokalizacje z **Pola lokalizacji**.

6. Opcjonalnie dla polecenia **Obszar administracyjny (poziom 2)** wprowadź pole, wyrażenie lub tekst wskazujący drugorzędowy obszar administracyjny, w którym znajdują się lokalizacje z **Pola lokalizacji**.

Ograniczanie przesuwania na mapie

Zakres przesuwania na mapie można ograniczyć, aby utrzymać widok na mapie ograniczony do ustawionego obszaru, takiego jak konkretny region zainteresowania. Ograniczenie przesuwania na mapie powoduje zablokowanie mapy do bieżącego widoku. Mapy nie można zmniejszyć bardziej niż do bieżącego widoku. Przesuwanie mapy poza bieżący widok jest niemożliwe. W przypadku powiększenia możliwe jest przesuwanie, ale nie można przesunąć poza granice przesuwania.

Wykonaj następujące czynności:

1. Z panelu właściwości kliknij pozycję **Wygląd**.
2. W obszarze **Prezentacja** ustaw opcję **Ogranicz nawigację z przesuwaniami** na wartość **Niestandardowe**.
3. Ustaw mapę na żądany widok, do którego chcesz ograniczyć przesuwanie.
4. Kliknij polecenie **Ustaw limit przesuwania**.

Limit przesuwania można naprzemiennie włączać i wyłączać za pomocą opcji **Ogranicz nawigację z przesuwaniami**. Aby skasować zapisany limit przesuwania, kliknij opcję **Wyczyść limit przesuwania**.

Korzystanie z układów współrzędnych innych niż WGS-84

Jeśli posługujesz się danymi oraz mapą w tle w rzutowaniu innym niż WGS-84, wówczas mapę podstawową należy ustawić na **Brak**, dodać mapę w tle jako warstwę tła, a następnie skonfigurować rzutowanie w taki sposób, aby używało niezdefiniowanych stopni lub metrów w zależności od jednostki długości używanej w mapie podstawowej.

Gdy używane są współrzędne inne niż WGS-84, należy używać geometrii załadowanych do pola. Nazwy lokalizacji nie mogą być używane.


Wykonaj następujące czynności:

1. Z panelu właściwości kliknij pozycję **Ustawienia mapy**.
2. W obszarze **Mapa podstawowa** wybierz pozycję **Puste (stopnie niezdefiniowane)** lub **Puste (metry niezdefiniowane)**.
3. Wybierz opcję **Warstwa tła**.
4. Wybierz polecenie **URL** i wprowadź adres URL serwera mapy przesunięć.
Na przykład `http://a.tile.opencyclemap.org/cycle/{z}/{x}/{y}.png`.
5. Wybierz polecenie **Przypisanie** i wprowadź ciąg przypisania dla mapy.
Na przykład `© OpenCycleMap. Map data © OpenStreetMap contributors`.
6. Z obszaru **Warstwy** kliknij pozycję **Dodaj warstwę**.

- Wybierz typ warstwy.
- W obszarze **Wymiary** kliknij pozycję **Dodaj**, a następnie wybierz pole zawierające dane zapisane w układzie współrzędnych konkretnej mapy.


Warstwy punktów

Warstwa punktów służy do nakładania pojedynczych lokalizacji na mapę i reprezentuje je za pomocą kształtów.



Domyślnie na warstwach punktów używane są okrągłe bąbelki, ale można również używać kilku innych kształtów. Można także użyć niestandardowych grafik jako punktów w warstwie punktów. Rozmiar punktów w warstwie można ustawić jako niezmienny albo zastosować miarę lub wyrażenie w celu ustawiania rozmiarów różnych punktów. Różnice wartości można dodatkowo podkreślić, stosując kolorowanie według miary.

Mapa z warstwą punktów przedstawiającą miasta w Kanadzie Atlantycznej, które mają kolory i rozmiary odpowiednie do populacji.



Dodawanie warstwy punktów


Wykonaj następujące czynności:

1. Przeciągnij i upuść pole na mapę, wybierz opcję **Dodaj jako nową warstwę**, a następnie wybierz opcję **Dodaj jako warstwę punktów**.
2. W obszarze **Warstwy** w panelu właściwości kliknij **Dodaj warstwę** i wybierz **Warstwa punktów**. W obszarze **Wymiary** kliknij opcję **Dodaj** i wybierz pole zawierające dane punktów, które zostanie użyte jako wymiar.
3. Jeśli pojawią się problemy z lokalizacjami punktów, dostosuj ustawienia lokalizacji w obszarze **Lokalizacje** w panelu właściwości.
Więcej informacji zawiera temat [Ograniczanie zasięgu lokalizacji w warstwach mapy \(page 266\)](#).

Gdy warstwa zostanie dodana, możesz dostosować jej ustawienia w panelu właściwości.


Warstwy obszaru

Warstwa obszaru przedstawia na mapie obszary, takich jak kraje, stany, Używając geometrii wielokątnej załadowanej do pola, taka warstwa może przedstawiać dowolny obszar niestandardowy.



Dzięki warstwie obszaru poszczególne wartości wymiarów odpowiadają prezentowanemu obszarowi. Używanie kolorów z warstwą obszaru pozwala na przedstawianie różnych wartości miar dla obszarów. W panelu właściwości w ścieżce **Wygląd > Kolory i legenda** należy w polu **Kolory** ustawić wartość **Niestandardowe** w miejscach, w których dostępne są opcje **Wg miar** i **Wg wyrażenia**.

Mapa z warstwą obszaru przedstawiającą australijskie stany i terytoria pokolorowane według populacji.



Dodawanie warstwy obszaru


Wykonaj następujące czynności:

- Wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - Przecignij i upuść pole na mapę, wybierz opcję **Dodaj jako nową warstwę**, a następnie wybierz opcję **Dodaj jako warstwę obszaru**.
 - W obszarze **Warstwy** w panelu właściwości kliknij **Dodaj warstwę** i wybierz **Warstwa obszaru**. W obszarze **Wymiary** kliknij opcję **Dodaj** i wybierz pole zawierające dane obszaru, które zostanie użyte jako wymiar.
- Jeśli pojawią się problemy z lokalizacjami punktów, dostosuj ustawienia lokalizacji w obszarze **Lokalizacje** w panelu właściwości.
[Ograniczanie zasięgu lokalizacji w warstwach mapy \(page 266\)](#)

Gdy warstwa zostanie dodana, możesz dostosować jej ustawienia w panelu właściwości.

Warstwy linii

Warstwa linii pozwala wyświetlać linie między punktami na mapie.



Można na przykład używać warstwy linii w celu przedstawienia lotów linii lotniczych między miastami. Z warstwą linii można używać dwóch pól zawierających dane punktów, aby zdefiniować punkty początkowe i końcowe dla linii w warstwie. Alternatywnie można użyć pola zawierającego geometrię liniową w formacie GeoJSON LineString lub MultiLineString. W przypadku linii w warstwie linii można dostosowywać szerokość i krzywiznę, a także dodawać do linii strzałki kierunków.

Mapa z warstwą linii przedstawiającą loty wylatujące między lotniskami w Europie.



Dodawanie warstwy linii

Warstwy linii wyświetlają linie oparte na punktach początkowych i końcowych, przy czym dwa pola są używane w celu określenia miejsca rozpoczęcia i zakończenia linii, albo w tym celu używane są geometrie liniowe w formacie GeoJSONLineString lub MultiLineString.

Jeśli używana jest warstwa linii z punktem początkowym i końcowym, wówczas wymiar wybrany dla warstwy linii powinien reprezentować pola wybrane jako początkowe i końcowe w ustawieniach **Lokalizacja**. Jeśli na przykład chcesz zwizualizować miejsca, do których wysyłane są transporty, możesz ustawić *Transporty* jako wymiar, a następnie użyć punktów *Lokalizacja centrum dystrybucyjnego* oraz *Miejsce docelowe transportu* jako punktu początkowego i końcowego w obszarze **Lokalizacja**.

Innym sposobem jest dodanie dwóch wymiarów do warstwy linii i użycie ich jako punktu początkowego i końcowego. Jest to użyteczne, gdy wymagane jest wyświetlenie linii między wszystkimi lokalizacjami w pierwszym wymiarze do wszystkich lokalizacji w drugim wymiarze, który ma asocjacje do pierwszego wymiaru.

Dodawanie warstwy linii z punktami początkowymi i końcowymi

Wykonaj następujące czynności:

- Wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - Przeciągnij i upuść na mapę pole zawierające dane punktu początkowego, wybierz opcję **Dodaj jako nową warstwę**, a następnie wybierz opcję **Dodaj jako warstwę linii**.
 - W obszarze **Warstwy** w panelu właściwości kliknij **Dodaj warstwę** i wybierz **Warstwa linii**. W obszarze **Wymiary** kliknij opcję **Dodaj** i wybierz pole, które zostanie użyte jako wymiar.
- Jeśli Twój wymiar zawiera dane punktu początkowego, dodaj pole zawierające dane punktu końcowego. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - Przeciągnij i upuść na mapę pole zawierające dane punktu końcowego, wybierz opcję **Użyj w <nazwa warstwy>**, a następnie wybierz polecenie **Dodaj <nazwa pola> jako drugi wymiar**.
 - W obszarze **Dane** kliknij opcję **Dodaj** i wybierz pole zawierające dane punktu końcowego.
- Jeśli Twój wymiar nie zawiera danych punktu początkowego ani końcowego, w obszarze **Lokalizacje** dodaj pola zawierające dane punktu początkowego i dane punktu końcowego jako pola lokalizacji.
- Jeśli pojawią się problemy z lokalizacjami punktu początkowego i końcowego, dostosuj ustawienia lokalizacji w obszarze **Lokalizacja** w panelu właściwości. Dla każdej warstwy linii, która używa pola punktu początkowego i pola punktu końcowego, istnieją osobne ustawienia lokalizacji w obszarze **Lokalizacja**. Więcej informacji zawiera temat [Ograniczanie zasięgu lokalizacji w warstwach mapy \(page 266\)](#).

Gdy warstwa zostanie dodana, możesz dostosować jej ustawienia w panelu właściwości.

Dodawanie warstwy linii z geometriami liniowymi


Wykonaj następujące czynności:

- Wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - Przeciągnij i upuść na mapę pole zawierające geometrie liniowe, wybierz opcję **Dodaj jako nową warstwę**, a następnie wybierz opcję **Dodaj jako warstwę linii**.
 - W obszarze **Warstwy** w panelu właściwości kliknij **Dodaj warstwę** i wybierz **Warstwa linii**. W obszarze **Wymiary** kliknij opcję **Dodaj** i wybierz pole, które zostanie użyte jako wymiar.
- W obszarze **Lokalizacja** wybierz opcję **Geometria liniowa**, a następnie wybierz pole w obszarze **Pole geometrii liniowej**. Domyślnie Twój wymiar zostanie wybrany jako **Pole geometrii liniowej**.

Gdy warstwa zostanie dodana, możesz dostosować jej ustawienia w panelu właściwości.


Warstwy gęstości

Warstwa gęstości umożliwia wizualizację gęstości punktów w obszarze przy użyciu palety kolorów.



Każdy punkt wpływa na okrągły obszar, przy czym największy wpływ występuje na środku tego obszaru i zmniejsza się w stronę zewnętrznego obwodu. Możliwe jest określenie promienia wpływu punktów, zmiana jego koloru i skalowanie go odpowiednio do wizualizacji. Warstwy gęstości mogą być używane w celu wyświetlania najistotniejszych obszarów aktywności, gęstości populacji i innych czynników.

Mapa z warstwą gęstości przedstawiającą liczbę erupcji wulkanów w skali świata.



Dodawanie warstwy gęstości

Wykonaj następujące czynności:

1. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - Przeciągnij i upuść na mapę pole zawierające dane punktu, wybierz opcję **Dodaj jako nową warstwę**, a następnie wybierz opcję **Dodaj jako warstwę gęstości**.
 - W obszarze **Warstwy** w panelu właściwości kliknij **Dodaj warstwę** i wybierz **Warstwa gęstości**. W obszarze **Wymiary** kliknij opcję **Dodaj** i wybierz pole zawierające dane punktów, które zostanie użyte jako wymiar.
2. Jeśli pojawią się problemy z lokalizacjami punktów, dostosuj ustawienia lokalizacji w obszarze **Lokalizacje** w panelu właściwości.
Więcej informacji można znaleźć w temacie [Ograniczanie zasięgu lokalizacji w warstwach mapy \(page 266\)](#).


Gdy warstwa zostanie dodana, możesz dostosować jej ustawienia w panelu właściwości.

Warstwy wykresu

Warstwa wykresu umożliwia wyświetlanie niewielkich wykresów kołowych lub słupkowych nad lokalizacjami na mapie. Wykorzystuje jeden wymiar w celu identyfikowania lokalizacji i drugi wymiar w celu tworzenia wykresów kołowych lub słupkowych.

Wykresy można oznaczać etykietami, a za pomocą wyrażenia kontrolować ich wielkość. W bąbelku informacyjnym wyświetlane są użyteczne informacje dotyczące zawartości wybranego wykresu.

Mapa z warstwą wykresu przedstawiającą źródła finansowania w krajach Unii Europejskiej jako wykresy kołowe. Rozmiar każdego wykresu kołowego przedstawia średnie wykorzystanie środków.



Dodawanie warstwy wykresu

Wykonaj następujące czynności:


1. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - Przeciągnij i upuść na mapę pole zawierające dane punktu, wybierz opcję **Dodaj jako nową warstwę**, a następnie wybierz opcję **Dodaj jako warstwę wykresu**.
 - W obszarze **Warstwy** w panelu właściwości kliknij **Dodaj warstwę** i wybierz **Warstwa wykresu**.
2. W obszarze **Wymiary**, w sekcji **Lokalizacja**, kliknij opcję **Dodaj** i wybierz pole zawierające dane punktów, które zostaną użyte jako lokalizacje na mapie. Kliknij opcję **Dodaj** i wybierz pole zawierające dane, które zostaną użyte jako wymiar na wykresach.
3. W obszarze **Miary** kliknij opcję **Dodaj** i wybierz pole zawierające dane, które zostaną użyte jako miara dla wykresów.
4. Jeśli pojawią się problemy z lokalizacjami punktów, dostosuj ustawienia lokalizacji w obszarze **Lokalizacje** w panelu właściwości.

[Ograniczanie zasięgu lokalizacji w warstwach mapy \(page 266\)](#)

Gdy warstwa zostanie dodana, możesz dostosować jej ustawienia w panelu właściwości.

Warstwy tła

Warstwy tła umożliwiają wyświetlanie niestandardowej mapy podstawowej na potrzeby wizualizacji mapy.



Warstwa tła może być na przykład mapą lotniska z nałożoną warstwą punktów z zaznaczonymi hotspotami Wi-Fi. Jeśli format mapy podstawowej obsługuje przezroczystość, wówczas nałożyć ją na inną mapę. Aplikacja Qlik Sense obsługuje następujące formaty map niestandardowych jako warstwy tła:

- Usługi map przesunięć lub map w układzie sąsiadującym (TMS)
- Usługa Web Map Service (WMS)
- URL grafiki (Grafika)

Usługi map muszą znajdować się na dedykowanym dla nich serwerze. Warstwa tła — w odróżnieniu od innych warstw — nie używa wymiarów ani miar i wyświetla tylko zewnętrzną mapę podstawową.

Jeśli używana usługa WMS zawiera obszary bez danych, wówczas takie obszary bez danych można ustawić jako przezroczyste. Dzięki temu warstwę tła usługi WMS można nałożyć na inną mapę podstawową albo inną warstwę tła. Można także wybrać warstwy usługi WMS, które zostaną dołączone do warstwy tła.

Możesz wstawić obraz jako warstwę tła. Można to wykorzystać jako niestandardową mapę podstawową. Możesz dodać obraz planu piętra i użyć go jako niestandardowej mapy podstawowej.

Warstwę tła obrazu można również nałożyć na inną warstwę tła. Na przykład można wstawić obraz szczegółowej mapy lokalnej jako warstwę tła na wierzchu innej mapy. Warstwy tła obsługują następujące typy grafik:

- .png
- .jpg
- .jpeg
- .gif

Mapa z warstwą tła, która przedstawia mapę TMS OpenStreetMap.



Dodawanie warstwy tła

Konfiguracja warstwy tła jest zależna od typu mapy w tle.

Dodawanie warstwy tła TMS

Wykonaj następujące czynności:

1. W obszarze **Warstwy** w panelu właściwości kliknij opcję **Dodaj warstwę**.
2. Wybierz opcję **Warstwa tła**.
3. Po wybraniu formatu (opcja **Format**) wybierz opcję **TMS**.
4. Wybierz polecenie **URL** i wprowadź adres URL serwera mapy w układzie sąsiadującym lub mapy przesunięć.
Na przykład `http://a.tile.opencyclemap.org/cycle/{z}/{x}/{y}.png`.
5. Wybierz polecenie **Przypisanie** i wprowadź ciąg przypisania dla mapy.
Na przykład `© OpenCycleMap. Map data © OpenStreetMap contributors.`

Gdy warstwa zostanie dodana, możesz dostosować jej ustawienia w panelu właściwości.

Dodawanie warstwy tła WMS

Wykonaj następujące czynności:

1. W obszarze **Warstwy** w panelu właściwości kliknij opcję **Dodaj warstwę**.
2. Wybierz opcję **Warstwa tła**.
3. W obszarze **Format** wybierz opcję **WMS**.
4. Kliknij opcję **Konfiguracja WMS**.
5. W obszarze **Adres URL serwera WMS** wprowadź adres **URL**.
6. W obszarze **Wersja** wybierz wersję WMS.
7. Kliknij opcję **Załaduj z WMS**.
8. Wybierz polecenie **System odniesienia oparty na współrzędnych**, a następnie wprowadź system odniesienia oparty na współrzędnych, którego używa mapa WMS.
9. Wybierz opcję **Przezroczyste**, aby wygenerować obrazy mapy, które są przezroczyste w miejscach bez danych.



To nie jest obsługiwane przez wszystkie usługi WMS.

10. W obszarze **Format obrazu** wybierz format WMS.
11. W obszarze **Warstwy** wybierz warstwy, które obsługuje używany serwer WMS.
12. Kliknij przycisk **Zapisz**.
13. Wybierz polecenie **Przypisanie** i wprowadź ciąg przypisania dla mapy.
Na przykład `© OpenCycleMap. Map data © OpenStreetMap contributors.`

Gdy warstwa zostanie dodana, możesz dostosować jej ustawienia w panelu właściwości.

Dodawanie warstwy tła grafiki

Grafiki mogą być używane jako niestandardowa mapa podstawowa, na przykład dla planów pięter. Gdy używasz warstwy tła grafiki jako niestandardowej mapy podstawowej, ustaw dla opcji **Mapa podstawowa** w obszarze **Ustawienia mapy** wartość **Żadna**. Jako rzutowanie wybierz opcję **Zdefiniowany przez użytkownika (metry)** lub **Zdefiniowany przez użytkownika (stopnie)**. Dane lokalizacji dla innych warstw muszą używać tego samego układu współrzędnych, co ta warstwa tła.



Gdy dodajesz warstwę tła grafiki dla mniejszego obszaru geograficznego jako niestandardową mapę podstawową, dodaj warstwę zawierającą dane, na przykład warstwa punktów, w tym samym czasie. Dzięki temu mapa automatycznie powiększy się do położenia warstwy tła grafiki.



Najniższa jednostka na pasku skali wynosi 10 metrów. Jeśli ten pomiar jest zbyt duży dla twojej grafiki, możesz wyłączyć pasek skali w obszarze **Prezentacja**. Następnie proporcjonalnie dostosuj swój obraz w warstwie tła do odpowiedniej skali. Skalę należy określić również dla danych lokalizacji, których chcesz używać również w innych warstwach.

Wykonaj następujące czynności:

1. W obszarze **Warstwy** w panelu właściwości kliknij opcję **Dodaj warstwę**.
2. Wybierz opcję **Warstwa tła**.
3. W obszarze **Format** wybierz **Grafika**.
4. Wybierz polecenie **URL** i wprowadź adres URL grafiki.
5. Ustaw grafikę, wprowadzając współrzędne górnego lewego i prawego dolnego rogu grafiki. Współrzędne muszą być tego samego typu, który został wybrany w obszarze **Rzutowanie**.



Jeśli nie wiesz, jakie są współrzędne w warstwie tła grafiki, włącz opcję **Pokaż informacje debugowania**. Spowoduje to wyświetlenie współrzędnych bieżącego środka mapy.

6. Wybierz polecenie **Przypisanie** i wprowadź ciąg przypisania dla grafiki. Na przykład `© OpenCycleMap. Map data © OpenStreetMap contributors.`

Gdy warstwa zostanie dodana, możesz dostosować jej ustawienia w panelu właściwości. W przypadku warstw tła grafiki używanych jako niestandardowe mapy, zaleca się zmianę ustawień **Ogranicz poziomy powiększenia** oraz **Ogranicz nawigację z przesuwaniem**, aby ustawić ostrość na mapie niestandardowej.

Warstwy hierarchiczne

W przypadku tworzenia mapy, która zawiera wiele punktów danych rozmieszczonych na znacznym obszarze geograficznym, można korzystać z wymiarów hierarchicznych, aby wyświetlać warstwy w hierarchii wyboru.

Dzięki temu w mapie można używać różnych warstw na różnych poziomach i w ten sposób zadbać o wyświetlanie tylko najważniejszych informacji.

Podczas dokonywania wyborów w warstwie hierarchicznej wymiar używany dla lokalizacji ulega zmianie na następny wymiar z wymiaru hierarchicznego. Drążenie w hierarchii odbywa się we wszystkich warstwach, w których używany jest ten sam wymiar hierarchiczny. Jeśli istnieje

warstwa obszarów oraz warstwa punktów, na których używany jest ten sam wymiar hierarchiczny, wówczas można określić warstwy, w których będą wyświetlane poszczególne wymiary z wymiaru hierarchicznego.



Jeśli wybór spowoduje, że bieżące pole wymiaru hierarchicznego będzie miało tylko jedną możliwą wartość, to zamiast tego zostanie użyte następane pole na liście.

Wymiary hierarchiczne używane dla warstw hierarchicznych powinny zawierać pola w kolejności od największego obszaru geograficznego do najmniejszego obszaru geograficznego.

Informacje o tworzeniu wymiarów hierarchicznych zawiera temat [Tworzenie wymiaru hierarchicznego \(page 122\)](#).

Wykonaj następujące czynności:


1. W obszarze **Warstwy** w panelu właściwości kliknij opcję **Dodaj warstwę**.
2. Wybierz opcję **Warstwa punktów**, **Warstwa obszaru**, **Warstwa linii**, **Warstwa gęstości** lub **Warstwa wykresu**.
3. Kliknij opcję **Wymiary**, opcję **Dodaj**, a następnie wybierz wymiar hierarchiczny.
4. W warstwie kliknij pozycję **Opcje**.
5. Kliknij pozycję **Wyświetlacz warstw**.
6. Dla polecenia **Widoczne poziomy drążenia** wybierz wymiary, które zostaną wyświetlone w warstwie.

Kontrolowanie widocznych danych mapy za pomocą warstw hierarchicznych

Ten przykład przedstawia tworzenie mapy z najwyższym poziomem w postaci warstwy obszaru, z której będzie można drążyć w dół do dwóch warstw punktów.



W przypadku tworzenia mapy, która zawiera wiele punktów danych rozmieszczonych na znacznym obszarze geograficznym, można korzystać z wymiarów hierarchicznych, aby wyświetlać warstwy w hierarchii. Gdy użytkownicy dokonują wyborów w warstwie, wymiar wyświetlany dla lokalizacji ulega zmianie na następny wymiar z wymiaru hierarchicznego. Dzięki temu można wyświetlać na mapie dane na różnych poziomach wyboru, dbając o wyświetlanie najważniejszych informacji.

Amerykańska Służba Parków Narodowych (ang. National Park Service) obsługuje narodowy rejestr miejsc historycznych (ang. National Register of Historic Places). Dodanie do mapy miast, w których znajdują się miejsca historyczne, jako warstwy punktów, umożliwia uzyskanie dokładnego położenia bąbelków. Jednak poprawa organizacji całości ułatwi zrozumienie zawartości mapy.



Zatem jak można lepiej uporządkować te informacje, gdy dodatkowo planujemy dodać kolejną warstwę punktów zawierającą lotniska, która pomoże zaplanować sposoby dotarcia do różnych miejsc?

W celu rozwiązania tego problemu utworzymy mapę Stanów Zjednoczonych z warstwą stanów, z której będzie można drążyć w dół do poziomu hrabstw. Drążenie w dół do poziomu hrabstw spowoduje również wyświetlenie miast zawierających miejsca historyczne w postaci punktów danych oraz wszystkich lotnisk w konkretnym stanie oraz w sąsiednich stanach.



Zestaw danych

W tym przykładzie korzystamy z dwóch zestawów danych:

- Federal listings: National Register of Historic Places listed properties from federal agencies (federal_listed_20190404.xlsx)
Ten zestaw danych jest dostępny z narodowego rejestru miejsc historycznych obsługiwane przez Służbę Parków Narodowych. Zawiera on dane dotyczące wszystkich zarejestrowanych miejsc historycznych, ich położenia oraz nazwy agencji federalnych powiązanych z tymi miejscami.
[federal_listed_20190404.xlsx](#)
- Airport data

Ta tabela zawiera dane dotyczące lotnisk w Stanach Zjednoczonych. Zawiera następujące dane dotyczące każdego lotniska: kod IATA (International Air Transport Association), miasto, stan lub terytorium.

Te dane należy zaimportować do Qlik Sense, dodając arkusz kalkulacyjny, który następnie zostanie zaimportowany do Qlik Sense, albo importując tę tabelę z tej strony pomocy jako plik sieci Web.

Airport data

Airport data

Airport	AirportCity	AirportState
ABE	Allentown/Bethlehem/Easton, PA	PA
ABI	Abilene, TX	TX
ABQ	Albuquerque, NM	NM
ABR	Aberdeen, SD	SD
ABY	Albany, GA	GA
ACT	Waco, TX	TX
ACV	Arcata/Eureka, CA	CA
ADK	Adak Island, AK	AK
ADQ	Kodiak, AK	AK
AEX	Alexandria, LA	LA
AGS	Augusta, GA	GA
ALB	Albany, NY	NY
ALO	Waterloo, IA	IA
AMA	Amarillo, TX	TX
ANC	Anchorage, AK	AK
APN	Alpena, MI	MI
ART	Watertown, NY	NY
ASE	Aspen, CO	CO
ATL	Atlanta, GA	GA
ATW	Appleton, WI	WI
AUS	Austin, TX	TX
AVL	Asheville, NC	NC
AVP	Scranton/Wilkes-Barre, PA	PA
AZO	Kalamazoo, MI	MI

Airport	AirportCity	AirportState
BDL	Hartford, CT	CT
BET	Bethel, AK	AK
BFL	Bakersfield, CA	CA
BGR	Bangor, ME	ME
BHM	Birmingham, AL	AL
BIL	Billings, MT	MT
BIS	Bismarck/Mandan, ND	ND
BJI	Bemidji, MN	MN
BKG	Branson, MO	MO
BLI	Bellingham, WA	WA
BMI	Bloomington/Normal, IL	IL
BNA	Nashville, TN	TN
BOI	Boise, ID	ID
BOS	Boston, MA	MA
BPT	Beaumont/Port Arthur, TX	TX
BQK	Brunswick, GA	GA
BQN	Aguadilla, PR	PR
BRD	Brainerd, MN	MN
BRO	Brownsville, TX	TX
BRW	Barrow, AK	AK
BTM	Butte, MT	MT
BTR	Baton Rouge, LA	LA
BTV	Burlington, VT	VT
BUF	Buffalo, NY	NY
BUR	Burbank, CA	CA
BWI	Baltimore, MD	MD
BZN	Bozeman, MT	MT
CAE	Columbia, SC	SC
CAK	Akron, OH	OH
CDC	Cedar City, UT	UT

Airport	AirportCity	AirportState
CDV	Cordova, AK	AK
CEC	Crescent City, CA	CA
CHA	Chattanooga, TN	TN
CHO	Charlottesville, VA	VA
CHS	Charleston, SC	SC
CIC	Chico, CA	CA
CID	Cedar Rapids/Iowa City, IA	IA
CLD	Carlsbad, CA	CA
CLE	Cleveland, OH	OH
CLL	College Station/Bryan, TX	TX
CLT	Charlotte, NC	NC
CMH	Columbus, OH	OH
CMI	Champaign/Urbana, IL	IL
CMX	Hancock/Houghton, MI	MI
COD	Cody, WY	WY
COS	Colorado Springs, CO	CO
COU	Columbia, MO	MO
CPR	Casper, WY	WY
CRP	Corpus Christi, TX	TX
CRW	Charleston/Dunbar, WV	WV
CSG	Columbus, GA	GA
CWA	Mosinee, WI	WI
CVG	Cincinnati, OH	KY
DAB	Daytona Beach, FL	FL
DAL	Dallas, TX	TX
DAY	Dayton, OH	OH
DBQ	Dubuque, IA	IA
DCA	Washington, DC	VA
DEN	Denver, CO	CO
DFW	Dallas/Fort Worth, TX	TX

Airport	AirportCity	AirportState
DHN	Dothan, AL	AL
DIK	Dickinson, ND	ND
DLH	Duluth, MN	MN
DRO	Durango, CO	CO
DSM	Des Moines, IA	IA
DTW	Detroit, MI	MI
EAU	Eau Claire, WI	WI
ECP	Panama City, FL	FL
EGE	Eagle, CO	CO
EKO	Elko, NV	NV
ELM	Elmira/Corning, NY	NY
ELP	El Paso, TX	TX
EUG	Eugene, OR	OR
EWN	New Bern/Morehead/Beaufort, NC	NC
EWR	Newark, NJ	NJ
EVV	Evansville, IN	IN
EYW	Key West, FL	FL
FAI	Fairbanks, AK	AK
FAR	Fargo, ND	ND
FAT	Fresno, CA	CA
FAY	Fayetteville, NC	NC
FCA	Kalispell, MT	MT
FLG	Flagstaff, AZ	AZ
FLL	Fort Lauderdale, FL	FL
FNT	Flint, MI	MI
FOE	Topeka, KS	KS
FSD	Sioux Falls, SD	SD
FSM	Fort Smith, AR	AR
FWA	Fort Wayne, IN	IN
GCC	Gillette, WY	WY

Airport	AirportCity	AirportState
GCK	Garden City, KS	KS
GEG	Spokane, WA	WA
GFK	Grand Forks, ND	ND
GGG	Longview, TX	TX
GJT	Grand Junction, CO	CO
GNV	Gainesville, FL	FL
GPT	Gulfport/Biloxi, MS	MS
GRB	Green Bay, WI	WI
GRI	Grand Island, NE	NE
GRK	Killeen, TX	TX
GRR	Grand Rapids, MI	MI
GSO	Greensboro/High Point, NC	NC
GSP	Greer, SC	SC
GTF	Great Falls, MT	MT
GTR	Columbus, MS	MS
GUC	Gunnison, CO	CO
GUM	Guam, TT	TT
HDN	Hayden, CO	CO
HIB	Hibbing, MN	MN
HLN	Helena, MT	MT
HNL	Honolulu, HI	HI
HOB	Hobbs, NM	NM
HOU	Houston, TX	TX
HPN	White Plains, NY	NY
HRL	Harlingen/San Benito, TX	TX
HSV	Huntsville, AL	AL
IAD	Washington, DC	VA
IAH	Houston, TX	TX
ICT	Wichita, KS	KS
IDA	Idaho Falls, ID	ID

Airport	AirportCity	AirportState
ILG	Wilmington, DE	DE
ILM	Wilmington, NC	NC
IMT	Iron Mountain/Kingsfd, MI	MI
IND	Indianapolis, IN	IN
INL	International Falls, MN	MN
ISN	Williston, ND	ND
ISP	Islip, NY	NY
ITO	Hilo, HI	HI
JAC	Jackson, WY	WY
JAN	Jackson/Vicksburg, MS	MS
JAX	Jacksonville, FL	FL
JFK	New York, NY	NY
JLN	Joplin, MO	MO
JNU	Juneau, AK	AK
KOA	Kona, HI	HI
KTN	Ketchikan, AK	AK
LAN	Lansing, MI	MI
LAR	Laramie, WY	WY
LAS	Las Vegas, NV	NV
LAW	Lawton/Fort Sill, OK	OK
LAX	Los Angeles, CA	CA
LBB	Lubbock, TX	TX
LCH	Lake Charles, LA	LA
LEX	Lexington, KY	KY
LFT	Lafayette, LA	LA
LGA	New York, NY	NY
LGB	Long Beach, CA	CA
LIH	Lihue, HI	HI
LIT	Little Rock, AR	AR
LMT	Klamath Falls, OR	OR

Airport	AirportCity	AirportState
LNK	Lincoln, NE	NE
LRD	Laredo, TX	TX
LSE	La Crosse, WI	WI
LWS	Lewiston, ID	ID
MAF	Midland/Odessa, TX	TX
MBS	Saginaw/Bay City/Midland, MI	MI
MCI	Kansas City, MO	MO
MCO	Orlando, FL	FL
MDT	Harrisburg, PA	PA
MDW	Chicago, IL	IL
MEM	Memphis, TN	TN
MFE	Mission/McAllen/Edinburg, TX	TX
MFR	Medford, OR	OR
MGM	Montgomery, AL	AL
MHK	Manhattan/Ft. Riley, KS	KS
MHT	Manchester, NH	NH
MIA	Miami, FL	FL
MKE	Milwaukee, WI	WI
MKG	Muskegon, MI	MI
MLB	Melbourne, FL	FL
MLI	Moline, IL	IL
MLU	Monroe, LA	LA
MMH	Mammoth Lakes, CA	CA
MOB	Mobile, AL	AL
MOD	Modesto, CA	CA
MOT	Minot, ND	ND
MQT	Marquette, MI	MI
MRY	Monterey, CA	CA
MSN	Madison, WI	WI
MSO	Missoula, MT	MT

Airport	AirportCity	AirportState
MSP	Minneapolis, MN	MN
MSY	New Orleans, LA	LA
MTJ	Montrose/Delta, CO	CO
MYR	Myrtle Beach, SC	SC
OAJ	Jacksonville/Camp Lejeune, NC	NC
OAK	Oakland, CA	CA
OGG	Kahului, HI	HI
OKC	Oklahoma City, OK	OK
OMA	Omaha, NE	NE
OME	Nome, AK	AK
ONT	Ontario, CA	CA
ORD	Chicago, IL	IL
ORF	Norfolk, VA	VA
ORH	Worcester, MA	MA
OTH	North Bend/Coos Bay, OR	OR
OTZ	Kotzebue, AK	AK
PAH	Paducah, KY	KY
PBI	West Palm Beach/Palm Beach, FL	FL
PDX	Portland, OR	OR
PHF	Newport News/Williamsburg, VA	VA
PHL	Philadelphia, PA	PA
PHX	Phoenix, AZ	AZ
PIA	Peoria, IL	IL
PIH	Pocatello, ID	ID
PIT	Pittsburgh, PA	PA
PNS	Pensacola, FL	FL
PPG	Pago Pago, TT	TT
PSC	Pasco/Kennewick/Richland, WA	WA
PSE	Ponce, PR	PR
PSG	Petersburg, AK	AK

Airport	AirportCity	AirportState
PSP	Palm Springs, CA	CA
PVD	Providence, RI	RI
PWM	Portland, ME	ME
RAP	Rapid City, SD	SD
RDD	Redding, CA	CA
RDM	Bend/Redmond, OR	OR
RDU	Raleigh/Durham, NC	NC
RHI	Rhineland, WI	WI
RIC	Richmond, VA	VA
RKS	Rock Springs, WY	WY
RNO	Reno, NV	NV
ROA	Roanoke, VA	VA
ROC	Rochester, NY	NY
ROW	Roswell, NM	NM
RST	Rochester, MN	MN
RSW	Fort Myers, FL	FL
SAF	Santa Fe, NM	NM
SAN	San Diego, CA	CA
SAT	San Antonio, TX	TX
SAV	Savannah, GA	GA
SBA	Santa Barbara, CA	CA
SBN	South Bend, IN	IN
SBP	San Luis Obispo, CA	CA
SCC	Deadhorse, AK	AK
SCE	State College, PA	PA
SDF	Louisville, KY	KY
SEA	Seattle, WA	WA
SFO	San Francisco, CA	CA
SGF	Springfield, MO	MO
SGU	St. George, UT	UT

Airport	AirportCity	AirportState
SHV	Shreveport, LA	LA
SIT	Sitka, AK	AK
SJC	San Jose, CA	CA
SJT	San Angelo, TX	TX
SJU	San Juan, PR	PR
SLC	Salt Lake City, UT	UT
SMF	Sacramento, CA	CA
SMX	Santa Maria, CA	CA
SNA	Santa Ana, CA	CA
SPI	Springfield, IL	IL
SPS	Wichita Falls, TX	TX
SRQ	Sarasota/Bradenton, FL	FL
STL	St. Louis, MO	MO
STT	Charlotte Amalie, VI	VI
STX	Christiansted, VI	VI
SUN	Sun Valley/Hailey/Ketchum, ID	ID
SUX	Sioux City, IA	IA
SWF	Newburgh/Poughkeepsie, NY	NY
SYR	Syracuse, NY	NY
TLH	Tallahassee, FL	FL
TOL	Toledo, OH	OH
TPA	Tampa, FL	FL
TRI	Bristol/Johnson City/Kingsport, TN	TN
TTN	Trenton, NJ	NJ
TUL	Tulsa, OK	OK
TUS	Tucson, AZ	AZ
TVC	Traverse City, MI	MI
TWF	Twin Falls, ID	ID
TXK	Texarkana, AR	AR
TYR	Tyler, TX	TX

Airport	AirportCity	AirportState
TYS	Knoxville, TN	TN
VLD	Valdosta, GA	GA
VPS	Valparaiso, FL	FL
WRG	Wrangell, AK	AK
XNA	Fayetteville, AR	AR
YAK	Yakutat, AK	AK
YUM	Yuma, AZ	AZ

Instrukcje



Budowanie mapy możesz rozpocząć po załadowaniu zestawów danych do nowej aplikacji w Qlik Sense. Aby utworzyć przykładową mapę, najpierw wykonaj następujące czynności:

1. Utwórz wymiary hierarchiczne.
2. Dodaj mapę do wspomnianego powyżej arkusza.
3. Dodaj warstwę obszaru *State-County*.
4. Dodaj warstwę punktów *State-City*.
5. Dodaj warstwę punktów *State-Airport*.
6. Dodaj panel filtrowania *Resource*.

Tworzenie wymiarów hierarchicznych

Najpierw musisz utworzyć trzy wymiary hierarchiczne. To spowoduje utworzenie relacji między warstwą *State* a polami *County*, *City* i *Airport*, dzięki czemu warstwy *County*, *City* i *Airport* będą widoczne po wybraniu stanu z warstwy *State*.

Wykonaj następujące czynności:


1. W widoku arkusza kliknij na pasku narzędzi  **Edytuj arkusz**.
2. Kliknij , aby wyświetlić elementy główne.
3. Kliknij polecenie **Wymiary**.
4. Kliknij polecenie **Utwórz nowe**.
5. Wybierz pozycję **Drażnienie w dół**.
6. Do wymiaru dodaj pole *State*.
7. Do wymiaru dodaj pole *County*.
8. Za sekcją **Nazwa** wpisz *State-County*.
9. Kliknij polecenie **Utwórz..**
10. Do wymiaru dodaj pole *State*.
11. Do wymiaru dodaj pole *City*.
12. Za sekcją **Nazwa** wpisz *State-City*.

13. Kliknij polecenie **Utwórz..**
14. Do wymiaru dodaj pole *State*.
15. Do wymiaru dodaj pole *Airport*.
16. Za sekcją **Nazwa** wpisz *State-Airport*.
17. Kliknij polecenie **Utwórz..**
18. Kliknij przycisk ✓ **Koniec edycji**.

Dodawanie mapy do arkusza

Następnym etapem jest dodanie mapy do arkusza.

Wykonaj następujące czynności:

1. W widoku arkusza kliknij na pasku narzędzi  **Edytuj arkusz**.
2. Z panelu zasobów przeciągnij pustą mapę na arkusz.

Dodawanie warstwy obszaru *State-County*

Pierwszą warstwą, którą należy dodać, jest warstwa obszaru, do której należy dodać wymiar *State-County*. Dodatkowo ustawisz kraj 'USA', aby upewnić się, że mapa będzie zawierała stan Georgia, a nie kraj Gruzja (ang. Georgia).

Wykonaj następujące czynności:

1. W obszarze **Warstwy** w panelu właściwości kliknij opcję **Dodaj warstwę**.
2. Wybierz opcję **Warstwa obszaru**.
3. W obszarze **Wymiary** kliknij opcję **Dodaj** i wybierz *State-County*.
4. Kliknij polecenie **Lokalizacja**.
5. Dla opcji **Zasięg lokalizacji** ustaw wartość **Niestandardowe**.
6. Dla opcji **Kraj** wprowadź 'USA'.
7. Dla opcji **Obszar administracyjny (poziom 1)** wybierz *State*.
8. Kliknij polecenie **Kolory**.
9. Ustaw opcję **Kolory** na wartość **Niestandardowe**, wybierz opcję **Wg wymiarów** i opcję **100 kolorów**.
10. Wybierz opcję **Trwałe kolory**.
11. Ustaw suwak **Nieprzezroczystość** w połowie zakresu.
12. Kliknij przycisk ✓ **Koniec edycji**.

Dodawanie warstwy punktów *State-City*

Następna dodawana warstwa jest warstwą punktów. Warstwa *State-City* jest dodawana jako wymiar, dla kraju ustawiana jest wartość 'USA', a następnie obszar *State* jest ustawiany jako obszar administracyjny pierwszego poziomu, ponieważ miasta w hrabstwach w niektórych stanach mają takie same nazwy.

Wykonaj następujące czynności:

1. W obszarze **Warstwy** w panelu właściwości kliknij opcję **Dodaj warstwę**.
2. Wybierz opcję **Warstwa obszaru**.
3. W obszarze **Wymiary** kliknij opcję **Dodaj** i wybierz *State-City*.
4. Kliknij polecenie **Lokalizacja**.
5. Dla opcji **Zasięg lokalizacji** ustaw wartość **Niestandardowe**.
6. Dla opcji **Kraj** wprowadź 'USA'.
7. Dla opcji **Obszar administracyjny (poziom 1)** wybierz *State*.
8. Kliknij polecenie **Kolory**.
9. Ustaw opcję **Kolory** na wartość **Niestandardowe**, wybierz opcję **Pojedynczy kolor** i kolor.
10. Kliknij polecenie **Opcje**.
11. W obszarze wyświetlania **Warstwa** ustaw opcję **Widoczne poziomy drążenia** na wartość **Niestandardowe**.
12. Wyczyść ustawienie **Województwo**.
13. Kliknij przycisk ✓ **Koniec edycji**.

Dodawanie warstwy punktów *State-Airport*

Ostatnią warstwą dodawaną do mapy jest warstwa punktów, do której pole *State-Airport* jest dodawane jako wymiar. Program Qlik Sense rozpoznaje kody IATA na potrzeby określania położenia, dzięki czemu lotniska są rozmieszczone w ich rzeczywistych położeniach, a nie tylko w miastach.

Wykonaj następujące czynności:

1. W obszarze **Warstwy** w panelu właściwości kliknij opcję **Dodaj warstwę**.
2. Wybierz opcję **Warstwa obszaru**.
3. W obszarze **Wymiary** kliknij opcję **Dodaj** i wybierz *State-Airport*.
4. Kliknij polecenie **Lokalizacja**.
5. Dla opcji **Zasięg lokalizacji** ustaw wartość **Niestandardowe**.
6. Dla opcji **Kraj** wprowadź 'USA'.
7. Dla opcji **Obszar administracyjny (poziom 1)** wybierz *State*.
8. Kliknij polecenie **Kształt i rozmiar**.
9. Z obszaru **Kształt** wybierz opcję **Trójkąt**.
10. Kliknij polecenie **Kolory**.
11. Ustaw opcję **Kolory** na wartość **Niestandardowe**, wybierz opcję **Pojedynczy kolor** i kolor.
12. Kliknij polecenie **Opcje**.
13. W obszarze wyświetlania **Warstwa** ustaw opcję **Widoczne poziomy drążenia** na wartość **Niestandardowe**.
14. Wyczyść ustawienie **Województwo**.
15. Kliknij przycisk ✓ **Koniec edycji**.

Dodawanie panelu filtrowania *Resource*

Na koniec można opcjonalnie dodać panel filtrowania zawierający pole *Resource*. Dzięki temu podczas dokonywania selekcji na mapie będzie prezentowana lista dostępnych miejsc historycznych.

Wykonaj następujące czynności:

1. Z panelu zasobów przeciągnij i upuść panel filtrowania do arkusza.
2. Kliknij polecenie **Dodaj wymiar**.
3. Dodaj panel filtrowania zawierający pole *Resource*.

Tworzenie mapy z warstwą tła grafiki

W wizualizacjach map grafiki mogą być używane jako niestandardowe mapy podstawowe. Może pojawić się potrzeba wyświetlenia danych na planie piętra.

Ten przykładowy wykres mapy prezentuje plan piętra biura z warstwą punktów. Każdy bąbełek jest ustawiony nad biurkiem pracownika. Wielkość i kolor każdego bąbelka są zależne od średniej tygodniowej liczby problemów klientów, które obsługuje konkretny pracownik w ciągu dnia.

Przykład mapy z tłem w postaci grafiki planu piętra z warstwą punktów pokazujących pracowników, przy czym wielkość każdego pracownika jest zależna od liczby rozwiązanych przez niego problemów klientów



W tym przykładzie skala domyślna jest ukryta. Grafiki nie mają spójnej skali rozmiarów. Wielkość grafiki na warstwie tła mapy jest również zależna od współrzędnych ustawionych przez użytkownika dla rogów grafiki.

Zestaw danych

W tym przykładzie użyto dwóch tabel i grafiki tła. Te dwie tabele można zaimportować do aplikacji, używając łącznika plików webowych.

Problemy klientów

Problemy klientów

Data	Numer pracownika	Problemy klientów
8/1/2019	1	24
8/1/2019	2	31
8/1/2019	3	21
8/1/2019	4	42
8/1/2019	5	24
8/1/2019	6	40
8/1/2019	7	40
8/1/2019	8	19
8/1/2019	9	23
8/1/2019	10	47
8/1/2019	11	38
8/1/2019	12	21
8/1/2019	13	22
8/1/2019	14	15
8/1/2019	15	30
8/1/2019	16	46
8/1/2019	17	41
8/1/2019	18	31
8/1/2019	19	50
8/1/2019	20	27
8/1/2019	21	35
8/1/2019	22	38
8/1/2019	23	37
8/1/2019	24	31
8/1/2019	25	13
8/1/2019	26	11

Data	Numer pracownika	Problemy klientów
8/2/2019	1	35
8/2/2019	2	31
8/2/2019	3	33
8/2/2019	4	14
8/2/2019	5	24
8/2/2019	6	33
8/2/2019	7	40
8/2/2019	8	14
8/2/2019	9	44
8/2/2019	10	24
8/2/2019	11	37
8/2/2019	12	39
8/2/2019	13	49
8/2/2019	14	16
8/2/2019	15	42
8/2/2019	16	13
8/2/2019	17	45
8/2/2019	18	48
8/2/2019	19	46
8/2/2019	20	18
8/2/2019	21	18
8/2/2019	22	45
8/2/2019	23	47
8/2/2019	24	31
8/2/2019	25	10
8/2/2019	26	21
8/3/2019	1	16
8/3/2019	2	34
8/3/2019	3	15
8/3/2019	4	44
8/3/2019	5	49

Data	Numer pracownika	Problemy klientów
8/3/2019	6	18
8/3/2019	7	16
8/3/2019	8	41
8/3/2019	9	27
8/3/2019	10	46
8/3/2019	11	21
8/3/2019	12	49
8/3/2019	13	38
8/3/2019	14	30
8/3/2019	15	48
8/3/2019	16	17
8/3/2019	17	42
8/3/2019	18	48
8/3/2019	19	44
8/3/2019	20	44
8/3/2019	21	12
8/3/2019	22	44
8/3/2019	23	17
8/3/2019	24	24
8/3/2019	25	25
8/3/2019	26	33
8/4/2019	1	20
8/4/2019	2	45
8/4/2019	3	32
8/4/2019	4	37
8/4/2019	5	32
8/4/2019	6	50
8/4/2019	7	41
8/4/2019	8	14
8/4/2019	9	37
8/4/2019	10	39

Data	Numer pracownika	Problemy klientów
8/4/2019	11	28
8/4/2019	12	35
8/4/2019	13	24
8/4/2019	14	19
8/4/2019	15	25
8/4/2019	16	26
8/4/2019	17	23
8/4/2019	18	45
8/4/2019	19	48
8/4/2019	20	36
8/4/2019	21	40
8/4/2019	22	21
8/4/2019	23	10
8/4/2019	24	42
8/4/2019	25	35
8/4/2019	26	26
8/5/2019	1	24
8/5/2019	2	28
8/5/2019	3	44
8/5/2019	4	19
8/5/2019	5	34
8/5/2019	6	37
8/5/2019	7	14
8/5/2019	8	26
8/5/2019	9	38
8/5/2019	10	25
8/5/2019	11	41
8/5/2019	12	35
8/5/2019	13	48
8/5/2019	14	36
8/5/2019	15	36

Data	Numer pracownika	Problemy klientów
8/5/2019	16	37
8/5/2019	17	31
8/5/2019	18	44
8/5/2019	19	21
8/5/2019	20	28
8/5/2019	21	13
8/5/2019	22	10
8/5/2019	23	50
8/5/2019	24	35
8/5/2019	25	11
8/5/2019	26	39
8/6/2019	1	26
8/6/2019	2	14
8/6/2019	3	45
8/6/2019	4	27
8/6/2019	5	33
8/6/2019	6	21
8/6/2019	7	14
8/6/2019	8	45
8/6/2019	9	41
8/6/2019	10	35
8/6/2019	11	35
8/6/2019	12	13
8/6/2019	13	35
8/6/2019	14	26
8/6/2019	15	40
8/6/2019	16	14
8/6/2019	17	20
8/6/2019	18	23
8/6/2019	19	11
8/6/2019	20	23

Data	Numer pracownika	Problemy klientów
8/6/2019	21	31
8/6/2019	22	48
8/6/2019	23	39
8/6/2019	24	50
8/6/2019	25	47
8/6/2019	26	40
8/7/2019	1	49
8/7/2019	2	39
8/7/2019	3	16
8/7/2019	4	28
8/7/2019	5	46
8/7/2019	6	37
8/7/2019	7	36
8/7/2019	8	15
8/7/2019	9	18
8/7/2019	10	25
8/7/2019	11	12
8/7/2019	12	37
8/7/2019	13	40
8/7/2019	14	35
8/7/2019	15	11
8/7/2019	16	12
8/7/2019	17	22
8/7/2019	18	16
8/7/2019	19	46
8/7/2019	20	39
8/7/2019	21	41
8/7/2019	22	26
8/7/2019	23	25
8/7/2019	24	34
8/7/2019	25	50
8/7/2019	26	41


Dane pracownika

Dane pracownika

Pracownik	Numer pracownika	Szerokość geograficzna	Długość geograficzna
Nehru Pollard	1	2.1	-2.1
Duncan Bell	2	1.675	-2.1
Arthur Miller	3	2.1	-1.6
Latifah Randall	4	1.675	-1.6
Glenna Giles	5	2.1	-1.1
Chaim Gates	6	1.675	-1.1
Elijah Mcgowan	7	2.1	-0.585
Serina Richards	8	1.675	-0.585
Nora Odonnell	9	2.1	0.595
Fiona Craig	10	1.675	0.595
Kirestin Mcguire	11	2.1	1.155
Francesca Wilkerson	12	1.675	1.155
Virginia Sanford	13	2.1	1.6
Beau Weeks	14	1.675	1.6
Justin Cook	15	2.1	2.2
Lisandra Sloan	16	1.675	2.2
Brody Ball	17	2.1	2.6
Kirk Welch	18	1.675	2.6
Julian Mcgee	19	0.7	3.25
Geoffrey Wheeler	20	0.7	3.7
Carter Leonard	21	0.14	3.25
Noel Watson	22	0.14	3.7
Damian Everett	23	-0.3	3.25
Justina Frazier	24	-0.3	3.7
MacKenzie Garcia	25	-0.85	3.25
Germane Carey	26	-0.85	3.7

Grafika tła

Przykład grafiki tła



Sposób tworzenia

Wykonaj następujące czynności:

1. Do swojej aplikacji dodaj źródła danych, a następnie powiąż tabele, używając pól *Numer pracownika* w każdej tabeli.
2. W arkuszu dodaj wykres mapy.
3. W obszarze **Ustawienia mapy** wykonaj następujące czynności:
 - Zmień ustawienie **Mapa podstawowa** na **Brak**.
 - Zmień ustawienie **Rzutowanie** na **Zdefiniowane przez użytkownika (stopnie)**.
4. Po wybraniu opcji **Wygląd > Prezentacja** wykonaj następujące czynności:
 - Przełącz **Pasek skali** na wartość **Wył.**
 - Ustaw pozycję **Ogranicz poziomy powiększenia** na wartość **Niestandardowe**, a następnie ustaw powiększenie na *Powiększenie 7-krotne – powiększenie 8-krotne*.
5. Dodaj warstwę tła do wykresu mapy, a następnie w obszarze **Dane** wykonaj następujące czynności:
 - W obszarze **Format** wybierz pozycję **Grafika**.
 - Ustaw **Adres URL** na https://help.qlik.com/en-US/sense/Subsystems/Hub/Content/Resources/Images/ui_map-image-background-example.png.

- Ustaw pozycję **Lewy górny róg** na 2,5 dla **Góra (szerokość geograficzna)** i na -4,1 dla **Lewa strona (długość geograficzna)**.
- Ustaw pozycję **Prawy dolny róg** na -2,5 dla **Dół (szerokość geograficzna)** i na 4,1 dla **Prawa strona (długość geograficzna)**.



W tym punkcie przykładu grafika jeszcze się nie pojawia. Po dodaniu warstwy punktów w następnym kroku, mapa aktualizuje się z prawidłową skalą i pozycją grafiki.

6. Dodaj warstwę punktów do wykresu mapy i wykonaj następujące czynności:
 - W obszarze **Dane** dodaj *Employee* jako pole.
 - W obszarze **Lokalizacja** wybierz opcję **Pola długości i szerokości geograficznej**. Ustaw *Latitude* jako **Pole szerokości geograficznej**, a *Longitude* jako **Pole długości geograficznej**.
 - W obszarze **Rozmiar i kształt** ustaw **Rozmiar wg** na *Avg(CustomerIssues)*.
 - W obszarze **Kolory** wykonaj następujące czynności:
 - Ustaw opcję **Kolor** na wartość **Niestandardowy** i kolor **Wg miar**.
 - Wybierz *Średnia (problemy klientów)* jako miarę.
 - Wybierz **Klasy rozbieżne** jako schemat kolorów.


Aby uzyskać taki sam wygląd jak na obrazie u góry strony, ustaw kompozycję aplikacji na **Sense klasyczny**.

Tworzenie mapy skupionej na wybranym regionie

Wykresy map można konfigurować w taki sposób, aby skupić się na konkretnym regionie zainteresowania — na przykład kraju. Dodatkowo można ustawiać minimalne i maksymalne poziomy powiększenia mapy. Dzięki temu można kontrolować stopień, w jakim Qlik Sense powiększa mapę, gdy użytkownik dokonuje wyborów.

W poniższym przykładzie wyjaśniono sposób tworzenia mapy z obszarem aktywnym zablokowanym do pojedynczego regionu i z niestandardowym maksymalnym poziomem powiększenia.

Wykres mapy z przesuwaniem ograniczonym tylko do konkretnego regionu zainteresowania




Dla tej mapy ustawiono limit przesuwania, który sprawia, że użytkownicy nie mogą przesunąć obszaru aktywnego wizualizacji mapy poza konkretny region zainteresowania. Użytkownicy mogą drążyć między osobnymi warstwami mapy, ale nie mogą przewijać poza widok początkowy.

Ta wizualizacja mapy wykorzystuje warstwę punktów oraz warstwę obszaru z dwoma wymiarami hierarchicznymi. Jeden wymiar hierarchiczny umożliwia warstwie obszaru wyświetlanie hrabstw po wybraniu stanów. Drugi wymiar hierarchiczny umożliwia warstwie punktów wyświetlanie miast jako punktów po wybraniu stanu w warstwie obszaru.

Względem tego wykresu mapy obowiązuje limit powiększania. Gdy w warstwie obszaru zostanie wybrany stan, następuje drążenie w dół mapy, aby wyświetlić hrabstwa w warstwie obszaru oraz miasta w osobnej warstwie punktów. Mapa pozostaje powiększona na poziomie odpowiednim do uzyskania ogólnego przeglądu regionu.

Wykres mapy z zastosowanym wyborem stanu



Zestaw danych

W tym przykładzie korzystamy z dwóch zestawów danych. Te dane należy zaimportować do programu Qlik Sense. Dane można dodać do arkusza kalkulacyjnego i zaimportować do programu Qlik Sense. Dodatkowo dane z tej strony pomocy można zaimportować jako plik webowy.

City data

Przykładowe dane dotyczące miasta

City	City Code	County	State	Latitude	Longitude
New York	1	New York County	US	40.730599	-73.986581
Los Angeles	2	Los Angeles County	CA	34.053678	-118.242702
Chicago	3	Cook County	IL	41.875555	-87.624421
Philadelphia	5	Philadelphia County	PA	39.952335	-75.163789
Phoenix	6	Maricopa County	AZ	33.446768	-112.075672
San Antonio	7	Bexar County	TX	29.4246	-98.49514
San Diego	8	San Diego County	CA	32.717421	-117.162771
Dallas	9	Dallas County	TX	32.776196	-96.796899
San Jose	10	Santa Clara County	CA	37.34385	-121.883135
Austin	11	Travis County	TX	30.271129	-97.7437
Indianapolis	12	Marion County	IN	39.76838	-86.158045
Jacksonville	13	Duval County	FL	30.332184	-81.655651

3 Wizualizacje

City	City Code	County	State	Latitude	Longitude
Columbus	15	Franklin County	OH	39.96226	-83.000706
Charlotte	16	Mecklenburg County	NC	35.227087	-80.843127
Detroit	17	Wayne County	MI	42.348664	-83.056738
Memphis	18	Shelby County	TN	35.149022	-90.051628
Seattle	19	King County	WA	47.603832	-122.330062
Denver	20	Denver County	CO	39.739154	-104.984703
Boston	22	Suffolk County	MA	42.360482	-71.059568
Nashville	23	Davidson County	TN	36.162226	-86.774342
Baltimore	24	Baltimore City County	MD	39.290861	-76.610807
Portland	25	Multnomah County	OR	45.520247	-122.674195
Las Vegas	26	Clark County	NV	36.166286	-115.149225
Milwaukee	27	Milwaukee County	WI	43.034993	-87.922497
Albuquerque	28	Bernalillo County	NM	35.084103	-106.650985
Tucson	29	Pima County	AZ	32.221742	-110.926476
Fresno	30	Fresno County	CA	36.73082	-119.699202
Sacramento	31	Sacramento County	CA	38.581572	-121.4944
Kansas City	32	Jackson County	MO	39.084469	-94.56303
Colorado Springs	33	El Paso County	CO	38.833958	-104.825348
Atlanta	34	Fulton County	GA	33.749099	-84.390185
Omaha	35	Douglas County	NE	41.258732	-95.937873
Raleigh	36	Wake County	NC	35.780402	-78.639078
Miami	37	Miami-Dade County	FL	25.774266	-80.193659
Minneapolis	38	Hennepin County	MN	44.9773	-93.265469
Tulsa	39	Tulsa County	OK	36.152436	-95.990409
Cleveland	40	Cuyahoga County	OH	41.505161	-81.693445
New Orleans	41	Orleans Parish	LA	29.949932	-90.070116

Customer

Przykładowe dane dotyczące klientów

Customer	Customer Number	City Code
A Superior System	10000453	1
Beech Aircraft Corporation	10003882	1
Deere and Company	10009863	1
Gailey Enterprises	10012851	1
J.A. Bauer Pottery Company	10017852	1
Old Towne Creations	10020715	1
Real World	10022755	1
ValueClick	10025878	1
A&G	10000457	2
Bell Canada Enterprises	10004207	2
Échange CAC Exchange	10010832	2
Gainunion	10012885	2
J.M. Haggart	10018129	2
OnDeck Systems	10020849	2
Reflex Presentations	10022962	2
Wasabi	10026294	2
Aadast	10000471	3
Bendix Corporation	10004255	3
ECI com	10010855	3
Galaxy Marketing Associates	10012907	3
Johnson and Higgins	10018352	3
One Planet Solutions	10020864	3
Relcom	10022978	3
Wayne'sWorld	10026334	3
ABI TruTrac	10000488	5
Best Way! Imaging	10004602	5
Ed Stefanov	10010881	5
Gamacles	10013011	5
Joy Line	10018371	5

Customer	Customer Number	City Code
Onebox	10020907	5
SageGroup	10023511	5
VEI	10026023	5
AboveNet	10000496	6
Bezeq	10005043	6
EDA Today	10010882	6
Gamma One Conversions	10013039	6
K	10018518	6
Keystroke Quality	10019420	6
Outsource Documents	10020982	6
PAGE	10021240	6
Sarcom	10023703	6
Systems of Missouri	10024915	6
Velos Medical Informatics	10026038	6
Abplus	10000497	7
BF Datacom	10005099	7
Edmark	10010923	7
GammaGraphX (GGX)	10013052	7
K&K Enterprises	10018603	7
Overdreams	10021006	7
SAS Institute	10023757	7
Ventana s Group	10026081	7
ABSolute	10000499	8
BH Feldman Consulting	10005236	8
Elbit Oy	10010990	8
Gammel Group	10013061	8
Karickal Exports	10018868	8
Owl's Eye Productions	10021015	8
SAT-SAGEM (usa)	10023780	8
White Oak Interactive	10026365	8

Customer	Customer Number	City Code
Absolute Magic	10000501	9
Bibb Manufacturing Company	10005376	9
Eloi Companies	10011018	9
Gandalf Systems	10013079	9
KAT Micro Distributing	10018877	9
P.C'S	10021111	9
Science Applications International (SAIC)	10023964	9
Xcert	10026521	9
Abstract	10000502	10
BidCast	10005620	10
Elucidex	10011052	10
Ganymede	10013080	10
Kendrick Jansen	10018950	10
P.C.G. Associates	10021107	10
Screen Digest	10024016	10
Xyratex	10026868	10
AC Exchange	10001103	11
Bien Logic	10005688	11
Embedded Support Tools (EST)	10011089	11
Garbee and Garbee	10013127	11
Kennecott Copper Corporation	10018957	11
Pacific Bell	10021160	11
Smith Manufacturing Company	10024477	11
Yurie Systems	10027119	11
AC&E	10001263	12
Acara	10001786	12
Big	10005810	12
Big Picture Technologies	10005919	12
EMC	10011093	12
Garlin Imports	10013137	12

Customer	Customer Number	City Code
KENROB and Associates	10019066	12
Packet Design	10021232	12
Sterling Armament Company	10024704	12
Zero G	10027370	12
Acacia	10001784	13
Big Mountain Multi	10005861	13
Emergency	10011286	13
Gate9th	10013312	13
Kerite Company	10019194	13
PADL	10021239	13
Sun Microsystems	10024880	13
Acc Tonec	10001818	15
Big Planet	10005922	15
Enterprises	10011355	15
Gatierf Publications	10013341	15
kGS	10019469	15
Page Marketing	10021242	15
T & S	10024916	15
Accel Partners	10002114	16
Biz-comm	10006836	16
Equitable Life Assurance Society	10011360	16
GCC Technologies	10013376	16
KillerGraffix	10019502	16
Page Research	10021270	16
T.F.C.	10024918	16
Accent Interactive	10002115	17
Boott Cotton Mills Corporation	10006916	17
Farmland Industries	10011499	17
GDC	10013426	17
Kim Tom Co	10019512	17

Customer	Customer Number	City Code
PageBoy	10021283	17
T.J.T. International	10024919	17
Accent Systems	10002117	18
Borden Company	10006917	18
Farrell Lines Company	10011546	18
GEAR	10013538	18
Kimball (W.W.) Company	10019514	18
PagePoint	10021286	18
T.M. Denton Consultants	10024924	18
Access Point	10002128	19
Accidental	10002137	19
Boston and Albany Railroad Company	10006919	19
Bre-X	10007117	19
FCS	10011600	19
Federated Co-Operatives Limited	10011732	19
GearSource	10013572	19
Gehlken Enterprises	10013670	19
Levi Strauss and Company	10019783	19
Lobster Productions	10019952	19
PageSites	10021297	19
PageWeavers	10021302	19
T3West	10024930	19
Tag Systems	10024942	19
AccessWare	10002136	20
Brazilian Traction, Light and Power Company	10006977	20
Federal Express Corporation	10011623	20
Gebbie Press	10013574	20
Lewis Grocer Company	10019812	20
PageWave	10021300	20
Tadpole	10024940	20

Customer	Customer Number	City Code
ACCPAC International	10002138	22
Brentano's	10006983	22
FenP Innovators	10011821	22
Greymac Trust Company	10013870	22
Lucky	10020080	22
Pallister Management	10021305	22
Take 3	10025022	22
Accrue	10002139	23
C&C	10007134	23
Fentek Industries	10011842	23
Grove Farm Co., Inc.	10013871	23
Market	10020181	23
Palo Alto	10021331	23
Talarian	10025024	23
Accton	10002140	24
C. Hoelzle Associates	10007163	24
Fenwick & West	10011870	24
Grumman Corporation	10013899	24
Maui Island(MIC)	10020193	24
Panasonic	10021350	24
Target	10025052	24
AccuCom	10002142	25
C.O.F.	10007183	25
Ferrari	10011918	25
Guarantee Mutual Life Company	10014043	25
MaxBan	10020227	25
Pangaea Systems	10021380	25
Taroch	10025063	25
ACCUCOMP	10002144	26
C3 Development	10007253	26

Customer	Customer Number	City Code
FiberPlex	10011979	26
GURUs	10014059	26
MaXpeed	10020239	26
Panix	10021411	26
Tartanchase	10025086	26
AccuLAN	10002149	27
C3I	10007258	27
FICOM	10012023	27
H.H. Robertson Company	10014064	27
MAXSTRAT	10020247	27
Paraclipse	10021494	27
Taskers of Andover, Ltd.	10025158	27
Accumedic Systems	10002150	28
Cabco West	10007268	28
Fifth Generation	10012128	28
HarborGroup	10014238	28
Maxtor	10020256	28
Parian Development Group	10021575	28
Tatters	10025213	28
Ace Equipment	10002153	29
Cadtex	10007309	29
Fifth Moon	10012157	29
HarveyOpolis	10014540	29
Maxwell Laboratories	10020266	29
Password Busters	10021641	29
Teamaker	10025239	29
Acer	10002154	30
Cajun	10007448	30
Filene's	10012158	30
HBS	10014802	30

Customer	Customer Number	City Code
Mb digital marketing	10020281	30
Patrick Townsend & Associates	10021677	30
Teammax	10025241	30
ACES Research	10002155	31
CalComp	10007457	31
Filetron	10012161	31
Hederman Brothers	10015011	31
McGraw-Hill Publishing Company	10020306	31
Patton Enterprises	10021736	31
Teamsolve	10025242	31
ACI	10002159	32
Caleidoscopio S.r.l.	10007468	32
Emergent	10011345	32
FIND/SVP	10012305	32
GateMaster	10013332	32
Hekimian Laboratories	10015253	32
Mead Corporation	10020323	32
Paul Budde	10021750	32
Todd Shipyards Corporation	10025267	32
ACME Laboratories	10002161	33
Calypso	10007536	33
Finder	10012328	33
Helfand Enterprises	10015267	33
Medics	10020332	33
PayMaxx	10021794	33
Transylvania Company	10025288	33
Acsior	10002412	34
Camelot IT	10007591	34
Finest Host	10012369	34
Heliuss	10015325	34

Customer	Customer Number	City Code
Melville Shoe Corporation	10020340	34
Payton Group International	10021800	34
UBF	10025304	34
Action Systems	10002501	35
Camros	10007866	35
Finisar	10012399	35
Hercules Incorporated	10015686	35
Mersey Docks	10020364	35
Pick Professionals	10021802	35
UK Total.net	10025353	35
ActivCard	10002520	36
Champion International	10009606	36
Firehole	10012514	36
hesketh.com	10015789	36
Nancy Leffingwell Enterprises	10020449	36
Picka	10021804	36
UKnames.net	10025359	36
Active	10002526	37
Dan River Mills, Inc.	10009633	37
FireTrans	10012600	37
Hewlett Packard	10015886	37
Nbase	10020491	37
PLAINFIELD ROOFING AND SHEET METAL	10026438	37
Ultimate Group	10025392	37
Aberdeen	10000486	38
Ad-vantage	10003687	38
Besicorp	10004516	38
Data General Corporation	10009639	38
ECS Associates	10010865	38
Galaxy Systems	10012927	38

Customer	Customer Number	City Code
G-Com International	10013397	38
Hidden Oak	10015956	38
Jones and Laughlin Steel Corporation	10018363	38
NBTel	10020492	38
One World	10020868	38
QualityLogic	10022166	38
Safe	10023495	38
Ultra-Image	10025418	38
Vectrix	10026009	38
Ad Agency	10003554	39
Day and Zimmermann, Inc.	10009645	39
G.R. Barron	10012761	39
Hill and Knowlton, Inc.	10016113	39
NBX	10020515	39
Quallaby	10022167	39
Underwriters Laboratories	10025467	39
Associates	10003749	40
Dayton Rubber Company	10009650	40
Gadzoox Microsystems	10012792	40
iBEAM	10016780	40
Nematron	10020662	40
Quantum	10022201	40
Universal Access	10025608	40
Beckman Instruments, Inc.	10003857	41
De Postel	10009669	41
Gaecom	10012799	41
Id	10017290	41
Oki	10020672	41
Rdlabs	10022746	41
Userland	10025737	41

Sposób tworzenia


Wykonaj następujące czynności:

1. Zaimportuj dane do **Menedżera danych**.
2. Wykonaj zalecane powiązania między dwiema tabelami w **Menedżerze danych**.
3. Utwórz dwa wymiary hierarchiczne — jeden *State* i *County*, a drugi *State* i *City*.
4. Dodaj mapę i w obszarze **Prezentacja** ustaw poziom powiększenia **Niestandardowy** z powiększeniem maksymalnym **Powiększenie - 7 razy**.
5. Dodaj warstwę punktów z *State -City* jako wymiarem. Ustaw następujące właściwości:
 - W polu **Lokalizacja** ustaw zakres **Niestandardowy**, a następnie wprowadź *USA* w polu **Country**.
 - W polu **Rozmiar i kształt** ustaw opcję **Rozmiar wg** na wartość *Count(Distinct Customer)*.
 - W polu **Kolory** ustaw kolorowanie według miary za pomocą wyrażenia *Count(Distinct Customer)*.
 - W obszarze **Opcje>Wyświetlacz warstw** ustaw opcję **Widoczne poziomy drążenia** na wartość **Niestandardowy** i wybierz pozycję *City*.
6. Dodaj warstwę obszaru z *State-County* jako wymiarem. Ustaw następujące właściwości:
 - W polu **Lokalizacja** ustaw zasięg na **Niestandardowy**, wprowadź *USA* w polu **Country**, a *State* w polu **Obszar administracyjny (poziom 1)**.
 - W polu **Kolory** ustaw kolorowanie według miary za pomocą wyrażenia *Count(Distinct Customer)* i ustaw suwak **Nieprzezroczystość** na 40%.
7. Wyśrodkuj region na mapie, a następnie ustaw opcję **Ogranicz nawigację z przesuwaniami** na wartość **Niestandardowy** i kliknij polecenie **Ustaw limit przesuwania**.

Wykres Mekko

Wykres mekko jest odpowiedni do porównywania grup z jednoczesnym porównywaniem elementów kategorii zawartych w tych grupach. Wykresy Mekko są również nazywane wykresami mozaikowymi, wykresami Marimekko i diagramami Mondrian. Oś wymiaru pokazuje grupy, a oś miary pokazuje znormalizowaną wartość procentową dla każdego elementu kategorii. Wielkość każdej grupy pokazuje jej wartość.

Na tym wykresie grupy wymiarowe reprezentują różne kwartały roku. Szerokość każdego kwartału pokazuje znormalizowaną wartość procentową sumy sprzedaży dla tego kwartału. Każdy kwartał jest podzielony na różne kategorie produktów, takie jak Produce, Canned Products i Frozen Foods. Wysokość poszczególnych kategorii produktów odpowiada znormalizowanym wartościom procentowym sumy sprzedaży tej kategorii produktów w konkretnym kwartale. Dzięki temu możliwe jest łatwe porównanie między kategoriami produktów w konkretnym kwartale oraz między różnymi kwartałami.



Sortowanie jest automatyczne i przebiega odpowiednio do rozmiaru. Domyślnie kolorowanie odbywa się według wymiarów i obejmuje 12 kolorów, ale ten sposób działania można zmienić w panelu właściwości. Użytkownik wybiera wymiar, według którego będzie odbywać się kolorowanie. W tym przykładzie kolorowanie odbywa się według kategorii produktów w celu wyraźnego odróżnienia różnych kategorii oraz ich wpływu na zmianę wyniku sprzedaży w poszczególnych kwartałach.

Jeśli zestaw danych zawiera wartości ujemne, wówczas wyświetlany jest komunikat tekstowy informujący o tym, że wartości ujemne nie mogą być wyświetlane.



Kiedy używać

Wykresu mekko należy użyć, aby zwizualizować znormalizowane wartości procentowe pogrupowanych danych. Wykresy Mekko powinny być używane przede wszystkim z wartościami, które mogą być agregowane.

Zalety

Wykres mekko jest czytelny i łatwy w interpretacji. Umożliwia porównanie grup oraz porównanie wpływu kategorii w poszczególnych grupach.

Wady

Wykres mekko nie działa tak dobrze w przypadku wielu wartości wymiaru z powodu ograniczonej długości osi.

Stosowanie wykresów Mekko nie jest korzystne, gdy wartości miary znacznie różnią się rzędami wielkości. Wykres mekko jest również odpowiedni w przypadku wymieszanych wartości bezwzględnych i względnych.

Wartości ujemne nie mogą być wyświetlane na wykresach mekko.

Tworzenie wykresu mekko

Na arkuszu, który edytujesz, możesz utworzyć prosty wykres mekko.

Wykonaj następujące czynności:

1. Z panelu zasobów przeciągnij pusty wykres mekko do arkusza.
2. Kliknij polecenie **Dodaj wymiar** i wybierz wymiar lub pole. Ten wymiar definiuje grupowanie.

3. Dodaj drugi wymiar w kolejności poziomów hierarchii. Wymiar dodany jako drugi definiuje kategorie.
4. Kliknij polecenie **Dodaj miarę**, a następnie wybierz miarę lub utwórz miarę z pola.


Na wykresie mekko potrzebne są dwa wymiary i jedna miara.



Każdy słupek odpowiada pierwszemu wymiarowi podzielonemu na mniejsze kategorie na podstawie drugiego wymiaru. Wartości miar określają odpowiednią wysokość kategorii wewnątrz poszczególnych słupków, a także wymiar słupków.

Po utworzeniu wykresu można dostosować jego wygląd w panelu właściwości.

Stylizacja wykresu Mekko

W obszarze **Wygląd** dostępnych jest wiele opcji określania stylu na panelu właściwości.

Kliknij  **Style** w obszarze **Wygląd > Prezentacja**, aby dodatkowo dostosować styl wykresu. Panel stylu zawiera różne sekcje na kartach **Ogólne** i **Wykres**.

Style można zresetować, klikając  obok każdej sekcji. Kliknięcie opcji  **Zresetuj wszystko** powoduje zresetowanie stylów dla wszystkich dostępnych kart w panelu stylów.

Informacje ogólne o nadawaniu stylu indywidualnym wizualizacjom zawiera temat [Stosowanie niestandardowego stylu do wizualizacji \(page 662\)](#).


Dostosowanie tekstu

Można ustawić tekst tytułu, podtytułu i przypisu w sekcji **Wygląd > Ogólne**. Aby ukryć te elementy, wyłącz **Pokaż tytuły**.

Widoczność różnych etykiet na wykresie zależy od ustawień specyficznych dla wykresu i opcji wyświetlania etykiet. Można to skonfigurować w panelu właściwości.

Można wybrać styl tekstu widocznego na wykresie.

Wykonaj następujące czynności:


1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** ustaw czcionkę, styl wyróżnienia, rozmiar czcionki i kolor następujących elementów tekstowych:
 - **Tytuł**
 - **Podtytuł**
 - **Stopka**
4. Na karcie **Wykres** ustaw czcionkę, rozmiar czcionki i kolor następujących elementów tekstowych:
 - **Etykieta osi**: Ustaw styl etykiet na osiach.
 - **Etykieta wartości**: nadaj styl etykietom wartości wymiarów i miar, w tym udział procentowy każdej wartości w sumie zgrupowania powyżej tej wartości w hierarchii.

- **Tytuł legendy:** Nadaj styl tytułowi legendy.
- **Etykiety legendy:** Nadaj styl etykiety poszczególnych elementów legendy.

Dostosowywanie tła

Można dostosować tło wykresu. Tło można ustawić według koloru i grafiki.


Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** panelu stylu można wybrać kolor tła (pojedynczy kolor lub wyrażenie). Można także ustawić w tle grafikę z biblioteki multimedialnych lub adresu URL. Podczas używania koloru tła użyj suwaka, aby dostosować przezroczystość tła. Jeżeli używasz grafiki w tle, możesz dostosować jej rozmiar i położenie.

Dostosowywanie obramowania i cienia

Możesz dostosować obramowanie i cień wykresu.

Wykonaj następujące czynności:


1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** panelu stylów w obszarze **Obramowanie** dostosuj rozmiar **Konturu**, aby zwiększyć lub zmniejszyć linie obramowania wokół wykresu.
4. Wybierz kolor obramowania.
5. Dostosuj **Promień rogu**, aby kontrolować zaokrąglenie obramowania.
6. W obszarze **Cień** na karcie **Ogólne** wybierz rozmiar i kolor cienia. Wybierz opcję **Brak**, aby usunąć cień.

Ograniczenia

Gdy na tym wykresie używa się kolorowania według wymiarów, w legendzie można umieścić maksymalnie 100 unikatowych wartości wymiarów i 100 unikatowych kolorów.

Porównywanie grup i kategorii grup do miary za pomocą wykresu mekko

W tym przykładzie pokazano, jak utworzyć wykres mekko, aby porównać sprzedaż między różnymi latami, wpływ konkretnych grup produktów na wyniki sprzedaży z konkretnego roku, a także porównać te wyniki z odpowiednimi wartościami z innych lat.



Zestaw danych

W tym przykładzie użyjemy dwóch plików danych, które są dostępne w Qlik Sense Kurs — tworzenie aplikacji. Pobierz i wyodrębnij kurs, a pliki będą dostępne w folderze *Tutorials source*:

- *Sales.xls*
- *Item master.xls*

Aby pobrać pliki, przejdź pod adres [Kurs — tworzenie aplikacji](#).

Dodaj te dwa pliki danych do pustej aplikacji i upewnij się, że są powiązane przez *Item Number* (Numer pozycji).

Załadowany zestaw danych zawiera dane sprzedaży. Tabela *Item master* (Element główny) zawiera informacje o zamówionych artykułach, takie jak grupy produktów.

Miara


Jako miary użyjemy wielkości sprzedaży, tworząc w obszarze Elementy główne miarę o nazwie *Sales* oraz wyrażenie $\text{sum}(\text{sales})$.

Wizualizacja

Dodajemy wykres mekko do arkusza i ustawiamy następujące właściwości danych:

- **Wymiar:** Date.autoCalendar.Quarter (rok)
- **Wymiar:** Product Group (grupa produktów)
- **Miara:** *Sales* — miara, która została utworzona jako element główny.

Zostanie utworzony następujący wykres mekko:



Wielkość każdej kolumny reprezentuje wolumen sprzedaży dla poszczególnych lat. Rozmiar różnych sekcji w poszczególnych kolumnach odpowiada wolumenowi sprzedaży poszczególnych grup produktów w ciągu roku.

Suma wartości procentowych ze wszystkich trzech lat wynosi 100%. To samo dotyczy procentów sekcji grup produktów w poszczególnych latach. Dzieje się tak, ponieważ procenty są znormalizowane i wielkość rozmiar każdej sekcji jest istotny dla sumy.


Chcemy uzyskać lepszy wgląd w to, jak zmieniała się sprzedaż poszczególnych grup produktów z roku na rok. Nie jest to oczywiste w przypadku grup produktów, takich jak Baking Goods, Dairy i Beverages, których sekcje nie przylegają do siebie w przypadku przejścia z jednej kolumny do następczej. Naszym celem jest zastosowanie innego sortowania opartego na grupach produktów.

Można to zmienić w obszarze **Sortowanie** w panelu właściwości.

Ustaw kolejność sortowania w następujący sposób:

1. Date.Year
2. Product Group
3. Sum(Sales)

Wykres ulegnie zmianie i przyjmie następującą postać:



Wnioski

Wykres mekko wizualizuje znormalizowany procent sprzedaży rocznej dla różnych grup produktów, a także znormalizowany procent sprzedaży z każdego roku. Wizualizacja jest posortowana w porządku według grup produktów na rok. Aby zobaczyć szczegóły, można przesunąć wskaźnik myszy nad grupę produktów.

Na wykresie mekko widoczne jest, że w ciągu trzech lat największy wolumen sprzedaży uzyskano w przypadku produktu Produce.


Menu nawigacji

Menu nawigacyjne dodaje do arkusza opcje nawigacji.

Użytkownicy mogą przechodzić pomiędzy arkuszami z poziomu panelu zasobów. Można również dodać menu nawigacyjne arkusza, aby umożliwić użytkownikom nawigację bezpośrednio w arkuszach, bez konieczności otwierania panelu zasobów.


Domyślnie menu nawigacji wyświetla wszystkie publiczne arkusze i grupy w aplikacji.

Menu nawigacji



Możesz wybrać, aby menu nawigacyjne otwierało menu wysuwane nad aplikacją. Po wybraniu tej opcji menu nawigacyjne stanie się ikoną (☰).

Wysuwane menu nawigacji



Menu nawigacyjne można dodawać tylko w zaawansowanym trybie edycji.

Kiedy używać

Menu nawigacyjne przydaje się, gdy chcesz zapewnić alternatywną metodę nawigacji po arkuszach w aplikacji.

Tworzenie menu nawigacyjnych


Tekst w menu można sformatować i nadać mu kolor. Grafika tła jest dostępna z opcjami wymiarowania i ustawiania.



Wykonaj następujące czynności:

- Z panelu zasobów przeciągnij menu nawigacyjne do arkusza.

Nadawanie stylu menu nawigacyjnemu

W obszarze **Wygląd** dostępnych jest wiele opcji określania stylu na panelu właściwości.

Kliknij  **Style** w obszarze **Wygląd > Prezentacja**, aby dodatkowo dostosować styl wykresu. Panel stylu zawiera różne sekcje na kartach **Ogólne** i **Wykres**.

Style można zresetować, klikając  obok każdej sekcji. Kliknięcie opcji  **Zresetuj wszystko** powoduje zresetowanie stylów dla wszystkich dostępnych kart w panelu stylów.

Informacje ogólne o nadawaniu stylu indywidualnym wizualizacjom zawiera temat [Stosowanie niestandardowego stylu do wizualizacji \(page 662\)](#).


Dostosowanie tekstu

Można ustawić tekst tytułu, podtytułu i przypisu w sekcji **Wygląd > Ogólne**. Aby ukryć te elementy, wyłącz **Pokaż tytuły**.

Widoczność różnych etykiet na wykresie zależy od ustawień specyficznych dla wykresu i opcji wyświetlania etykiet. Można to skonfigurować w panelu właściwości.

Można wybrać styl tekstu widocznego na wykresie.


Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** ustaw czcionkę, styl wyróżnienia, rozmiar czcionki i kolor następujących elementów tekstowych:
 - **Tytuł**
 - **Podtytuł**
 - **Stopka**
4. Na karcie **Menu** ustaw czcionkę, rozmiar czcionki i kolor następujących elementów tekstowych:
 - **Etykiety**: nadaj styl etykietom poszczególnych elementów.

Dostosowywanie tła

Można dostosować tło wykresu. Tło można ustawić według koloru i grafiki.


Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** panelu stylu można wybrać kolor tła (pojedynczy kolor lub wyrażenie). Można także ustawić w tle grafikę z biblioteki multimedialnych lub adresu URL. Podczas używania koloru tła użyj suwaka, aby dostosować przezroczystość tła. Jeżeli używasz grafiki w tle, możesz dostosować jej rozmiar i położenie.
4. Na karcie **Menu** w panelu stylów wybierz domyślny kolor elementów menu, kolor podświetlenia i kolor po wskazaniu kursorem.


Dostosowywanie obramowania i cienia

Możesz dostosować obramowanie i cień wykresu.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** panelu stylów w obszarze **Obramowanie** dostosuj rozmiar **Konturu**, aby zwiększyć lub zmniejszyć linie obramowania wokół wykresu.
4. Wybierz kolor obramowania.
5. Dostosuj **Promień rogu**, aby kontrolować zaokrąglenie obramowania.
6. W obszarze **Cień** na karcie **Ogólne** wybierz rozmiar i kolor cienia. Wybierz opcję **Brak**, aby usunąć cień.
7. Na karcie **Menu** w obszarze **Obramowanie** dostosuj rozmiar **Konturu**, aby zwiększyć lub zmniejszyć linie obramowania wokół wykresu.
8. Wybierz kolor obramowania.
9. Dostosuj **Promień rogu**, aby kontrolować zaokrąglenie obramowania.
10. W obszarze **Cień** na karcie **Menu** wybierz rozmiar i kolor cienia. Wybierz opcję **Brak**, aby usunąć cień.

Ustawianie menu nawigacyjnych jako menu wysuwanych

Menu nawigacyjne możesz ustawić jako menu wysuwane. Po ustawieniu jako menu wysuwane menu nawigacji działa jak przycisk, który otwiera menu nad całą aplikacją z listą arkuszy. Możesz opcjonalnie dodać ikonę menu () do menu nawigacyjnego.

Wykonaj następujące czynności:


1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W sekcji **Wygląd > Prezentacja** włącz **Menu wysuwane**.

3. Opcjonalnie wybierz **Pokaż ikonę panelu wysuwanego**.

Nadawanie stylu menu wysuwanemu

Możesz nadać styl przyciskowi i panelowi menu wysuwanego.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Kliknij **Menu**.
4. W obszarze **Przycisk panelu wysuwanego** można opcjonalnie dostosować kolory i dodać grafikę tła.
5. W obszarze **Panel wysuwany**, można opcjonalnie dostosować kolor i grafikę tła używane przez panel.

Ustawianie orientacji i układu

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. Po wybraniu **Wygląd > Prezentacja**, w obszarze **Orientacja** wybierz opcję **Pionowa** lub **Pozioma**.
3. W obszarze **Układ** wybierz **Wypełnij** lub **Minimalny**.
4. W obszarze **Pozycja** wybierz pozycję elementów menu w menu nawigacyjnym.
5. Jeśli wybrano opcję **Pozioma** lub **Minimalny**, opcjonalnie wybierz ustawienie **Ta sama szerokość elementu**, aby wszystkie karty miały ten sam rozmiar.

Oddzielanie elementów w menu nawigacyjnych

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W sekcji **Wygląd > Prezentacja** włącz **Osobne elementy**.

Pokazywanie dużych elementów

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** zaznacz **Pokaż duże elementy**.

Pokazywanie ikon elementów

Wykonaj następujące czynności:


1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** zaznacz **Pokaż ikony elementów**.

Wnioski w języku naturalnym

Wizualizacja obiektu **wnioski w języku naturalnym** wyświetla wnioski w języku naturalnym oraz informacje o wybranych wymiarach i miarach.

Obiekt **wnioski w języku naturalnym** wykorzystuje funkcję Wnioski do generowania informacji w języku naturalnym na temat wymiarów i miar dodanych do wykresu. Wykres aktualizuje wnioski w miarę dokonywania wyborów w aplikacji.

*Natywny obiekt **wnioski w języku naturalnym** wyświetlający wnioski w języku naturalnym z pełną szczegółowością*



Wnioski w języku naturalnym to natywny typ wykresu, który zastępuje wycofywany formant **NL Insights** z Dashboard bundle.

Obiekt **wnioski w języku naturalnym** domyślnie generuje wnioski do wszystkich typów analiz obsługiwanych w przypadku wybranych pól. Klasyfikacja pól w modelu logicznym aplikacji określa, które pola są dostępne jako wymiary lub miary.


Kiedy używać

Obiektu **wnioski w języku naturalnym** warto użyć, gdy trzeba dołączyć narracyjne lub analityczne podsumowanie swoich danych. Na przykład na arkuszu poświęconym sprzedaży możesz potrzebować narracji podsumowujących kluczowe rankingi, korelacje i analizy porównawcze dotyczące sprzedaży w celu uzupełnienia innych wizualizacji.

Przydaje się również powiązanie obiektu **wnioski w języku naturalnym** z innym wykresem zawierającym te same wymiary i miary. To zapewnia dodatkowy kontekst i informacje dotyczące wykresu. W tym celu skonfiguruj obiekt **wnioski w języku naturalnym** tak, aby używał wejściowego wykresu, który został już utworzony w bieżącym arkuszu. Wymiary i miary z tego

wykresu wejściowego zostaną wykorzystane do wygenerowania wniosków w języku naturalnym a obiekt **wnioski w języku naturalnym** będzie aktualizowany na podstawie zmian dokonywanych w tym wykresie wejściowym.

Obiekt **wnioski w języku naturalnym** z wnioskami w języku naturalnym wygenerowanymi bezpośrednio z wejściowego wykresu słupkowego



Migracja z Dashboard bundle do obiektu natywnego


Obiekty rozszerzenia **NL Insights** z Dashboard bundle wymagają migracji do natywnych wykresów, jeżeli występują na arkuszu publicznym (bazowym) lub opublikowanym (społeczności). W tym celu wykonaj odpowiednie kroki, aby ustawić arkusz jako prywatny, a następnie go opublikuj lub ponownie ustaw jako publiczny.



Alternatywą dla poniższych instrukcji jest zduplikowanie aplikacji w strumieniu, otwarcie arkusza w zduplikowanej aplikacji, aby zapewnić prawidłową migrację wykresu, a następnie ponowne opublikowanie aplikacji w strumieniu.

Arkusze publiczne


Wykonaj następujące czynności:

1. Otwórz przegląd aplikacji lub otwórz  **Arkusze** z widoku arkuszy.
2. Kliknij arkusz publiczny prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie **Cofnij zatwierdzenie**.

3. Kliknij arkusz społeczności prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie **Cofnij publikowanie**.
4. Otwórz arkusz prywatny i upewnij się, że wykres został przeniesiony.
5. Kliknij prawym przyciskiem myszy arkusz i wybierz polecenie **Opublikuj**.
6. Kliknij arkusz społeczności prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie **Zatwierdź**.

Opublikowane arkusze

Wykonaj następujące czynności:

1. Otwórz przegląd aplikacji lub otwórz  **Arkusze** z widoku arkuszy.
2. Kliknij arkusz społeczności prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie **Cofnij publikowanie**.
3. Otwórz arkusz prywatny i upewnij się, że wykres został przeniesiony.
4. Kliknij prawym przyciskiem myszy arkusz i wybierz polecenie **Opublikuj**.
5. Kliknij arkusz społeczności prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie **Zatwierdź**.

Tworzenie wniosków w języku naturalnym

Aby utworzyć wykres, należy mieć przynajmniej jeden wymiar lub jedną miarę. Połącz wymiary i miary według potrzeby. Jeśli użyjesz istniejącego wykresu do wygenerowania treści swojego obiektu NL Insights, wymiary i miary z tego wykresu wejściowego zostaną wykorzystane i będą dynamicznie aktualizowane, jeśli zmienisz wykres wejściowy.

Wykonaj następujące czynności:

1. Z panelu zasobów przeciągnij pusty wykres **wniosków w języku naturalnym** do arkusza.
2. Kliknij przycisk **Dodaj wykres**, aby użyć wniosków w języku naturalnym z istniejącego wykresu w wizualizacji **wniosków w języku naturalnym**. Wybierz dowolny z obsługiwanych wykresów w bieżącym arkuszu.
Ewentualnie kliknij przycisk **Dodaj wymiar** lub **Dodaj miarę**, aby dodać wnioski w języku naturalnym z wymiaru lub miary do wykresu.
3. W okienku właściwości dodaj lub usuń miary i wymiary z wykresu.






Nie można dodać ani usunąć wymiarów i miar po wybraniu wniosków z istniejącego wykresu.

Po utworzeniu wizualizacji **wniosków w języku naturalnym** można dostosować jej wygląd i inne ustawienia w panelu właściwości.

Stylizacja obiektu wnioski w języku naturalnym

W obszarze **Wygląd** dostępnych jest wiele opcji określania stylu na panelu właściwości.

Kliknij  **Style** w obszarze **Wygląd > Prezentacja**, aby dodatkowo dostosować styl wykresu. Panel stylu zawiera różne sekcje na kartach **Ogólne** i **Wykres**.

Style można zresetować, klikając  obok każdej sekcji. Kliknięcie opcji  **Zresetuj wszystko** powoduje zresetowanie stylów dla wszystkich dostępnych kart w panelu stylów.

Informacje ogólne o nadawaniu stylu indywidualnym wizualizacjom zawiera temat [Stosowanie niestandardowego stylu do wizualizacji \(page 662\)](#).


Dostosowanie tekstu

Można ustawić tekst tytułu, podtytułu i przypisu w sekcji **Wygląd > Ogólne**. Aby ukryć te elementy, wyłącz **Pokaż tytuły**.

Widoczność różnych etykiet na wykresie zależy od ustawień specyficznych dla wykresu i opcji wyświetlania etykiet. Można to skonfigurować w panelu właściwości.

Można wybrać styl tekstu widocznego na wykresie.


Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** ustaw czcionkę, styl wyróżnienia, rozmiar czcionki i kolor następujących elementów tekstowych:
 - **Tytuł**
 - **Podtytuł**
 - **Stopka**
4. Na karcie **Wykres** ustaw styl następujących elementów tekstowych:
 - **Typ analizy**: ustaw czcionkę, rozmiar czcionki i kolor nagłówek wyświetlających typy analiz wniosków.
 - **Styl**: ustaw czcionkę, rozmiar czcionki i kolor wniosków narracyjnych.
 - **Struktura**: wybierz sposób prezentacji wniosków narracyjnych na wykresie. Wybierz punkty lub zdania.

Dostosowywanie tła

Można dostosować tło wykresu. Tło można ustawić według koloru i grafiki.


Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** panelu stylu można wybrać kolor tła (pojedynczy kolor lub wyrażenie). Można także ustawić w tle grafikę z biblioteki multimedialnych lub adresu URL. Podczas używania koloru tła użyj suwaka, aby dostosować przezroczystość tła. Jeżeli używasz grafiki w tle, możesz dostosować jej rozmiar i położenie.

Dostosowywanie obramowania i cienia

Możesz dostosować obramowanie i cień wykresu.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** panelu stylów w obszarze **Obramowanie** dostosuj rozmiar **Konturu**, aby zwiększyć lub zmniejszyć linie obramowania wokół wykresu.
4. Wybierz kolor obramowania.
5. Dostosuj **Promień rogu**, aby kontrolować zaokrąglenie obramowania.
6. W obszarze **Cień** na karcie **Ogólne** wybierz rozmiar i kolor cienia. Wybierz opcję **Brak**, aby usunąć cień.

Dostosowywania poziomu szczegółowości

Szczegółowość wniosków w języku naturalnym można kontrolować. Szczegółowość może być pełna lub krótka. Pełna szczegółowość grupuje wnioski w języku naturalnym według typu analizy. Krótka szczegółowość wyświetla wszystkie wnioski w języku naturalnym w postaci listy.

Szczegółowość można konfigurować w menu **Wygląd > Prezentacja** w okienku właściwości.

Usuwanie typów analizy

Niechciane typy analiz można usunąć z wniosków w języku naturalnym w menu **Wygląd > Prezentacja** w okienku właściwości.

Zmiana języka wniosków w języku naturalnym

Język wygenerowanych wniosków w języku naturalnym można zmienić w menu **Wygląd > Prezentacja** w panelu właściwości.



Wnioski w języku naturalnym obsługują te same języki co wnioski w języku naturalnym w Qlik Sense w Analityka Qlik Cloud. Informacje zawiera temat [Obsługiwane języki](#).

Uwagi

Typy analiz i liczba wniosków narracyjnych generowanych na wykresie **wniosków w języku naturalnym** zależą od ilości i różnorodności danych należących do wybranych pól. W następujących sytuacjach może być wyświetlona tylko ograniczona liczba typów analiz i wniosków:

- Wybrane elementy używają tego samego pola podstawowego, co agregacje lub wybory.
- Wybrane elementy zawierają tylko miary, bez wymiarów.
- Wybrane elementy są w większości niepowiązane.

Ograniczenia

Obiekt **wnioski w języku naturalnym** ma następujące ograniczenia:

- Bezpośrednio do wykresu **wniosków w języku naturalnym** nie można podawać następujących typów wykresów:

- Animacja
 - Przycisk
 - Kontener
 - Selektor dat
 - Panel filtrowania
 - Tekst i grafika
 - Odtwarzacz wideo
- Wykres **wniosków w języku naturalnym** nie dostarcza wniosków w języku naturalnym dla następujących typów analiz (nawet, jeśli używa wykresu wejściowego wygenerowanego z tych typów analiz):
 - Klastrowanie (K-Means)
 - Przegląd
 - Zmiany okresowe
 - Kontrola procesu (średnia ruchoma)
 - Od początku roku
 - Wyrażenia z modyfikatorami, zastosowane do wykresu bezpośrednio lub przez wykres wejściowy, mogą nie dostarczać prawidłowych wartości we wnioskach w języku naturalnym.
 - Format liczb towarzyszący wyrażeniu jest stosowany tylko do instrukcji narracyjnych wygenerowanych przy użyciu tego wyrażenia. Dodatkowe narracje, które są generowane, mogą nie przestrzegać formatu liczb wyrażenia.
 - W przypadku użycia istniejącego wykresu na wejściu obiektu **Wnioski w języku naturalnym** niektóre działania wykonywane na tym wykresie nie spowodują automatycznej aktualizacji wniosków w języku naturalnym. W szczególności zamiana na alternatywne miary lub wymiary albo modyfikacje dokonane poprzez eksplorację wykresu w trybie analizy nie powodują aktualizacji wniosków w języku naturalnym, chyba że zostaną one zastosowane i udostępnione wszystkim użytkownikom.
 - Zmiana formatu liczb miary nie zawsze skutkuje zmianą tego formatu we wszystkich dostępnych wnioskach.

Wykres kołowy


Wykres kołowy przedstawia relacje między wartościami, a także udział wartości pojedynczej w sumie wszystkich wartości. Wykresu kołowego można użyć, gdy istnieje pojedyncza seria danych zawierająca tylko wartości dodatnie.

Na wykresie kołowym wymiary tworzą sektory wartości miary. Wykres kołowy może zawierać jeden wymiar i maksymalnie dwie miary. Pierwsza miara służy do określania kąta poszczególnych wycinków na wykresie.

Pie chart


Qlik  LEAD WITH DATA

Sprzedaż na region na wykresie kołowym.




Opcjonalnie można użyć drugiej miary w celu określenia promienia każdego wycinka koła. Wykres kołowy w takim stylu jest nazywany wykresem rozetkowym.

Sprzedaż z podziałem na podgrupy produktów na wykresie kołowym ze średnią wartością faktury sprzedaży, która określa promień wycinka



W prezentacji kołowej wykresu kołowego wartości ujemne w mierze promienia nie są obsługiwane i zostaną wykluczone. Wartości ujemne w mierze promienia są obsługiwane w prezentacji pierścieniowej i wówczas są skierowane w stronę środka wykresu kołowego.

Sprzedaż z podziałem na podgrupy produktów na wykresie kołowym z miarą promienia zawierającą porównanie sprzedaży z poprzedniego roku



Kiedy używać

Podstawowym przeznaczeniem wykresu kołowego jest porównanie konkretnego sektora z sumą. Wykres kołowy jest szczególnie użyteczny, gdy istnieją tylko dwa sektory, na przykład tak/nie i w kolejce/ukończone.

Nie zalecamy porównywania dwóch wykresów kołowych ze sobą nawzajem.

Zalety

Wykres kołowy umożliwia natychmiastowe zrozumienie proporcji, gdy w postaci wymiarów używanych jest kilka sektorów. Gdy liczba sektorów wynosi nie więcej niż 10, wówczas wykres kołowy zachowuje wydajność wizualną.

Wady

Porównanie różnych sektorów wykresu kołowego może być utrudnione, szczególnie w przypadku wykresu z wieloma sektorami.

Wykres kołowy zajmuje dużo miejsca, a ilość wartości wizualizowanych na takim wykresie jest niewielka.

Tworzenie wykresu kołowego

Na arkuszu, który edytujesz, możesz utworzyć wykres kołowy.

Wykonaj następujące czynności:

1. Z panelu zasobów przeciągnij pusty wykres kołowy do arkusza.
2. Kliknij polecenie **Dodaj wymiar** i wybierz wymiar lub pole.
3. Kliknij polecenie **Dodaj miarę**, a następnie wybierz miarę lub utwórz miarę z pola.


Na wykresie kołowym domyślnie używane są następujące ustawienia.



- 10 najważniejszych sektorów jest przedstawionych w kolejności malejącej według rozmiarów, zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
- Kolory odpowiadają wymiarom.
- Etykiety wartości są przedstawiane w procentach.

Po utworzeniu wykresu kołowego konieczne może być dodanie miary promienia lub dostosowanie wyglądu i innych ustawień wykresu w panelu właściwości.

Stylizacja wykresu kołowego

W obszarze **Wygląd** dostępnych jest wiele opcji określania stylu na panelu właściwości.

Kliknij  **Style** w obszarze **Wygląd > Prezentacja**, aby dodatkowo dostosować styl wykresu. Panel stylu zawiera różne sekcje na kartach **Ogólne** i **Wykres**.

Style można zresetować, klikając  obok każdej sekcji. Kliknięcie opcji  **Zresetuj wszystko** powoduje zresetowanie stylów dla wszystkich dostępnych kart w panelu stylów.

Informacje ogólne o nadawaniu stylu indywidualnym wizualizacjom zawiera temat [Stosowanie niestandardowego stylu do wizualizacji \(page 662\)](#).


Dostosowanie tekstu

Można ustawić tekst tytułu, podtytułu i przypisu w sekcji **Wygląd > Ogólne**. Aby ukryć te elementy, wyłącz **Pokaż tytuły**.

Widoczność różnych etykiet na wykresie zależy od ustawień specyficznych dla wykresu i opcji wyświetlania etykiet. Można to skonfigurować w panelu właściwości.

Można wybrać styl tekstu widocznego na wykresie.


Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** ustaw czcionkę, styl wyróżnienia, rozmiar czcionki i kolor następujących elementów tekstowych:
 - **Tytuł**
 - **Podtytuł**
 - **Stopka**
4. Na karcie **Wykres** ustaw czcionkę, rozmiar czcionki i kolor następujących elementów tekstowych:
 - **Etykieta wymiaru**: nadaj styl etykietom wymiaru pokazanego na wykresie.
 - **Etykieta wartości wymiaru**: nadaj styl poszczególnym wartościom wymiarów.
 - **Etykieta wartości**: nadaj styl etykietom, które wyświetlają wartość miary (wyświetlaną jako wartość lub procent) dla każdej wartości wymiaru.
 - **Tytuł legendy**: Nadaj styl tytułowi legendy.
 - **Etykiety legendy**: Nadaj styl etykietom poszczególnych elementów legendy.

Dostosowywanie tła

Można dostosować tło wykresu. Tło można ustawić według koloru i grafiki.


Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** panelu stylu można wybrać kolor tła (pojedynczy kolor lub wyrażenie). Można także ustawić w tle grafikę z biblioteki multimedialnych lub adresu URL. Podczas używania koloru tła użyj suwaka, aby dostosować przezroczystość tła. Jeżeli używasz grafiki w tle, możesz dostosować jej rozmiar i położenie.

Dostosowanie konturu i kształtu

Możesz dostosować kontur otaczający wykres, a także kształt i grubość wycinków.


Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Wykres** panelu stylów, w sekcji **Kontur**, ustaw grubość i kolor konturów wycinków.
4. W sekcji **Promień rogu** ustaw zaokrąglenie rogów wycinków.

Dostosowywanie obramowania i cienia

Możesz dostosować obramowanie i cień wykresu.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** panelu stylów w obszarze **Obramowanie** dostosuj rozmiar **Konturu**, aby zwiększyć lub zmniejszyć linie obramowania wokół wykresu.
4. Wybierz kolor obramowania.
5. Dostosuj **Promień rogu**, aby kontrolować zaokrąglenie obramowania.
6. W obszarze **Cień** na karcie **Ogólne** wybierz rozmiar i kolor cienia. Wybierz opcję **Brak**, aby usunąć cień.

Ograniczenia

Gdy na tym wykresie używa się kolorowania według wymiarów, w legendzie można umieścić maksymalnie 100 unikatowych wartości wymiarów i 100 unikatowych kolorów.

Tabela przestawna

W tabeli przestawnej wymiary i miary są wyświetlane jako wiersze i kolumny w tabeli. Tabela przestawna umożliwia analizowanie danych według wielu miar i w wielu wymiarach naraz.

Obracając wiersze i kolumny, można zmieniać rozmieszczenie miar i wymiarów.



Item Desc	Product Group	Customer	Quantity	Sales
American Beef Bologna			166	4346.12
American Chili Hot Dogs			173	1515.88
American Cole Slaw			156	3979.37
American Corned Beef			1771	211676.74
American Foot-Long Hot Dogs			52	2267.24
American Low Fat Cole Slaw			16	-37.35
American Pimento Leaf			126	28683.99
American Potato Salad			27	3514.97
American Roasted Chicken			441	86568.14
American Sliced Chicken			3	21.68
American Sliced Ham			12	782.7
American Turkey Hot Dogs			184	3378.28
Applause Canned Mixed Fruit			172	11773.16
Applause Canned Peaches			95	2287.6
Atomic Bubble Gum			187	32278.74
Atomic Malted Milk Balls			18	643.38
Atomic Mint Chocolate Bar			1889	693481.8
Atomic Mints			61	2248.77
Atomic Semi-Sweet Chocolate Bar			226	38862.4
Atomic Spicy Mints			1226	125661.83
Atomic Tasty Candy Bar			48	6518.31
Atomic White Chocolate Bar			36	2418.79
BBB Best Apple Butter			2581	118533.97
BBB Best Apple Jam			65	1667.85
BBB Best Apple Jelly			399	32264.73
BBB Best Apple Preserves			2138	1617979.65

Kiedy używać

Tabela przestawna jest użyteczna, gdy wymagane jest uwzględnienie kilku wymiarów lub miar w pojedynczej tabeli, a następnie zmiana organizacji w celu wyświetlenia różnych sum częściowych.

Zalety

Użycie tabeli przestawnej jest bardzo korzystne, gdy wymagane jest analizowanie wielu wymiarów i miar jednocześnie, a następnie zmiana ich organizacji w celu uzyskania innej perspektywy danych. Użytkownik może rozwijać interesujące go wiersze przy jednoczesnym zachowaniu zwiniętych wierszy w pozostałej części tabeli.

Wady

Tabela przestawna może wydawać się zbyt skomplikowana, a zawarte w niej informacje nie są widoczne na pierwszy rzut oka.

Tworzenie tabeli przestawnej

Na arkuszu, który edytujesz, można utworzyć nową tabelę przestawną.

Wykonaj następujące czynności:

1. Z panelu zasobów przeciągnij pustą tabelę przestawną do arkusza.
2. Kliknij polecenie **Dodaj wymiar** i wybierz wymiar lub pole.
3. Kliknij polecenie **Dodaj miarę**, a następnie wybierz miarę lub utwórz miarę z pola.


Wygląd i inne ustawienia można dostosować na panelu właściwości.





Szerokość kolumn jest ustawiana automatycznie w celu utrzymania kolumn razem, co poprawia czytelność. Szerokość kolumny wymiaru można dostosować, przeciągając linię podziału nagłówka. Szerokość poszczególnych kolumn miar nadal będzie ustawiana automatycznie. Aby przywrócić szerokość domyślną kolumny, kliknij dwukrotnie linię podziału nagłówka.

Nadawanie stylu tabeli przestawnej

W obszarze **Wygląd** dostępnych jest wiele opcji określania stylu na panelu właściwości.

Kliknij  **Style** w obszarze **Wygląd > Prezentacja**, aby dodatkowo dostosować styl wykresu. Panel stylu zawiera różne sekcje na kartach **Ogólne** i **Wykres**.

Style można zresetować, klikając  obok każdej sekcji. Kliknięcie opcji  **Zresetuj wszystko** powoduje zresetowanie stylów dla wszystkich dostępnych kart w panelu stylów.

Informacje ogólne o nadawaniu stylu indywidualnym wizualizacjom zawiera temat [Stosowanie niestandardowego stylu do wizualizacji \(page 662\)](#).


Dostosowanie tekstu

Można ustawić tekst tytułu, podtytułu i przypisu w sekcji **Wygląd > Ogólne**. Aby ukryć te elementy, wyłącz **Pokaż tytuły**.

Widoczność różnych etykiet na wykresie zależy od ustawień specyficznych dla wykresu i opcji wyświetlania etykiet. Można to skonfigurować w panelu właściwości.

Można wybrać styl tekstu widocznego na wykresie.

Wykonaj następujące czynności:


1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** ustaw czcionkę, styl wyróżnienia, rozmiar czcionki i kolor następujących elementów tekstowych:
 - **Tytuł**
 - **Podtytuł**
 - **Stopka**
4. Na karcie **Wykres** ustaw rozmiar czcionki i kolor następujących elementów tekstowych:
 - **Nagłówek**: nadaj styl tekstowi nagłówków każdej kolumny na prawo od pierwszej kolumny.
 - **Zawartość**: nadaj styl tekstowi pierwszej kolumny, a także każdej komórce w samej tabeli.

Ponadto możesz dostosować wygląd tekstu wiersza aktywowanego kursorem. Zob. [Dostosowywanie działania aktywacji kursorem i paska przewijania \(page 345\)](#).

Dostosowywanie tła

Można dostosować tło wykresu. Tło można ustawić według koloru i grafiki.

Wykonaj następujące czynności:


1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** panelu stylu można wybrać kolor tła (pojedynczy kolor lub wyrażenie). Można także ustawić w tle grafikę z biblioteki multimedialnych lub adresu URL. Podczas używania koloru tła użyj suwaka, aby dostosować przezroczystość tła. Jeżeli używasz grafiki w tle, możesz dostosować jej rozmiar i położenie.

Jeśli komórka w tabeli przestawnej ma wartość null, ma kolor niezależny od ustawień tła zastosowanych w panelu stylizacji (jest wyświetlana w kolorze białym).

Dostosowywanie działania aktywacji kursorem i paska przewijania

Możesz ustawić opcje wyświetlania, gdy użytkownik aktywuje kursorem wiersz w tabeli. Można również ustawić rozmiar paska przewijania.


Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Wykres** panelu stylów, w sekcji **Aktywacja wiersza** dostosuj następujące ustawienia:
 - Aby wyróżniać wiersze w tabeli, gdy użytkownik aktywuje je kursorem, ustaw przełącznik w pozycji **Wł**. W zależności od preferencji możesz wyłączyć to działanie.
 - **Kolor najechania na wiersz**: Ustaw kolor wyróżniania wiersza, gdy użytkownik aktywuje go kursorem.
 - **Kolor czcionki najechania na wiersz**: Ustaw kolor tekstu w wyróżnionym wierszu, gdy użytkownik wskaże go kursorem.
4. W obszarze **Rozmiar paska przewijania** ustaw rozmiar paska przewijania na wykresie (możesz wybrać Mały, Średni lub Duży).

Dostosowywanie obramowania i cienia


Możesz dostosować obramowanie i cień wykresu.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** panelu stylów w obszarze **Obramowanie** dostosuj rozmiar **Konturu**, aby zwiększyć lub zmniejszyć linie obramowania wokół wykresu.
4. Wybierz kolor obramowania.
5. Dostosuj **Promień rogu**, aby kontrolować zaokrąglenie obramowania.
6. W obszarze **Cień** na karcie **Ogólne** wybierz rozmiar i kolor cienia. Wybierz opcję **Brak**, aby usunąć cień.

Przestawianie danych w tabeli

Aby zmienić kolejność danych, przeciągnij elementy do nowej kolumny lub wiersza.

W poniższej tabeli przestawnej wymiar *Customer* został przeciągnięty do pozycji za wymiarem *Product Group*. Wymiar *Item Desc* został przeniesiony na pozycję przed wymiarem *Product Group*. Teraz wymiary są sortowane przede wszystkim według wymiaru *Item*. Obraz danych nie jest już skupiony na wymiarze *Customer*, a na wymiarze *Item Desc*. Ilości i sprzedaż dla każdego klienta można sprawdzić, klikając . Spowoduje to rozwinięcie wymiaru.

Item Desc	Product Group	Customer	Values	
			Quantity	Sales
American Beef Bologna			166	4346.12
American Chicken Hot Dogs			173	15115.88
American Cole Slaw			156	3979.37
American Corned Beef			1771	211676.74
American Foot-Long Hot Dogs			52	2267.24
American Low Fat Cole Slaw			16	-37.75

Przeniesienie wymiaru *Customer* z wiersza do kolumny pozwoli zachować orientację na wymiar *Item Desc*, a jednocześnie pokazać dystrybucję artykułów dla poszczególnych klientów. To jedno przesunięcie pozwoliło zwiększyć gęstość informacji w tabeli przestawnej.

Item Desc	Product Group	Customer	Values						
			A-2-Z Solutions		A-ARVIN Laser Resources		A Superior System		
			Quantity	Sales	Quantity	Sales	Quantity		
Even Better Large Curd Cottage Cheese			-	-	-	-	-	-	-
Even Better Low Fat Cottage Cheese			2	240.82	-	-	-	-	1
Even Better Low Fat Sour Cream			-	-	-	-	-	-	-
Even Better Low Fat String Cheese			-	-	3	20.22	-	-	-
Even Better Mild Cheddar Cheese			2	1105.01	4	2560.05	-	-	-
Even Better Muenster Cheese			-	-	-	-	-	-	-
Even Better Sharp Cheddar Cheese			-	-	1	640.01	-	-	-

Grupowanie miar


Warto zauważyć, że elementy *Quantity* i *Sales* w nagłówku kolumny nie są wyświetlane jako osobne miary. Obok wymiaru *Customer* znajduje się element *Wartości*. W przypadku korzystania z więcej niż jednej miary, są one automatycznie grupowane razem, tworząc grupę miar *Wartości*. Tę grupę można dodać do sekcji wierszy lub sekcji kolumn. Grupy miar nie można edytować ani wybierać w tabeli. Nie można podzielić elementu miary i użyć jednej miary jako wiersza, a drugiej jako kolumny.

Przestawianie danych na panelu właściwości

Na panelu właściwości można dodawać miary i wymiary do tabeli przestawnej, a także wiersze lub kolumny przestawne.

Dane


Na panelu danych można dodawać wymiary i miary. Między wierszami i kolumnami można przenosić elementy. Można także zmienić kolejność elementów w wierszach lub kolumnach. W przypadku używania więcej niż jednej miary, są one grupowane i tworzony jest element *Wartości*.


 **Chart suggestions**


Data

Dimensions

Row


Item Desc > 

Product Group > 

Customer > 

Add


Column


Values 

Add

Measures

Values

Quantity > 

Sales > 

Add

Sorting


Add-ons

Appearance

Hide properties

Sortowanie

W okienku sortowania można zmienić wewnętrzną kolejność wymiarów i miar.



Podczas sortowania tabel przestawnych jako pierwsze wyświetlane są zawsze wartości NULL.

Sortowanie według pierwszej miary

W przypadku więcej niż jednej miary, tworzona jest grupa miar. Włącz **Sortuj według pierwszej miary**, aby posortować wartości wymiarów według wartości liczbowej pierwszej miary. Do wyboru jest **Rosnąca** i **Malejąca** kolejność sortowania.

Ta kolejność sortowania wpłynie na wszystkie wymiary i będzie miała pierwszeństwo przed jakąkolwiek inną kolejnością sortowania zdefiniowaną dla wymiarów.

Jeśli na przykład istnieją dwie miary: *Quantity* oraz *Sales*. W okienku właściwości w obszarze **Dane > Miary** najpierw widnieje *Quantity*. Jeśli **posortujesz według pierwszej miary** w kolejności malejącej, Twoja tabela zostanie posortowana począwszy od wymiaru o najwyższej *Quantity*.

Jeśli opcja **Sortuj według pierwszej miary** jest wyłączona, w tabeli zostanie zastosowana kolejność sortowania skonfigurowana dla wymiarów.

Tabela przestawna w trybie edycji. Opcja **Sortuj według pierwszej miary** została włączona.

Item Desc	Quantity	Sales
Better Large Canned Shrimp	394664	\$10,367,029
High Top Dried Mushrooms	275000	\$9,221,829
Better Canned Tuna in Oil	130978	\$2,788,533
Walrus Chardonnay	119064	\$54,291
Red Spade Pimento Loaf	91370	\$3,215,314
Landslide Hot Chocolate	68999	\$161,529
Even Better String Cheese	52780	\$545,675
Tell Tale Red Delicious Apples	17764	\$2,331,673
High Top Red Delicious Apples	16931	\$612,022
Big Time Frozen Cheese Pizza	16098	\$3,018,098
Fast Mini Donuts	14450	\$2,678,610
Walrus White Zinfandel Wine	12747	\$1,498,047
High Top Cauliflower	11009	\$296,105
Better Fancy Canned Anchovies	10682	\$240,314
Landslide White Sugar	10665	\$2,834,095
Tell Tale Lemons	10425	\$148,583

Ograniczenia:

- Ta opcja jest obsługiwana tylko wtedy, gdy obliczane są sumy częściowe. Sumy częściowe można obliczyć, wykonując jedną z następujących czynności:
 - W okienku właściwości przejdź do opcji **Dane** i kliknij wymiar. Włącz opcję **Pokaż sumy**.
 - W okienku właściwości przejdź do opcji **Wygląd > Prezentacja**. Włącz **Wiersze z wcięciem**.
- Ta opcja nie jest obsługiwana dla wymiarów wyliczanych.
- Ta opcja jest obsługiwana tylko wtedy, gdy wszystkie wymiary znajdują się w sekcji Wiersz, a wszystkie miary znajdują się w sekcji Kolumna.

Sortowanie wymiarów

Jeśli opcja **Sortuj według pierwszej miary** jest wyłączona, tabelę można sortować według wartości wymiarów. Każdy wymiar może mieć sortowanie **Automatyczne** lub **Niestandardowe**. W przypadku sortowania **Automatycznego** wartości pól są sortowane alfabetycznie i liczbowo w kolejności rosnącej. Dzięki sortowaniu **Niestandardowemu** można włączać i wyłączać następujące ustawienia:

- **Sortuj według wyrażenia:** sortuje według wyrażenia niestandardowego. **Sortuj według wyrażenia** zastępuje ustawienia **Sortuj w kolejności liczbowej** i **Sortuj alfabetycznie**. Tej opcji należy używać tylko z pierwszym (najbardziej zewnętrznym) wymiarem w tabeli.
- **Sortuj w kolejności liczbowej:** sortuje wartości pól, zaczynając od liczby.
- **Sortuj alfabetycznie:** sortuje wartości pól, zaczynając od litery.

Opcje **Rosnąco** i **Malejąco** są dostępne dla wszystkich trzech ustawień.

Sortowanie wyników wyszukiwania

Użytkownik może kliknąć nazwę wymiaru w tabeli, aby rozwinąć pole listy. W polu listy użytkownik może wyszukiwać i wybierać poszczególne wartości wymiarów. Ustawienie **Sortowanie wyników wyszukiwania** steruje kolejnością sortowania wartości w polu listy wymiarów.

Dostępne są następujące opcje kolejności sortowania w polu listy:

- **Automatycznie:** używa domyślnej kolejności sortowania. Liczby są sortowane w kolejności liczbowej rosnącej. Tekst jest sortowany w kolejności rosnącej.
- **Dziedzicz z wymiaru:** stosuje kolejność sortowania zdefiniowaną dla pojedynczego wymiaru.

Grupowanie globalne

Grupowanie globalne pozwala utworzyć ograniczony zestaw danych, a w ramach tego zestawu danych wyodrębnić wartości, na których chcesz się skupić. Na przykład: najlepsze kwartały, najlepsi sprzedawcy lub najgorzej sprzedające się produkty.

Przykład:

W poniższej tabeli przestawnej nie jest stosowane żadne ograniczenie. Wartości są sortowane malejąco według wymiaru *Sales*. Lista jest długa, a wartości dla 2013 r. nie są pokazywane.

Year ▾	
Sales Rep Name ▾	sum(Sales)
2014	\$41,006,958.72
Judy Thurman	\$6,037,992.86
Stewart Wind	\$4,717,671.77
Lee Chin	\$3,535,768.74
Cheryle Sincock	\$1,791,498.68
Brenda Gibson	\$1,750,292.96
John Greg	\$1,443,128.30
Martha Richard	\$1,388,402.75
Amalia Craig	\$1,200,853.57
David Laychak	\$1,170,791.14
Karl Anderson	\$957,467.35
Max Blagburn	\$940,446.81
David Howard	\$850,575.53
Angelen Carter	\$810,618.88
Amanda Honda	\$704,245.66
Amelia Fields	\$635,124.63
Donna Brown	\$603,055.39
Peggie Hurt	\$525,843.84
Craig Amundson	\$495,495.93
Micheal Williams	\$469,046.29
Donald Miller	\$400,041.00

W poniższej tabeli przestawnej zastosowano ograniczenie do wymiaru wewnętrznego *Sales Rep Name*, aby wyświetlanych było tylko pięcioro najlepszych przedstawicieli handlowych za lata 2013 i 2014.

Year ▾	
Sales Rep Name ▾	Sum(Sales)
2014	\$41,006,959.00
Judy Thurman	\$6,037,993.00
Stewart Wind	\$4,717,672.00
Lee Chin	\$3,535,769.00
Cheryle Sincock	\$1,791,499.00
Brenda Gibson	\$1,750,293.00
2013	\$38,657,267.00
Stewart Wind	\$5,669,097.00
Judy Thurman	\$4,951,304.00
Lee Chin	\$3,685,579.00
John Greg	\$2,104,622.00
Cheryle Sincock	\$1,353,069.00

Następnym krokiem jest wybranie grupowania globalnego z panelu właściwości. Opcja **Grupowanie globalne** jest dostępna jedynie po zastosowaniu ograniczenia do wymiaru.

Po wybraniu grupowania globalnego ograniczenie do piątki najlepszych przedstawicieli handlowych jest stosowane ponownie, ale tym razem bez uwzględnienia wymiaru *Year*. W końcowej tabeli przestawnej zostanie zaprezentowanych tylko pięcioro przedstawicieli handlowych z najwyższą sprzedażą w 2013 lub 2014 r.


Poniższa grafika pokazuje sześć najwyższych wyników w latach 2014 i 2013. Pierwsze cztery wyniki pochodzą z roku 2014, ale piąty (John Greg) już z roku 2013. Brenda Gibson, która miała piąty wynik w 2014 r., została usunięta, ponieważ jest pięcioro innych przedstawicieli handlowych z większą sprzedażą.

Judy Thurman	\$6,037,993.00
Stewart Wind	\$4,717,672.00
Lee Chin	\$3,535,769.00
John Greg	\$2,104,622.00
Cheryle Sincock	\$1,791,499.00
Brenda Gibson	\$1,750,293.00


Poniższa grafika przedstawia tabelę przestawną po zastosowaniu grupowania globalnego. Tabela przestawna zawiera jedynie wyniki sprzedaży piątki najlepszych przedstawicieli handlowych. Choć *Brenda Gibson* miała w 2014 r. lepszy wynik niż John Greg, jego wynik za rok 2013 zapewnił mu miejsce w czołowej piątce.

Year ▾	
Sales Rep Name ▾	Sum(Sales)
2014	\$41,006,959.00
Judy Thurman	\$6,037,993.00
Stewart Wind	\$4,717,672.00
Lee Chin	\$3,535,769.00
John Greg	\$1,443,128.00
Cheryle Sincock	\$1,791,499.00
2013	\$38,657,267.00
Judy Thurman	\$4,951,304.00
Stewart Wind	\$5,669,097.00
Lee Chin	\$3,685,579.00
John Greg	\$2,104,622.00
Cheryle Sincock	\$1,353,069.00

Tworzenie zakładki z rozwiniętą tabelą przestawną

Domyślnie, jeśli utworzysz zakładkę zawierającą tabelę przestawną, tabela przestawna będzie pokazywana jako zwinięta. Wiersze rozwinięte przy użyciu  nie będą pokazywane. Można jednak wyświetlić tabelę przestawną w formie rozwiniętej.

Wykonaj następujące czynności:

1. Kliknij  na pasku narzędzi.
2. Kliknij opcję **Utwórz nową zakładkę**.
W razie potrzeby zmień nazwę i opis.
3. Włącz opcję **Zapisz układ**.
4. Kliknij przycisk **Zapisz**.

Porównywanie tabel prostych i tabel przestawnych

Wydajność tabeli przestawnej można zobaczyć, porównując ją ze zwykłą tabelą zawierającą te same dane.

Tabela prosta

W poniższej tabeli podane są:

- Trzy wymiary: Customer, Product Group i Item Desc
- Dwie miary: Quantity oraz Sales

3 Wizualizacje

Tabela pokazuje sprzedaż produktów spożywczych. Możliwości zmiany danych w celu uproszczenia analizy są ograniczone. Można zmienić kolejność kolumn, ale to nie poprawi czytelności. Można też ustawić kolejność sortowania (w sekcji sortowania w panelu właściwości lub klikając kolumny wymiarów). Problem jest jednak nadal ten sam. Klienci, grupy produktów i elementy są wyświetlane więcej niż jeden raz. Dobre podsumowanie danych nie jest możliwe.

Customer	Product Group	Item	Quantity	Sales
Totals			1,818,294	\$104,852,674.81
A-2-Z Solutions	Alcoholic Beverages	Good Light Wine	2	\$337.58
A-2-Z Solutions	Alcoholic Beverages	Pearl Chardonnay	8	\$513.89
A-2-Z Solutions	Alcoholic Beverages	Pearl Light Beer	1	\$60.10
A-2-Z Solutions	Alcoholic Beverages	Walrus Light Wine	7	\$34.69
A-2-Z Solutions	Baked Goods	Colony Pumpernickel Bread	2	\$9.54
A-2-Z Solutions	Baked Goods	Colony Wheat Bread	1	\$74.73
A-2-Z Solutions	Baked Goods	Great Blueberry Muffins	3	\$149.02
A-2-Z Solutions	Baking Goods	BBB Best Apple Butter	6	\$211.35
A-2-Z Solutions	Baking Goods	BBB Best Apple Preserves	2	\$276.20
A-2-Z Solutions	Baking Goods	BBB Best Extra Chunky Peanut Butter	1	\$617.40
A-2-Z Solutions	Baking Goods	BBB Best Grape Jam	1	\$33.75
A-2-Z Solutions	Baking Goods	BBB Best Pepper	4	\$328.97

Tabela przestawna

Dodajemy tabelę przestawną do arkusza i używamy tych samych informacji:




- Trzy wymiary: Customer, Product Group i Item Desc
- Dwie miary: Quantity oraz Sales

Customer <input type="text"/>	Product Group <input type="text"/>	Item Desc <input type="text"/>	Values	
			Quantity	Sales
<input type="checkbox"/> A-2-Z Solutions			1418	\$196,298
<input type="checkbox"/> A-ARVIN Laser Resources			25	\$4,053
<input type="checkbox"/> A Superior System			868	\$103,728
<input type="checkbox"/> A&B			891	\$92,121
<input type="checkbox"/> A&G			133	\$12,503
<input type="checkbox"/> A&R Partners			156	\$30,392
<input type="checkbox"/> A1 Datacom Supply			5830	\$259,600
<input type="checkbox"/> a2i			14	\$452
<input type="checkbox"/> A2Z Solutions			454	\$69,977
<input type="checkbox"/> AA-Wizard			917	\$94,209
<input type="checkbox"/> Aadast			881	\$351,243

Wnioski

Jak widać, tabela przestawna prezentuje dane w sposób znacznie bardziej zwięzły. W porównaniu ze zwykłą tabelą liczba wierszy została zmniejszona o połowę, a liczba kolumn wynosi trzy zamiast pięciu.

Jedną z zalet tabeli przestawnej jest przemienność, czyli możliwość przenoszenia wierszy do kolumn, a kolumn do wierszy. Można zmienić kolejność danych i uzyskać kilka różnych widoków tego samego zestawu danych. Można przenosić wymiary i miary w taki sposób, aby eksponować interesujące dane, a ukrywać informacje zbyt szczegółowe lub nieistotne z punktu widzenia analizy.


Tabela przestawna przedstawia wymiary *Customer*, *Product Group* i *Item Desc* oraz miary *Quantity* i *Sales*. Taki widok daje podsumowanie ilości i sprzedaży dla poszczególnych klientów. Aby zobaczyć, które konkretnie pozycje i grupy produktów były kupowane przez klientów, rozwiń pola klientów, klikając . Ikona  oznacza, że pole można rozwinąć w celu wyświetlenia dodatkowych szczegółów, a ikona  wskazuje, że pole można zwinąć, aby zmniejszyć liczbę pól i szczegółów.

Wykres punktowy


Wykres punktowy przedstawia pary wartości z dwóch lub trzech miar.

Przydaje się to do prezentowania danych, w których każda pozycja składa się z dwóch liczb, na przykład zależności między sprzedażą (*Sales*) a ilością (*Quantity*) dla każdego klienta (*Customer*). Na poniższym wykresie punktowym używana jest trzecia miara *Cost*, określająca rozmiary bąbelków.

Wykres punktowy przedstawiający relację między sprzedażą (Sales) a ilością (Quantity) dla każdego klienta.



Wykres punktowy prezentuje wartości z różnych miar w postaci zestawu punktów w jednym wymiarze. Na większości wykresów wymiar odpowiada jednej z osi, ale na wykresie punktowym to punkty reprezentują wymiar, podczas gdy na osiach znajdują się miary. Gdy używana jest trzecia, opcjonalna miara, jej wartość określa rozmiar bąbelka. W przypadku analizowania dużych zestawów danych i wyświetlania danych skompresowanych zagęszczenie punktów danych jest pokazywane kolorem.



Kiedy używać

Wykres punktowy pomaga w odkrywaniu związków między wartościami i lokalizowaniu wartości odstających w zestawach danych. Wykres punktowy przydaje się, gdy każda pokazywana pozycja danych ma co najmniej dwie wartości, na przykład średnią długość życia i średni produkt krajowy brutto na głowę mieszkańca w różnych krajach.

Zalety

Wykres punktowy to świetne narzędzie do wizualizowania korelacji między dwiema (lub kilkoma) miarami naraz. Trzecia miara pozwala w efektywny sposób rozróżniać wartości i upraszcza identyfikowanie na przykład dużych krajów, dużych klientów, dużych ilości itd.

Wady

Wykres punktowy może być mało czytelny dla mniej doświadczonych użytkowników, ponieważ ma wartości miar na obu osiach, a ewentualna trzecia miara jeszcze dodatkowo utrudnia interpretację. Upewnij się, że nawet początkujący użytkownik będzie w stanie poprawnie zinterpretować wykres punktowy. Dobrym sposobem na ułatwienie interpretacji wizualizacji jest stosowanie czytelnych, opisowych etykiet.

Wartości mogą nachodzić na siebie — w takim przypadku będą widoczne dopiero po powiększeniu widoku.

Tworzenie wykresu punktowego

Na arkuszu, który edytujesz, możesz utworzyć wykres punktowy.

Wykres punktowy musi mieć jeden wymiar i co najmniej dwie miary. Możliwe jest użycie maksymalnie jednego wymiaru i trzech miar — w tym przypadku trzecia miara określa rozmiary bąbelków.


Wykonaj następujące czynności:



1. Z panelu zasobów przeciągnij pusty wykres punktowy do arkusza.
2. Kliknij polecenie **Dodaj wymiar** i wybierz wymiar lub pole.
3. Kliknij polecenie **Dodaj miarę**, a następnie wybierz miarę lub utwórz miarę z pola.
4. Kliknij polecenie **Dodaj miarę**, a następnie wybierz miarę lub utwórz miarę z pola.
5. Opcjonalnie, jeśli chcesz ustawić rozmiar bąbelka zgodnie z trzecią miarą:
Kliknij polecenie **Dodaj miarę**, a następnie wybierz miarę lub utwórz miarę z pola.

Po utworzeniu wykresu punktowego można dostosować jego wygląd i inne ustawienia w panelu właściwości.

Nadawanie stylu wykresowi punktowemu

W obszarze **Wygląd** dostępnych jest wiele opcji określania stylu na panelu właściwości.

Kliknij  **Style** w obszarze **Wygląd > Prezentacja**, aby dodatkowo dostosować styl wykresu. Panel stylu zawiera różne sekcje na kartach **Ogólne** i **Wykres**.

Style można zresetować, klikając  obok każdej sekcji. Kliknięcie opcji  **Zresetuj wszystko** powoduje zresetowanie stylów dla wszystkich dostępnych kart w panelu stylów.

Informacje ogólne o nadawaniu stylu indywidualnym wizualizacjom zawiera temat [Stosowanie niestandardowego stylu do wizualizacji \(page 662\)](#).


Dostosowanie tekstu

Można ustawić tekst tytułu, podtytułu i przypisu w sekcji **Wygląd > Ogólne**. Aby ukryć te elementy, wyłącz **Pokaż tytuły**.

Widoczność różnych etykiet na wykresie zależy od ustawień specyficznych dla wykresu i opcji wyświetlania etykiet. Można to skonfigurować w panelu właściwości.

Można wybrać styl tekstu widocznego na wykresie.


Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** ustaw czcionkę, styl wyróżnienia, rozmiar czcionki i kolor następujących elementów tekstowych:
 - **Tytuł**
 - **Podtytuł**
 - **Stopka**
4. Na karcie **Wykres** ustaw czcionkę, rozmiar czcionki i kolor następujących elementów tekstowych:
 - **Tytuł osi**: Ustaw styl tytułów na osiach.
 - **Etykieta osi**: Ustaw styl etykiet na osiach.
 - **Etykieta wartości**: nadaj styl etykietom bąbelków reprezentujących każdą wartość wymiaru.
 - **Tytuł legendy**: Nadaj styl tytułowi legendy.
 - **Etykiety legendy**: Nadaj styl etykietom poszczególnych elementów legendy.

Dostosowywanie tła

Można dostosować tło wykresu. Tło można ustawić według koloru i grafiki.


Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** panelu stylu można wybrać kolor tła (pojedynczy kolor lub wyrażenie). Można także ustawić w tle grafikę z biblioteki multimedialnych lub adresu URL. Podczas używania koloru tła użyj suwaka, aby dostosować przezroczystość tła. Jeżeli używasz grafiki w tle, możesz dostosować jej rozmiar i położenie.

Dostosowywanie obramowania i cienia

Możesz dostosować obramowanie i cień wykresu.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** panelu stylów w obszarze **Obramowanie** dostosuj rozmiar **Konturu**, aby zwiększyć lub zmniejszyć linie obramowania wokół wykresu.
4. Wybierz kolor obramowania.
5. Dostosuj **Promień rogu**, aby kontrolować zaokrąglenie obramowania.
6. W obszarze **Cień** na karcie **Ogólne** wybierz rozmiar i kolor cienia. Wybierz opcję **Brak**, aby usunąć cień.


Ograniczenia wyświetlania

Duże zestawy danych na wykresach punktowych

Jeśli używa się zaawansowanego trybu edycji, można ustawić maksymalną liczbę widocznych bąbelków na wykresie punktowym. Przejdź do pozycji **Prezentacja > Maksimum widocznych bąbelków**. Wartością domyślną jest 2,500. Wartość maksymalna to 50 000. Jeśli ustawisz liczbę mniejszą niż 1000, wykres punktowy będzie działał tak, jakby maksymalna liczba widocznych bąbelków wynosiła 1000.

Jeśli liczba wyświetlanych punktów danych będzie mniejsza niż **Maksimum widocznych bąbelków**, dane będą wyświetlane jako pojedyncze bąbelki. Jeśli punktów danych będzie więcej niż wynosi liczba ustawiona w polu **Maksimum widocznych bąbelków**, zobaczysz przegląd zestawu danych w postaci tabeli z kolorowymi polami. Przełączanie między widokiem skompresowanym a widokiem bąbelków odbywa się automatycznie. Jeśli widocznych jest więcej niż 5,000 bąbelków, etykiety bąbelków i bąbelki poza granicami nie są wyświetlane.

Wykres punktowy ze skompresowanymi danymi w widoku bąbelków.



Powiększanie i przesuwanie


Na wykresie punktowym można powiększać i przesuwać widok danych. Sposób interakcji jest różny zależnie od urządzenia. Podczas powiększania można orientować się w bieżącej lokalizacji w całym zestawie danych, korzystając z miniwykresu w prawym dolnym rogu. W przypadku powiększania widoku dużych zestawów danych dane są prezentowane w postaci pól z wartościami. Każda wartość odpowiada liczbie punktów w danym polu.

Nie można dokonywać wyborów, gdy wykres punktowy jest renderowany podczas panoramowania lub powiększania.

Powiększanie i przesuwanie jest niemożliwe po dokonaniu selekcji w skompresowanym widoku danych.

Rozdzielczość po kompresji można zmieniać w menu eksploracji wizualnej lub w panelu właściwości.

Wykres punktowy ze skompresowanymi danymi w widoku skompresowanym.



Kolory i legenda


Wykresy punktowe przedstawiające dane skompresowane są zawsze kolorowane automatycznie przy użyciu koloru podstawowego danych. Oznacza to, że jakkolwiek utworzona definicja koloru niestandardowego nie wpłynie na dane skompresowane. Zagęszczenie punktów danych jest pokazywane kolorami. Dane o większym zagęszczeniu będą wyświetlane w ciemniejszym kolorze.

Jeśli liczba wyświetlanych punktów danych zostanie ograniczona do mniej niż **Maksimum widocznych bąbelków** w wyniku powiększenia widoku lub dokonania wyboru, dane zostaną pokolorowane zgodnie z definicją.

Gdy na tym wykresie używa się kolorowania według wymiarów, w legendzie można umieścić maksymalnie 100 unikatowych wartości wymiarów i 100 unikatowych kolorów.

Korelowanie dwóch miar przy użyciu wykresu punktowego w celu znalezienia wartości odstających

W tym przykładzie pokazano, w jaki sposób tworzyć wykres punktowy w celu skorelowania dwóch miar. Chcemy sprawdzić, jaka jest korelacja między średnim wolumenem sprzedaży a średnią marżą w danej grupie handlowców, oraz znaleźć wartości odstające.



Zestaw danych

W tym przykładzie użyjemy dwóch plików danych, które są dostępne w Qlik Sense Kurs — tworzenie aplikacji. Pobierz i wyodrębnij kurs, a pliki będą dostępne w folderze *Tutorials source*:

- *Sales.xls*
- *Sales rep.csv*

Aby pobrać pliki, przejdź pod adres [Kurs — tworzenie aplikacji](#).

Dodaj te dwa pliki danych do pustej aplikacji i upewnij się, że są powiązane przez *Sales Rep ID - Sales Rep Number*.

Załadowany zestaw danych zawiera dane sprzedaży. Tabela *Sales rep* (sprzedawcy) zawiera informacje o handlowcach.

Miary

Potrzebujemy dwóch miar, które utworzymy w obszarze Elementy główne:

- *AverageSales* z wyrażeniem $\text{Avg}(\text{sales})$. To jest średnia wartość sprzedaży dla wszystkich zamówień.
- *AverageMargin* z wyrażeniem $\text{Avg}(\text{Margin}/\text{sales})$. To jest średnia marża sprzedaży dla wszystkich zamówień.


Wizualizacja

Dodajemy wykres punktowy do arkusza i ustawiamy następujące właściwości danych:

- **Wymiary > Bąbelek:** Sales Rep Name (handlowiec)
- **Miary > Oś X:** AverageSales
- **Miary > Oś Y:** AverageMargin

Zostaje utworzony wykres punktowy z bąbelkami reprezentującymi poszczególnych handlowców.

Jednak my potrzebujemy również informacji o łącznym wyniku sprzedaży uzyskanym przez każdego z handlowców, więc dodajemy trzecią miarę `avg(sales)`. Rozmiary poszczególnych bąbelków reprezentują łączny wynik sprzedaży uzyskany przez poszczególnych handlowców.



Wnioski


Wykres punktowy umożliwia wizualizację średniej sprzedaży względem średniej marży dla każdego z handlowców i pozwala stwierdzić, którzy handlowcy wyróżniają się w tym względzie na tle innych. Aby zobaczyć szczegóły danego handlowca, można przesunąć nad niego wskaźnik myszy.

Na wykresie widać, że najwyższą średnią wartość sprzedaży osiągnął handlowiec Lee Chin. Handlowiec Stewart Wind ma największy łączny wolumen sprzedaży, a druga w kolejności jest Judy Thurman. Cheryl Sincok ma znacząco mniejszą średnią marżę od pozostałych handlowców, a jednocześnie osiąga lepsze niż większość z nich wyniki w zakresie średniego wolumenu sprzedaży.

Tabela

W tabeli wyświetlanych jest kilka pól naraz, a każdy wiersz zawiera dane powiązane logicznie. Tabela obejmuje zwykle jeden wymiar i kilka miar.

Customer	Sales	Quantity	Margin (%)	# of Invoices	Average Sales per Invoice
Totals	\$104,852,674.81	1,816,372	4127.8%	38,314	\$2,736.67
A-2-Z Solutions	\$196,298.49	1,418	3841.7%	58	\$3,384.46
A-ARVIN Laser Resources	\$4,053.05	25	3792.6%	13	\$311.77
A Superior System	\$103,728.12	868	4074.5%	167	\$621.13
A&B	\$92,120.60	891	4202.9%	18	\$5,117.81
A&G	\$12,502.61	133	4708.0%	12	\$1,041.88
A&R Partners	\$30,392.45	156	3409.9%	6	\$5,065.41
A1 Datacom Supply	\$259,599.52	5,830	4025.7%	111	\$2,338.73
a2i	\$451.64	14	5983.7%	9	\$50.18
A2Z Solutions	\$69,977.36	454	4121.1%	94	\$744.44
AA-Wizard	\$94,209.44	917	4660.6%	41	\$2,297.79

Selekcji dokonuje się jedynie w kolumnach wymiaru. W nagłówku każdej kolumny wymiaru znajduje się ikona wyszukiwania .

Kiedy używać

Tabele należy używać, gdy wymagane jest wyświetlenie szczegółowych danych i dokładnych wartości, a nie wizualizacji wartości. Tabele dobrze sprawdzają się, gdy wymagane jest porównywanie poszczególnych wartości. W tabelach bardzo wydajnie działają wymiary grup hierarchicznych. Na ograniczonej przestrzeni można drążyć do następnego poziomu szczegółów i analizować zaktualizowane wartości miary.

Zalety

Tabele można filtrować i sortować na różne sposoby. W tabeli można uwzględnić wiele wartości, a drążenie w tabeli to dobry sposób na wykorzystanie ograniczonej ilości miejsca w arkuszu. Tabela jest idealna, gdy wymagane jest wyświetlenie konkretnych wartości, a nie trendów lub wzorców.

Wady

Jeśli tabela zawiera wiele wartości, trudno jest uzyskać przegląd powiązań wartości. Utrudnione jest także identyfikowanie nieprawidłowości w tabeli.

Tworzenie tabeli

Na arkuszu, który edytujesz, możesz utworzyć nową tabelę.

Wykonaj następujące czynności:

1. Z panelu zasobów przeciągnij pustą tabelę do arkusza.
2. Kliknij polecenie **Dodaj wymiar** i wybierz wymiar lub pole.

3. Kliknij polecenie **Dodaj miarę**, a następnie wybierz miarę lub utwórz miarę z pola.


Po utworzeniu tabeli konieczne może być dostosowanie jej wyglądu i innych ustawień w panelu właściwości.





Szerokość kolumn jest ustawiana automatycznie w celu utrzymania kolumn razem, co poprawia czytelność. Szerokość kolumny można dostosować, przeciągając linię podziału nagłówka. Aby przywrócić szerokość domyślną, kliknij dwukrotnie linię podziału nagłówka.

Nadawanie stylu tabeli

W obszarze **Wygląd** dostępnych jest wiele opcji określania stylu na panelu właściwości.

Kliknij  **Style** w obszarze **Wygląd > Prezentacja**, aby dodatkowo dostosować styl wykresu. Panel stylu zawiera różne sekcje na kartach **Ogólne** i **Wykres**.

Style można zresetować, klikając  obok każdej sekcji. Kliknięcie opcji  **Zresetuj wszystko** powoduje zresetowanie stylów dla wszystkich dostępnych kart w panelu stylów.

Informacje ogólne o nadawaniu stylu indywidualnym wizualizacjom zawiera temat [Stosowanie niestandardowego stylu do wizualizacji \(page 662\)](#).


Dostosowanie tekstu

Można ustawić tekst tytułu, podtytułu i przypisu w sekcji **Wygląd > Ogólne**. Aby ukryć te elementy, wyłącz **Pokaż tytuły**.

Widoczność różnych etykiet na wykresie zależy od ustawień specyficznych dla wykresu i opcji wyświetlania etykiet. Można to skonfigurować w panelu właściwości.

Można wybrać styl tekstu widocznego na wykresie.

Wykonaj następujące czynności:


1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** ustaw czcionkę, styl wyróżnienia, rozmiar czcionki i kolor następujących elementów tekstowych:
 - **Tytuł**
 - **Podtytuł**
 - **Stopka**
4. Na karcie **Wykres** ustaw rozmiar czcionki i kolor następujących elementów tekstowych:
 - **Nagłówek**: nadaj styl tekstowi nagłówków kolumn.
 - **Zawartość**: nadaj styl tekstowi zawartości tabeli. Jeśli wybrano wyświetlanie wiersza Sumy, będzie on miał styl zgodny z tymi ustawieniami, ale jego tekst będzie pogrubiony.

Ponadto możesz dostosować wygląd tekstu wiersza aktywowanego kursorem. Zob. [Dostosowywanie działania aktywacji kursorem i paska przewijania \(page 367\)](#).

Dostosowywanie tła

Można dostosować tło wykresu. Tło można ustawić według koloru i grafiki.


Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** panelu stylu można wybrać kolor tła (pojedynczy kolor lub wyrażenie). Można także ustawić w tle grafikę z biblioteki multimediów lub adresu URL. Podczas używania koloru tła użyj suwaka, aby dostosować przezroczystość tła. Jeżeli używasz grafiki w tle, możesz dostosować jej rozmiar i położenie.

Ustawianie wysokości wiersza

Możesz dostosować wysokość wierszy w tabeli.


Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Wykres** w obszarze **Wysokość wiersza (w liniach)** wprowadź dodatnią liczbę całkowitą określającą, ile wierszy o pierwotnym rozmiarze powinno zmieścić się w jednym wierszu o nowym rozmiarze pod względem wysokości.

Dostosowywanie działania aktywacji kursorem i paska przewijania

Możesz ustawić opcje wyświetlania, gdy użytkownik aktywuje kursorem wiersz w tabeli. Można również ustawić rozmiar paska przewijania.


Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Wykres** panelu stylów, w sekcji **Aktywacja wiersza** dostosuj następujące ustawienia:
 - Aby wyróżniać wiersze w tabeli, gdy użytkownik aktywuje je kursorem, ustaw przełącznik w pozycji **Wł**. W zależności od preferencji możesz wyłączyć to działanie.
 - **Kolor najechania na wiersz**: Ustaw kolor wyróżniania wiersza, gdy użytkownik aktywuje go kursorem.
 - **Kolor czcionki najechania na wiersz**: Ustaw kolor tekstu w wyróżnionym wierszu, gdy użytkownik wskaże go kursorem.
4. W obszarze **Rozmiar paska przewijania** ustaw rozmiar paska przewijania na wykresie (możesz wybrać Mały, Średni lub Duży).

Dostosowywanie obramowania i cienia

Możesz dostosować obramowanie i cień wykresu.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** panelu stylów w obszarze **Obramowanie** dostosuj rozmiar **Konturu**, aby zwiększyć lub zmniejszyć linie obramowania wokół wykresu.
4. Wybierz kolor obramowania.
5. Dostosuj **Promień rogu**, aby kontrolować zaokrąglenie obramowania.
6. W obszarze **Cień** na karcie **Ogólne** wybierz rozmiar i kolor cienia. Wybierz opcję **Brak**, aby usunąć cień.

Wyrównywanie danych

Jeśli opcja **Wyrównanie tekstu** ma wartość **Autom.**, dane w kolumnach są wyrównywane odpowiednio do typu: wartości tekstowe są wyrównywane do lewej, a wartości liczbowe (w tym daty) — do prawej. Po ustawieniu wartości **Niestandardowe** można wyrównać dane do lewej, do środka lub do prawej.

Sortowanie tabeli

Sortowanie tabeli można zmieniać na kilka sposobów:

- Sortowanie kolumn: kolejność wymiarów i miar można zmieniać od strony lewej do prawej
- Sortowanie wierszy: zmiana priorytetu sortowania wierszy
- Sortowanie wewnętrzne: stosowanie wewnętrznej kolejności sortowania wymiarów i miar
- Sortowanie interaktywne: podczas analizy można kliknąć nagłówek kolumny, aby posortować tabelę

Sortowanie kolumn

Domyślna kolejność sortowania kolumn odpowiada kolejności dodawania wymiarów i miar do tabeli. Jeśli na przykład miara *Sales* zostanie dodana jako pierwsza, będzie wyświetlana jako pierwsza w tabeli (pierwsza od lewej). Kolejny dodany wymiar (lub miara) będzie wyświetlany w drugiej kolumnie i tak dalej. Kolejność sortowania kolumn można zmieniać w panelu właściwości, w sekcji **Kolumny**.

Sortowanie wierszy

Wiersze są domyślnie sortowane według najwcześniej dodanego wymiaru lub miary: rosnąco w przypadku wartości liczbowych, a malejąco w przypadku tekstowych. Mała strzałka pod nagłówkiem kolumny wskazuje kolumnę, według której sortowana jest tabela.

Kolejność sortowania wierszy można zmienić w panelu właściwości, w sekcji **Sortowanie**. Aby ustawić priorytet sortowania, przeciągnij wymiary i miary na odpowiednie pozycje. W wielu przypadkach sposób sortowania zależy nie tylko od wymiaru lub miary na pierwszej pozycji w sekcji **Sortowanie**, ale również od pól na kolejnych pozycjach.

Przykład:

Poniższy zrzut ekranu ilustruje sortowanie wierszy najpierw według pola *Customer*, potem pola *Month*, a na koniec pola *Product Type*. Widać tu kilka wierszy o takich samych wartościach w kolumnach *Customer* (*A-2-Z Solutions*) i *Month* (wartość miesiąca w polu *Month*). Wiersze w kolumnie *Product Type* są posortowane alfabetycznie, ale w tej chwili widać tylko pozycje sprzedaży do klienta *A-2-Z Solutions* w styczniu.

Customer	Month	Product Type	Sales
Totals			\$104,852,674.81
A-2-Z Solutions	Jan	Baking Goods	\$248.83
A-2-Z Solutions	Jan	Beer and Wine	\$129.25
A-2-Z Solutions	Jan	Breakfast Foods	\$68.29
A-2-Z Solutions	Jan	Canned Soup	\$45.24
A-2-Z Solutions	Jan	Carbonated Beverages	\$187.42
A-2-Z Solutions	Jan	Dairy	\$8,262.54
A-2-Z Solutions	Jan	Specialty	\$686.59
A-2-Z Solutions	Feb	Beer and Wine	\$24.60
A-2-Z Solutions	Feb	Breakfast Foods	\$270.72
A-2-Z Solutions	Feb	Canned Soup	\$91.80

Można zmienić kolejność sortowania, aby sortowanie drugiego rzędu odbywało się najpierw według kolumny *Product Type*, a potem według kolumny *Month*. Teraz wszystkie pozycje sprzedaży do klienta *A-2-Z Solutions* są sortowane alfabetycznie według kolumny *Product Type*, a w kolumnie *Month* wyświetlany jest miesiąc sprzedaży.

Customer	Product Type	Month	Sales
Totals			\$104,852,674.81
A-2-Z Solutions	Baking Goods	Jan	\$248.83
A-2-Z Solutions	Baking Goods	Jul	\$1,318.04
A-2-Z Solutions	Baking Goods	Nov	\$396.00
A-2-Z Solutions	Beer and Wine	Jan	\$129.25
A-2-Z Solutions	Beer and Wine	Feb	\$24.60
A-2-Z Solutions	Beer and Wine	Apr	\$129.25
A-2-Z Solutions	Beer and Wine	Jun	\$60.10
A-2-Z Solutions	Beer and Wine	Jul	\$129.25
A-2-Z Solutions	Beer and Wine	Oct	\$400.65
A-2-Z Solutions	Beer and Wine	Nov	\$10.09
A-2-Z Solutions	Beer and Wine	Dec	\$63.07
A-2-Z Solutions	Bread	Jul	\$158.56
A-2-Z Solutions	Bread	Oct	\$74.73

Sortowanie wewnętrzne

Wszystkie wymiary i miary mają domyślną kolejność sortowania wewnętrznego (przy ustawieniu **Autom.**), którą można zmieniać. W sekcji **Sortowanie** kliknij element, który chcesz zmodyfikować, a następnie kliknij przycisk, aby zmienić ustawienie sortowania na **Niestandardowe**. Zmodyfikowana kolejność sortowania wewnętrznego może nie mieć żadnego wpływu na faktyczny wynik sortowania, jeśli inny element ma wyższy priorytet.

Sortowanie interaktywne

Podczas analizy można ustawić sortowanie według konkretnej kolumny, klikając jej nagłówek. Pierwsze kliknięcie powoduje posortowanie tabeli według domyślnego sortowania dla wybranego elementu. Drugie kliknięcie odwraca tę kolejność. Ustawienia sortowania interaktywnego obowiązują tylko na poziomie sesji i nie są zapisywane. Aby zmiany kolejności sortowania miały charakter trwały, należy je wprowadzić w panelu właściwości.

Wyświetlanie sum

Sumy wartości liczbowych są domyślnie wyświetlane pod nazwami kolumn. W panelu właściwości można zmienić to ustawienie, aby sumy były wyświetlane u dołu kolumny lub w ogóle nie były wyświetlane.

Wyświetlanie większej ilości danych

Wykres można skonfigurować tak, aby wyświetlał więcej danych lub był prezentowany na różne sposoby. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** w panelu właściwości opcji zaawansowanych można:

- Zablokować przewijanie pierwszej kolumny.
W przypadku użytkowników aplikacji, którzy włączyli **Tryb ekranu dotykowego** w menu nawigacji, należy włączyć ustawienie **Włącz na ekranie dotykowym**, aby umożliwić blokowanie pierwszej kolumny dla tych użytkowników.
- Włączyć zawijanie tekstu wieloliniowego osobno w nagłówkach i komórkach.
- Wyłączyć przewijanie w poziomie i włączyć funkcję selektora kolumn. Pozwala to użytkownikom aplikacji na zmianę kolejności kolumn w tabeli.

Dodawanie wskaźnika trendu do miary

Do kolumny miary można dodać wskaźnik trendu. Spowoduje to wyświetlenie symbolu obok wartości miary. Możesz zdefiniować zakresy określające, który symbol ma być wyświetlany i w jakim kolorze. Aby włączyć wskaźnik, jako wartość właściwości **Reprezentacja** ustaw **Wskaźnik** we właściwościach miary.

Ustawianie limitów wskaźników

Aby wyświetlać wskaźniki z opcją **Dodaj limit**, należy dodać limity zakresów. Wartość limitu można ustawić na trzy sposoby.

- Użyj suwaka.
- Wpisz wartość w polu tekstowym.
- Ustaw wyrażenie zwracające wartość limitu.

Po dodaniu limitów można wybrać kolor i symbol wskaźnika do każdego zdefiniowanego zakresu.

Wybór stylu wskaźnika

Styl wyświetlania wskaźnika można wybrać.

- Można wyświetlać zarówno wskaźnik, jak i wartość miary po wybraniu opcji **Pokaż wartości**.
- Można ustawić taki sam kolor wartości i wskaźnika za pomocą opcji **Zastosuj kolor do wartości**.
- Można wyświetlać wskaźnik po prawej lub lewej stronie wartości za pomocą opcji **Pozycja wskaźnika**.

Przykład

W tym przykładzie dodaliśmy wskaźnik trendu do miary Sales, aby wskazać, które wartości są poniżej wartości docelowej. Limity wskaźnika są następujące:

- W przypadku wartości poniżej 3000000 wyświetlana jest czerwona flaga.
- W przypadku wartości z zakresu od 3000000 do 3500000 wyświetlana jest żółta flaga.
- W przypadku wartości powyżej 3500000 wyświetlany jest zielony znacznik wyboru.

Year	Month	Sales
2012	jan.	1773749,81
2012	feb.	3867568,01
2012	mars	3892194,86
2012	apr.	3660633,9
2012	maj	3191647,98
2012	juni	4259259,66
2012	juli	2519872,65
2012	aug.	3799274,06
2012	sep.	3739097,87
2012	okt.	3036455,81
2012	nov.	3528099,04
2012	dec.	2905448,63

Dodanie miniwykresu do miary

Można dodać miniwykres do kolumny miary. Pokaże to wizualizację małego wykresu zamiast wartości miary. Można zdefiniować wymiar, który określa, jakie dane są wyświetlane i w jakim kolorze. Aby włączyć wskaźnik, jako wartość właściwości **Reprezentacja** ustaw **Wykres miniaturowy** we właściwościach miary.



Okno wyskakujące miniwykresu pokazuje tylko wartość miary, bez podziału na poszczególne wartości punktów wymiaru.

Adding mini chart
to a measure



Ustawianie typu miniwykresu

Po określeniu, na jakim wymiarze będzie się opierał miniwykres, należy wybrać **Tryb**.

- Tryb **Słupki** tworzy wykres słupkowy.
- Tryb **Punkty** tworzy wykres punktowy.
- **Sparkline** tworzy wykres sparkline. Po wybraniu opcji **Pokaż kropki** w każdym punkcie danych na wykresie sparkline będą wyświetlane kropki.
- Tryb **Pozytywny/negatywny** tworzy wykres, w którym każda wartość reprezentowana jest przez punkt powyżej lub poniżej zera.

Po wybraniu trybu można określić **Oś Y** miniwykresu na dole opcji wykresu miniaturowego.

Stylizacja miniwykresu

Można ustalić kolor słupków lub linii dla **Słupków**, **Punktów** i **Sparkline**.

- Opcjonalnie można ustawić **Kolor wartości maksymalnej** i **Kolor wartości minimalnej**, które będą wyróżniać najwyższe i najniższe widoczne wartości wykresu.
- Opcjonalnie można ustawić kolory **Podświetl pierwszy** i **Podświetl ostatni**, które podświetlą pierwsze i ostatnie widoczne wartości wykresu.

Można ustalić pozytywny lub negatywny kolor dla miniwykresu **Pozytywny/negatywny**.

Ograniczenia wyświetlania

Liczba wierszy i kolumn

Tabela może zawierać miliony wierszy i praktycznie dowolną liczbę kolumn z wymiarami i miarami. Bardzo duże tabele są jednak niewygodne i nieczytelne, więc rzeczywiście użyteczne rozmiary tabeli są znacznie mniejsze od teoretycznie możliwych. Zwykle wskazane jest, by wszystkie kolumny były widoczne bez konieczności przewijania poziomego.

Tabele z zawartością o różnych rozmiarach


Tabela może zawierać kolumny, w których zawartość zajmuje jeden wiersz w komórce, a także kolumny zawierające zawinięty tekst wieloliniowy. W niektórych przypadkach, gdy przewijana kolumna z wieloliniowym tekstem stanie się widoczna lub zniknie z widoku, może nastąpić przesunięcie wyrównania i zmiana liczba wierszy. Gdy widok zawiera tylko zawartość, która mieści się w jednym wierszu, wówczas tabela zostanie dostosowana i cała zawartość będzie widoczna w wierszach jednoliniowych, co oznacza, że wyświetlana będzie większa liczba wierszy.

W takich przypadkach zalecamy wyłączenie zawijania tekstu wieloliniowego, aby uniknąć pomyłek.

Wyszukiwanie w tabelach

W tabeli można wyszukiwać w kolumnach wymiaru i dokonywać wyborów na liście wynikowej.

Wykonaj następujące czynności:

1. Kliknij ikonę  w kolumnie wymiaru, w której zamierzasz wyszukiwać. Zostanie wyświetlone wyskakujące okienko wyboru z listą wszystkich wartości pola. Dotyczy to także wartości, które są wykluczone przez wybory. Wartości wykluczone mają kolor ciemnoszary.
2. Podaj szukany ciąg. Możesz użyć dowolnego z dostępnych typów wyszukiwania. Zobacz temat [Wyszukiwanie w obrębie selekcji lub wizualizacji](#). Podczas wpisywania lista będzie filtrowana, aby wyświetlać tylko dopasowane pozycje.
3. Dokonaj selekcji za pomocą kliknięcia albo rysowania.
4. Potwierdź selekcję.



Selekcję wszystkich dopasowanych pozycji można potwierdzić przez naciśnięcie klawisza Enter.

Nowy wybór będzie aktywny i widoczny we wszystkich powiązanych wizualizacjach.



Szukany ciąg można usunąć, klikając ikonę  albo naciskając klawisz Esc. Szukany ciąg jest zawsze usuwany po naciśnięciu klawisza Enter.

Selekcje w tabelach

Wyborów można dokonywać w tabeli, klikając albo rysując w kolumnach wymiaru.

Selekcja wartości miary nie jest możliwa. Gdy dokonujesz selekcji, zawsze wybierasz wartości wymiaru. Jednocześnie można dokonywać selekcji tylko w jednej kolumnie.

Tabela z trzema polami wybranymi w wymiarze Customer.

Customer	Sales	Margin (%)	# of Invoices	Average Sales per Invoice
	3920.5	3920.5%	238	\$1,277.65
		3643.0%	1	\$248.83
		1730.2%	1	\$1,318.04
		5072.5%	2	\$198.00
A-2-Z Solutions ✓		8056.5%	1	\$129.25
A-ARVIN Laser Resources ✓		3650.4%	1	\$24.60
A Superior System ✓		8056.5%	1	\$129.25
A&B		4475.9%	1	\$60.10
A&G		8056.5%	1	\$129.25
A&R Partners		2360.4%	2	\$200.32
A1 Datacom Supply		3805.7%	1	\$10.09
a2i		2746.2%	1	\$63.07
A-2-Z Solutions	\$158.56	3929.7%	1	\$158.56

Aby usunąć selekcję wiersza, należy go kliknąć. Aby potwierdzić wybór, kliknij ✓ lub kliknij poza wizualizacją. Można również nacisnąć klawisz Enter. Aby anulować, kliknij ✕ albo naciśnij klawisz Esc. Jeśli potwierdzisz, selekcja zostanie odzwierciedlona we wszystkich wizualizacjach powiązanych z tabelą.

Nie można dokonywać selekcji wartości wymiaru, które są równe null. Wartości Null w tabeli są przedstawiane w postaci kreski (-). Selekcja nie obejmuje wierszy bez poprawnych wartości wymiaru.

Akumulacja wartości z wymiaru w tabeli

W tym przykładzie pokazano, w jaki sposób używać tabeli w celu porównywania danych skumulowanych z jednego wymiaru.

Year	Q	Month	Q	Sales	Accumulation of sales
Totals				64891921.17	-
2012		Jan		1773749.81	1773749.81
2012		Feb		3867568.01	5641317.82
2012		Mar		3892194.86	9533512.68
2012		Apr		3660633.9	13194146.58
2012		May		3191647.98	16385794.56
2012		Jun		4259259.66	20645054.22
2012		Jul		0	20645054.22
2012		Aug		0	20645054.22
2012		Sep		0	20645054.22
2012		Oct		0	20645054.22
2012		Nov		0	20645054.22
2012		Dec		0	20645054.22
2013		Jan		4574043.41	4574043.41
2013		Feb		3333839.69	7907883.1
2013		Mar		4266053.47	12173936.57
2013		Apr		2498575.88	14672512.45
2013		May		3533538.09	18206050.54
2013		Jun		4115434.48	22321485.02
2013		Jul		0	22321485.02
2013		Aug		0	22321485.02
2013		Sep		0	22321485.02
2013		Oct		0	22321485.02
2013		Nov		0	22321485.02
2013		Dec		0	22321485.02
2014		Jan		4114861.14	4114861.14
2014		Feb		3198717.63	7313578.77
2014		Mar		3789271.2	11102849.97
2014		Apr		3575328.84	14678178.81
2014		May		3541237.39	18219416.2
2014		Jun		3705965.73	21925381.93

Zestaw danych

W tym przykładzie użyjemy pliku danych, który jest dostępny w Qlik Sense Kurs — tworzenie aplikacji. Pobierz i wyodrębnij kurs. Plik jest dostępny w folderze *Tutorials source: Sales.xls*

Aby pobrać plik, przejdź do [Kurs — tworzenie aplikacji](#).

Dodaj plik danych do pustej aplikacji. Załadowany zestaw danych zawiera dane sprzedaży.

Miara

Jako miary użyjemy wolumenu sprzedaży. Miara zostanie utworzona w obszarze Elementy główne:

- *Sales* z wyrażeniem `sum(Sales)`. To jest suma wolumenu sprzedaży.

Wizualizacja

Dodajemy tabelę do arkusza i ustawiamy następujące właściwości danych:

- **Wymiar:** Year (Date.Year).
- **Wymiar:** Month (Date.Month).
- **Miara:** *Sales*; miara, która została uprzednio utworzona.

Następuje utworzenie poniższej tabeli, której kolumny pokazują rok, miesiąc i sumę sprzedaży z poszczególnych miesięcy.

Year	Month	Sales
Totals		104852674.81
2012	Jan	1773749.81
2012	Feb	3867568.01
2012	Mar	3892194.86
2012	Apr	3660633.9
2012	May	3191647.98
2012	Jun	4259259.66
2012	Jul	2519872.65
2012	Aug	3799274.06
2012	Sep	3739097.87
2012	Oct	3036455.81
2012	Nov	3528099.04
2012	Dec	2905448.63
2013	Jan	4574043.41
2013	Feb	3333839.69
2013	Mar	4266053.47
2013	Apr	2498575.88
2013	May	3533538.09
2013	Jun	4115434.48
2013	Jul	2696221.99
2013	Aug	3792981.81
2013	Sep	4087106.08
2013	Oct	2917027.48
2013	Nov	3647345.62
2013	Dec	3291822.6
2014	Jan	4114861.14
2014	Feb	3198717.63
2014	Mar	3789271.2
2014	Apr	3575328.84
2014	May	3541237.39
2014	Jun	3705965.73

Opcję **Sortowanie** należy ustawić, wybierając opcje *Year* (Rok) > *Month* (Miesiąc) > *Sales* (Sprzedaż).

Akumulacja

W celu skumulowania danych sprzedaży z jednego wymiaru musimy ustawić dodatkową właściwość danych:

- **Miara:** *Sales*; miara, która została uprzednio utworzona.

Tę miarę dodajemy dwukrotnie w celu ponownego wykorzystania na potrzeby kumulacji. W tym celu musimy zastosować modyfikator względem naszej miary *Sales*.

Wykonaj następujące czynności:

1. W obszarze **Miara:** *Sales* ustaw **Modyfikator** na Accumulation. Spowoduje to ustawienie tej miary na akumulację z jednego wymiaru.
2. Ustaw **Modyfikator>Wymiar** na wartość *Month*. Spowoduje to ustawienie wymiaru, z którego będzie odbywać się akumulacja.
3. Upewnij się, że opcja **Po wszystkich wymiarach** jest wyłączona. Chcemy, aby akumulacja była restartowana na początku każdego roku.



W Akumulacji dostępna jest opcja wyboru **Pokaż wartości wykluczone**. Po włączeniu wizualizacja zawiera wszystkie wartości wymiarów, które nie mają danych. Gwarantuje to, że wszystkie wartości, w tym miesiące bez danych sprzedaży, są liczone w akumulacji.

Nasza tabela zmieni się w przedstawiony sposób, a ostatnia kolumna będzie przedstawiała sprzedaż, która kumuluje się z miesiąca na miesiąc w obrębie każdego roku.

Year	Month	Sales	Accumulation of sales
Totals		104852674.81	-
2012	Jan	1773749.81	1773749.81
2012	Feb	3867568.01	5641317.82
2012	Mar	3892194.86	9533512.68
2012	Apr	3660633.9	13194146.58
2012	May	3191647.98	16385794.56
2012	Jun	4259259.66	20645054.22
2012	Jul	2519872.65	23164926.87
2012	Aug	3799274.06	26964200.93
2012	Sep	3739097.87	30703298.8
2012	Oct	3036455.81	33739754.61
2012	Nov	3528099.04	37267853.65
2012	Dec	2905448.63	40173302.28
2013	Jan	4574043.41	4574043.41
2013	Feb	3333839.69	7907883.1
2013	Mar	4266053.47	12173936.57
2013	Apr	2498575.88	14672512.45
2013	May	3533538.09	18206050.54
2013	Jun	4115434.48	22321405.02
2013	Jul	2696221.99	25017707.01
2013	Aug	3792981.81	28810688.82
2013	Sep	4087106.08	32897794.9
2013	Oct	2917027.48	35814822.38
2013	Nov	3647345.62	39462168
2013	Dec	3291822.6	42753990.6
2014	Jan	4114861.14	4114861.14
2014	Feb	3198717.63	7313578.77
2014	Mar	3789271.2	11102849.97
2014	Apr	3575328.84	14678178.81
2014	May	3541237.39	18219416.2
2014	Jun	3705965.73	21925381.93

Dobłą praktyką jest nadawanie wykresom takich tytułów, które odzwierciedlają ich zawartość. Dlatego należy rozważyć zmianę tytułów kolumn tabeli w taki sposób, aby odzwierciedlały to, że ostatnia kolumna zawiera akumulację sprzedaży.

Nasze dane z roku 2014 są niewystarczające, ponieważ kończą się w miesiącu *June*. Aby uzyskać lepsze porównanie między wartościami skumulowanej sprzedaży ze wszystkich trzech lat, wybierzemy bardziej odpowiedni zakres miesięcy — od *January* do *June*.

Wykonaj następujące czynności:

1. Kliknij przycisk **Gotowe**.
2. Zaznacz wszystkie miesiące od *January* do *June* i potwierdź wybór.

Nasza tabela zmieni się w przedstawiony sposób, a sprzedaż będzie skumulowana od miesiąca *January* do miesiąca *June* w obrębie każdego roku.

Year	Q	Month	Q	Sales	Accumulation of sales
Totals				64891921.17	-
2012		Jan		1773749.81	1773749.81
2012		Feb		3867568.01	5641317.82
2012		Mar		3892194.86	9533512.68
2012		Apr		3660633.9	13194146.58
2012		May		3191647.98	16385794.56
2012		Jun		4259259.66	20645054.22
2012		Jul		0	20645054.22
2012		Aug		0	20645054.22
2012		Sep		0	20645054.22
2012		Oct		0	20645054.22
2012		Nov		0	20645054.22
2012		Dec		0	20645054.22
2013		Jan		4574043.41	4574043.41
2013		Feb		3333839.69	7907883.1
2013		Mar		4266053.47	12173936.57
2013		Apr		2498575.88	14672512.45
2013		May		3533538.09	18206050.54
2013		Jun		4115434.48	22321485.02
2013		Jul		0	22321485.02
2013		Aug		0	22321485.02
2013		Sep		0	22321485.02
2013		Oct		0	22321485.02
2013		Nov		0	22321485.02
2013		Dec		0	22321485.02
2014		Jan		4114861.14	4114861.14
2014		Feb		3198717.63	7313578.77
2014		Mar		3789271.2	11102849.97
2014		Apr		3575328.84	14678178.81
2014		May		3541237.39	18219416.2
2014		Jun		3705965.73	21925381.93

Wnioski

Tabela pokazuje wielkość sprzedaży z każdego miesiąca pogrupowaną w lata. Dzięki akumulacji sprzedaży w obrębie poszczególnych lat uzyskujemy lepszy wgląd w wolumen sprzedaży w każdym roku. Dokonałmy wyboru miesięcy od *January* do *June*, aby porównać ten sam zakres miesięcy między trzema latami. W ostatniej kolumnie tabeli widzimy, że dotychczasowa skumulowana sprzedaż z roku 2014 jest większa niż skumulowana sprzedaż z roku 2012, ale nie jest tak wysoka, jak sprzedaż z roku 2013.

Wykorzystanie liczb względnych w tabeli do obliczenia udziału

Ten przykład pokazuje, jak użyć modyfikatora liczb względnych do obliczenia udziału w tabeli jednowymiarowej.

Product Group	Sales comparison table				
	Year	Sales per year	Contribution to total sales of current selection	Contribution to total sales from all years	Contribution to sales of each year
Canned Products					
Alcoholic Beverages					
Baked Goods	2012	\$ 8,296,002	40%	8%	21%
Baking Goods	2013	\$ 7,602,738	37%	7%	18%
Beverages	2014	\$ 4,621,314	23%	4%	21%
Breakfast Foods					
Dairy					
Totals		\$ 20,520,054	100%	20%	20%

Zestaw danych

W tym przykładzie użyjemy pliku danych, który jest dostępny w Qlik Sense Kurs — tworzenie aplikacji. Pobierz i wyodrębnij kurs. Plik jest dostępny w folderze *Tutorials source: Sales.xls*

Aby pobrać plik, przejdź do [Kurs — tworzenie aplikacji](#).

Dodaj plik danych do pustej aplikacji. Załadowany zestaw danych zawiera dane sprzedaży.

Miara

Jako miary użyjemy wolumenu sprzedaży. Miara zostanie utworzona w obszarze Elementy główne:

- *Sales* z wyrażeniem `sum(sales)`. To jest suma wolumenu sprzedaży.

Wizualizacja

Zaczynamy od dodania panelu filtrowania do arkusza i ustawiamy następujące właściwości danych:

- **Wymiar:** Product Group.

Dodajemy także tabelę do arkusza i ustawiamy następujące właściwości danych:

- **Wymiar:** Year (Date.Year).
- **Miara:** *Sales*; miara, która została uprzednio utworzona.

Następuje utworzenie poniższej tabeli, której kolumny pokazują rok i sumę sprzedaży dla każdego roku.

Q Product Group	Sales comparison table	
	Year	Sales per year
Alcoholic Beverages		
Baked Goods		
Baking Goods		
Beverages		
Breakfast Foods		
Canned Products		
Dairy		
Totals		\$ 104,852,675
	2012	\$ 40,173,302
	2013	\$ 42,753,991
	2014	\$ 21,925,382

Pamiętaj, aby ustawić **Formatowanie liczb** na **Pieniądze** a **Wzorzec formatu** na `$ #,##0;- $ #,##0`.

Dobrą praktyką jest nadawanie wykresom takich tytułów, które odzwierciedlają ich zawartość. Ponadto rozważ zmianę tytułu każdej kolumny, aby odzwierciedlić to, co przedstawia. Pierwsza kolumna, którą dodaliśmy, to *Year*, a druga kolumna zawiera *Sales per year*.

Liczby względne

Możemy użyć panelu filtrowania, aby wybrać określone grupy produktów i zobaczyć ich roczną i całkowitą sprzedaż. To nie zapewniłoby dobrego porównania z zakresie ich udziału. Zamiast tego użyjemy liczb względnych, aby uzyskać wartości procentowe jako wskaźnik udziału grupy produktów. Zmieniając parametry, na których opiera się obliczanie liczb względnych, uzyskamy różne udziały i tym samym więcej informacji.

Udział roku w sprzedaży grupy produktów

Aby zobaczyć, jak bardzo każdy rok przyczynił się do całkowitej sprzedaży określonej grupy produktów, dokonując wyboru, musimy dodać trzecią kolumnę:

Wykonaj następujące czynności:

- W panelu właściwości kliknij prawym przyciskiem myszy *Sales per year* i wybierz **Duplikuj**.

Aby użyć tej zduplikowanej miary jako liczby względnej, zastosujemy modyfikator.

Wykonaj następujące czynności:

1. W obszarze **Miara**: *Sales per year* ustaw **Modyfikator** na *Relative numbers*. Spowoduje to ustawienie miary tak, aby funkcjonowała jak liczba względna.
2. Ustaw **Modyfikator**>**Zakres wyboru** na *Current selection*. Spowoduje to ustawienie modyfikatora do obliczenia bez uwzględnienia dokonanego wyboru.
3. **Modyfikator**>**Zakres wyboru** jest domyślnie ustawiony na *Disregard dimension*. Spowoduje to ustawienie modyfikatora do obliczenia w odniesieniu do sumy.
4. Ustaw **Formatowanie liczb** na **Niestandardowe** a **Wzorzec formatu** na *#,##0%*.
5. Zmień **Etykietę** na coś konkretnego, np. *Contribution to total sales of current selection*.

Nasza tabela przedstawia się następująco, a ostatnia kolumna pokazuje udział każdego roku w całkowitej sprzedaży wybranej grupy produktów.

Product Group	Sales comparison table		
	Year	Sales per year	Contribution to total sales of current selection
Totals		\$ 104,852,675	100%
	2012	\$ 40,173,302	38%
	2013	\$ 42,753,991	41%
	2014	\$ 21,925,382	21%

Udział grupy produktów w całkowitej sprzedaży

Aby zobaczyć, w jakim stopniu roczna sprzedaż określonej grupy produktów przyczyniła się do całkowitej sprzedaży wszystkich grup produktów, musimy dodać czwartą kolumnę:

Wykonaj następujące czynności:

- W panelu właściwości kliknij prawym przyciskiem myszy *Contribution to total sales of current selection* i wybierz **Duplikuj**.

Ponownie zastosujemy modyfikator *Relative numbers*, ale tym razem z innymi właściwościami.

Wykonaj następujące czynności:

1. Ustaw **Modyfikator>Zakres wyboru** na *Disregard selection*. Spowoduje to ustawienie modyfikatora do obliczenia bez uwzględnienia dokonanego wyboru.
2. **Modyfikator>Zakres wyboru** jest już ustawiony na *Disregard dimension*. Spowoduje to ustawienie modyfikatora do obliczenia w odniesieniu do sumy.
3. Zmień **Etykietę** na coś konkretnego, np. *Contribution to total sales from all years*.

Formatowanie liczb i Wzorzec formatu są już ustawione, ponieważ zduplikowaliśmy poprzednią miarę.

Nasza tabela przedstawia się następująco, a ostatnia kolumna pokazuje udział wybranej grupy produktów w całkowitej sprzedaży ze wszystkich trzech lat.

Product Group	Sales comparison table				
	Year	Q	Sales per year	Contribution to total sales of current selection	Contribution to total sales from all years
Alcoholic Beverages					
Baked Goods					
Baking Goods					
Beverages					
Breakfast Foods					
Canned Products					
Dairy					
	Totals		\$ 104,852,675	100%	100%
		2012	\$ 40,173,302	38%	38%
		2013	\$ 42,753,991	41%	41%
		2014	\$ 21,925,382	21%	21%

Ponieważ nie dokonaliśmy jeszcze żadnych wyborów, dwie ostatnie kolumny mają te same wartości.

Udział grupy produktów w rocznej sprzedaży

Aby zobaczyć, w jakim stopniu sprzedaż określonej grupy produktów przyczyniła się do sprzedaży w tym roku w porównaniu do wszystkich innych grup produktów, musimy dodać piątą kolumnę:

Wykonaj następujące czynności:

- W panelu właściwości kliknij prawym przyciskiem myszy *Contribution to total sales from all years* i wybierz **Zduplikuj**.

Ponownie zastosujemy modyfikator Relative numbers, ale tym razem z innymi właściwościami.

Wykonaj następujące czynności:

1. Ustaw **Modyfikator>Zakres wyboru** na *Disregard selection*. Spowoduje to ustawienie modyfikatora do obliczenia bez uwzględnienia dokonanego wyboru.
2. **Modyfikator>Zakres wyboru** jest już ustawiony na *Respect dimension*. Spowoduje to ustawienie modyfikatora do obliczenia w odniesieniu do wartości wymiaru.
3. Zmień **Etykietę** na coś konkretnego, np. *Contribution to sales of each year*.

Nasza tabela przedstawia się następująco, a ostatnia kolumna pokazuje udział wybranej grupy produktów w całkowitej sprzedaży ze wszystkich trzech lat.

Q Product Group	Sales comparison table				
	Year	Sales per year	Contribution to total sales of current selection	Contribution to total sales from all years	Contribution to sales of each year
Alcoholic Beverages					
Baked Goods					
Baking Goods					
Beverages					
Breakfast Foods					
Canned Products					
Dairy					
Totals		\$ 104,852,675	100%	100%	100%
	2012	\$ 40,173,302	38%	38%	100%
	2013	\$ 42,753,991	41%	41%	100%
	2014	\$ 21,925,382	21%	21%	100%

Ponieważ nie dokonaliśmy jeszcze żadnych wyborów, ostatnia kolumna pokazuje roczny udział wszystkich grup produktów dla każdego roku.

Dokonywanie wyboru

Możemy teraz zacząć dokonywać wyborów, aby zmienić nasze liczby względne na coś, co zapewni lepszy wgląd.

Wykonaj następujące czynności:

1. Kliknij przycisk **✓ Koniec edycji** na pasku narzędzi.
2. Wybierz *Canned Products* z panelu filtrowania grup produktów.

Nasza tabela wygląda następująco.

Q Product Group	Sales comparison table				
	Year	Sales per year	Contribution to total sales of current selection	Contribution to total sales from all years	Contribution to sales of each year
Canned Products ✓					
Alcoholic Beverages					
Baked Goods					
Baking Goods					
Beverages					
Breakfast Foods					
Dairy					
Totals		\$ 20,520,054	100%	20%	20%
	2012	\$ 8,296,002	40%	8%	21%
	2013	\$ 7,602,738	37%	7%	18%
	2014	\$ 4,621,314	23%	4%	21%

Wnioski

Tabela pokazuje względną sprzedaż dla każdego roku. Dysponując różnymi kolumnami udziału i używając liczb względnych jako modyfikatora miary, lepiej rozumiemy udział każdej grupy produktów w całkowitej sprzedaży. Kolumna *Contribution to total sales of current selection* pokazuje, że 40% sprzedaży produktu *Canned Product* przypada na rok 2012, z dramatycznym spadkiem w roku 2014. Kolumna *Contribution to total sales from all years* pokazuje, że 8% całkowitej sprzedaży ze wszystkich trzech lat pochodziło ze sprzedaży produktu *Canned Product* w roku 2012. Kolumna *Contribution to sales of each year* mówi nam również, że w 2012 roku sprzedaż produktu *Canned Product* stanowiła 21% sprzedaży w tym roku, to samo dotyczy sprzedaży w 2014 roku.

Tekst i grafika

Wizualizacja typu Tekst i grafika uzupełnia inne wizualizacje, ponieważ oferuje opcje umożliwiające dodawanie tekstu, grafiki, hiperłączy i miar.

Tekst można formatować i kolorować, a akapity wyrównywać. Grafika tła jest dostępna z opcjami wymiarowania i ustawiania. Dla tekstu i grafiki można również ustawić działanie z odpowiedzią.



Funkcja Tekst i wizualizacja obrazu jest dostępna tylko w zaawansowanym trybie edycji.

Kiedy używać

Wizualizacja tekstowo-graficzna jest przeznaczona do prezentacji i nie obsługuje wyborów. Jednak dokonywanie wyborów powoduje aktualizację miar w wizualizacji tekstowo-graficznej. Oto niektóre typowe zastosowania:

- Wizualizację tego typu należy stosować na pierwszym arkuszu aplikacji w celu przedstawienia najważniejszych informacji.
- W celu wyświetlenia logo firmy albo w celu użycia grafiki tła razem ze sformatowanym tekstem i wartościami miary, aby przedstawić liczby w sposób przyciągający uwagę.
- W celu utworzenia łączy do dodatkowych informacji.
- Działanie z odpowiedzią może zapewnić, że wizualizacja będzie dobrze prezentowana na wszystkich urządzeniach.

Zalety

Wizualizacje typu tekst i grafika kontrastują z innymi wizualizacjami. Dostępnych jest wiele opcji, które pozwalają na wyróżnienie wizualizacji typu tekst i grafika spośród bardziej standardowych wykresów.

Wady

Ilość informacji, jakie można przedstawić jest ograniczona — możliwe jest użycie zaledwie kilku wartości miary i krótkich tekstów, ponieważ w przeciwnym wypadku wizualizacja typu tekst i grafika będzie mało czytelna.

Tworzenie tekstu i grafiki

Na arkuszu, który edytujesz, możesz utworzyć wizualizację typu tekst i grafika.

Wykonaj następujące czynności:


1. Z panelu zasobów przeciągnij pusty wykres typu Tekst i grafika do arkusza.
2. Kliknij wykres typu Tekst i grafika, aby otworzyć pasek narzędzi edycji.
3. Dodaj i sformatuj tekst, grafikę, hiperłącza lub miary na wykresie typu Tekst i grafika.





Jeśli dwukrotnie klikniesz wykres typu Tekst i grafika w panelu zasobów, zostanie on natychmiast dodany do arkusza.

Nadawanie stylu obiektowi Tekst i grafika

W obszarze **Wygląd** dostępnych jest wiele opcji określania stylu na panelu właściwości.

Kliknij  **Style** w obszarze **Wygląd > Prezentacja**, aby dodatkowo dostosować styl wykresu. Panel stylu zawiera różne sekcje na kartach **Ogólne** i **Wykres**.

Style można zresetować, klikając  obok każdej sekcji. Kliknięcie opcji  **Zresetuj wszystko** powoduje zresetowanie stylów dla wszystkich dostępnych kart w panelu stylów.

Informacje ogólne o nadawaniu stylu indywidualnym wizualizacjom zawiera temat [Stosowanie niestandardowego stylu do wizualizacji \(page 662\)](#).


Dostosowanie tekstu

Można ustawić tekst tytułu, podtytułu i przypisu w sekcji **Wygląd > Ogólne**. Aby ukryć te elementy, wyłącz **Pokaż tytuły**.

Widoczność różnych etykiet na wykresie zależy od ustawień specyficznych dla wykresu i opcji wyświetlania etykiet. Można to skonfigurować w panelu właściwości.

Można wybrać styl tekstu widocznego na wykresie.


Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** ustaw czcionkę, styl wyróżnienia, rozmiar czcionki i kolor następujących elementów tekstowych:
 - **Tytuł**
 - **Podtytuł**
 - **Stopka**

Dostosowywanie tła

Można dostosować tło wykresu. Tło można ustawić według koloru i grafiki.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** panelu stylu można wybrać kolor tła (pojedynczy kolor lub wyrażenie). Można także ustawić w tle grafikę z biblioteki multimedialnych lub adresu URL. Podczas używania koloru tła użyj suwaka, aby dostosować przezroczystość tła. Jeżeli używasz grafiki w tle, możesz dostosować jej rozmiar i położenie.

W obiekcie typu tekst i grafika można również ustawić obraz tła poza panelem stylów. Ustawienie obrazu tła w ten sposób nie wyklucza ani nie neguje żadnych modyfikacji tła wprowadzonych w powyższej procedurze.


Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Grafika tła** włącz opcję **Użyj grafiki tła**.
3. Dodaj grafikę z biblioteki multimedialnych. Możesz wybierać spośród różnych opcji rozmiaru i położenia.

Dostosowywanie obramowania i cienia

Możesz dostosować obramowanie i cień wykresu.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** panelu stylów w obszarze **Obramowanie** dostosuj rozmiar **Konturu**, aby zwiększyć lub zmniejszyć linie obramowania wokół wykresu.
4. Wybierz kolor obramowania.
5. Dostosuj **Promień rogu**, aby kontrolować zaokrąglenie obramowania.
6. W obszarze **Cień** na karcie **Ogólne** wybierz rozmiar i kolor cienia. Wybierz opcję **Brak**, aby usunąć cień.

Edytowanie wizualizacji typu tekst i grafika

W wizualizacji typu tekst i grafika można na różne sposoby dodawać i formatować tekst, grafiki, miary i łącza.



Jeśli podczas edytowania arkusza wizualizacja typu tekst i grafika nie ma fokusu, należy ją kliknąć dwukrotnie, aby otworzyć pasek narzędzi edycji. Na pasku narzędzi edycji można formatować właściwości tekstu, na przykład kolor, rozmiar i styl, oraz określać wyrównanie tekstu. Ponadto można dodawać łącza i grafiki.

Tworzenie łącza

Do zaznaczonego fragmentu tekstu można dodać łącze.

W razie braku prefiksu zostanie automatycznie dodany prefiks *http://* dla adresu internetowego.



Wykonaj następujące czynności:

1. Zaznacz fragment tekstu, do którego będzie dodawane łącze.
2. Kliknij przycisk  na pasku narzędzi edycji, aby otworzyć okno dialogowe łącza.
3. Wprowadź adres internetowy, do którego będzie prowadzić łącze.
4. Kliknij .

Usuwanie łącza

Z fragmentu tekstu można usunąć łącze.

Wykonaj następujące czynności:


1. Kliknij to łącze tak, aby kursor znajdował się w jego granicach.
2. Kliknij przycisk  na pasku narzędzi edycji, aby otworzyć okno dialogowe łącza.
3. Kliknij .

Łącze zostanie usunięte, ale sam tekst pozostanie bez zmian.

Dodawanie grafiki

Grafiki można dodawać z paska narzędzi edycji. Można użyć jednej z grafik domyślnych lub wybrać własną grafikę.

Wykonaj następujące czynności:

1. Kliknij przycisk  na pasku narzędzi edycji.
Zostanie otwarta **Biblioteka multimediów**.
Obsługiwane są następujące formaty: .png, .jpg, .jpeg oraz .gif.
Qlik Sense: grafiki można ładować do folderu **W aplikacji** w bibliotece multimediów. W celu załadowania grafiki do folderu domyślnego należy użyć konsoli Konsola zarządzania Qlik.
W przypadku Qlik Sense Desktop: grafiki można umieścić w następującym folderze na komputerze: `C:\Users\<user>\Documents\Qlik\Sense\Content\Default`. Grafiki będą dostępne w **domyślnym** folderze w bibliotece multimediów. Podczas przenoszenia aplikacji między instalacjami grafiki używane w aplikacji są zapisywane w pliku qvf wraz z aplikacją.
Po otwarciu aplikacji w nowej lokalizacji obrazy znajdują się w folderze **W aplikacji** w bibliotece multimediów aplikacji.
2. Kliknij jeden z folderów z bibliotece multimediów, na przykład **In app** lub **Default**.
3. Wybierz grafikę, która będzie dodawana.
4. Kliknij polecenie **Wstaw**.



*Zamiast tego możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy plik grafiki, który chcesz dodać, i wybrać polecenie **Wstaw**.*



W panelu właściwości można dodać grafikę tła, używaną na przykład przy wstawianiu tekstu na grafice. Grafiki dodawane za pośrednictwem paska narzędzi edycji nie są grafikami tła.

Dodawanie miary


Dostępne są następujące sposoby dodawania miary:

- przeciągnięcie pola z panelu zasobów i dodanie go jako miary,
- przeciągnięcie miary z sekcji **Elementy główne**,
- dodanie istniejącej lub nowej miary z panelu właściwości.

Podczas edytowania miara jest wyświetlana jako symbol, którego styl i pozycję na wizualizacji można zmieniać. Można też stosować do niego formatowanie liczb. Po opuszczeniu edytora wyświetlana jest wartość miary. Jeśli wartości nie da się zagregować, w jej miejsce wyświetlany jest myślnik (-).


Usuwanie miary

Dostępne są następujące sposoby usuwania miary:

- ustaw kursor przed symbolem miary i naciśnij klawisz Delete;
- ustaw kursor za symbolem miary i naciśnij klawisz Backspace;
- W panelu właściwości kliknij prawym przyciskiem myszy miarę i wybierz polecenie **Usuń** w oknie dialogowym.
- w panelu właściwości kliknij miarę, a następnie kliknij polecenie **Usuń** .

Mapa drzewa


Na mapach drzew prezentowane są dane hierarchiczne, które są przedstawiane w postaci zagnieżdżonych prostokątów, czyli mniejszych prostokątów w większym prostokącie.



Na tym obrazie widocznych jest kilka grup produktów, takich jak Produce, Canned Products oraz Frozen Foods. Każda grupa produktów składa się z dużego prostokąta. Grupy produktów można traktować jak gałęzie drzewa. Wybranie grupy produktów powoduje drążenie w dół do następnego poziomu, którym jest typ produktu, na przykład Vegetables, Meat oraz Dairy. Typy produktów można traktować jak podgałęzie drzewa. Gałęzie mają liście. Prostokąt węzła liścia ma powierzchnię proporcjonalną do określonego wymiaru danych. W tym przykładzie liśćmi są elementy Ebony Squash, Bravo Large Canned Shrimp, Red Spade Pimento Loaf itd. Węzły liści są pokolorowane, co ułatwia pokazanie osobnych wymiarów danych.

Sortowanie jest automatyczne i przebiega odpowiednio do rozmiaru. Domyślnie kolorowanie odbywa się według wymiarów i obejmuje 12 kolorów, ale ten sposób działania można zmienić w panelu właściwości. Jeśli istnieje więcej niż jeden wymiar, wówczas można wybrać wymiar, według którego będzie odbywać się kolorowanie. W tym przykładzie kolorowanie nie odbywa się według wymiarów, ale według wyrażenia ($Avg(Margin)$), które jest wyliczaną miarą. Użycie tego wyrażenia ujawnia elementy, które mają najwyższą średnią marżę. Im ciemniejszy jest kolor, tym wyższa jest średnia marża.

Jeśli zestaw danych zawiera wartości ujemne, wówczas wyświetlany jest komunikat tekstowy informujący o tym, że wartości ujemne nie mogą być wyświetlane.



Kiedy używać

Mapy drzewa można użyć, gdy ilość miejsca jest ograniczona, a ilość danych hierarchicznych do przeglądania jest duża. Mapy drzewa powinny być używane przede wszystkim z wartościami, które mogą być agregowane.

Zalety

Mapy drzewa nie wymagają dużych ilości miejsca, a mimo to mogą przedstawiać jednocześnie dużą liczbę elementów

Jeśli istnieje korelacja między kolorem a rozmiarem w strukturze drzewa, wówczas widoczne są wzorce, których dostrzeżenie byłoby trudne w przypadku innych metod, na przykład gdy konkretny kolor jest szczególnie istotny.

Wady

Stosowanie map drzewa nie jest korzystne, gdy wartości miary znacznie różnią się rzędami wielkości. Mapa drzewa nie jest również odpowiednia w przypadku wymieszanych wartości bezwzględnych i względnych.

Wartości ujemne nie mogą być wyświetlane na mapach drzewa.

Tworzenie mapy drzewa

Na arkuszu, który edytujesz, możesz utworzyć mapę drzewa.

Wykonaj następujące czynności:


1. Z panelu zasobów przeciągnij pustą mapę drzewa do arkusza.
2. Kliknij polecenie **Dodaj wymiar** i wybierz wymiar lub pole. To powinien być najwyższy poziom w hierarchii. Będzie on wyświetlany jako główna grupa na wykresie.
3. Kliknij polecenie **Dodaj miarę**, a następnie wybierz miarę lub utwórz miarę z pola. Miara zdefiniuje rozmiar prostokąta.
4. Dodaj więcej wymiarów w kolejności poziomów hierarchii. Ostatni dodany wymiar definiuje prostokąt. Inne wymiary definiują sposób grupowania prostokątów.



W mapie drzewa potrzeba co najmniej jednego wymiaru i jednej miary, ale w celu pełnego wykorzystania mapy drzewa preferowane są dwa lub trzy wymiary. Może istnieć tylko jedna miara, ale nawet 15 wymiarów. Nie zalecamy używania więcej niż trzech wymiarów, ponieważ mapa drzewa może stać się trudna do kontrolowania.

Po utworzeniu mapy drzewa konieczne może być dostosowanie jej wyglądu i innych ustawień w panelu właściwości.

Ustawianie stylu mapy drzewa

W obszarze **Wygląd** dostępnych jest wiele opcji określania stylu na panelu właściwości.

Kliknij  **Style** w obszarze **Wygląd > Prezentacja**, aby dodatkowo dostosować styl wykresu. Panel stylu zawiera różne sekcje na kartach **Ogólne** i **Wykres**.

Style można zresetować, klikając  obok każdej sekcji. Kliknięcie opcji  **Zresetuj wszystko** powoduje zresetowanie stylów dla wszystkich dostępnych kart w panelu stylów.

Informacje ogólne o nadawaniu stylu indywidualnym wizualizacjom zawiera temat [Stosowanie niestandardowego stylu do wizualizacji \(page 662\)](#).


Dostosowanie tekstu

Można ustawić tekst tytułu, podtytułu i przypisu w sekcji **Wygląd > Ogólne**. Aby ukryć te elementy, wyłącz **Pokaż tytuły**.

Widoczność różnych etykiet na wykresie zależy od ustawień specyficznych dla wykresu i opcji wyświetlania etykiet. Można to skonfigurować w panelu właściwości.

Można wybrać styl tekstu widocznego na wykresie.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** ustaw czcionkę, styl wyróżnienia, rozmiar czcionki i kolor następujących elementów tekstowych:
 - **Tytuł**
 - **Podtytuł**
 - **Stopka**
4. Na karcie **Wykres** ustaw czcionkę, rozmiar czcionki i wszelkie inne dostępne właściwości następujących elementów tekstowych:
 - **Etykiety nagłówka**: nadaj styl etykiетom nagłówek. Możesz dostosować czcionkę oraz jej rozmiar i kolor.
 - **Etykiety liści**: nadaj styl elementom liści.
 - **Tytuł legendy**: Nadaj styl tytułowi legendy. Możesz dostosować czcionkę oraz jej rozmiar i kolor.
 - **Etykiety legendy**: Nadaj styl etykiетom poszczególnych elementów legendy. Możesz dostosować czcionkę oraz jej rozmiar i kolor.

Dostosowywanie tła


Możesz dostosować tło ogólne i tło obszaru nagłówka. Tło ogólne można ustawić według koloru i grafiki, podczas gdy tło obszaru nagłówka można ustawić na jeden kolor.

W panelu stylów możesz skonfigurować opcje tła.

Ustawianie tła ogólnego

Tło ogólne wykresu obejmuje obszar tytułowy, a także sam wykres, który może być częściowo zasłonięty nagłówkiem.


Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** panelu stylu można wybrać kolor tła (pojedynczy kolor lub wyrażenie). Można także ustawić w tle grafikę z biblioteki multimedialnych lub adresu URL. Podczas używania koloru tła użyj suwaka, aby dostosować przezroczystość tła. Jeżeli używasz grafiki w tle, możesz dostosować jej rozmiar i położenie.

Ustawianie tła nagłówka

Obszar nagłówka to ramka przypominająca gałąź i otaczająca hierarchię prostokątów po dodaniu do wykresu co najmniej dwóch wymiarów.


Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Wykres** panelu stylów wybierz kolor tła w obszarze **Kolor tła nagłówka**.

Dostosowywanie obramowania i cienia

Możesz dostosować obramowanie i cień wykresu.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** panelu stylów w obszarze **Obramowanie** dostosuj rozmiar **Konturu**, aby zwiększyć lub zmniejszyć linie obramowania wokół wykresu.
4. Wybierz kolor obramowania.
5. Dostosuj **Promień rogu**, aby kontrolować zaokrąglenie obramowania.
6. W obszarze **Cień** na karcie **Ogólne** wybierz rozmiar i kolor cienia. Wybierz opcję **Brak**, aby usunąć cień.

Ograniczenia wyświetlania

Duże ilości danych

W przypadku wyświetlania dużych ilości danych w mapie drzewa może się zdarzyć, że nie wszystkie wartości wymiaru w prostokącie będą wyświetlane z użyciem odpowiedniego koloru i rozmiaru. Zamiast tego będą mieć postać szarego, zakreskowanego obszaru. Rozmiar i łączna wartość prostokąta będą prawidłowe, ale nie wszystkie wartości wymiaru na prostokącie będą jawne.

Aby usunąć wyszarzone obszary, możesz wykonać selekcję albo użyć limitów wymiaru w panelu właściwości.

Kolory i legenda


Gdy na tym wykresie używa się kolorowania według wymiarów, w legendzie można umieścić maksymalnie 100 unikatowych wartości wymiarów i 100 unikatowych kolorów.

Wyświetlanie danych hierarchicznych za pomocą mapy drzewa

Ten przykład przedstawia sposób tworzenia mapy drzewa w celu pokazania danych hierarchicznych. Taki wykres pozwala wyświetlić dużą liczbę wartości na ograniczonej przestrzeni i wykrywać wzorce, których dostrzeżenie w przypadku innych wykresów mogłoby być trudne.

Przyjrzymy się wynikom sprzedaży różnych produktów, które są zostały przydzielone do kategorii na czterech poziomach.

- Grupa produktów
- Podgrupa produktów
- Pozycja produktu



Zestaw danych

W tym przykładzie użyjemy dwóch plików danych, które są dostępne w Qlik Sense Kurs — tworzenie aplikacji. Pobierz i wyodrębnij kurs, a pliki będą dostępne w folderze *Tutorials source*:

- *Sales.xlsx*
- *Item master.xlsx*

Aby pobrać pliki, przejdź pod adres [Kurs — tworzenie aplikacji](#).

Dodaj te dwa pliki danych do pustej aplikacji i upewnij się, że są powiązane przez *Item Number* (Numer pozycji).

Załadowany zestaw danych zawiera dane sprzedaży artykułów spożywczych i napojów. Tabela *Item master* (Element główny) zawiera informacje o kategoriach produktów.

Wizualizacja

Dodajemy mapę drzewa do arkusza i ustawiamy następujące wymiary oraz miary:

- **Wymiary > Grupowanie:** Product Group (Grupa produktów)
- **Wymiary > Grupowanie:** Product Sub Group (Podgrupa produktów)
- **Wymiary > Prostokąt:** Item Desc (Opis pozycji produktu)
- **Miary > Rozmiar:** sum(Sales) (suma sprzedaży)


W rezultacie tworzona jest mapa drzewa z prostokątem dla każdej pozycji produktu. Prostokąty mają wymiary odpowiadające wynikom sprzedaży i są grupowane zgodnie z wymiarami Product Group (Grupa produktów) i Product Sub Group (Podgrupa produktów).

Chcemy również dodać pewne informacje do wykresu. Prostokąty są kolorowane według wymiaru Product group (Grupa produktów), ale chcemy pokolorować je według marży, aby zobaczyć, które pozycje przyniosły największy zysk. Można to zrobić w obszarze **Wygląd > Kolory i legenda**.


- Ustaw opcję **Kolory** na wartość **Niestandardowe**.
- Ustaw opcję **Kolorowanie według miary** na wartość **Avg(Margin/Sales)**

Chcemy również zobaczyć wartości sprzedaży na wykresie. Można je włączyć, wybierając opcję **Etykiety wartości Wygląd > Prezentacja**.

Wnioski



Na wykresie widać, że największa jest sprzedaż produktów Produce, a następnie miejsca zajmują produkty Canned Products. Kolorowanie według marży pozwala na rozpoznawanie pozycji lub grup produktów, które się wyróżniają. W drzewie można drążyć, wybierając grupę produktów.





Tutaj wybraliśmy Produce, a następnie Fresh Fruit. Najlepszy wynik sprzedaży osiągnął produkt Tell Tale Red Delicious Apples, ale marża jest wyższa w przypadku produktu Ebony Red Delicious Apples.

Wykres kaskadowy

Wykres kaskadowy jest przeznaczony do przedstawiania wpływu pośrednich wartości dodatnich i ujemnych na wartość początkową. Wartości początkowe i końcowe są reprezentowane przez pełne słupki, a wartości pośrednie przez słupki przestawne. Na wykresie można także przedstawiać sumy częściowe.

Wykres wodospadowy ze słupkami Sales, Sales cost i Sales margin.

Sales



Kiedy używać

Wykres kaskadowy jest przeznaczony do przedstawiania wpływu pośrednich wartości dodatnich i ujemnych na wartość początkową. Jednym z przykładów jest rachunek zysków i strat, gdy wymagane jest przedstawienie dodatnich i ujemnych wpływów różnych kont.

Zalety

Wykres kaskadowy ułatwia zrozumienie przemiany wartości.

Wady

Wykres kaskadowy nie jest odpowiedni w przypadku szczegółowej analizy danych, ponieważ nie można w nim dokonywać selekcji ani rozwijać danych.

Tworzenie wykresu kaskadowego

Na arkuszu, który edytujesz, możesz utworzyć wykres kaskadowy.

Na wykresie kaskadowym należy używać jednej miary dla każdego słupka wykresu. Kolejność miar definiuje kolejność słupków na wykresie. W przypadku każdej miary należy zdefiniować jej wpływ na poprzednią wartość. Do wykresu kaskadowego można dodać maksymalnie 15 miar.

Wykonaj następujące czynności:

1. Z panelu zasobów przeciągnij pusty wykres kaskadowy do arkusza.
2. Dodaj pierwszą miarę.
To będzie pierwszy słupek wykresu. Domyślnie w tym słupku będzie używana operacja miary **Dodaj** i będzie on przedstawiał wartość dodatnią.
3. Dodaj drugą miarę.
To będzie drugi słupek wykresu. Jeśli chcesz pokazać tę miarę jako wkład ujemny, zmień ustawienie **Operacja miary** na **Odejmij**.
4. Kontynuuj dodawanie miar, ustawiając opcję **Operacja miary** na wartość **Dodaj** lub **Odejmij** w panelu zaawansowanych właściwości w zależności od tego, jaki wkład będą miały miary.
5. Dodaj sumy częściowe. Istnieją dwa sposoby dodawania słupków sum częściowych do wykresu:
 - Jeśli istnieje pole danych zawierające dane sum częściowych, dodaj miarę z danymi sum częściowych, a następnie wybierz opcję **Sumy częściowe** jako wartość opcji **Operacja miary**.
 - Jeśli nie istnieje pole danych zawierające dane sum częściowych, możesz dodać automatycznie obliczaną sumę częściową, zaznaczając pole wyboru **Sumy częściowe** miary znajdującej się przed miejscem, w którym chcesz ustawić słupek sumy częściowej.

Po utworzeniu wykresu kaskadowego konieczne może być dostosowanie jego wyglądu i innych ustawień w panelu właściwości.

Definiowanie miar

Można użyć opcji **Operacja miary** każdej miary, aby sprawdzić jej wpływ na poprzednią wartość.

- **Dodaj**
Wartość miary zostanie dodana do poprzedniego słupka. Jeśli ta miara jest pierwsza, wówczas cały słupek zostanie pokazany od 0.
- **Odejmij**
Wartość miary zostanie odjęta od poprzedniego słupka.



Jeśli dane zawierają już znak ujemny, wynik odejmowania będzie zmianą dodatnią.

- **Sumy częściowe**
Wartość miary jest traktowana jako suma częściowa.






Jeśli sumy częściowe nie są dostępne jako pole, można je dodać automatycznie, włączając ustawienie **Sumy częściowe** w mierze, przed którą ma znaleźć się suma częściowa.

Na wykresie kaskadowym widocznym powyżej pierwszy słupek Sales jest zdefiniowany jako **Dodaj**. Drugi słupek Sales cost jest zdefiniowany jako **Odejmij**, a trzeci słupek Sales margin jest zdefiniowany jako **Sumy częściowe**.

Nadawanie stylu wykresowi wodospadowemu

W obszarze **Wygląd** dostępnych jest wiele opcji określania stylu na panelu właściwości.

Kliknij  **Style** w obszarze **Wygląd > Prezentacja**, aby dodatkowo dostosować styl wykresu. Panel stylu zawiera różne sekcje na kartach **Ogólne** i **Wykres**.

Style można zresetować, klikając  obok każdej sekcji. Kliknięcie opcji  **Zresetuj wszystko** powoduje zresetowanie stylów dla wszystkich dostępnych kart w panelu stylów.

Informacje ogólne o nadawaniu stylu indywidualnym wizualizacjom zawiera temat [Stosowanie niestandardowego stylu do wizualizacji \(page 662\)](#).


Dostosowanie tekstu

Można ustawić tekst tytułu, podtytułu i przypisu w sekcji **Wygląd > Ogólne**. Aby ukryć te elementy, wyłącz **Pokaż tytuły**.

Widoczność różnych etykiet na wykresie zależy od ustawień specyficznych dla wykresu i opcji wyświetlania etykiet. Można to skonfigurować w panelu właściwości.

Można wybrać styl tekstu widocznego na wykresie.

Wykonaj następujące czynności:


1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.

3. Na karcie **Ogólne** ustaw czcionkę, styl wyróżnienia, rozmiar czcionki i kolor następujących elementów tekstowych:
 - **Tytuł**
 - **Podtytuł**
 - **Stopka**
4. Na karcie **Wykres** ustaw czcionkę, rozmiar czcionki i kolor następujących elementów tekstowych:
 - **Etykieta osi**: Ustaw styl etykiet na osiach.
 - **Etykieta wartości**: nadaj styl etykietom wartości miar.
 - **Etykiety legendy**: Nadaj styl etykietom poszczególnych elementów legendy.

Dostosowywanie tła

Można dostosować tło wykresu. Tło można ustawić według koloru i grafiki.


Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** panelu stylu można wybrać kolor tła (pojedynczy kolor lub wyrażenie). Można także ustawić w tle grafikę z biblioteki multimedialnych lub adresu URL. Podczas używania koloru tła użyj suwaka, aby dostosować przezroczystość tła. Jeżeli używasz grafiki w tle, możesz dostosować jej rozmiar i położenie.

Dostosowywanie obramowania i cienia

Możesz dostosować obramowanie i cień wykresu.


Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** panelu stylów w obszarze **Obramowanie** dostosuj rozmiar **Konturu**, aby zwiększyć lub zmniejszyć linie obramowania wokół wykresu.
4. Wybierz kolor obramowania.
5. Dostosuj **Promień rogu**, aby kontrolować zaokrąglenie obramowania.
6. W obszarze **Cień** na karcie **Ogólne** wybierz rozmiar i kolor cienia. Wybierz opcję **Brak**, aby usunąć cień.

Wizualizowanie pozytywnego i negatywnego wpływu na wynik przy użyciu wykresu wodospadowego

W tym przykładzie pokazano, jak tworzyć wykres wodospadowy w celu wizualizacji sposobu, w jaki wartości dodatnie i ujemne wpływają na wynik końcowy.

Chcemy zobaczyć dodatni wpływ na stężenie CO₂ w atmosferze, wynikający z czynników, takich jak spalanie ropy czy gazy, w odniesieniu do wpływu ujemnego, na przykład wynikającego z wchłaniania przez obszary lądowe.



Zestaw danych

W tym przykładzie użyjemy prostego zestawu danych, który można skopiować do pliku tekstowego i użyć jako źródła danych. Zawiera on stężenie atmosferycznego CO₂ w częściach na milion (ppm) począwszy od roku 1870, a także czynniki dodatnio i ujemnie wpływające na to stężenie w okresie od 1870 do 2017 roku.

```
Atmosphere 1870,Coal,Oil,Gas,Cement,Land,Imbalance,Land sink,Ocean sink,Atmosphere 2017
288,94,72,31,5,88,-12,-89,-72,405
```

(Źródło: CDIAC/GCP/NOAA-ESRL/UNFCCC/BP/USGS)

Dodaj plik tekstowy jako źródło danych w pustej aplikacji i załaduj dane. Upewnij się, że jako separator pól został użyty przecinek.


Wizualizacja

Dodaj do arkusza wykres wodospadowy, a następnie dodaj pola jako miary w następującej kolejności. Dokonaj edycji etykiet poszczególnych miar, usuwając z nich fragment `sum()`.

- Sum(Atmosphere1870)
- Sum(Coal)
- Sum(Oil)
- Sum(Gas)
- Sum(Cement)
- Sum(Land)

- Sum(Imbalance)
- Sum(Land_sink)
- Sum(Ocean_sink)

Aby dodać słupek, który będzie reprezentował obliczony wynik, poziom CO2 w roku 2017, otwórz miarę końcową i wybierz opcję **Sumy częściowe**. Możesz ustawić **Etykieta sumy częściowej** na *Atmosphere 2017*.



Wnioski

Na wykresie można zobaczyć, że atmosferyczny poziom CO2 jest wyższy w roku 2017 niż w roku 1870. Głównym czynnikiem wpływającym dodatnio na poziom CO2 jest węgiel. Część tego wzrostu jest kompensowana przez tzw. „pochłaniacze” CO2, na przykład oceany. Niestety, jak widać, nie wystarcza to do zatrzymania wzrostu stężenia CO2 w atmosferze.

Przycisk

Przycisków można używać, aby:

- dodawać szybkie łącza w celu łatwego wybierania i nawigowania w aplikacji
- ładować dane

Kiedy używać


Przycisk się przydaje, kiedy chcesz pomóc użytkownikowi aplikacji, oferując:

- predefiniowane wybory lub elementy sterujące do wybierania
- łącza nawigacji do innych arkuszy, narracji lub witryn internetowych

- funkcję ładowania danych w aplikacji

Możesz załadować dane w aplikacji, której jesteś właścicielem. Użytkownicy aplikacji potrzebują odpowiednich praw dostępu.

Przykład przycisków używanych na arkuszu



Tworzenie przycisku

Przycisk można utworzyć na edytowanym arkuszu. To pokazuje sposób tworzenia przycisku, który dokonuje wyboru, a następnie nawiguje do innego arkusza. Możliwe jest również utworzenie przycisku, który wykonuje akcję albo powoduje nawigację.

Wykonaj następujące czynności:

1. Z panelu **Zasoby** w sekcji **Wykresy** przeciągnij obiekt **Button** do arkusza.
2. Kliknij opcję **Add action** (Dodaj) w obszarze **Actions** (Akcje) w panelu właściwości.
3. Wybierz akcję, której chcesz użyć.
W przypadku niektórych akcji konieczne jest podanie ich szczegółów. Na przykład w przypadku akcji **Wybierz wartości w polu** należy wybrać pole, a także wartość do wybrania w tym polu.
4. W obszarze **Nawigacja** wybierz opcję nawigacji, która będzie używana. Możliwa jest nawigacja do arkusza, narracji lub strony WWW.
5. Ustaw etykietę przycisku w polu **Label** (Etykieta) w obszarze **General** (Ogólne) w panelu właściwości.

W ten sposób uzyskasz przycisk, który dokonuje wyboru danych, a następnie nawiguje do wybranego przez Ciebie miejsca w aplikacji.

Ustawianie akcji

Możesz dodać co najmniej jedną akcję, która zostanie wykonana po kliknięciu przycisku. W przypadku niektórych akcji konieczne jest podanie ich szczegółów.

Akcje są wykonywane w kolejności, w jakiej są widoczne na liście w obszarze **Actions** (Akcje). Kolejność wykonania konkretnej akcji możesz zmienić, przeciągając ją.

Włącz lub wyłącz **Ocenę w środowisku uruchomienia**, aby zmienić sposób oceniania wyrażeń na przycisku. Jeśli to ustawienie jest wyłączone, wyrażenia na przycisku (na przykład wyrażenie wartości zmiennej) są oceniane niezależnie od siebie. Po włączeniu tego ustawienia wyrażenia dla każdego działania są oceniane podczas wykonywania tego działania. Umożliwia to przeniesienie wartości wyrażeń ustawionych w działaniu na przyszłe działania w łańcuchu.



Jeśli przycisk ma wykonywać tylko nawigację, wówczas nie musisz dodawać akcji.

Powiązane materiały wideo

Konfigurowanie akcji dla przycisku jest podobne do ustawiania działań arkusza. Główne różnice:

- Działania arkusza konfiguruje się w obszarze **Działania** w panelu właściwości, gdy obiektem aktywnym jest arkusz.
- Działania przycisków konfiguruje się w obszarze **Akcje i nawigacja** w panelu właściwości, gdy przycisk jest zaznaczony.
- Pomiędzy działaniami dostępnymi dla przycisków i arkuszy istnieją pewne różnice.

Aby zapoznać się z materiałami wideo opisującymi konfigurację działań dla arkuszy, zobacz [Dodawanie akcji do arkuszy \(page 21\)](#).

Zastosuj zakładkę

Umożliwia zastosowanie wyboru zdefiniowanego w wybranej zakładce.

Wyczyść wszystkie selekcje

Umożliwia wyczyszczenie wszystkich wyborów we wszystkich stanach w aplikacji. Opcjonalnie możesz nadpisać zablokowane wybory.

Wyczyść wybory w innych polach

Umożliwia wyczyszczenie wyborów ze wszystkich pól z wyjątkiem tych, które wskażesz. Opcjonalnie możesz nadpisać zablokowane wybory.

Jeśli w określonym polu nie dokonano żadnego wyboru, zostaną wybrane wszystkie wartości w tym polu.

Przejdź do przodu w swoich wyborach

Umożliwia przejście o jeden krok do przodu w historii wyborów.

Cofnij się w swoich wyborach

Umożliwia przejście o jeden krok wstecz w historii wyborów.

Wyczyść wybory w polu

Umożliwia wyczyszczenie wszystkich wyborów ze wskazanego pola.

Zablokuj wszystkie wybory

Umożliwia zablokowanie wszystkich wyborów w konkretnej aplikacji.

Zablokuj konkretne pole

Umożliwia zablokowanie wyborów we wskazanym polu.

Odblokuj wszystkie wybory

Umożliwia odblokowanie wszystkich wyborów w konkretnej aplikacji.

Odblokuj konkretne pole

Umożliwia odblokowanie wyborów we wskazanym polu.

Wybierz wszystkie wartości w polu

Umożliwia wybranie wszystkich wartości we wskazanym polu. Opcjonalnie możesz nadpisać zablokowane wybory.

Wybierz wartości w polu

Umożliwia wybranie wartości we wskazanym polu. Wartości przeznaczone do wybrania należy oddzielić średnikami. Opcjonalnie możesz nadpisać zablokowane wybory.



Nie jest możliwe użycie pól z datą, znacznikiem czasu lub danymi pieniężnymi.



*To działanie przycisku nie wybiera wartości liczbowych, które są przechowywane lub klasyfikowane jako tekst. Zamiast tego użyj działania **Wybierz wartości odpowiadające kryteriom wyszukiwania**.*

Wybierz wartości odpowiadające kryteriom wyszukiwania

Wszystkie wartości, które odpowiadają wynikowi wyszukiwania, można wybrać na podstawie określonego przez siebie kryterium wyszukiwania. Kryteria wyszukiwania należy określić jako ciąg znaków. Opcjonalnie możesz nadpisać zablokowane wybory.

- Aby użyć wyrażenia, należy umieścić je w pojedynczych cudzysłowach, np., `=Sum([Kwota sprzedaży]) > 200000'`.
- Aby wyszukać częściowy ciąg, należy użyć symboli wieloznacznych (*, ?, ^). Jeśli symbole wieloznaczne nie zostaną użyte, wybrane zostaną tylko dokładnie pasujące ciągi.

Wybierz alternatywy

Umożliwia wybranie wartości alternatywnych we wskazanym polu. Opcjonalnie możesz nadpisać zablokowane wybory.

Wkrocz do następnego pola w wymiarze cyklicznym

Przełączaj pola w wybranym wymiarze cyklicznym do przodu lub do tyłu.

Ograniczenia

Wkrocz do następnego pola w wymiarze cyklicznym ma następujące ograniczenia:

- W Qlik Sense Mobile przyciski z działaniem **Wkrocz do następnego pola w wymiarze cyklicznym** przełączają wymiar w cyklu tylko wtedy, gdy przycisk znajduje się w kontenerze.
- W Qlik Sense Mobile przyciski z działaniem **Wkrocz do następnego pola w wymiarze cyklicznym** nie przełączają wymiaru w trybie offline.



Ustaw pole aktywne

Ustaw pole aktywne w wymiarze cyklicznym.

Ograniczenia

Ustaw pole aktywne ma następujące ograniczenia:

- **Ustaw pole aktywne** używa pozycji wybranego pola w wymiarze cyklicznym. W przypadku zmiany kolejności pól w wymiarze cyklicznym opcja **Ustaw pole aktywne** użyje pola znajdującego się na tej samej pozycji co pierwotnie wybrane pole. Aby rozwiązać ten problem, wybierz pole ponownie we właściwościach przycisku.

Wybierz wykluczone

Umożliwia wybranie wszystkich wartości wykluczonych we wskazanym polu. Opcjonalnie możesz nadpisać zablokowane wybory.

Wybierz możliwe wartości w polu

Umożliwia wybranie wszystkich możliwych wartości we wskazanym polu. Opcjonalnie możesz nadpisać zablokowane wybory.

Przełącz wybór w polu

Ten przycisk umożliwia przełączanie między bieżącym wyborem a wyborem, który dodaje wybory zdefiniowane przez szukany ciąg. W szukanym ciągu można używać symboli wieloznacznych. Jeśli wymagane jest zdefiniowanie listy wartości, należy użyć formatu (A/B) , gdzie A i B to wartości do wybrania.

Ustaw wartość zmiennej

Umożliwia przypisanie wartości do zmiennej.

Przeładuj dane

Do załadowania danych możesz użyć skryptu ładowania.

Możesz również wybrać **Częściowe ładowanie**.

Odśwież widoki dynamiczne

Odświeża wyświetlanie wszystkich obiektów dynamicznych w arkuszu na podstawie bieżącego wyboru.

Nawigacja

Po kliknięciu tego przycisku można wybrać przejście do arkusza, narracji lub witryny internetowej. Jeśli zamierzasz utworzyć prosty przycisk nawigacyjny, wówczas nie musisz wykonywać żadnej konkretnej czynności. Przycisk może mieć tylko jedną opcję nawigacji naraz.



Nawigacja nie jest obsługiwana w narracjach.

Przejdź do następnego arkusza

Przejdź sekwencyjnie do następnego arkusza.

Przejdź do poprzedniego arkusza

Przejdź sekwencyjnie do poprzedniego arkusza.

Przejdź do ostatniego arkusza

Przejdź do ostatniego arkusza.

Przejdź do pierwszego arkusza

Przejdź do pierwszego arkusza.


Przejdź do arkusza

Przejdź do konkretnego arkusza i opcjonalnie zaznacz na nim konkretny wykres.

W obszarze **Arkusz** wprowadź nazwę żądanego arkusza lub wybierz go z listy. W obszarze **Identyfikator wykresu** wprowadź identyfikator obiektu wykresu lub wybierz żądany wykres z listy.



Identyfikator obiektu można uzyskać jedną z następujących metod:

- Dodaj `/options/developer` do swojego adresu URL. Następnie kliknij wykres prawym przyciskiem myszy i kliknij  **Programista**.
- W przypadku niektórych typów wykresów można użyć funkcji wykresu **ObjectId**. Na przykład dodaj `=objectId()` jako wymiar wraz z dowolną miarą. Wyświetlony zostanie identyfikator wykresu, który można zapisać do wykorzystania w przyszłości. Więcej informacji zawiera temat [ObjectId — funkcja wykresu](#).

Przejdź do arkusza zidentyfikowanego przez identyfikator arkusza

Przejdź do określonego arkusza. Wprowadź identyfikator żądanego arkusza. Identyfikator arkusza znajdziesz w adresie URL przeglądarki, w której otwarty jest ten arkusz. Identyfikator arkusza znajduje się za fragmentem `/sheet/`, a po nim umieszczony jest znak `/`.

Przykład: Adres URL arkusza

```
qlik.com/sense/app/8f8ffa0e-3fde-48a5-a127-59645923a1fc/sheet/7300b241-f221-43db-bb8b-8c8cc1887531/state/analysis
```

W tym przykładzie identyfikatorem arkusza jest 7300b241-f221-43db-bb8b-8c8cc1887531

Przejdź do narracji

Przejdź do określonej narracji. Wprowadź nazwę żądanej narracji lub wybierz ją z listy.

Otwórz witrynę lub pocztę e-mail


Otwórz określoną witrynę internetową lub klienta poczty e-mail. Wpisz adres URL, pod który chcesz przejść. Opcjonalnie wybierz opcję **Otwórz w tym samym oknie**, aby otworzyć witrynę internetową lub klienta e-mail w tym samym oknie.



Generowanie aplikacji On-demand

Tworzy aplikację On-demand na podstawie bieżącego wyboru. Musisz wybrać łącze do nawigacji aplikacji On-demand. Status aplikacji jest wyświetlany w miarę jej tworzenia.

Określanie stylu przycisku

W obszarze **Wygląd** dostępnych jest wiele opcji określania stylu na panelu właściwości.

Kliknij  **Style** w obszarze **Wygląd > Prezentacja**, aby dodatkowo dostosować styl wykresu. Panel stylu zawiera różne sekcje na kartach **Ogólne** i **Wykres**.

Style można zresetować, klikając  obok każdej sekcji. Kliknięcie opcji  **Zresetuj wszystko** powoduje zresetowanie stylów dla wszystkich dostępnych kart w panelu stylów.

Informacje ogólne o nadawaniu stylu indywidualnym wizualizacjom zawiera temat [Stosowanie niestandardowego stylu do wizualizacji \(page 662\)](#).

Dodawanie ikony

W obszarze **Wygląd** > **Ikona** możesz dodać ikonę do przycisku. Wybierz spośród gotowych opcji.


Dostosowanie tekstu

Można ustawić tekst tytułu, podtytułu i przypisu w sekcji **Wygląd** > **Ogólne**. Aby ukryć te elementy, wyłącz ustawienie **Pokaż tytuły**.


Dodatkowo możesz ustawić tekst **Etykiety** przycisku.

Można wybrać styl tekstu widocznego na wykresie.

Wykonaj następujące czynności:

1. W obszarze **Wygląd** > **Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
2. Na karcie **Ogólne** ustaw czcionkę, styl wyróżnienia, rozmiar czcionki i kolor następujących elementów tekstowych:
 - **Tytuł**
 - **Podtytuł**
 - **Stopka**
3. Na karcie **Wykres** ustaw właściwości tekstu dla **Etykiety** przycisku. Ustaw czcionkę, styl wyróżnienia, wyrównanie tekstu, rozmiar czcionki i kolor. Możesz także wybrać jedną z wielu opcji układu tekstu etykiety w sekcji **Zachowanie układu**. Dostępne są następujące opcje:
 - **Reagujące**: możesz dostosować rozmiar czcionki **Etykiety**, stosując dodatkowe dopasowania rozmiaru tekstu na podstawie rozmiaru przycisku i długości tekstu. Cała zawartość tekstu jest dopasowywana do przycisku.
 - **Płynne**: możesz dostosować rozmiar czcionki **Etykiety**, stosując dodatkowe dopasowania rozmiaru tekstu na podstawie tylko rozmiaru przycisku. To przeskalowanie tekstu jest niezależne od długości tekstu. Jeżeli tekst jest za długi, na końcu wstawiany jest wielokropek.
 - **Stałe**: rozmiar czcionki **Etykiety** można dostosować w pikselach. Jeżeli tekst jest za długi, na końcu wstawiany jest wielokropek.


Dostosowywanie tła

Możesz dostosować tło ogólne, a także tło samego przycisku. Tło każdego z nich można ustawić według koloru lub grafiki. Opcje tła można skonfigurować, rozwijając opcję **Wygląd** > **Prezentacja** w panelu właściwości, a następnie klikając  **Style**.

Ustawianie tła ogólnego

Tło ogólne przycisku obejmuje obszar tytułowy, a także sam wykres, który może być częściowo zasłonięty przyciskiem.


Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** panelu stylu można wybrać kolor tła (pojedynczy kolor lub wyrażenie). Można także ustawić w tle grafikę z biblioteki multimediów lub adresu URL. Podczas używania koloru tła użyj suwaka, aby dostosować przezroczystość tła. Jeżeli używasz grafiki w tle, możesz dostosować jej rozmiar i położenie.

Ustawianie tła przycisku

Tło przycisku zawiera część, którą użytkownik może kliknąć, aby wykonać akcję.


Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Wykres** panelu stylu można wybrać kolor tła (pojedynczy kolor lub wyrażenie), a także ustawić w tle grafikę z biblioteki multimediów. Jeżeli używasz grafiki w tle, możesz dostosować jej rozmiar i położenie.

Dostosowanie obramowania interaktywnej części przycisku

Można dostosować obramowanie części przycisku, z którym użytkownik wchodzi w interakcję, aby wykonać zamierzone działanie.


Wykonaj następujące czynności:

1. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
2. Na karcie **Wykres** w obszarze **Obramowanie** ustaw obramowanie jako **Włączone**, aby wyświetlić je na przycisku.
3. Dopasuj promień i szerokość narożnika.
4. Ustaw kolor obramowania — pojedynczy kolor lub przy użyciu wyrażenia.

Dostosowywanie obramowania i cienia całego obiektu

Możesz dostosować obramowanie i cień całego obiektu, w którym znajduje się przycisk. Pamiętaj, że możesz także dostosować obramowanie samego klikalnego przycisku.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** panelu stylów w obszarze **Obramowanie** dostosuj rozmiar **Konturu**, aby zwiększyć lub zmniejszyć linie obramowania wokół wykresu.
4. Wybierz kolor obramowania.

5. Dostosuj **Promień rogu**, aby kontrolować zaokrąglenie obramowania.
6. W obszarze **Cień** na karcie **Ogólne** wybierz rozmiar i kolor cienia. Wybierz opcję **Brak**, aby usunąć cień.

Wyłączanie i włączanie przycisku

W obszarze **Włącz wykres** możesz ustawić warunek obliczenia dotyczący włączania wykresu. Jeśli ocena warunku zwróci 0, wówczas przycisk zostanie wyłączony.

Konwertowanie z elementu sterującego **Button for navigation** w Dashboard bundle

Istniejący element sterujący **Button for navigation** można przekonwertować na przycisk. Z konwersją wiążą się pewne ograniczenia.


- Opcja nawigacji umożliwiająca przejście do trybu edycji (**Switch to edit mode**) nie jest obsługiwana.
- Akcja polegająca na wybraniu wartości, a następnie zablokowaniu pola (**Select a value and lock field**) nie jest obsługiwana. Zostanie ona przekonwertowana na dwie kolejne akcje: **Wybierz wartości w polu** i **Zablokuj konkretne pole**.

Kontener kart

Kontener kart to obiekt, który umożliwia dodawanie wizualizacji na ograniczonej przestrzeni. Wizualizacje można też ukrywać bądź pokazywać wewnątrz kontenera kart na podstawie określonych warunków.



Kontener kart zastępuje poprzedni kontener. Kontener jest dostępny w Dashboard bundle. Więcej informacji zawiera temat [Kontener \(page 431\)](#).



Kiedy używać

Kontener kart jest przydatny, gdy chcesz szybko przełączać różne wizualizacje na pulpicie nawigacyjnym z ograniczoną powierzchnią ekranu. Kontenera kart możesz też użyć, aby pokazywać różne wizualizacje w zależności od:

- Użytkownika, który uzyskuje dostęp do wykresu.
- Wartości zmiennej.
- Możliwej liczby wartości w polu, którą można określić za pomocą funkcji **GetPossibleCount ()** w wyrażeniu warunku.

[Wyświetlanie różnych wykresów na podstawie wyborów z kontenerem kart \(page 416\)](#)

Tworzenie kontenera kart

Kontener kart możesz utworzyć w edytowanym arkuszu.

Wykonaj następujące czynności:

1. Z panelu zasobów przeciągnij obiekt **Kontener kart** do arkusza.
2. Kliknij opcję **Add** (Dodaj) w obszarze **Content** (Akcje) w panelu właściwości.
3. Wybierz wizualizację główną w obszarze **Master items** lub utwórz nową wizualizację w obszarze **Charts**.
Alternatywnie: możesz dodać zawartość do kontenera kart, przeciągając dostępne wizualizacje z arkusza lub z obszaru **Master items** bezpośrednio na kontener kart.
4. Przeciągnij wykresy w panelu właściwości, aby określić kolejność kart.

W efekcie powstał kontener z kartami, z których każda odpowiada jednej dodanej wizualizacji. Karty można przełączać, aby pokazywać różne wizualizacje.

Dodawanie warunków wyświetlania

Do utworzonych kart można dodać warunki określające, kiedy karty mają być wyświetlane.

Wykonaj następujące czynności:

1. W obszarze **Content** (Zawartość) w panelu właściwości kliknij wykres, do którego chcesz dodać warunek wyświetlania.
2. W obszarze **Show condition** (Pokaż warunek dla wykresu) dodaj warunek wyświetlania dla wykresu. Zwykle można użyć funkcji `lf()`.
3. Dodaj inny warunek wyświetlania do innego wykresu.
Wykresy będą teraz wyświetlane lub ukrywane w zależności od tego, czy będą spełnione dodane właśnie warunki. Jeśli warunek wykresu zwróci wartość `True` (prawda), wykres będzie wyświetlany, natomiast w przypadku wartości `False` (fałsz) wykres będzie ukryty.

Zmiana orientacji kart

Karty mogą mieć orientację pionową lub poziomą.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości wybierz **Wygląd > Prezentacja**.
2. W sekcji **Orientacja** wybierz pozycję kart w kontenerze kart.

Zmiana domyślnej aktywnej karty


Podczas wyświetlania kontenera kart jest wyświetlana domyślnie pierwsza karta. Można to zmienić w panelu właściwości.



Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości wybierz **Wygląd > Prezentacja**.
2. Użyj listy rozwijanej **Karta domyślna**, aby wybrać wykres wyświetlany, gdy użytkownicy przeglądają arkusz. Lista rozwijana zawiera dostępne wykresy w tej samej kolejności, w jakiej są ułożone w kontenerze.
3. Jeśli chcesz zobaczyć zastosowane nowe ustawienie karty domyślnej, musisz zamknąć i ponownie otworzyć przeglądarkę.

Nadawanie stylu kontenerowi kart

W obszarze **Wygląd** dostępnych jest wiele opcji określania stylu na panelu właściwości.

Kliknij  **Style** w obszarze **Wygląd > Prezentacja**, aby dodatkowo dostosować styl wykresu. Panel stylu zawiera różne sekcje na kartach **Ogólne** i **Wykres**.

Style można zresetować, klikając  obok każdej sekcji. Kliknięcie opcji  **Zresetuj wszystko** powoduje zresetowanie stylów dla wszystkich dostępnych kart w panelu stylów.


Dostosowanie tekstu

Można ustawić tekst tytułu, podtytułu i przypisu w sekcji **Wygląd > Ogólne**. Aby ukryć te elementy, wyłącz **Pokaż tytuły**.

Widoczność różnych etykiet na wykresie zależy od ustawień specyficznych dla wykresu i opcji wyświetlania etykiet. Można to skonfigurować w panelu właściwości.

Można wybrać styl tekstu widocznego na wykresie.


Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** ustaw czcionkę, styl wyróżnienia, rozmiar czcionki i kolor następujących elementów tekstowych:
 - **Tytuł**
 - **Podtytuł**
 - **Stopka**
4. Na karcie **Karta** ustaw czcionkę, rozmiar czcionki i kolor następujących elementów tekstowych:
 - **Etykieta**: ustaw styl etykiet na osiach.

Dostosowywanie tła


Można dostosować tło wykresu. Tło można ustawić według koloru i grafiki.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** panelu stylu można wybrać kolor tła (pojedynczy kolor lub wyrażenie). Można także ustawić w tle grafikę z biblioteki multimedialnych lub adresu URL. Podczas używania koloru tła użyj suwaka, aby dostosować przezroczystość tła. Jeżeli używasz grafiki w tle, możesz dostosować jej rozmiar i położenie.


Dostosowywanie obramowania

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. W obszarze **Obramowanie** ustaw kontur obramowania oraz promień rogu.


Dodawanie cienia

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. W obszarze **Cień** ustaw rozmiar i kolor cienia.


Ustawianie szerokości kart

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Kliknij **Karty**.
4. W obszarze **Szerokość** ustaw szerokość w procentach lub pikselach.
5. W obszarze **Min./Maks.** ustaw maksimum oraz minimum rozmiaru karty.

Ustawianie koloru wskaźnika wybranej karty

Wykonaj następujące czynności:


1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.

3. Kliknij **Karty**.
4. W obszarze **Wskaźnik** wybierz użycie pojedynczego koloru lub koloru według wyrażenia.
5. Jeśli używany jest jeden kolor, wybierz kolor.
6. W przypadku użycia wyrażenia wprowadź wyrażenie.

Nadawanie stylu ikonom


Jeśli włączysz opcję **Pokaż ikony**, możesz nadawać styl ikonom.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Kliknij **Karty**.
4. W sekcji **Ikona** ustaw rozmiar, kolor i położenie ikon wykresów.

Dostosowywanie kolorów tła kart


Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Kliknij **Karty**.
4. W sekcji **Kolor tła** wybierz kolory kart, wybranych kart oraz kart wskazanych kursorem. Możesz nadać pojedynczy wybrany kolor lub kolor według wyrażenia.

Tworzenie zakładki z kontenerem kart

Jeśli utworzysz zakładkę zawierającą obiekt kontenera kart z wyborami, pierwsza karta będzie domyślnie aktywna po wybraniu zakładki. Aby zapisać inną domyślną aktywną kartę kontenera kart, możesz włączyć ustawienie **Zapisz układ** podczas tworzenia zakładki, gdy ta karta jest otwarta. Jeśli ustawisz tę zakładkę jako domyślną, klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając **Ustaw jako zakładkę domyślną** na liście zakładek, arkusz otworzy się z wyborami i kartą, które były aktywne podczas tworzenia zakładki.

Wykonaj następujące czynności:

1. Kliknij  na pasku narzędzi.
2. Kliknij opcję **Utwórz nową zakładkę**.
W razie potrzeby zmień nazwę i opis.
3. Jeśli chcesz, aby kartą aktywną była karta inna niż domyślna, włącz ustawienie **Zapisz układ**, kiedy ta karta jest otwarta. Zastąpi to ustawienie **Karta domyślna** w panelu właściwości.
4. Kliknij przycisk **Zapisz**.

Ograniczenia wyświetlania

- Nie można używać wizualizacji głównej mającej kontener kart wewnątrz innego kontenera.
- Nie można dodać dwa razy tej samej wizualizacji głównej do kontenera kart.
- Nie można utworzyć wykresu wewnątrz kontenera kart, upuszczając miary lub wymiary na kontener.

Wyświetlanie różnych wykresów na podstawie wyborów z kontenerem kart

Ten przykład pokazuje, jak wyświetlać zawartość różnych wykresów w oparciu o wybory użytkownika za pomocą kontenera kart.

- Kiedy wybrana jest pojedyncza grupa produktów, wyświetlany jest wykres dla podgrup produktów.
- Kiedy wybrana jest więcej niż jedna grupa produktów, wyświetlany jest wykres dla grup produktów.

Zestaw danych

W tym przykładzie użyjemy dwóch plików danych z Qlik Sense Kurs — tworzenie aplikacji. Aby pobrać pliki, przejdź pod adres [Kurs — tworzenie aplikacji](#). Pobierz i rozpakuj kurs. Następnie przejdź do rozpakowanych plików, które będą w folderze *Tutorials source*:

- *Sales.xls*
- *Item master.xls*

Utwórz nową aplikację i dodaj dwa pliki danych. Upewnij się, że są one powiązane na podstawie *Numer elementu*.

Załadowany zestaw danych zawiera dane sprzedaży. Tabela *Item master* (Element główny) zawiera informacje o zamówionych artykułach, takie jak grupy produktów.

Miary

Musimy utworzyć dwie miary w elementach głównych:

- Wolumen sprzedaży: z nazwą *Sales* i wyrażeniem $\text{sum}(\text{Sales})$.
- Marża sprzedaży w procentach: z nazwą *Margin %* i wyrażeniem $\text{Avg}(\text{Margin}/\text{Sales}) * 100$.

Wizualizacje

Potrzebujemy dwóch różnych wizualizacji głównych opartych na wyborze grup produktów. Jedna z nich z grupą produktów jako wymiarem, druga z podgrupą produktów jako wymiarem.


Wizualizacja grupy produktów

Jest to wizualizacja, którą chcemy pokazać, gdy wybrana jest więcej niż jedna grupa produktów.

Dodajemy wykres kombi do arkusza i ustawiamy następujące właściwości danych:


- **Wymiar:** Product Group (grupa produktów).
- **Miara:** Sales (utworzona miara główna).

Następuje utworzenie poniższego wykresu, na którym każdy słupek odpowiada sprzedaży w poszczególnych grupach produktów. Na tym etapie jest to wykres słupkowy.



Ale chcemy również pokazać marżę sprzedaży, która ma inną skalę niż wolumen sprzedaży. Wolumen sprzedaży jest w skali milionów, podczas gdy marża jest wartością procentową między 0 a 100. Jeśli dodamy marżę jako słupek obok wolumenu sprzedaży, to będzie ona zbyt mała i przez to nieczytelna.

W panelu właściwości przejdź do opcji **Miary** > **Wysokość linii**. Użyj listy rozwijanej, aby dodać *Margin %* jako miarę.



Wizualizacja podgrupy produktów

Jest to wizualizacja, którą chcemy pokazać, gdy wybrana jest jedna grupa produktów.

Zrób kopię wizualizacji grupy produktów i zmień wymiar na Product Sub Group.

Wizualizacje główne

Musisz utworzyć dwie wizualizacje główne do wykorzystania w kontenerze kart.

- Dodaj wizualizację grupy produktów jako wizualizację główną o nazwie Product Group - sales and margin.
- Dodaj wizualizację podgrupy produktów jako wizualizację główną o nazwie Product Sub Group - sales and margin.

Teraz można usunąć dwie wizualizacje, które utworzono wcześniej, są one zapisane jako wizualizacje główne.

Kontener karty

Musisz dodać kontener kart do arkusza. Dodaj dwie wizualizacje do kontenera kart.

- Product Group - sales and margin
Ustaw **Warunek wyświetlania arkusza** na `=GetPossibleCount([Product Group])>1`
- Product Sub Group - sales and margin
Ustaw **Warunek wyświetlania arkusza** na `=GetPossibleCount([Product Group])=1`

Możesz również ukryć karty wyboru kontenera kart, wybierając **Wygląd > Kontener > Karty**.

Aby zobaczyć, jak to działa, możesz dodać panel filtrowania z grupy Product Group.


Wnioski

Możesz teraz dokonać wyboru w grupie Product Group. Kiedy wybrana jest pojedyncza grupa produktów, na wykresie wyświetlane są dane dla podgrup produktów tej grupy produktów. W przeciwnym razie w tabeli wyświetlane są dane dla grup produktów.

Linie odniesienia


Linia odniesienia to linia przecinająca obszar wykresu, wychodząca z określonego punktu na osi miary.

Informacje o tym, jak tworzyć linie odniesienia, zawiera temat [Dodawanie linii odniesienia do wizualizacji \(page 623\)](#).



Za pomocą linii odniesienia można wskazać konkretny poziom danych wykresu. Linia odniesienia jest rysowana tylko wtedy, gdy mieści się w bieżącym zakresie osi miary. Na jednym wykresie może istnieć kilka linii odniesienia.

Wykres słupkowy Top 5 Customers z linią odniesienia na 5M.



Linie odniesienia są dostępne w następujących typach wizualizacji:

- Wykres słupkowy
- Wykres pudełkowy
- Wykres kombi
- Wykres rozkładu

- Miernik
- Histogram
- Wykres liniowy
- Wykres punktowy
- Wykres kaskadowy

Wyrażenie linii odniesienia


Wyrażenie linii odniesienia można ustawić na bezwzględną wartość liczbową lub wprowadzić dowolne wyrażenie liczbowe.

Linie odniesienia wymiaru

Możesz także dodać linie odniesienia wzdłuż osi wymiaru. Obsługiwane są zarówno osie ciągłe i nieciągłe. Istnieje możliwość wprowadzenia wartości tekstowych dla osi wymiarów nieciągłych, a także wartości liczbowych lub wyrażeń dla osi ciągłych. Na osi czasu istnieje możliwość wprowadzenia wyrażenia dającego wynik związany z czasem, np. data lub miesiąc.



Wykres liniowy średniej sprzedaży miesięcznej z linią odniesienia na poziomie 3500 oraz linią odniesienia wymiaru we wrześniu.



Linie odniesienia wymiaru są dostępne w następujących typach wizualizacji:


- Wykres słupkowy
- Wykres kombi
- Wykres liniowy

Tworzenie niestandardowych etykietek

Utwórz niestandardową etykietkę, aby dodać do wizualizacji dodatkowe informacje. Można dodać miary, wykres wizualizacji głównej lub obraz. Etykietki są wyświetlane po wskazaniu kursorem wizualizacji.



Niestandardowa etykieta na wycinku wykresu kołowego




Niestandardowe etykiety są dostępne w następujących typach wizualizacji:

- Wykres słupkowy
- Wykres pociskowy
- Wykres kombi
- Wskaźnik KPI
- Wykres liniowy
- Mapa
- Wykres kołowy
- Wykres punktowy
- Mapa drzewa

Tworzenie niestandardowej etykiety

Chmurki mogą zawierać miary, wykres lub obraz. Dodaj miarę z pola lub przy użyciu wyrażenia. Wybierz wykres z głównych wizualizacji dostępnych w aplikacji. Wybierz obraz z biblioteki multimediów lub z adresu URL. Możesz także ukryć podstawowe wiersze, które domyślnie pojawiają się na etykietce.

Wykonaj następujące czynności:

1. W widoku arkusza kliknij na pasku narzędzi  **Edytuj arkusz**.
2. Wybierz wykres do edycji.
3. W panelu właściwości kliknij **Wygląd**, a następnie **Etykieta**.
4. Ustaw przełącznik na **Niestandardowa**.
5. Opcjonalnie wprowadź **Tytuł** i **Opis** etykiety.
Kliknij f^x , aby użyć edytora wyrażeń, jeśli potrzebujesz dodać więcej niż 512 znaków.



*Można usunąć podstawowe wiersze etykiety, które pojawiają się domyślnie, korzystając z opcji **Ukryj podstawowe wiersze**.*

6. Jeśli chcesz dodać miarę, w obszarze **Miary** kliknij pozycję **Dodaj miarę**. Wybierz miarę z pola za pomocą opcji **Z pola** lub użyj wyrażenia. Domyślnie wyświetlane jest istniejące wyrażenie. Możesz też utworzyć wyrażenie niestandardowe. Kliknij f^x , aby otworzyć edytor wyrażeń. Etykiety etykiety można zmienić za pomocą ustawienia **Etykieta**, a jej formatowanie za pomocą ustawienia **Formatowanie liczb**.
7. Jeśli chcesz dodać wykres, w obszarze **Wykres** kliknij pozycję **Dodaj wykres**.
 - Z listy **Elementy główne** wybierz wizualizację główną, którą chcesz dodać do etykiety.
 - W obszarze **Rozmiar wykresu** wybierz rozmiar kontenera wykresu w etykietce.
 - **Mały**. Ustawia szerokość i wysokość kontenera na 140 pikseli.
 - **Średni**. Ustawia szerokość i wysokość kontenera na 200 pikseli.

- **Duży.** Ustawia szerokość i wysokość kontenera na 340 pikseli.



Po dodaniu wykresu możesz go edytować, klikając **Edytuj element główny**. Zob. [Edycja wizualizacji głównej \(page 119\)](#).

8. Jeśli chcesz dodać grafikę, w obszarze **Grafiki** kliknij **Dodaj grafikę**.
- W obszarze **Typ** wybierz, czy dodać grafikę z **Biblioteki multimediów**, czy z adresu URL.
 - **Biblioteka multimediów**: wybierz grafikę z biblioteki multimediów.
 - **URL**: wprowadź adres URL.
 - W obszarze **Rozmiar** wybierz rozmiar kontenera obrazu w etykietce.
 - **Mały.** Ustawia szerokość i wysokość kontenera na 50 pikseli.
 - **Średni.** Ustawia szerokość i wysokość kontenera na 200 pikseli.
 - **Duży.** Ustawia szerokość i wysokość kontenera na 340 pikseli.
 - **Oryginalny.** Qlik Sense dopasowuje grafikę do kontenera. Jeśli grafika ma więcej niż 340 pikseli, jej skala zostanie zmniejszona.

Ograniczenia

Etykiety niestandardowe mają następujące ogólne ograniczenia:

- Niestandardowe etykiety narzędzi są wyłączone w przypadku wykresu słupkowego lub liniowego, jeśli którykolwiek z wymiarów na wykresie używa warunku wyświetlania.

Ograniczenia dotyczące wykresów w etykietkach niestandardowych

Wykresy mają następujące ograniczenia z etykietkami niestandardowymi:

- Wykresy nie są widoczne w etykietkach niestandardowych podczas wybierania wizualizacji na urządzeniach dotykowych.
- Wykres mapy drzewa musi mieć tylko jeden wymiar, aby można było użyć wykresu w etykietce niestandardowej.
- Wykres w etykietce nie jest obsługiwany w narracjach.
- Używanie kontenera i wykresu kontenera kratowego w etykietce niestandardowej nie jest obsługiwane.

Wartości Null w wizualizacjach

Danych często brakuje lub nie mogą zostać wyliczone, ponieważ pola zawierają wartości, które są null lub not a number (NaN). W wizualizacjach wartości null i NaN są wyświetlane na różne sposoby, odpowiednio do tabeli.

Sposób wyświetlania wartości Null i NaN

Typ wizualizacji	Wartości Null w wymiarach	Wartości NaN w miarach
Wykres słupkowy	–	– (gdy etykiety są włączone w panelu właściwości — w przeciwnym wypadku puste)
Wykres pudełkowy	–	Brak reprezentacji
Wykres kombi	–	Kombinacja wartości NaN dla słupka i linii.
Wykres rozkładu	–	Brak reprezentacji
Panel filtrowania	Brak reprezentacji	Nie dotyczy
Miernik	Nie dotyczy	–
Histogram	–	Brak reprezentacji
Wskaźnik KPI	Nie dotyczy	–
Wykres liniowy	–	Puste
Mapa	Brak reprezentacji	Kolor szary
Wykres kołowy	–	Puste
Wykres punktowy	–	Puste
Tabela	–	–
Tekst i grafika	Nie dotyczy	–
Mapa drzewa	–	Puste

Dashboard bundle

Dashboard bundle to zestaw elementów sterujących, które można wykorzystać do usprawnienia nawigacji i wyboru w Twojej aplikacji Qlik Sense. Te elementy sterujące są opcjonalne. Nie musisz ich instalować ani włączać, aby korzystać z Qlik Sense.

Włączanie pakietu Dashboard bundle

Pakiet Dashboard bundle możesz zainstalować podczas instalacji Qlik Sense. Jeśli chcesz dostosować swoją instalację, zobacz: [Modyfikowanie instalacji pakietów obiektów](#).

Elementy sterujące w pakiecie Dashboard bundle

Elementy sterujące pulpitu nawigacyjnego znajdują się w panelu zasobów w obszarze **Obiekty niestandardowe**.

Znajdują się tam następujące elementy sterujące:

- [Animacja \(page 428\)](#)
Można animować zmiany w wizualizacjach na przestrzeni czasu.
- [Kontener \(page 431\)](#)
Dodaj wiele wizualizacji do kontenera, aby zaoszczędzić miejsce.
- [Selektor zakresu dat \(page 436\)](#)
Umożliwia wybranie pojedynczej daty albo zakresu dat z kalendarza.
- [Kontenery układu umożliwiają dodawanie wizualizacji na ograniczonej przestrzeni. Wizualizacje można też ukrywać bądź pokazywać wewnątrz kontenera układu na podstawie określonych warunków. \(page 443\)](#)
Dodawaj i organizuj wizualizacje w kontenerze.
- [Dodaj linie do arkuszy za pomocą elementu sterującego Line. \(page 440\)](#)
Dodaj pionowe i poziome linie do arkusza.
- [Element sterujący On-Demand reporting \(page 447\)](#)
Umożliwia dodanie przycisku, który tworzy raport Qlik NPrinting z użyciem bieżących wyborów w aplikacji.
- [Obiekt Tekst uzupełnia inne wizualizacje, ponieważ oferuje opcje umożliwiające dodawanie tekstu, grafiki, hiperłączy i miar. Można także dodać grafiki tła. \(page 452\)](#)
Obiekt Tekst umożliwia twórcom aplikacji tworzenie i formatowanie tekstu.
- [Element sterujący Variable input \(page 456\)](#)
Umożliwia ustawienie wartości zmiennej.
- [Odtwarzacz wideo \(page 459\)](#)
Można dodać film do arkusza.

Elementy sterujące, których obsługa została zakończona

Te elementy sterujące zostały wycofane i zastąpione przez natywne sterowanie. Jeśli nie określono inaczej, istniejące egzemplarze tych kontrolki nadal będą funkcjonować. Nie można jednak dodawać nowych instancji. Zalecamy zastąpienie przestarzałych elementów sterujących na natywne.

Element sterujący Share button

Jeśli wymagane jest skonfigurowanie istniejących wystąpień tego elementu sterującego, należy zapoznać się z ostatnią wersją pomocy sprzed zakończenia obsługi tego elementu sterującego.

Kontener wyświetlania/ukrywania

Zastąpiony przez **Kontener**.

Jeśli wymagane jest skonfigurowanie istniejących wystąpień tego elementu sterującego, należy zapoznać się z ostatnią wersją pomocy sprzed zakończenia obsługi tego elementu sterującego.

Kontener z kartami

Zastąpiony przez **Kontener kart**.

Jeśli wymagane jest skonfigurowanie istniejących wystąpień tego elementu sterującego, należy zapoznać się z ostatnią wersją pomocy sprzed zakończenia obsługi tego elementu sterującego.

Przycisk nawigacyjny

Zastąpiony **Przyciskiem**.

Jeśli wymagane jest skonfigurowanie istniejących wystąpień tego elementu sterującego, należy zapoznać się z ostatnią wersją pomocy sprzed zakończenia obsługi tego elementu sterującego.

Wnioski w języku naturalnym

Wycofywane przez natywny obiekt **wniosków w języku naturalnym**. Istniejące już instancje mogą wymagać ręcznej migracji.

Ograniczenia

Kiedy używasz przedmiotów z Dashboard bundle, istnieją pewne ograniczenia w porównaniu z wbudowanymi elementami sterującymi. Następujące ograniczenia obowiązują dla wszystkich elementów sterujących z Dashboard bundle:

- Interfejs użytkownika wizualizacji nie jest zlokalizowany na język używany w interfejsie programu Qlik Sense.
- Kolejność czytania od prawej do lewej nie jest obsługiwana.
- Funkcje ułatwień dostępu nie są obsługiwane.
- Nie można edytować obiektów z pakietu obiektów zapewnionego przez firmę Qlik z Dev Hub.

Poniższa tabela pokazuje, które dodatkowe funkcje są obsługiwane lub nie są obsługiwane dla wszystkich obiektów w pakiecie:

- Qlik NPrinting
Jest [Element sterujący On-Demand reporting \(page 447\)](#). Jednak wizualizacje wykonane w niektórych obiektach nie mogą być używane w raportach Qlik NPrinting.
Formant raportowania On-Demand nie jest obsługiwany na urządzeniach mobilnych.
Przycisk formantu raportowania On-Demand działa tylko za pośrednictwem komputera osobistego.
- Pobierz
Pobieranie jako grafika, plik PDF lub Excel.
- Narracje
Używanie migawki wizualizacji utworzonej z obiektem w narracji.
- Stany alternatywne
Dokonywanie różnych wyborów na tym samym wymiarze i porównywanie tych wyborów w pojedynczej wizualizacji lub w co najmniej dwóch wizualizacjach obok siebie.
- Qlik Sense Client-Managed Mobile Offline

Obsługa funkcji pakietu Dashboard bundle


Element sterujący	Qlik NPrinting	Pobierz	Narracje	Stany alternatywne	Qlik Sense Client-Managed Mobile Offline
Animacja	Nie dotyczy	Tylko Excel	Nie dotyczy	Tak	Tak
Selektor dat	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Tak	Tak
Kontener układu	Tak	Tylko grafika i PDF	Tak	Tak	Nie dotyczy
Linia	Nie dotyczy	Tylko grafika i PDF	Tak	Tak	Tak
Raporty na żądanie	Tak	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Tekst	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Wprowadzanie zmiennych	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Tak
Odtwarzacz wideo	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Tak	Tak	Nie dotyczy

Animacja

Sterowanie animacją animuje zmiany wartości w wizualizacjach w zakresie wartości. Na przykład można wyświetlić zmiany w wizualizacjach na przestrzeni czasu. Zawiera się to w pakiecie Dashboard bundle.

Sterowanie animacją dodaje przycisk i suwak postępu do arkusza. Po naciśnięciu sterowanie animacją przełącza cyklicznie wartości wymiaru animacji. Użytkownicy mogą zastosować suwak w celu ręcznego wyboru wartości spośród wymiarów do wyświetlenia.

Animacja



Kiedy używać

Animacja jest przydatna do wyświetlenia zmian wizualizacji na przestrzeni konkretnego zakresu, takiego jak czas. Na przykład możesz użyć formantu Animacja, aby zobaczyć, jak wizualizacje w arkuszu zmieniają się z miesiąca na miesiąc w okresie roku. Animacje mogą posłużyć do animowania dowolnych wartości wymiaru. Przykładowo można animować w jaki sposób wizualizacje sprzedaży zmieniają się w zależności od miasta, wybierając wymiar zawierający wartości dot. miasta do użytku w animacji.

Wybory dokonywane przez sterowanie animacją podczas przeglądu wartości są zastosowane w bieżących wyborach.

Tworzenie animacji

Na edytowanym arkuszu możesz utworzyć animację. Wymiar wybrany do użytku w animacji zawiera zakres wartości do animacji. Domyślnie każda wartość w wymiarze będzie zastosowana jako etap. Można ustalić niestandardową liczbę etapów stosowanych w animacji, a także tempo animacji między etapami. Animacja robi przegląd wartości wymiarów według kolejności w funkcji **Sortowania**.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu zasobów otwórz obszar **Obiekty niestandardowe > Dashboard bundle** i przeciągnij do arkusza obiekt **Animator**.
2. Wybierz pole, aby dodać jako wymiar.

Po utworzeniu animacji można dostosować jej opcje oraz inne ustawienia.

Opcje ustawień animacji

Opcje animacji dostępne są w zakładce **Opcje animacji** w panelu **Właściwości**.

Tempo przejść animacji między wartościami w wybranych wymiarach można kontrolować dzięki opcji **Czas między etapami**. Opcja **Czas między etapami** wymaga ustawienia wartości w milisekundach.



*Nie zaleca się ustawiania krótszego **Czasu między etapami** niż 300 milisekund.*

Łączną liczbę etapów przeglądanych przez animację można ustawić dzięki opcji **Liczba etapów łącznie**. Animacja rozdzieli łączną liczbę etapów równo na wartości wymiaru. Na przykład jeśli w wybranym czasie wymiaru jest 10 wartości, a opcja Etapy łącznie ustawiona jest na 5, animacja przejdzie do wartości 2, 4, 6, 8, 10. Jeśli opcja Etapy łącznie jest ustawiona na 0, animacja użyje wszystkich wartości.




Jeśli animacja ma wyświetlać łączne tworzenie w czasie dla wybranych wartości, wybierz opcję **Agreguj**. Gdy opcja **Agreguj** zostanie wybrana, każdy etap jest zagregowany w poprzednim.

Domyślnie animacja dokona przeglądu etapów w pętli. Można kontrolować tę czynność dzięki opcji **Pętla**.

Za pomocą opcji **Pokaż etykietę wymiaru** oraz **Pokaż wartość wymiaru** można kontrolować, czy wymiar oraz bieżąca wartość wyświetlają się w uruchomionej animacji.

Dopasowywanie stylu

W obszarze **Wygląd** dostępnych jest wiele opcji określania stylu na panelu właściwości.

Kliknij  **Style** w obszarze **Wygląd > Prezentacja**, aby dodatkowo dostosować styl wykresu. Style można zresetować, klikając  obok każdej sekcji. Kliknięcie opcji  **Zresetuj wszystko** powoduje zresetowanie stylów dla wszystkich dostępnych kart w panelu stylów.

Informacje ogólne o nadawaniu stylu indywidualnym wizualizacjom zawiera temat [Stosowanie niestandardowego stylu do wizualizacji \(page 662\)](#).


Dostosowanie tekstu

Można ustawić tekst tytułu, podtytułu i przypisu w sekcji **Wygląd > Ogólne**. Aby ukryć te elementy, wyłącz **Pokaż tytuły**.

Widoczność różnych etykiet na wykresie zależy od ustawień specyficznych dla wykresu i opcji wyświetlania etykiet. Można to skonfigurować w panelu właściwości.

Można wybrać styl tekstu widocznego na wykresie.


Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** ustaw czcionkę, styl wyróżnienia, rozmiar czcionki i kolor następujących elementów tekstowych:
 - **Tytuł**
 - **Podtytuł**
 - **Stopka**

Dostosowywanie tła

Można dostosować tło wykresu. Tło można ustawić według koloru i grafiki.


Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** panelu stylu można wybrać kolor tła (pojedynczy kolor lub wyrażenie). Można także ustawić w tle grafikę z biblioteki multimedialnych lub adresu URL. Podczas używania koloru tła użyj suwaka, aby dostosować przezroczystość tła. Jeżeli używasz grafiki w tle, możesz dostosować jej rozmiar i położenie.

Dostosowywanie obramowania i cienia

Możesz dostosować obramowanie i cień wykresu.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** panelu stylów w obszarze **Obramowanie** dostosuj rozmiar **Konturu**, aby zwiększyć lub zmniejszyć linie obramowania wokół wykresu.
4. Wybierz kolor obramowania.
5. Dostosuj **Promień rogu**, aby kontrolować zaokrąglenie obramowania.
6. W obszarze **Cień** na karcie **Ogólne** wybierz rozmiar i kolor cienia. Wybierz opcję **Brak**, aby usunąć cień.

Ograniczenia

Animacja podlega następującym ograniczeniom:

- Animacja nie obsługuje wymiarów hierarchicznych jako wymiaru.
- Animacja nie obsługuje animowania wykresów kratowych.


Kontener

Kontener to obiekt, który umożliwia dodawanie wizualizacji na ograniczonej przestrzeni. Wizualizacje można też ukrywać bądź pokazywać wewnątrz kontenera na podstawie określonych warunków.



Kontener został zastąpiony przez kontener kart. Więcej informacji zawiera temat [Kontener kart \(page 410\)](#).





Kiedy używać

Kontener jest przydatny, gdy chcesz szybko przełączać różne wizualizacje na pulpicie nawigacyjnym z ograniczoną powierzchnią ekranu. Kontenera możesz też użyć, aby pokazywać różne wizualizacje w zależności od:

- Użytkownika, który uzyskuje dostęp do wykresu.
- Wartości zmiennej.
- Możliwej liczby wartości w polu, którą można określić za pomocą funkcji **GetPossibleCount** () w wyrażeniu warunku.

[Wyświetlanie różnych wykresów na podstawie wyborów z kontenerem kart \(page 416\)](#)

Tworzenie kontenera

Kontener możesz utworzyć w edytowanym arkuszu.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu zasobów otwórz obszar **Obiekty niestandardowe > Dashboard bundle** i przeciągnij do arkusza obiekt **Kontener**.
2. Kliknij opcję **Add** (Dodaj) w obszarze **Content** (Akcje) w panelu właściwości.
3. Wybierz wizualizację główną w obszarze **Master items** lub utwórz nową wizualizację w obszarze **Charts**.
Alternatywnie: możesz dodać zawartość do kontenera, przeciągając dostępne wizualizacje z arkusza lub z obszaru **Master items** (Elementy główne) bezpośrednio na kontener.
4. Przeciągnij wykresy w panelu właściwości, aby określić kolejność kart.

W efekcie powstał kontener z kartami, z których każda odpowiada jednej dodanej wizualizacji. Karty można przełączać, aby pokazywać różne wizualizacje.

Dodawanie warunków wyświetlania

Do utworzonych kart można dodać warunki określające, kiedy karty mają być wyświetlane.

Wykonaj następujące czynności:

1. W obszarze **Content** (Zawartość) w panelu właściwości kliknij wykres, do którego chcesz dodać warunek wyświetlania.
2. W obszarze **Show condition** (Pokaż warunek dla wykresu) dodaj warunek wyświetlania dla wykresu. Zwykle można użyć funkcji `lf()`.
3. Dodaj inny warunek wyświetlania do innego wykresu.
Wykresy będą teraz wyświetlane lub ukrywane w zależności od tego, czy będą spełnione dodane właśnie warunki. Jeśli warunek wykresu zwróci wartość `True` (prawda), wykres będzie wyświetlany, natomiast w przypadku wartości `False` (fałsz) wykres będzie ukryty.

Zmiana domyślnej aktywnej karty

Podczas wyświetlania kontenera wyświetlana jest domyślnie pierwsza karta. Można to zmienić w panelu właściwości.


Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości kliknij opcje **Wygląd > Kontener**.
2. Użyj listy rozwijanej **Karta domyślna**, aby wybrać wykres wyświetlany, gdy użytkownicy przeglądają arkusz. Lista rozwijana zawiera dostępne wykresy w tej samej kolejności, w jakiej są ułożone w kontenerze.
3. Jeśli chcesz zobaczyć zastosowane nowe ustawienie karty domyślnej, musisz zamknąć i ponownie otworzyć przeglądarkę.

Tworzenie zakładki z obiektem kontenera

Jeśli utworzysz zakładkę zawierającą obiekt kontenera z wyborami, pierwsza karta będzie domyślnie aktywna po wybraniu zakładki. Aby zapisać inną domyślną aktywną kartę kontenera, możesz włączyć ustawienie **Zapisz układ** podczas tworzenia zakładki, gdy ta karta jest otwarta. Jeśli ustawisz tę zakładkę jako domyślną, klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając **Ustaw jako zakładkę domyślną** na liście zakładek, arkusz otworzy się z wyborami i kartą, które były aktywne podczas tworzenia zakładki.

Wykonaj następujące czynności:

1. Kliknij  na pasku narzędzi.
2. Kliknij opcję **Utwórz nową zakładkę**.
W razie potrzeby zmień nazwę i opis.

3. Jeśli chcesz, aby kartą aktywną była karta inna niż domyślna, włącz ustawienie **Zapisz układ**, kiedy ta karta jest otwarta. Zastąpi to ustawienie **Karta domyślna** w panelu właściwości.
4. Kliknij przycisk **Zapisz**.

Ograniczenia wyświetlania

- Nie można używać wizualizacji głównej mającej kontener wewnątrz innego kontenera.
- Nie można dodać dwa razy tej samej wizualizacji głównej do kontenera.
- Nie można utworzyć wykresu wewnątrz kontenera, upuszczając miary lub wymiary na kontener.

Wyświetlanie różnych wykresów w oparciu o wybór z kontenerem

Ten przykład pokazuje, jak wyświetlać zawartość różnych wykresów w oparciu o wybory użytkownika za pomocą kontenera.

- Kiedy wybrana jest pojedyncza grupa produktów, wyświetlany jest wykres dla podgrup produktów.
- Kiedy wybrana jest więcej niż jedna grupa produktów, wyświetlany jest wykres dla grup produktów.

Zestaw danych

W tym przykładzie użyjemy dwóch plików danych z Qlik Sense Kurs — tworzenie aplikacji. Aby pobrać pliki, przejdź pod adres [Kurs — tworzenie aplikacji](#). Pobierz i rozpakuj kurs. Następnie przejdź do rozpakowanych plików, które będą w folderze *Tutorials source*:

- *Sales.xls*
- *Item master.xls*

Utwórz nową aplikację i dodaj dwa pliki danych. Upewnij się, że są one powiązane na podstawie *Numer elementu*.

Załadowany zestaw danych zawiera dane sprzedaży. Tabela *Item master* (Element główny) zawiera informacje o zamówionych artykułach, takie jak grupy produktów.

Miary

Musimy utworzyć dwie miary w elementach głównych:

- Wolumen sprzedaży: z nazwą *Sales* i wyrażeniem $\text{sum}(\text{Sales})$.
- Marża sprzedaży w procentach: z nazwą *Margin %* i wyrażeniem $\text{Avg}(\text{Margin}/\text{Sales}) * 100$.

Wizualizacje

Potrzebujemy dwóch różnych wizualizacji głównych opartych na wyborze grup produktów. Jedna z nich z grupą produktów jako wymiarem, druga z podgrupą produktów jako wymiarem.


Wizualizacja grupy produktów

Jest to wizualizacja, którą chcemy pokazać, gdy wybrana jest więcej niż jedna grupa produktów.

Dodajemy wykres kombi do arkusza i ustawiamy następujące właściwości danych:


- **Wymiar:** Product Group (grupa produktów).
- **Miara:** Sales (utworzona miara główna).

Następuje utworzenie poniższego wykresu, na którym każdy słupek odpowiada sprzedaży w poszczególnych grupach produktów. Na tym etapie jest to wykres słupkowy.



Ale chcemy również pokazać marżę sprzedaży, która ma inną skalę niż wolumen sprzedaży. Wolumen sprzedaży jest w skali milionów, podczas gdy marża jest wartością procentową między 0 a 100. Jeśli dodamy marżę jako słupek obok wolumenu sprzedaży, to będzie ona zbyt mała i przez to nieczytelna.

W panelu właściwości przejdź do opcji **Miary** > **Wysokość linii**. Użyj listy rozwijanej, aby dodać *Margin %* jako miarę.



Wizualizacja podgrupy produktów

Jest to wizualizacja, którą chcemy pokazać, gdy wybrana jest jedna grupa produktów.

Zrób kopię wizualizacji grupy produktów i zmień wymiar na Product Sub Group.

Wizualizacje główne

Musisz utworzyć dwie wizualizacje główne do wykorzystania w kontenerze.

- Dodaj wizualizację grupy produktów jako wizualizację główną o nazwie Product Group - sales and margin.
- Dodaj wizualizację podgrupy produktów jako wizualizację główną o nazwie Product Sub Group - sales and margin.

Teraz można usunąć dwie wizualizacje, które utworzono wcześniej, są one zapisane jako wizualizacje główne.

Kontener

Musisz dodać kontener do arkusza. Dodaj dwie wizualizacje do kontenera.

- Product Group - sales and margin
Ustaw **Warunek wyświetlania arkusza** na `=GetPossibleCount([Product Group])>1`
- Product Sub Group - sales and margin
Ustaw **Warunek wyświetlania arkusza** na `=GetPossibleCount([Product Group])=1`

Możesz również ukryć karty wyboru kontenera w opcji **Wygląd>Kontener>Karty**.

Aby zobaczyć, jak to działa, możesz dodać panel filtrowania z grupy Product Group.

Wnioski

Możesz teraz dokonać wyboru w grupie Product Group. Kiedy wybrana jest pojedyncza grupa produktów, na wykresie wyświetlane są dane dla podgrup produktów tej grupy produktów. W przeciwnym razie w tabeli wyświetlane są dane dla grup produktów.

Selektor zakresu dat

Selektor zakresu dat (**Date picker**) umożliwia wybór pojedynczej daty albo zakresu dat z kalendarza. Jest zawarty w pakiecie Dashboard bundle.

Date picker ma dwa tryby:

- W trybie pojedynczej daty wybór daty następuje z kalendarza prostego.
- W trybie przedziałów daty można wybrać zakres z kalendarza albo dowolne predefiniowane zakresy, które są dostępne.

Daty powiązane z danymi są wyświetlane w kalendarzu w kolorze czarnym. Daty bez powiązanych danych są wyświetlane w kolorze szarym. Użytkownicy mogą wybrać dowolną datę.

Kiedy używać

Selektor zakresu dat jest użyteczny, gdy istnieje co najmniej jedno pole daty, które musi być używane w celu filtrowania wyborów. Selektor zakresu dat, w przeciwieństwie do panelu filtrowania, wyświetla tylko pola dat.

Tworzenie selektora zakresu dat

Selektor zakresu dat można utworzyć na edytowanym arkuszu.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu zasobów otwórz obszar **Obiekty niestandardowe > Dashboard bundle** i przeciągnij do arkusza obiekt **Date picker**.
2. Wybierz pole daty, które będzie używane jako filtr w **Date field**.
Lista zawiera tylko pola, które są rozpoznawane przez program Qlik Sense jako pola dat.



Jeśli chcesz użyć pola znacznika czasu, musisz przekształcić go na datę. Użyj wyrażenia `=date(floor(myTimestamp_Field))` zamiast `myTimestamp_Field`.

3. W polu **Single date / interval** (Pojedyncza data / przedział) wybierz, czy chcesz wybrać pojedynczą datę, czy przedział dat.
Opcja **Date interval** (Przedział dat) umożliwia wybranie zakresu dat.
Opcja **Single date** (Pojedyncza data) umożliwia wybranie tylko pojedynczej daty.

Po utworzeniu selektora zakresu dat możesz dostosować jego wygląd i inne ustawienia.

Ustawianie dostępnego zakresu dat

Zakres dat dostępny do wyboru w selektorze można ustawić, ustawiając opcję **Advanced setup** (Konfiguracja zaawansowana) na wartość **On** (Wł.). Można używać wyrażeń lub jawnych wartości dat. Wyrażenia użyte poniżej odnoszą się do pola o nazwie *DateField*.

- Ustaw pierwszą datę kalendarza za pomocą opcji **Min date** (Data min.).
Wartość domyślna to `=min({1} [DateField])` (Miniony miesiąc). To wyrażenie zwraca pierwszą datę w polu *DateField* z pełnego zestawu danych.
- Ustaw ostatnią datę kalendarza za pomocą opcji **Max date** (Data maks.).
Wartość domyślna to `=max({1} [DateField])` (Miniony miesiąc). To wyrażenie zwraca ostatnią datę w polu *DateField* z pełnego zestawu danych.
- Ustaw datę **Start date** (Data początkowa), aby wskazać datę, od której będzie zaczynał się selektor dat.
Wartość domyślna to `=min([DateField])` (Miniony miesiąc). To wyrażenie zwraca pierwszą datę w polu *DateField* z bieżącego wyboru.

Definiowanie ustawień regionalnych kalendarza

Można skonfigurować ustawienia regionalne kalendarza, aby uzyskiwać lokalne nazwy dni i miesiący. Zmień ustawienie **Locale** (Ustawienia regionalne) dostępne po wybraniu opcji **Calendar**

Settings (Ustawienia kalendarza) > **Language and labels** (Języki i etykiety) na dwuliterowy kod ustawień regionalnych, których chcesz używać. Możesz na przykład zmienić wartość domyślną *en* (język angielski) na *de* (język niemiecki).

Korzystanie z zakresów predefiniowanych

W trybie przedziału dat istnieje szereg predefiniowanych zakresu dostępnych do wybrania, pod warunkiem że opcja **Show predefined ranges** (Pokaż predefiniowane zakresy) jest ustawiona na wartość **On** (Wł.). Etykiety tekstowe dla wyborów predefiniowanych zakresów można dostosowywać, korzystając z ustawień dostępnych po wybraniu opcji **Calendar Settings** (Ustawienia kalendarza) > **Predefined ranges** (Predefiniowane zakresy):

- **Custom Range** (Zakres niestandardowy) reprezentuje opcję, w której przedział dat można wybrać dowolnie z kalendarza. Wartość domyślna to Range (Zakres).
- **Today** (Dzisiaj) reprezentuje dzisiejszą datę. Wartość domyślna to Today (Dzisiaj).
- **Yesterday** (Wczoraj) reprezentuje datę dnia wczorajszego. Wartość domyślna to Yesterday (Wczoraj).
- **Last \$ days** (Ostatnie \$ dni) reprezentuje dwie opcje przeznaczone do pokazywania ostatnich 7 lub 30 dni. W ciągu \$ jest zastępowane liczbą 7 lub 30. Wartość domyślna to Last \$ days (Miniony miesiąc).
- **This** reprezentuje bieżący okres. Opcja **Month** jest domyślnie zaznaczona. Można wybrać:
 - **Day**
 - **Month**
 - **Quarter**
 - **Year**
 - **None**
- **Last** reprezentuje poprzedni okres. Opcja **Month** jest domyślnie zaznaczona. Można wybrać:
 - **Day**
 - **Month**
 - **Quarter**
 - **Year**
 - **None**

Możesz określić liczbę poprzednich okresów w ustawieniu **Last number of**.

Możesz uwzględnić bieżący okres, wybierając **Include current**.




Dostosowywanie etykiet tekstowych

Etykiety tekstowe wyświetlane podczas korzystania z selektora dat mogą być dostosowywane.

Monit tekstowy wyświetlany po zminimalizowaniu selektora dat można zmienić za pomocą ustawienia **Default Text** (Tekst domyślny), które jest dostępne po wybraniu opcji **Calendar Settings** (Ustawienia kalendarza) > **Language and labels** (Język i etykiety). Ustawieniem domyślnym jest Select date range (Wybierz zakres dat).

Dopasowywanie stylu

W obszarze **Wygląd** dostępnych jest wiele opcji określania stylu na panelu właściwości.

Kliknij  **Style** w obszarze **Wygląd > Prezentacja**, aby dodatkowo dostosować styl wykresu. Style można zresetować, klikając  obok każdej sekcji. Kliknięcie opcji  **Zresetuj wszystko** powoduje zresetowanie stylów dla wszystkich dostępnych kart w panelu stylów.

Informacje ogólne o nadawaniu stylu indywidualnym wizualizacjom zawiera temat [Stosowanie niestandardowego stylu do wizualizacji \(page 662\)](#).


Dostosowanie tekstu

Można ustawić tekst tytułu, podtytułu i przypisu w sekcji **Wygląd > Ogólne**. Aby ukryć te elementy, wyłącz **Pokaż tytuły**.

Widoczność różnych etykiet na wykresie zależy od ustawień specyficznych dla wykresu i opcji wyświetlania etykiet. Można to skonfigurować w panelu właściwości.

Można wybrać styl tekstu widocznego na wykresie.


Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** ustaw czcionkę, styl wyróżnienia, rozmiar czcionki i kolor następujących elementów tekstowych:
 - **Tytuł**
 - **Podtytuł**
 - **Stopka**

Dostosowywanie tła

Można dostosować tło wykresu. Tło można ustawić według koloru i grafiki.


Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** panelu stylu można wybrać kolor tła (pojedynczy kolor lub wyrażenie). Można także ustawić w tle grafikę z biblioteki multimediów lub adresu URL. Podczas używania koloru tła użyj suwaka, aby dostosować przezroczystość tła. Jeżeli używasz grafiki w tle, możesz dostosować jej rozmiar i położenie.

Dostosowywanie obramowania i cienia

Możesz dostosować obramowanie i cień wykresu.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.

3. Na karcie **Ogólne** panelu stylów w obszarze **Obramowanie** dostosuj rozmiar **Konturu**, aby zwiększyć lub zmniejszyć linie obramowania wokół wykresu.
4. Wybierz kolor obramowania.
5. Dostosuj **Promień rogu**, aby kontrolować zaokrąglenie obramowania.
6. W obszarze **Cień** na karcie **Ogólne** wybierz rozmiar i kolor cienia. Wybierz opcję **Brak**, aby usunąć cień.

Ograniczenia

Selektor zakresów dat nie może filtrować zakresów dat przekraczających 28 lat lub zawierających 10 000 albo więcej wartości. Jeżeli zakres obejmuje wiele dat, użyj innego obiektu, takiego jak wykres liniowy.

Informacje dotyczące ograniczeń ogólnych zawiera temat [Ograniczenia \(page 427\)](#).


Line

Dodaj linie do arkuszy za pomocą elementu sterującego **Line**.



Za pomocą elementów sterujących **Line** możesz dodawać do arkuszy linie pionowe i poziome. Mogą być kropkowane lub ciągłe.

Linia w arkuszu dzieląca wizualizację



Kiedy używać

Element sterujący **Line** przydaje się do grupowania lub dzielenia obiektów arkuszy, a także do dekorowania arkuszy w celu poprawy atrakcyjności wizualnej.

Tworzenie linii



Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu zasobów zaawansowanego trybu edycji otwórz obszar **Obiekty niestandardowe** > **Dashboard bundle** i przeciągnij do arkusza obiekt **Line**.
2. Dostosuj element **Line** na siatce.
3. W panelu właściwości, w sekcji **Prezentacja** w obszarze **Orientacja** wybierz opcję **Pionowa** lub **Pozioma**.
4. W obszarze **Wyrównanie** wybierz:
 1. **Wiodący**: linia jest umieszczana po lewej stronie (w orientacji pionowej) lub u góry (w orientacji poziomej) elementu **Line** na siatce.
 2. **Wyśrodkowanie**: linia jest umieszczana w środku elementu **Line** na siatce.
 3. **Kończący**: linia jest umieszczana po prawej stronie lub u dołu elementu **Line** na siatce.
5. W obszarze **Pociągnięcie** ustaw następujące opcje stylizacji linii.
 - **Kolor**: wybierz kolor linii.
 - **Szerokość**: ustaw szerokość linii.

- **Kreska:** ustaw, czy linia ma być ciągła czy przerywana. Jeśli linia jest przerywana, dostępne są następujące opcje:
 - **Długość kreski:** ustaw długość kresek w linii.
 - **Odstępy między kreskami:** ustaw odstęp pomiędzy kreskami w linii.
- 6. Opcjonalnie, aby dodać tytuł, podtytuł lub stopkę, w obszarze **Ogólne** wybierz opcję **Pokaż tytuły**.

Stylizacja elementów sterujących **Line**

W obszarze **Wygląd** dostępnych jest wiele opcji określania stylu na panelu właściwości.

Kliknij  **Style** w obszarze **Wygląd > Prezentacja**, aby dodatkowo dostosować styl wykresu. Panel stylu zawiera różne sekcje na karcie **Ogólne**. Style można zresetować, klikając  obok każdej sekcji.


Dostosowanie tekstu

Można ustawić tekst tytułu, podtytułu i przypisu w sekcji **Wygląd > Ogólne**. Aby ukryć te elementy, wyłącz **Pokaż tytuły**.

Widoczność różnych etykiet na wykresie zależy od ustawień specyficznych dla wykresu i opcji wyświetlania etykiet. Można to skonfigurować w panelu właściwości.

Można wybrać styl tekstu widocznego na wykresie.


Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** ustaw czcionkę, styl wyróżnienia, rozmiar czcionki i kolor następujących elementów tekstowych:
 - **Tytuł**
 - **Podtytuł**
 - **Stopka**

Dostosowywanie tła

Można dostosować tło wykresu. Tło można ustawić według koloru i grafiki.


Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** panelu stylu można wybrać kolor tła (pojedynczy kolor lub wyrażenie). Można także ustawić w tle grafikę z biblioteki multimedialnych lub adresu URL. Podczas używania koloru tła użyj suwaka, aby dostosować przezroczystość tła. Jeżeli używasz grafiki w tle, możesz dostosować jej rozmiar i położenie.

Dostosowywanie obramowania i cienia

Możesz dostosować obramowanie i cień wykresu.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** panelu stylów w obszarze **Obramowanie** dostosuj rozmiar **Konturu**, aby zwiększyć lub zmniejszyć linie obramowania wokół wykresu.
4. Wybierz kolor obramowania.
5. Dostosuj **Promień rogu**, aby kontrolować zaokrąglenie obramowania.
6. W obszarze **Cień** na karcie **Ogólne** wybierz rozmiar i kolor cienia. Wybierz opcję **Brak**, aby usunąć cień.

Ograniczenia


Line mają następujące ograniczenia:

- Nie można łączyć razem linii w oddzielnych elementach sterujących **Line**. Jeśli chcesz mieć w arkuszu przecinające się linie, rozważ zamiast tego użycie grafiki tła z liniami na arkuszu.

Kontener układu

Kontenery układu umożliwiają dodawanie wizualizacji na ograniczonej przestrzeni. Wizualizacje można też ukrywać bądź pokazywać wewnątrz kontenera układu na podstawie określonych warunków.

Kontener układu



Kontener układu może pomieścić szereg wizualizacji, zajmując niewielką ilość miejsca na arkuszu. Po rozwinęciu do pełnego arkusza każdy wykres również się rozwija.

Kiedy używać

Kontener układu przydaje się, gdy chcesz zbudować niestandardową prezentację zawierającą wiele wykresów jako pojedynczą jednostkę. W przeciwieństwie do kontenera, w którym do przechodzenia między wykresami używane są karty, kontener układu to przestrzeń, w której możesz dowolnie dostosowywać układ wykresów. Ponieważ kontener układu oferuje układ wizualizacji przypominający arkusze, można funkcjonalnie przechowywać wiele arkuszy w jednym, który można rozwinąć w celu uzyskania większej ilości szczegółów.

Wizualizacje można umieszczać jedna na drugiej. Do kontrolowania wyświetlaniem poszczególnych wizualizacji można używać warunków w kontenerze układu. Można na przykład wyświetlać wizualizacje w oparciu o następujące kryteria:

- Użytkownika, który uzyskuje dostęp do wykresu.
- Wartości zmiennej.

Warto pamiętać, że im więcej wizualizacji zostanie dodanych do kontenera, tym dłużej może zająć ich wyświetlenie. Zbyt dużo obiektów w kontenerze układu może przytłaczać użytkownika i spowalniać renderowanie wizualizacji przez aplikację.

Tworzenie kontenera

Kontener możesz utworzyć w edytowanym arkuszu.

Wykonaj następujące czynności:

- W panelu zasobów zaawansowanego trybu edycji otwórz obszar **Obiekty niestandardowe** > **Dashboard bundle** i przeciągnij do arkusza obiekt **Layout container**.

Masz teraz kontener układu. Możesz rozpocząć dodawanie i konfigurowanie wykresów do kontenera układu.

Dodawanie wykresów do kontenera układu



Możesz kopiować i wklejać wykresy do, a także z kontenera układu, ale musisz użyć menu kontekstowego wyświetlanego prawym przyciskiem myszy.

Wykonaj następujące czynności:

1. Wybierz kontener układu.
2. Kliknij opcję **Add** w obszarze **Content** w panelu właściwości.
Zamiast tego możesz kliknąć **Add content** w kontenerze układu.
3. Wybierz wizualizację w **Charts**.
4. Kliknij **Add dimension** i **Add measure**, aby dodać dane do wykresu.
5. Aby zmienić rozmiar wykresu, wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Kliknij i przeciągnij rogi lub krawędź wykresu.
 - We właściwościach wprowadź szerokość i wysokość wykresu w procentach.
6. Aby zmienić położenie wykresu, wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Kliknij i przeciągnij wykres w odpowiednie miejsce.
 - We właściwościach wprowadź położenie osi X i Y wykresu w procentach.

Aby wyświetlić linie siatki układu, we właściwościach w obszarze **Prezentacja** > **Style** włącz ustawienie **Pokaż linie siatki**. Można także ustawić liczbę wierszy i kolumn siatki oraz przyciągać wizualizację do linii siatki.

Aby utrzymać wykresy w granicach kontenera układu, w obszarze **Prezentacja** > **Style** włącz opcję **Utrzymaj wykresy w granicach**.

7. Aby zmienić kolejność warstw wizualizacji w kontenerze układu, kliknij prawym przyciskiem myszy wizualizację w kontenerze układu, wybierz opcję **Zmień kolejność warstw czatu** i wybierz opcję przeniesienia wizualizacji do przodu lub do tyłu. Zamiast tego można kliknąć i przeciągnąć wizualizację w panelu właściwości.
8. Aby skonfigurować wykres ze wszystkimi właściwościami dostępnymi dla tego typu wykresu, kliknij **Edit properties**.
9. Powtórz tę czynność w przypadku dodatkowych wykresów, które chcesz dodać do kontenera układu.

Dodawanie warunków wyświetlania

Do utworzonych kart można dodać warunki określające, kiedy karty mają być wyświetlane.

Wykonaj następujące czynności:

1. W obszarze **Content** (Zawartość) w panelu właściwości kliknij wykres, do którego chcesz dodać warunek wyświetlania.
2. W obszarze **Show condition** (Pokaż warunek dla wykresu) dodaj warunek wyświetlania dla wykresu. Zwykle można użyć funkcji **If()**.
3. Dodaj inny warunek wyświetlania do innego wykresu.
Wykresy będą teraz wyświetlane lub ukrywane w zależności od tego, czy będą spełnione dodane właśnie warunki. Jeśli warunek wykresu zwróci wartość True (prawda), wykres będzie wyświetlany, natomiast w przypadku wartości False (fałsz) wykres będzie ukryty.


Dostosowanie tekstu

Można ustawić tekst tytułu, podtytułu i przypisu w sekcji **Wygląd > Ogólne**. Aby ukryć te elementy, wyłącz **Pokaż tytuły**.

Widoczność różnych etykiet na wykresie zależy od ustawień specyficznych dla wykresu i opcji wyświetlania etykiet. Można to skonfigurować w panelu właściwości.

Można wybrać styl tekstu widocznego na wykresie.


Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** ustaw czcionkę, styl wyróżnienia, rozmiar czcionki i kolor następujących elementów tekstowych:
 - **Tytuł**
 - **Podtytuł**
 - **Stopka**

Dostosowywanie tła

Można dostosować tło wykresu. Tło można ustawić według koloru i grafiki.


Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** panelu stylu można wybrać kolor tła (pojedynczy kolor lub wyrażenie). Można także ustawić w tle grafikę z biblioteki multimediów lub adresu URL. Podczas używania koloru tła użyj suwaka, aby dostosować przezroczystość tła. Jeżeli używasz grafiki w tle, możesz dostosować jej rozmiar i położenie.

Dostosowywanie obramowania i cienia

Możesz dostosować obramowanie i cień wykresu.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** panelu stylów w obszarze **Obramowanie** dostosuj rozmiar **Konturu**, aby zwiększyć lub zmniejszyć linie obramowania wokół wykresu.
4. Wybierz kolor obramowania.
5. Dostosuj **Promień rogu**, aby kontrolować zaokrąglenie obramowania.
6. W obszarze **Cień** na karcie **Ogólne** wybierz rozmiar i kolor cienia. Wybierz opcję **Brak**, aby usunąć cień.

Ograniczenia

Kontenery układu mają następujące ograniczenia:

- Nie można utworzyć wykresu wewnątrz kontenera układu, upuszczając miary lub wymiary na kontener.
- Wewnątrz kontenera układu nie można dodać kontenera, kontenera kratowego ani kontenera układu.
- Podczas kopiowania i wklejania wykresów w kontenerze układu skróty klawiaturowe nie są obsługiwane.

Element sterujący On-Demand reporting

Element sterujący do raportowania On-Demand (On-Demand reporting) służy do dodawania przycisku w celu tworzenia raportów Qlik NPrinting na żądanie. Jest zawarty w pakiecie Dashboard bundle.

Wymagania

- Qlik NPrinting Server (wersja z września 2019 lub nowsza) z aplikacją Qlik NPrinting połączoną z aplikacją Qlik Sense, którą projektujesz. Ta aplikacja Qlik NPrinting zawiera szablony raportów.
- Wszyscy użytkownicy, którzy generują raporty On-Demand, muszą być dodani jako użytkownicy w aplikacji Qlik NPrinting i muszą posiadać rolę zabezpieczeń, która umożliwia uruchamianie raportów On-Demand.
- Aby móc generować raporty lub tworzyć przyciski raportowania, użytkownicy muszą być zalogowani do Qlik Sense za pośrednictwem uwierzytelniania NTML (Windows).

Kiedy używać

Element sterujący do raportowania On-Demand jest użyteczny, gdy wymagane jest, aby użytkownik mógł drukować predefiniowane raporty Qlik NPrinting w aplikacji Qlik Sense, używając swoich wyborów w aplikacji jako filtru.

Instalowanie aplikacji Dashboard bundle

Pakiet Dashboard bundle możesz zainstalować podczas instalacji Qlik Sense.


Pakiety obiektów można dodawać do swojego wdrożenia Qlik Sense lub je usuwać w dowolnej chwili. W przypadku instalacji wielowęzłowej pakiety obiektów są instalowane w węźle centralnym.



Aby sprawdzić, które rozszerzenia są zainstalowane we wdrożeniu, zobacz sekcję **Rozszerzenia** w Konsola zarządzania Qlik (QMC).

Wykonaj następujące czynności:

1. W **Panelu sterowania system Windows** otwórz **Programy i funkcje**.
2. Na liście programów kliknij dwukrotnie pakiet obiektów, który chcesz zmodyfikować.



3. Zostanie otwarty kreator instalacji pakietów obiektów. Kliknij przycisk **Dalej**.
4. Wybierz opcję **Zmień**.
5. Na ekranie **Instalacja niestandardowa** kliknij ikonę pakietu, aby wybrać sposób modyfikacji instalacji pakietu:
 - Jeśli pakiet jest zainstalowany i chcesz go odinstalować, wybierz opcję **Cała funkcja będzie niedostępna**.
 - Jeśli pakiet nie jest zainstalowany, a chcesz go zainstalować, wybierz opcję **Cała funkcja zostanie zainstalowana na lokalnym dysku twardym**.

Następnie kliknij przycisk **Dalej**.

6. Kliknij opcję **Zmień**.
Po zakończeniu modyfikacji należy ponownie uruchomić Qlik Sense Repository Service ręcznie.
7. Kliknij przycisk **Zakończ**, aby zamknąć kreatora instalacji pakietów obiektów.
8. Uruchom ponownie Qlik Sense Repository Service ręcznie, aby zastosować zmiany.

Poprawność zastosowania zmian można sprawdzić w sekcji **Rozszerzenia** w QMC.

Dodawanie serwera jako zaufanego miejsca pochodzenia

Jeśli tworzysz raporty On-Demand w usłudze QlikView AccessPoint hostowanej na serwerze WWW Qlik Sense lub QlikView, wówczas musisz dodać te serwery jako zaufane miejsce pochodzenia w konsola internetowa Qlik NPrinting.

W przypadku każdej ścieżki serwera używanej w celu uzyskania dostępu do konsoli konsola internetowa Qlik NPrinting musisz dodać zaufane miejsce pochodzenia. Jeśli na przykład dostęp do używanego serwera można uzyskiwać przez domenę lokalną, skrócony adres hosta lub w pełni kwalifikowany adres URL, wówczas dla każdej ścieżki tych serwerów należy dodać zaufane miejsce pochodzenia.

Sposób wprowadzania tych ścieżek serwera do pola **Adres** zaufanego miejsca pochodzenia jest uzależniony od posiadanej konfiguracji zabezpieczeń.

Konfiguracja 1:Zabezpieczenia SSL nie są skonfigurowane konsola internetowa Qlik NPrinting

Zaufane miejsce pochodzenia jest wymagane dla każdej ścieżki serwera używanej w celu logowania się do konsoli konsola internetowa Qlik NPrinting. Jeśli na przykład serwer ma nazwę *qlikserver1* i adres IP 192.168.0.101, wówczas należy dodać następujące zaufane miejsca pochodzenia:

- *http://qlikserver1*
- *http://qlikserver1.domain.local*
- *http://192.168.0.101*

Konfiguracja 2:Zabezpieczenia SSL skonfigurowane z konsolą konsola internetowa Qlik NPrinting i rozwiązaniami innych firm

Zaufane miejsce pochodzenia jest wymagane dla każdej ścieżki serwera używanej w celu logowania się do konsoli konsola internetowa Qlik NPrinting. Adresy URL muszą być adresami HTTPS. Jeśli na przykład serwer ma nazwę *qlikserver1* i adres IP 192.168.0.101, wówczas należy dodać następujące zaufane miejsca pochodzenia:

- *https://qlikserver1*
- *https://qlikserver1.domain.local*
- *https://192.168.0.101*

Dodawanie zaufanego miejsca pochodzenia

Wykonaj następujące czynności:

1. W produkcie Qlik NPrinting kliknij opcje **Administrator > Ustawienia**.
2. Kliknij opcję **Ustawienia On-Demand**.
3. Kliknij opcję **Dodaj zaufane miejsce pochodzenia**.
4. Za polem **Nazwa** wprowadź nazwę zaufanego miejsca pochodzenia.
5. Za polem **Opis** wprowadź opis zaufanego miejsca pochodzenia.
6. Za polem **Adres** wprowadź adres URL dla QlikView Server.
Adres URL musi być wyłącznie podstawowym adresem URL (schemat i host). Na przykład *http://qlikserver1*, a nie *http://qlikserver1/qlikview/index.htm*.
7. Kliknij polecenie **Utwórz**.

Konfigurowanie ustawień On-Demand na serwerze Qlik NPrinting Server

Na używanym serwerze Qlik NPrinting Server należy skonfigurować następujące ustawienia:

- Wymagane jest połączenie z serwerem QlikView Server lub Qlik Sense. Połączenia z QlikView Server i klastrem QlikView są obsługiwane za pomocą rozwiązania On-Demand. Połączenia lokalne nie są obsługiwane. Zob.: [Creating connections](#) (Tworzenie połączeń).
- W przypadku nawiązywania połączenia z produktem QlikView Server lub klastrem z wykorzystaniem licencji QlikView Server Extranet następujące opcje muszą zostać włączone podczas konfigurowania połączenia:
 - Połączenie wymaga uwierzytelnienia
 - Zastosuj dostęp do sekcji użytkownika dla raportów
- Konieczne jest włączenie raportów Qlik NPrinting dla produktu On-Demand.
- Tworzenie raportów On-Demand można ograniczyć, stosując role zabezpieczeń. Zob.: [Role based security](#) (Zabezpieczenia oparte na rolach).



On-Demand — ten produkt jest kompatybilny z przeglądarkami Chrome, Firefox i Explorer. Nie działa w przeglądarce Microsoft Edge, ponieważ certyfikaty nie są pobierane.

Włączanie raportów Qlik NPrinting w celu tworzenia On-Demand

Na potrzeby tworzenia On-Demand wymagane jest ręczne włączenie raportów Qlik NPrinting. Raporty muszą być powiązane z dokumentem QlikView lub aplikacją Qlik Sense, dla którego/której generowane będą raporty On-Demand. On-Demand — tworzenie można włączyć podczas tworzenia nowego raportu.

Wykonaj następujące czynności:

1. W konsoli konsola internetowa Qlik NPrinting kliknij opcję **Raporty**.
2. Otwórz raport lub utwórz nowy raport.
3. Wybierz aplikację z listy rozwijanej **Aplikacja**, która jest połączona z dokumentem QlikView lub aplikacją Qlik Sense, dla której chcesz wygenerować raport.



On-Demand — żądania tego typu mogą działać tylko z raportami opartymi na pojedynczym połączeniu. Raporty MultiDoc nie są obsługiwane.

4. Zaznacz pole wyboru **Włącz On-Demand**.
5. Kliknij przycisk **Zapisz**.

Po wykonaniu tych czynności szablon raportów jest dostępny.

Akceptowanie certyfikatu konsola internetowa Qlik NPrinting

Twoja przeglądarka może uznać domyślny certyfikat instalacyjny konsola internetowa Qlik NPrinting za nieprawidłowy. Jeśli przeglądarka uzna certyfikat konsola internetowa Qlik NPrinting za nieprawidłowy, należy zaakceptować certyfikat zanim będzie można korzystać z On-Demand w QlikView AccessPoint lub Qlik Sense.



Jeśli zmienisz przeglądarkę lub wyczyścisz pamięć cache obecnej, należy ponownie zaakceptować certyfikat Qlik NPrinting. On-Demand działa w przeglądarkach Chrome, Firefox oraz Explorer. Nie działa w przeglądarce Microsoft Edge, ponieważ certyfikaty nie pobierają się.

Wykonaj następujące czynności:

1. Otwórz program konsola internetowa Qlik NPrinting.
2. W zależności od stosowanej przeglądarki należy wykonać jeden z następujących kroków:
 - Wybierz opcję dalszego korzystania z konsola internetowa Qlik NPrinting.
 - Dodaj wyjątek w zakresie bezpieczeństwa i kontynuuj korzystanie z konsola internetowa Qlik NPrinting.
3. Zaloguj się do konsola internetowa Qlik NPrinting.

Możesz teraz korzystać z Qlik NPrintingOn-Demand, używając tej przeglądarki.

Tworzenie przycisku raportowania On-Demand

Przycisk raportowania On-Demand można utworzyć na edytowanym arkuszu.

Wykonaj następujące czynności:

1. Z panelu zasobów w obszarze **Obiekty niestandardowe > Dashboard bundle** (Pakiet Dashboard bundle) przeciągnij do arkusza pozycję **On-demand reporting** (Raportowanie na żądanie).
2. W panelu właściwości, w obszarze **NPrinting Connection > NPrinting server URL**, ustaw połączenie z serwerem. URL musi kończyć się znakiem /.
Na przykład: `https://<nazwa_serwera>:4993/`
3. W obszarze **Qlik NPrinting** (Wybierz aplikację) wybierz aplikację NPrinting App, który zawiera szablon raportów.
4. W obszarze **NPrinting connection** wybierz połączenie Qlik NPrinting.
Domyślnie na liście pojawią się tylko połączenia Qlik NPrinting do aplikacji Qlik Sense, z której korzystasz. Możesz użyć przełącznika **Filtr aplikacji/połączeń**, aby wyświetlić połączenia niezwiązane z aktualną Qlik Sense aplikacją.
5. W obszarze **Report Configuration > Choose Report** wybierz raport, który chcesz podłączyć do przycisku.
6. W obszarze **Default Export Format** wybierz domyślny format eksportu.
7. W obszarze **Appearances > Button Label** ustaw etykietę przycisku. Na przykład: *Generuj raport*.

W ten sposób został utworzony przycisk raportowania On-Demand.

Generowanie raportu

W aplikacji Qlik Sense możesz wygenerować raport filtrowany zgodnie z bieżącymi wyborami. W celu wykonania tej operacji konieczne jest korzystanie z trybu analizy.



Możesz stosować filtrowanie tylko względem pól, które zawiera szablon raportu Qlik NPrinting, ponieważ w przeciwnym wypadku wygenerowanie raportu nie powiedzie się. Nie ma możliwości filtrowania wyborów przy użyciu wyrażenia.

Wykonaj następujące czynności:

1. Kliknij utworzony przycisk.
Zostanie otwarte okno dialogowe **Export**.
2. Do wyboru są dwa przyciski:
 - a. **Szybki raport**: generuje pojedynczy raport w domyślnym formacie wyjściowym.
 - b. **Nowy raport**: wybierz z listy raportów, które zostały Ci udostępnione. Można również wybrać format wyjściowy.
3. Gdy raport zostanie wygenerowany, nastąpi aktywacja przycisku pobierania. Aby pobrać raport, kliknij przycisk **Pobierz**.

Ograniczenia

Informacje dotyczące ograniczeń ogólnych zawiera temat [Ograniczenia \(page 427\)](#).

Wybór aplikacji i analiza zestawu

Kiedy generujesz raport, używając formantu raportowania On-Demand, do Qlik NPrinting są wysyłane tylko możliwe wartości z kombinacji wszystkich bieżących wyborów. W rezultacie żadne wybrane wykluczone wartości nie są uwzględniane. Może to prowadzić do nieoczekiwanych wyników, gdy elementy wykresu lub raportu korzystają z wyrażeń zestawu lub odwołują się do stanu domyślnego przy użyciu stanów alternatywnych.

Ponadto, jeżeli szablon raportu Qlik NPrinting zawiera filtr, nie można dokonać kolidujących wyborów w aplikacji Qlik Sense — w przeciwnym razie raport zakończy się niepowodzeniem.

Inne ograniczenia

- Jeżeli szablon raportu Qlik NPrinting zawiera filtr, nie można dokonać kolidujących wyborów w aplikacji Qlik Sense — w przeciwnym razie raport zakończy się niepowodzeniem.
- Jeśli używasz formantu raportowania On-Demand w aplikacji typu mashup, musisz użyć uwierzytelniania systemu Windows. Uwierzytelnianie na podstawie nagłówek nie jest obsługiwane.
Ponadto, jeśli aplikacja mashup zawiera różne aplikacje, do filtrowania raportów na żądanie możesz używać tylko tej aplikacji, z której pochodzi aplikacja na żądanie.
- Formant raportowania On-Demand nie jest obsługiwany na urządzeniach mobilnych. Przycisk formantu raportowania On-Demand działa tylko za pośrednictwem komputera osobistego.

Tekst

Obiekt **Tekst** uzupełnia inne wizualizacje, ponieważ oferuje opcje umożliwiające dodawanie tekstu, grafiki, hiperłączy i miar. Można także dodać grafiki tła.

Tekst można formatować i kolorować, a akapity wyrównywać. Grafika tła jest dostępna z opcjami wymiarowania i ustawiania.



Tekst jest dostępny tylko w zaawansowanym trybie edycji.

Kiedy używać

Tekst jest przeznaczony do prezentacji i nie obsługuje wyborów. Dokonywanie wyborów powoduje jednak aktualizację miar w **Tekście**. Oto niektóre typowe zastosowania:

- Wizualizację tego typu należy stosować na pierwszym arkuszu aplikacji w celu przedstawienia najważniejszych informacji.
- W celu wyświetlenia obrazu firmy jako grafiki tła razem ze sformatowanym tekstem i wartościami miary, aby przedstawić liczby w sposób przyciągający uwagę.
- W celu utworzenia łącz do dodatkowych informacji.

Zalety

Wizualizacje typu **Tekst** kontrastują z innymi wizualizacjami. Dostępnych jest wiele opcji, które pozwalają na wyróżnienie wizualizacji typu **Tekst** spośród bardziej standardowych wykresów.

Wady

Podczas organizacji zawartości na wykresie zaleca się używanie jedynie niewielkiej liczby wartości miar i krótszych tekstów. W przeciwnym wypadku **tekst** będzie mało czytelny.

Tworzenie obiektów typu **Tekst**

Na arkuszu, który edytujesz, możesz utworzyć **Tekst**.

Wykonaj następujące czynności:

1. Z panelu zasobów w zaawansowanym trybie edycji przeciągnij pusty obiekt **Tekst** do arkusza.
2. Kliknij **Tekst**, aby otworzyć pasek narzędzi edycji.
3. Dodaj tekst, tabele, hiperłącza lub miary na wykresie do **Tekstu** i je sformatuj.



Jeśli dwukrotnie klikniesz **Tekst** w panelu zasobów, zostanie on natychmiast dodany do arkusza.

Stylizowanie i formatowanie tekstu w obiekcie **Tekst**

Tekst oferuje kilka opcji edycji i formatowania tekstu. Tekst można sformatować, korzystając z kilku stylów:

- Akapit
- Cudzysłów
- Nagłówek 1
- Nagłówek 2

- Nagłówek 3
- Lista nieuporządkowana
- Lista uporządkowana




Można także wybrać rodzinę i rozmiar czcionek. Można zastosować podkreślenie tekstu i zmienić jego kolor. Można także dodać hiperłącza.

Stylizowanie i formatowanie tabel w obiekcie Tekst

Tabele można wstawiać do **Tekstu** za pomocą paska narzędzi. Można zmieniać rozmiar kolumn i wierszy oraz ukrywać obramowania. Można wstawiać dodatkowe tabele wewnątrz komórek tabeli.

Nadawanie stylu Tekstowi

W obszarze **Wygląd** dostępnych jest wiele opcji określania stylu na panelu właściwości.


Kliknij  **Style** w obszarze **Wygląd > Prezentacja**, aby dodatkowo dostosować styl wykresu. Panel stylu zawiera różne sekcje na kartach **Ogólne** i **Wykres**. Style można zresetować, klikając  obok każdej sekcji. Kliknięcie opcji  **Zresetuj wszystko** powoduje zresetowanie stylów dla wszystkich dostępnych kart w panelu stylów.

Dostosowanie tekstu

Można ustawić tekst tytułu, podtytułu i przypisu w sekcji **Wygląd > Ogólne**. Aby ukryć te elementy, wyłącz **Pokaż tytuły**.

Można wybrać styl tekstu widocznego na wykresie.


Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** ustaw czcionkę, styl wyróżnienia, rozmiar czcionki i kolor następujących elementów tekstowych:
 - **Tytuł**
 - **Podtytuł**
 - **Stopka**

Dostosowywanie tła

Można dostosować tło wykresu. Tło można ustawić według koloru i grafiki.

Wykonaj następujące czynności:


1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** panelu stylu można wybrać kolor tła (pojedynczy kolor lub wyrażenie). Można także ustawić w tle grafikę z biblioteki multimedialnych lub adresu URL.

Podczas używania koloru tła użyj suwaka, aby dostosować przezroczystość tła. Jeżeli używasz grafiki w tle, możesz dostosować jej rozmiar i położenie.

Dostosowywanie obramowania i cienia

Możesz dostosować obramowanie i cień wykresu.



Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd** > **Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** panelu stylów w obszarze **Obramowanie** dostosuj rozmiar **Konturu**, aby zwiększyć lub zmniejszyć linie obramowania wokół wykresu.
4. Wybierz kolor obramowania.
5. Dostosuj **Promień rogu**, aby kontrolować zaokrąglenie obramowania.
6. W obszarze **Cień** na karcie **Ogólne** wybierz rozmiar i kolor cienia. Wybierz opcję **Brak**, aby usunąć cień.

Tworzenie łącza

Do zaznaczonego fragmentu tekstu można dodać łącze.



Wykonaj następujące czynności:

1. Zaznacz fragment tekstu, do którego będzie dodawane łącze.
2. Kliknij przycisk  na pasku narzędzi edycji, aby otworzyć okno dialogowe łącza.
3. Wprowadź adres internetowy, do którego będzie prowadzić łącze.
4. Kliknij .

Usuwanie łącza

Z fragmentu tekstu można usunąć łącze.

Wykonaj następujące czynności:

1. Kliknij to łącze tak, aby kursor znajdował się w jego granicach.
2. Kliknij przycisk  na pasku narzędzi edycji, aby otworzyć okno dialogowe łącza.
3. Kliknij .

Łącze zostanie usunięte, ale sam tekst pozostanie bez zmian.

Dodawanie miary


Dostępne są następujące sposoby dodawania miary:

- przeciągnięcie pola z panelu zasobów i dodanie go jako miary,
- przeciągnięcie miary z sekcji **Elementy główne**,
- dodanie istniejącej lub nowej miary z panelu właściwości.

Podczas edytowania miara jest wyświetlana jako wartość z szarym tłem, której styl i pozycję na wizualizacji można zmieniać. Można też stosować do niego formatowanie liczb. Po opuszczeniu edytora wyświetlana jest wartość miary. Jeśli wartości nie da się zagregować, w jej miejsce wyświetlany jest myślnik (-).

Usuwanie miary

Dostępne są następujące sposoby usuwania miary:


- ustaw kursor przed symbolem miary i naciśnij klawisz Delete;
- ustaw kursor za symbolem miary i naciśnij klawisz Backspace;
- W panelu właściwości kliknij prawym przyciskiem myszy miarę i wybierz polecenie **Usuń** w oknie dialogowym.
- w panelu właściwości kliknij miarę, a następnie kliknij polecenie **Usuń** .

Ograniczenia

Do tego wykresu można dodać maksymalnie 10 miar.

Element sterujący Variable input

Za pomocą elementu sterującego do wprowadzania zmiennych (Variable input) można ustawiać wartość jako zmienną. Jest zawarte w pakiecie Dashboard bundle.



Kiedy używać

Jeśli posługujesz się wizualizacjami z wyrażeniami, które zawierają zmienną, możesz użyć elementu sterującego przeznaczonego do wprowadzania zmiennych, aby umożliwić użytkownikowi kontrolowanie wartości zmiennej.

Tworzenie elementu sterującego do wprowadzania zmiennych

Element sterujący do wprowadzania zmiennych możesz utworzyć na arkuszu, który edytujesz.

Wykonaj następujące czynności:




1. W panelu zasobów otwórz obszar **Obiekty niestandardowe** > **Dashboard bundle** i przeciągnij do arkusza obiekt **Variable input**.
2. W panelu właściwości wybierz zmienną w obszarze **Name** (Nazwa) dostępnym po wybraniu opcji **Appearance** (Wygląd) > **Variable** (Zmienna).
3. Wybierz sposób wprowadzania danych w obszarze **Show as:** (Pokaż jako).
 - W obszarze **Buttons** (Przyciski) można dodać szereg przycisków z jednym przyciskiem dla każdej zdefiniowanej wartości zmiennej. Sposób wyświetlania przycisków możesz wybrać w obszarze **Display** (Wyświetlanie) — wybierz opcję **Row** (Wiersz), aby przedstawić je w wierszu poziomym, albo opcję **Column** (Kolumna), aby przedstawić je w kolumnie pionowej. Możesz zdefiniować przyciski na dwa różne sposoby — jako stałe (**Fixed** (Stałe)) lub dynamiczne (**Dynamic** (Dynamiczne)), korzystając z ustawienia **Fixed or dynamic values** (Wartości stałe lub dynamiczne) w obszarze **Values** (Wartości). Jeśli wybierzesz użycie wartości stałych, musisz dodać każdy przycisk za pomocą opcji **Add Alternative** (Dodaj alternatywę) i zdefiniować wartość (**Value** (Wartość)) oraz etykietę (**Label** (Etykieta)) dla każdego przycisku. Jeśli używasz wartości dynamicznych, zdefiniuj przyciski za pomocą ciągu znaków w obszarze **Dynamic values** (Wartości dynamiczne). W celu rozdzielania przycisków użyj znaku |, a w celu oddzielenia wartości od etykiety użyj znaku ~. Na przykład *'Germany~GER|France~FRA'* spowoduje utworzenie dwóch przycisków o etykietach GER i FRA. Pierwszy zmienia wartość zmiennej na Germany, a drugi zmienia wartość na France. Jeśli chcesz używać wartości jako etykiet, nie musisz określać etykiet.
 - Opcja **Drop down** (Lista rozwijana) dodaje listę rozwijaną z jedną pozycją do każdej zdefiniowanej wartości zmiennej. Możesz zdefiniować pozycje na dwa różne sposoby — jako stałe (**Fixed** (Stałe)) lub dynamiczne (**Dynamic** (Dynamiczne)), korzystając z ustawienia **Fixed or dynamic values** (Wartości stałe lub dynamiczne) w obszarze **Values** (Wartości). Jeśli wybierzesz użycie wartości stałych, musisz dodać każdą pozycję za pomocą opcji **Add Alternative** (Dodaj alternatywę) i zdefiniować wartość (**Value** (Wartość)) oraz etykietę (**Label** (Etykieta)) dla każdej pozycji. Jeśli używasz wartości dynamicznych, zdefiniuj pozycje za pomocą ciągu znaków w obszarze **Dynamic values** (Wartości dynamiczne). W celu rozdzielania pozycji użyj znaku |, a w celu oddzielenia wartości od etykiety użyj znaku ~. Na przykład *'Germany~GER|France~FRA'* spowoduje utworzenie dwóch pozycji o etykietach GER i FRA. Pierwsza zmieni wartość zmiennej na Germany, a druga zmieni wartość na France. Jeśli chcesz używać wartości jako etykiet, nie musisz określać etykiet.
 - Opcja **Input box** (Pole wprowadzania) udostępnia proste pole wprowadzania, które powoduje aktualizację wartości zmiennej.
 - Opcja **Slider** (Suwak) umożliwia utworzenie suwaka, który służy do aktualizowania wartości zmiennej. Ustawienie minimalne należy zdefiniować za pomocą opcji **Min** (Minimum), a maksymalne za pomocą opcji **Max** (Maksimum) w obszarze **Values** (Wartości). Możesz także skonfigurować krok do użycia z opcją **Step** (Krok). Jeśli wybierzesz opcję **Slider label** (Etykieta suwaka), wybrana wartość zostanie

wyświetlona podczas przeciągania suwaka.

Wartość zmiennej zostanie zaktualizowana, gdy przestaniesz przeciągać suwak, a jeśli chcesz aktualizować zmienną podczas jego przeciągania, wybierz opcję **Update on drag** (Aktualizuj podczas przeciągania). To może być użyteczne, gdy wizualizacje oparte na zmiennej mają być aktualizowane dynamicznie podczas przeciągania suwaka. Z tej opcji należy korzystać ostrożnie, ponieważ ciągłe ponowne rysowanie wykresów może być irytujące.

Dopasowywanie stylu

W obszarze **Wygląd** dostępnych jest wiele opcji określania stylu na panelu właściwości.

Kliknij  **Style** w obszarze **Wygląd > Prezentacja**, aby dodatkowo dostosować styl wykresu. Style można zresetować, klikając  obok każdej sekcji. Kliknięcie opcji  **Zresetuj wszystko** powoduje zresetowanie stylów dla wszystkich dostępnych kart w panelu stylów.

Informacje ogólne o nadawaniu stylu indywidualnym wizualizacjom zawiera temat [Stosowanie niestandardowego stylu do wizualizacji \(page 662\)](#).


Dostosowanie tekstu

Można ustawić tekst tytułu, podtytułu i przypisu w sekcji **Wygląd > Ogólne**. Aby ukryć te elementy, wyłącz **Pokaż tytuły**.

Widoczność różnych etykiet na wykresie zależy od ustawień specyficznych dla wykresu i opcji wyświetlania etykiet. Można to skonfigurować w panelu właściwości.

Można wybrać styl tekstu widocznego na wykresie.


Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** ustaw czcionkę, styl wyróżnienia, rozmiar czcionki i kolor następujących elementów tekstowych:
 - **Tytuł**
 - **Podtytuł**
 - **Stopka**

Dostosowywanie tła

Można dostosować tło wykresu. Tło można ustawić według koloru i grafiki.

Wykonaj następujące czynności:


1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** panelu stylu można wybrać kolor tła (pojedynczy kolor lub wyrażenie). Można także ustawić w tle grafikę z biblioteki multimedialnych lub adresu URL.

Podczas używania koloru tła użyj suwaka, aby dostosować przezroczystość tła. Jeżeli używasz grafiki w tle, możesz dostosować jej rozmiar i położenie.

Dostosowywanie obramowania i cienia

Możesz dostosować obramowanie i cień wykresu.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** panelu stylów w obszarze **Obramowanie** dostosuj rozmiar **Konturu**, aby zwiększyć lub zmniejszyć linie obramowania wokół wykresu.
4. Wybierz kolor obramowania.
5. Dostosuj **Promień rogu**, aby kontrolować zaokrąglenie obramowania.
6. W obszarze **Cień** na karcie **Ogólne** wybierz rozmiar i kolor cienia. Wybierz opcję **Brak**, aby usunąć cień.

Ograniczenia

Informacje dotyczące ograniczeń ogólnych zawiera temat [Ograniczenia \(page 427\)](#).

- Na etykiecie suwaka mogą być wyświetlane tylko wartości liczbowe. Oznacza to, że jeśli wartość jest datą, wówczas wyświetlana jest wartość liczbową tej daty. Jeśli wartość jest procentowa, wówczas znak procentu nie jest wyświetlany.


Odtwarzacz wideo

Obiekt Video player umożliwia odtwarzanie filmów w różnych formatach ze źródeł zewnętrznych. Zawiera się to w pakiecie Dashboard bundle.

Obsługiwane są następujące formaty wideo.

- MP4
- OGG
- WEBM
- YouTube

Odtwarzacz wideo



Kiedy używać

Obiekt Video player jest przydatny, gdy chcesz dołączyć filmy do swojej aplikacji. Na przykład chcesz pokazać prezentację lub film szkoleniowy, dodać samouczek lub przedstawić wiadomości firmowe.

Dodawanie filmów

Obiekt Video player można dodać do edytowanego arkusza. Dodaj lub wklej łącze wideo do obiektu wideo. Wideo jest transmitowane strumieniowo ze źródła — nie jest przesyłane jako plik do Qlik Sense. Domyślnie format wideo łącza jest wykrywany automatycznie. Film nie będzie odtwarzany automatycznie, a elementy sterujące wideo będą dostępne dla użytkowników aplikacji.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu zasobów otwórz obszar **Obiekty niestandardowe > Dashboard bundle** i przeciągnij do arkusza obiekt **Video player** lub kliknij **Dodaj do arkusza**.
2. Dodaj film jako adres URL w polu obiektu Video player **Add URL** lub w panelu właściwości w sekcji **Video > URL**. Możesz sformatować pole URL jako wyrażenie.
3. Format **Autodetect** jest ustawieniem domyślnym i zostanie odpowiednio dostosowany na podstawie adresu URL. Możesz też wyłączyć **Autodetect**, a następnie wybrać prawidłowy obsługiwany format wideo.

Po dodaniu filmu warto dostosować jego opcje.

Ustawianie opcji filmu

Opcje wideo są ustawiane w okienku **Właściwości**.

Kliknij **Auto play** jeśli chcesz, aby film uruchamiał się automatycznie podczas oglądania w trybie analizatora. Właściwość **Auto play** jest domyślnie wyłączona. Gdy właściwość **Auto play** jest wybrana, odtwarzanie filmu rozpoczyna się, ale film jest wyciszony. Użytkownik aplikacji musi wybrać polecenie **Unmute**, aby włączyć dźwięk.

Kliknij **Hide Controls**, aby wyłączyć elementy sterujące wideo w trybie Analizator. Elementy sterujące wideo są domyślnie widoczne.

Możesz dodać obraz **Poster image**. Domyślnie obraz plakatu jest wyłączony. Jako **Source** wybierz zewnętrzny adres URL kierujący do obrazu lub dodaj obraz z biblioteki multimedialnych.

Jeśli obraz plakatu zostanie wybrany, będzie on wyświetlany przed rozpoczęciem odtwarzania wideo. **Poster alignment** określa sposób wyrównania obrazu plakatu w obiekcie Video player.

Nie można odtwarzać filmów w trybie edycji. Film uruchamia się ponownie po przełączeniu między trybem analizatora i trybem edycji.




W trybie analizatora odtwarzanie filmu rozpoczyna się przyciskiem odtwarzania. Możesz wstrzymać odtwarzanie, włączać i wyłączać dźwięk oraz oglądać film na pełnym ekranie. Możesz także udostępnić obiekt Video player i wykonać polecenie **Take snapshot**.

W trybie edycji menu kontekstowe dostępne po kliknięciu prawym przyciskiem myszy zawiera opcje dotyczące Qlik Sense. W trybie analizatora menu kontekstowe zawiera opcje dotyczące YouTube.

Twórca aplikacji (w trybie edycji) lub użytkownik aplikacji (w trybie analizatora) musi zezwolić na odtwarzanie filmów YouTube w Qlik Sense.

Dopasowywanie stylu

W obszarze **Wygląd** dostępnych jest wiele opcji określania stylu na panelu właściwości.

Kliknij  **Style** w obszarze **Wygląd > Prezentacja**, aby dodatkowo dostosować styl wykresu. Style można zresetować, klikając  obok każdej sekcji. Kliknięcie opcji  **Zresetuj wszystko** powoduje zresetowanie stylów dla wszystkich dostępnych kart w panelu stylów.

Informacje ogólne o nadawaniu stylu indywidualnym wizualizacjom zawiera temat [Stosowanie niestandardowego stylu do wizualizacji \(page 662\)](#).


Dostosowanie tekstu

Można ustawić tekst tytułu, podtytułu i przypisu w sekcji **Wygląd > Ogólne**. Aby ukryć te elementy, wyłącz **Pokaż tytuły**.

Widoczność różnych etykiet na wykresie zależy od ustawień specyficznych dla wykresu i opcji wyświetlania etykiet. Można to skonfigurować w panelu właściwości.

Można wybrać styl tekstu widocznego na wykresie.


Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** ustaw czcionkę, styl wyróżnienia, rozmiar czcionki i kolor następujących elementów tekstowych:
 - **Tytuł**
 - **Podtytuł**
 - **Stopka**

Dostosowywanie tła

Można dostosować tło wykresu. Tło można ustawić według koloru i grafiki.

Wykonaj następujące czynności:


1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** panelu stylu można wybrać kolor tła (pojedynczy kolor lub wyrażenie). Można także ustawić w tle grafikę z biblioteki multimedialnych lub adresu URL. Podczas używania koloru tła użyj suwaka, aby dostosować przezroczystość tła.

Jeżeli używasz grafiki w tle, możesz dostosować jej rozmiar i położenie.

Dostosowywanie obramowania i cienia

Możesz dostosować obramowanie i cień wykresu.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** panelu stylów w obszarze **Obramowanie** dostosuj rozmiar **Konturu**, aby zwiększyć lub zmniejszyć linie obramowania wokół wykresu.
4. Wybierz kolor obramowania.
5. Dostosuj **Promień rogu**, aby kontrolować zaokrąglenie obramowania.
6. W obszarze **Cień** na karcie **Ogólne** wybierz rozmiar i kolor cienia. Wybierz opcję **Brak**, aby usunąć cień.

Ograniczenia

Obiekt Video player ma następujące ograniczenia:

- Safari nie obsługuje formatów OGG i WEBM.
- Qlik Sense Desktop nie może odtwarzać formatu MP4 ze względu na ograniczenia w Chromium.
- Qlik Sense Client-Managed Mobile w iOS może tylko odtwarzać pliki MP4 skompresowane w formacie H.264 lub MPEG-4, ale nie innych formatach MP4, OGG i WEBM ze względu na ograniczenia w iOS.
- Qlik Sense Client-Managed Mobile offline nie umożliwia odtwarzania filmów.
- iPhone dodaje natywne elementy sterujące wideo. Nie używa elementów sterujących obiektu Video player, dlatego polecenie **Hide Controls** nie wyłączy elementów sterujących.
- Android nie obsługuje formatu OGG.
- Podczas eksportowania lub drukowania arkusza zawierającego obiekt Video player, obiekt Video player nie zostanie uwzględniony.
- Qlik NPrinting nie obsługuje obiektu Video player.

Visualization bundle

Wizualizacje stanowią istotny sposób przekazywania informacji z dużej ilości danych. Pakiet Visualization bundle jest zestawem wykresów, za pomocą których można rozszerzać i powiększać możliwości tworzenia wykresów w aplikacjach utworzonych w Qlik Sense. Te wykresy są opcjonalne. Nie musisz ich instalować ani włączać, aby korzystać z Qlik Sense.

Włączanie pakietu Visualization bundle

Pakiet Visualization bundle możesz zainstalować podczas instalacji Qlik Sense. Jeśli chcesz dostosować swoją instalację, zobacz: [Modyfikowanie instalacji pakietów obiektów](#).

Wykresy z pakietu Visualization bundle

Wykresy z pakietu Visualization bundle znajdują się w panelu zasobów w obszarze **Obiekty niestandardowe**.

Są to następujące wykresy:

- [Wykres lejkowy \(page 466\)](#)
Wykres lejkowy jest wizualną reprezentacją połączonych etapów procesu liniowego.
- [Wykres siatkowy \(page 474\)](#)
Wykres, który pokazuje dane porównawcze oraz wartości reprezentowane jako kolory.
- [Wykres Multi KPI \(page 480\)](#)
Wykres, które pokazuje wskaźniki KPI dla wartości wielu wymiarów i pozwala szybko zrozumieć oraz śledzić wydajność.
- [Wykres sieciowy \(page 492\)](#)
Służy do tworzenia diagramu klastra, który reprezentuje graficzny wykres sieci komputerowej.
- [Wykres przestawny zysków i strat \(page 503\)](#)
Umożliwia utworzenie tabeli przestawnej, dla której można określić styl — na przykład w celu raportowania zysków i strat.
- [Tabela przestawna \(page 510\)](#)
Tworzy tabelę przestawną z dodatkowymi opcjami stylu niedostępnymi w wizualizacji tabeli przestawnej.
- [Wykres radarowy \(page 523\)](#)
Umożliwia utworzenie dwuwymiarowego wykresu z osiami promieniowymi w celu pokazania oceny miary w jednym wymiarze lub innym.
- [Wykres Sankeya \(page 529\)](#)
Wykres w postaci diagramu schematu blokowego podkreślający główne transfery lub przepływu w zdefiniowanych granicach systemu.
- [Tabela prosta \(page 535\)](#)
Tabela umożliwiająca twórcom aplikacji tworzenie tabel, które mogą być dostosowywane przez użytkowników bez uprawnień do edycji.
- [Rozszerzenie Trellis container \(page 551\)](#)
Służy do tworzenia wykresu kratowego opartego na wizualizacji głównej.
- [Rozszerzenie w postaci wykresu Variance waterfall \(page 567\)](#)
Przedstawia wariację między dwiema miarami dla różnych wartości wymiaru.
- [Wykres chmury słów \(page 570\)](#)
Wykres w postaci chmury słów, których wielkość jest oparta na wartości miary.

Wycofane wykresy

Te wykresy zostały wycofane. Istniejące wystąpienia tych wykresów będą nadal działać, ale nie można dodawać nowych.

Wykres słupkowy i warstwowy

Nowe wykresy warstwowe i słupkowe (Bar & area chart) nie są już obsługiwane od maja 2021 r. Jeśli chcesz skonfigurować istniejące wystąpienia tego wykresu, zapoznaj się z ostatnią wersją dokumentacji przed zakończeniem wsparcia:

Wykres pociskowy

Wycofane przez dodanie natywnego **Wykresu pociskowego**. W przypadku nowych wykresów zalecamy, aby zamiast tego obiektu używać [Wykresu pociskowego](#). Jeśli chcesz skonfigurować istniejące wystąpienia tego wykresu, zapoznaj się z ostatnią wersją dokumentacji przed wprowadzeniem natywnego wykresu:

Wykres mapy cieplnej

Od lutego 2022 r. rozszerzenie Heatmap nie jest już obsługiwane. Aplikacje korzystające z rozszerzenia Heatmap będą nadal działać. Jeśli chcesz skonfigurować istniejące wystąpienia tego wykresu, zapoznaj się z ostatnią wersją dokumentacji przed zakończeniem wsparcia:

Ograniczenia

Wizualizacje Visualization bundle mają więcej ograniczeń niż wizualizacje wbudowane, takie jak wykresy słupkowe. Następujące ograniczenia obowiązują dla wszystkich wizualizacji z Visualization bundle:

- Interfejs użytkownika wizualizacji nie jest zlokalizowany na język używany w interfejsie programu Qlik Sense.
- Kolejność czytania od prawej do lewej nie jest aktualnie obsługiwana.
- Funkcje ułatwień dostępu nie są aktualnie obsługiwane.
- Nie można edytować obiektów z pakietu obiektów zapewnionego przez firmę Qlik z Dev Hub.

W poniższych tabelach pokazano dodatkowe funkcje, które są obsługiwane lub nieobsługiwane dla wszystkich obiektów w pakietach.

- Drukowanie
Drukowanie wizualizacji wykonanej w obiekcie.
- Qlik NPrinting
Jest [Element sterujący On-Demand reporting \(page 447\)](#). Jednak wizualizacje wykonane w niektórych obiektach nie mogą być używane w raportach Qlik NPrinting.
- Pobierz
Pobierz jako grafika, plik PDF lub Excel.
- Narracje
Używanie migawki wizualizacji utworzonej z obiektem w narracji.
- Stany alternatywne

Dokonywanie różnych wyborów na tym samym wymiarze i porównywanie tych wyborów w pojedynczej wizualizacji lub w co najmniej dwóch wizualizacjach obok siebie.



Wyeksportowane wykresy radarowe nie będą zawierały legendy wykresu.


Obsługa możliwości pakietu Visualization bundle

Wykres	Drukowanie	Qlik NPrinting	Pobierz	Narracje	Stany alternatywne
Lejkowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Wykres siatkowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Wielokrotny wskaźnik KPI	Nie	Nie	Tak	Tak	Tak
Sieć	Tak	Nie	Tak	Tak	Tak
Wykres organizacyjny	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Przestawna zysków i strat	Tak	Nie	Tak	Tak	Tak
Obiekt przestawny	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Radarowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Wykres Sankeya	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Tabela prosta	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Kontener kratowy	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
Wodospadowy wariacji	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Chmura słów	Tak	Nie	Tak	Tak	Tak

Wykres lejkowy


Wykres lejkowy (**Funnel chart**) umożliwia dodawanie wykresu sekwencyjnego, który pokazuje połączone etapy procesu. Każdy etap ulega zmniejszeniu i powinien zawierać podzbiór poprzedniego etapu. Zmniejszanie jest stopniowe, co powoduje, że lejek wykresu staje się coraz węższy.

Wykres lejkowy, na którym przedstawione są stopnie konwersji potencjalnych klientów w klientów w procesie sprzedaży.



Wykres lejkowy pokazuje wartości z wielu etapów procesu. Te wartości mogą reprezentować cokolwiek, co ulega zmniejszeniu. Wykres lejkowy pokazuje proces, który zaczyna się od 100%, a kończy na niższym procencie. Każdy segment wykresu reprezentuje wartość konkretnego elementu i może wpływać na rozmiar innych segmentów. Rozszerzenie Wykres lejkowy jest zawarte w pakiecie Visualization bundle.

- Wykres wymaga jednego wymiaru i jednej miary.
- Segmenty wykresu lejkowego, w przeciwieństwie do wykresów słupkowych, są wyśrodkowane w taki sposób, że tworzą kształt lejka.
- Wykres z etapami, które zamiast zmniejszać się, zwiększają się, jest wykresem ostrosłupowym.



Kiedy używać

Wykres lejkowy jest użyteczny podczas ilustrowania etapów procesu i ogólnego zmniejszania poszczególnych etapów, na przykład:

- Reprezentacja procesu sprzedaży pokazująca kwotę potencjalnych przychodów na poszczególnych etapach.
- Przedstawienie liczby potencjalnych nabywców na poszczególnych etapach w prognozie sprzedaży, tj. proces od potencjalnego klienta do dokonanego zakupu.
- Rozpoznanie potencjalnych obszarów problemu i wąskich gardeł procesu sprzedaży.
- Wyjaśnianie procesu sprzedaży nowym członkom zespołu i dostawcom.
- Ilustrowanie trendu odwiedzin strony internetowej — z uwzględnieniem liczby trafień ze strony głównej do innych obszarów, na przykład sekcji pobierania itp.
- Pokazanie realizacji zamówień w następujący sposób: zamówienia zainicjowane u góry, po których następują na przykład zamówienia w dostawie, dostarczone, anulowane i zwrócone.
- Pokazanie przepływu informacji od ściśle tajnych do niesklasyfikowanych.
- Reprezentowanie obszarów wiedzy — od wiedzy ogólnej aż po wiedzę specjalistyczną.

Tworzenie wykresu lejkowego

Na arkuszu, który edytujesz, możesz utworzyć wykres lejkowy.

- Wymiar decyduje o tym, jak powinien być pogrupowany w segmenty. Domyślnie wartości wymiarów są wyświetlane w porządku malejącym według wartości miary.
- Miarą tą jest wartość, która decyduje o rozmiarze każdego segmentu.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu zasobów otwórz obszar **Obiekty niestandardowe** > **Visualization bundle** i przeciągnij do arkusza obiekt **Grid chart**.
2. Kliknij górny przycisk **Dodaj wymiar** i wybierz wymiar docelowy (zwykle rynek docelowy) wykresu.
3. Kliknij przycisk **Dodaj miarę**, aby wybrać miarę (co będzie mierzone) wykresu. Po wybraniu wymiarów (etykieta wymiaru) i miary (etykieta wartości) wykres lejkowy zostanie automatycznie wyświetlony (w kolorze) w polu wykresu.
4. Kliknij przycisk **Gotowe**, aby wrócić do głównego pola wyświetlania.
5. Kliknij odpowiedni region w obszarze **Region**. Pole wykresu zostanie zaktualizowane i pojawią się wybrane parametry oraz szczegóły.

Szczegóły, takie jak wymiar, miara i region, będą nadal wyświetlane w polu wykresu nawet po powrocie do trybu **Edytuj**.

Zmiana wyglądu wykresu


Wykres można dostosowywać, korzystając z co najmniej jednej funkcji.

Tryb lejka

Kształt lejka można ustawić za pomocą opcji **Wygląd** > **Prezentacja** > **Tryb lejka**.


Obszar

Obszar każdego elementu jest proporcjonalny do danej miary. Wpływ jest wywierany tylko na wysokość pojedynczego segmentu, a nie na cały wykres i nie na zawartość.




Wysokość

Wysokość każdego elementu jest proporcjonalna do danej miary. Wpływ jest wywierany tylko na wysokość pojedynczego segmentu, a nie na cały wykres i nie na zawartość.




Szerokość

Szerokość górnej krawędzi jest proporcjonalna do maksymalnej wartości miary. Górny segment to zawsze 100%, a rozmiar kolejnych segmentów jest określany względem pierwszego. Najniższy segment jest prostokątny. To wpływa na kształt lejka, a każdy segment ma osobne nachylenie.



Określanie kolejności

Miara określa tylko kolejność segmentów z największymi wartościami u góry. Kolejność jest ustalona w taki sposób, że nie wpływa na kształt lejka.




Kolory

Możesz wybrać sposób kolorowania wykresu lejkowego poprzez zmianę ustawienia **Wygląd > Kolory z Auto na Custom.**

Pojedynczy kolor

Możesz użyć jednego koloru dla całego wykresu lejkowego, wybierając opcję **Pojedynczy kolor** w ustawieniu **Kolory**.



Kolorowanie według wymiaru

Możesz również pokolorować cały wykres lejkowy według wymiaru, wybierając opcję **Według wymiaru** w ustawieniu **Kolory**. Dostępne są dwa gradientowe schematy kolorystyczne:

- **12 kolorów**
- **100 kolorów**

Możesz również wybrać zachowanie trwałych kolorów za pomocą opcji **Trwałe kolory**.

Kolorowanie według miary

Możesz pokolorować wykres lejkowy według miary, wybierając opcję **Według miary** w ustawieniu **Kolory**. Miara wykresu jest wybrana jako domyślna, ale można ją zmienić w opcji **Wybierz miarę**. Zanim możliwe będzie wybranie nowej miary, aktualnie wybraną miarę należy odłączyć. Miarę można również zmienić, używając wyrażenia w edytorze wyrażen (f^x).

Możesz wybrać jeden z czterech schematów kolorystycznych. Możliwe jest również odwrócenie kolorów.

- Gradient sekwencyjny
- Klasy sekwencyjne
- Gradient rozbieżny
- Klasy rozbieżne

Możesz również ustawić zakres kolorów dla wykresu w oparciu o miarę, ustawiając **Zakres na Niestandardowy**. Ustaw zakres w opcji **Zakres > Min.** oraz **Zakres > Maks.**. Możesz użyć liczby lub wyrażenia wyliczanego jako liczba.

Kolorowanie według wyrażenia

Możesz pokolorować wykres lejkowy według miary, wybierając opcję **Według wyrażenia** w ustawieniu **Kolory**. Można go pokolorować na dwa sposoby.

- W celu pokolorowania wykresu wyrażenie wyliczane jest jako poprawny kolor CSS. Opcja **Wyrażenie jest kodem koloru** powinna być zaznaczona.
- Wykres jest kolorowany wartością wyrażenia według schematu kolorystycznego. Opcja **Wyrażenie jest kodem koloru** powinna być odznaczona.
Można również ustawić zakres kolorów.

Sortowanie

Elementy wykresu lejkowego są automatycznie sortowane od największego do najmniejszego. Możesz zmienić kolejność sortowania w panelu właściwości. Przejdź do opcji **Sortowanie** i przeciągnij swoje wymiary i pomiary do żądanej kolejności.

Stosowanie stylu i formatowanie

Pozycję, a także kolejność etykiet dla wartości wymiarów i miar, można wyświetlać na różne sposoby. Można na przykład ukryć wartość wymiaru albo wyświetlić miary jako wartości lub jako procent.

Ponadto można skonfigurować etykietę tytułową, która będzie wyświetlana dla wymiaru w obszarze **Dane** w panelu właściwości. Zmień styl tych elementów tekstowych w panelu stylu. Zob. [Używanie panelu stylów do dalszego dostosowywania wyglądu \(page 473\)](#).

Etykieta wymiaru

Za pomocą opcji **Wygląd > Prezentacja > Tytuł wymiaru** można określić, czy etykieta tytułu wymiaru ma być widoczna, czy nie.


Etykiety wartości



Możesz wybrać sposób wyświetlania etykiet wartości dla każdego segmentu, zmieniając ustawienie opcji **Wygląd > Prezentacja > Etykiety wartości** na **Niestandardowe**.

- Opcja **Brak** powoduje ukrycie etykiet wartości.
- Opcja **Udostępnij** wyświetla wartości w procentach.
- Opcja **Wartości** wyświetla rzeczywiste wartości miar.

Używanie panelu stylów do dalszego dostosowywania wyglądu

W obszarze **Wygląd** dostępnych jest wiele opcji określania stylu na panelu właściwości.

Kliknij  **Style** w obszarze **Wygląd > Prezentacja**, aby dodatkowo dostosować styl wykresu. Panel stylu zawiera różne sekcje na kartach **Ogólne** i **Wykres**.

Style można zresetować, klikając  obok każdej sekcji. Kliknięcie opcji  **Zresetuj wszystko** powoduje zresetowanie stylów dla wszystkich dostępnych kart w panelu stylów.

Informacje ogólne o nadawaniu stylu indywidualnym wizualizacjom zawiera temat [Stosowanie niestandardowego stylu do wizualizacji \(page 662\)](#).


Dostosowanie tekstu

Można ustawić tekst tytułu, podtytułu i przypisu w sekcji **Wygląd > Ogólne**. Aby ukryć te elementy, wyłącz **Pokaż tytuły**.

Widoczność różnych etykiet na wykresie zależy od ustawień specyficznych dla wykresu i opcji wyświetlania etykiet. Można to skonfigurować w panelu właściwości.

Można wybrać styl tekstu widocznego na wykresie.

Wykonaj następujące czynności:


1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** ustaw czcionkę, styl wyróżnienia, rozmiar czcionki i kolor następujących elementów tekstowych:
 - **Tytuł**
 - **Podtytuł**
 - **Stopka**

4. Na karcie **Wykres** ustaw czcionkę, rozmiar czcionki i kolor następujących elementów tekstowych:
 - **Tytuł wymiaru:** nadaj styl tekstowi tytułu wymiaru wyświetlanemu nad wizualizacją.
 - **Etykieta wartości wymiaru:** nadaj styl tekstowi etykiet wyświetlających poszczególne wartości wymiarów.
 - **Etykieta wartości:** nadaj styl tekstowi etykiet wartości miar.
Użyj ustawienia **Automatyczny kolor kontrastowy**, aby automatycznie zastąpić wybrany kolor etykiety wartości kolorem, który lepiej kontrastuje z kolorami lejka.

Dostosowywanie tła

Można dostosować tło wykresu. Tło można ustawić według koloru i grafiki.


Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** panelu stylu można wybrać kolor tła (pojedynczy kolor lub wyrażenie). Można także ustawić w tle grafikę z biblioteki multimedialnych lub adresu URL. Podczas używania koloru tła użyj suwaka, aby dostosować przezroczystość tła. Jeżeli używasz grafiki w tle, możesz dostosować jej rozmiar i położenie.

Dostosowywanie obramowania i cienia

Możesz dostosować obramowanie i cień wykresu.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** panelu stylów w obszarze **Obramowanie** dostosuj rozmiar **Konturu**, aby zwiększyć lub zmniejszyć linie obramowania wokół wykresu.
4. Wybierz kolor obramowania.
5. Dostosuj **Promień rogu**, aby kontrolować zaokrąglenie obramowania.
6. W obszarze **Cień** na karcie **Ogólne** wybierz rozmiar i kolor cienia. Wybierz opcję **Brak**, aby usunąć cień.

Ograniczenia


Informacje dotyczące ograniczeń ogólnych zawiera temat [Ograniczenia \(page 465\)](#).

Wykres siatkowy

Wykres siatkowy (**Wykres siatkowy**) używa symboli o różnej wielkości posortowanych w siatce. Wykres siatkowy jest zawarty w pakiecie Visualization bundle.

W przypadku wykresów siatkowych wymagane są dwa wymiary i jedna miara. Wartości wymiarów są osiami x i y. Miara jest wskaźnikiem określającym rozmiar symbolu na każdym przecięciu.

Wykres siatkowy z okręgami. Kolor okręgu jest ustawiany według wymiaru (Quarter), a rozmiar okręgu jest określany na podstawie miary (Sum of Sales)



Kiedy używać

Wykres siatkowy przydaje się, kiedy musisz szybko znaleźć wartości miar, które wyróżniają się na tle innych wartości. Na przykład: chcesz zobaczyć, które produkty sprzedają się dobrze w niektórych miesiącach, a słabo w innych.

Wykresy siatkowe nie działają dobrze, gdy miara ma:

- Wiele zduplikowanych wartości.
- Wartości, które są liczbowo zbliżone.

Tworzenie wykresu siatkowego

Na arkuszu, który edytujesz, możesz utworzyć wykres siatkowy.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu zasobów otwórz obszar **Obiekty niestandardowe** > **Visualization bundle** i przeciągnij do arkusza obiekt **Grid chart**.
2. Kliknij przycisk **Dodaj miarę**, aby wybrać wartość osi x wykresu.
3. Kliknij drugi przycisk **Dodaj miarę**, aby wybrać wartość osi y wykresu.
4. Kliknij przycisk **Dodaj miarę**, aby wybrać ważoną miarę.

Zostanie wyświetlony wykres siatkowy z wybranymi wymiarami i miarami.

Sortowanie

Elementy wykresu siatkowego są automatycznie sortowane alfabetycznie lub numerycznie od najmniejszych do największych na osi x. Możesz zmienić kolejność sortowania dowolnej osi w panelu właściwości.

Wykonaj następujące czynności:

1. Na panelu właściwości przejdź do obszaru **Wygląd** > **Sortowanie**.
2. Kliknij wymiar.
3. Przełącz opcję **Sortowanie** z **Automatycznego** na **Niestandardowe**.
4. Możesz wybrać dowolną z tych opcji:
 - **Sortuj wg wyrażenia: Rosnąco** lub **Malejąco**.
 - **Sortuj liczbowo: Rosnąco** lub **Malejąco**.
 - **Sortuj alfabetycznie: Rosnąco** lub **Malejąco**.

Zmiana wyglądu wykresu

Wygląd wykresu siatkowego można dostosować.

Wykres siatkowy z gwiazdkami. Kolor i rozmiar gwiazdek są ustawiane według miary (Gross Sales).



Dostosowywanie symboli

Kształt i rozmiar symboli można zmienić na karcie **Wygląd** > **Prezentacja** w panelu właściwości:

- Użyj suwaka **Rozmiar symbolu**, aby zmienić rozmiar.
- Użyj listy rozwijanej **Symbol**, aby zmienić typ symbolu.

Umieszczanie etykiet na symbolach

Poszczególne wartości symboli możesz umieścić bezpośrednio na wykresie. Na karcie **Wygląd > Prezentacja** przełącz **Etykiety z Wył.** na **Autom.**

Korzystanie z wykresu siatkowego jako mapy ciepła

Układ wykresu siatkowego można zmienić na mapę ciepła na karcie **Wygląd > Prezentacja** w panelu właściwości. W menu rozwijanym **Układ** wybierz:

- **Standardowy**: wykres pokaże poszczególne symbole.
- **Mapa ciepła**: wykres wyświetli dane w siatce z legendą uporządkowaną według kolorów.

Aby zapoznać się z wizualną prezentacją dotyczącą używania wykresu siatkowego jako wykresu mapy ciepła, zobacz [Tworzenie mapy ciepła za pomocą wykresu siatkowego](#).

Zmiana schematu kolorów

Schemat kolorów symboli można zmienić na karcie **Kolory i legenda**. Ustaw opcję **Kolory** na wartość **Niestandardowe**. W menu rozwijanym wybierz:

- **Pojedynczy kolor**: wybrać można dowolny kolor.
- **Wg wymiarów**: w obszarze **Schemat kolorów** możesz zmienić liczbę używanych kolorów.
- **Wg miar**: w obszarze **Schemat kolorów** możesz zmienić gradient kolorów. Kliknij pole wyboru **Odwróć kolory**, aby odwrócić kolejność gradientu. Używane kolory zależą od kompozycji aplikacji.
- **Wg wyrażenia**: kod koloru może występować w wyrażeniu. Możesz też usunąć zaznaczenie pola wyboru **Wyrażenie jest kodem koloru** i zmienić gradient kolorów. Kliknij pole wyboru **Odwróć kolory**, aby odwrócić kolejność gradientu. Używane kolory zależą od kompozycji aplikacji.

Zmiana limitów zakresów

Możesz dostosować granice zakresów, jeżeli kolorujesz według miary lub wyrażenia. Pełny zakres jest określony wartością wymiarów. Na panelu właściwości wybierz opcje **Wygląd > Kolory i legenda > Zakres**:

- **Min.**: określa dolną granicę zakresu.
- **Maks.**: określa górną granicę zakresu.

Zmiana skali osi

Prezentację osi x i y możesz dostosować. Przejdź do pozycji **Wygląd > Oś X: [wymiar]** lub **Wygląd > Oś Y: [wymiar]** w panelu właściwości. Określić można następujące ustawienia:

- **Etykiety i tytuł**: wybierz wyświetlane etykiety i tytuł.
- **Orientacja etykiety**: wybierz sposób wyświetlania etykiet. Dostępne są następujące opcje:
 - **Automatycznie**: automatycznie wybiera jedną z pozostałych opcji w zależności od miejsca dostępnego na wykresie.


- **Poziomo:** etykiety są ułożone w jednym poziomym wierszu.
- **Nachylone:** etykiety są ułożone poziomo pod kątem.
- **Warstwowe:** etykiety są rozmieszczone naprzemiennie w dwóch poziomych wierszach.



Aby wyświetlić przykłady orientacji etykiety, zobacz temat [Oś X i oś Y \(page 635\)](#).

- **Pozycja:** wybierz miejsce wyświetlania osi wymiaru.
- **Liczba wartości osi:**
 - **Automatycznie:** liczba widocznych słupków jest określana przez liczbę użytych wymiarów i miar.
 - **Maks.:** liczba widocznych słupków jest ustawiona na wartość maksymalną.
 - **Niestandardowe:** w przypadku wybrania opcji Niestandardowe można bezpośrednio ustawić górny limit liczby widocznych słupków, używając w tym celu ustawienia **Maksymalna liczba** lub wprowadzając wyrażenie. Kliknij **Wyrażenie**, aby otworzyć edytor wyrażeń.
- **Pokaż linie siatki:** wybierz, czy wyświetlać linie siatki.

Używanie panelu stylów do dalszego dostosowywania wyglądu

W obszarze **Wygląd** dostępnych jest wiele opcji określania stylu na panelu właściwości.

Kliknij  **Style** w obszarze **Wygląd > Prezentacja**, aby dodatkowo dostosować styl wykresu. Panel stylu zawiera różne sekcje na kartach **Ogólne** i **Wykres**.

Style można zresetować, klikając  obok każdej sekcji. Kliknięcie opcji  **Zresetuj wszystko** powoduje zresetowanie stylów dla wszystkich dostępnych kart w panelu stylów.

Informacje ogólne o nadawaniu stylu indywidualnym wizualizacjom zawiera temat [Stosowanie niestandardowego stylu do wizualizacji \(page 662\)](#).


Dostosowanie tekstu

Można ustawić tekst tytułu, podtytułu i przypisu w sekcji **Wygląd > Ogólne**. Aby ukryć te elementy, wyłącz **Pokaż tytuły**.

Widoczność różnych etykiet na wykresie zależy od ustawień specyficznych dla wykresu i opcji wyświetlania etykiet. Można to skonfigurować w panelu właściwości.

Można wybrać styl tekstu widocznego na wykresie.

Wykonaj następujące czynności:


1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** ustaw czcionkę, styl wyróżnienia, rozmiar czcionki i kolor następujących elementów tekstowych:
 - **Tytuł**
 - **Podtytuł**

- **Stopka**
4. Na karcie **Wykres** ustaw czcionkę, rozmiar czcionki i kolor następujących elementów tekstowych:
 - **Tytuł osi**: ustaw styl tytułów na osiach.
 - **Etykieta osi**: ustaw styl etykiet na osiach.
 - **Etykieta wartości**: nadaj styl etykietom, które wyświetlają wartość miary dla każdej wartości wymiaru.
 - **Tytuł legendy**: nadaj styl tytułowi legendy. Legenda jest dostępna tylko w przypadku konfiguracji **Mapa ciepła**.
 - **Etykiety legendy**: nadaj styl etykietom poszczególnych elementów legendy. Legenda jest dostępna tylko w przypadku konfiguracji **Mapa ciepła**.

Dostosowywanie tła

Można dostosować tło wykresu. Tło można ustawić według koloru i grafiki.


Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** panelu stylu można wybrać kolor tła (pojedynczy kolor lub wyrażenie). Można także ustawić w tle grafikę z biblioteki multimedialnych lub adresu URL. Podczas używania koloru tła użyj suwaka, aby dostosować przezroczystość tła. Jeżeli używasz grafiki w tle, możesz dostosować jej rozmiar i położenie.

Dostosowywanie obramowania i cienia

Możesz dostosować obramowanie i cień wykresu.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** panelu stylów w obszarze **Obramowanie** dostosuj rozmiar **Konturu**, aby zwiększyć lub zmniejszyć linie obramowania wokół wykresu.
4. Wybierz kolor obramowania.
5. Dostosuj **Promień rogu**, aby kontrolować zaokrąglenie obramowania.
6. W obszarze **Cień** na karcie **Ogólne** wybierz rozmiar i kolor cienia. Wybierz opcję **Brak**, aby usunąć cień.

Ograniczenia

Informacje dotyczące ograniczeń ogólnych zawiera temat [Ograniczenia \(page 465\)](#).

- Ustawienie **Liczba wartości osi** panelu właściwości ma limit 55 na oś.
- Czasami po ustawieniu limitów wymiarów na wykresie siatkowym etykiety wykresu niepoprawnie wyświetlają więcej elementów, niż jest to wymagane.

- Gdy na tym wykresie używa się kolorowania według wymiarów, w legendzie można umieścić maksymalnie 100 unikatowych wartości wymiarów i 100 unikatowych kolorów.

Wykres Multi KPI

Wykres **Wielokrotny wskaźnik KPI** jest wizualizacją, która umożliwia pokazanie wartości wielu wskaźników KPI dla wartości różnych wymiarów. Wartości mogą być indywidualnie dostosowywane przy użyciu różnych ustawień formatowania warunkowego. Dzięki temu możliwe jest łatwe wyświetlanie i śledzenie celów. To rozszerzenie jest zawarte w pakiecie Visualization bundle.

- Wskaźniki KPI są pokazywane na wykresie przy użyciu miar i jednego wymiaru.
- Jednocześnie można wyświetlić maksymalnie 15 miar i 80 wartości.
- Wszystkie wartości wskaźnika KPI można pogrupować lub wyświetlać osobno.
- Każdą wartość można dostosowywać niezależnie przy użyciu na przykład kolorów, ikon, etykiet, rozmiarów czcionek, wyrównań, stylów, łączy do różnych arkuszy itp.
- Wykres obsługuje dodawanie elementów graficznych, osadzanie obiektów w wykresie i wyświetlanie miar w postaci infografiki.



Kiedy używać

Wykres Wielokrotny wskaźnik KPI jest użyteczny, gdy wymagane jest łatwe pokazywanie celów, ich wyjaśnienie i śledzenie ich realizacji. Jest również pomocne, gdy konieczne jest zaktualizowanie pojedynczych wartości wskaźnika KPI poprzez formatowanie warunkowe. Wskaźniki KPI można połączyć z osobnym arkuszem i wstawić obiekty, aby reprezentowały informacje lub dane.

Tworzenie wykresu Wielokrotny wskaźnik KPI

Na arkuszu, który edytujesz, możesz utworzyć wykres wielokrotnego wskaźnika KPI.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu zasobów otwórz obszar **Obiekty niestandardowe > Visualization bundle** i przeciągnij do arkusza obiekt **Wielokrotny wskaźnik KPI**.
2. Kliknij przycisk **Dodaj miarę** i wybierz miarę główną wykresu wskaźnika KPI. Miara główna i wartość KPI wybranej miary zostaną wyświetlone.
3. Kliknij opcję **Dodaj** w obszarze **Dane > Wymiary** w panelu właściwości, a następnie wybierz wymiar.

Po wybraniu miary i wymiaru zostanie wyświetlony wielokrotny wskaźnik KPI.

Przykład:

Wykres z miarą (Margin %) pokazany dla różnych wartości wymiaru (City).

Washington	Santander	Hannover	Detroit	Bristol	Miami	Newcastle	Liverpool	Valladolid
Margin (%)	Margin (%)	Margin (%)	Margin (%)	Margin (%)	Margin (%)	Margin (%)	Margin (%)	Margin (%)
66	53	53	51	51	51	51	50	50

Dodawanie dodatkowych miar

W panelu właściwości dostępnym po wybraniu opcji **Dane > Wymiary** można dodawać do wykresu dodatkowe miary. Wykres zostanie zaktualizowany w celu uwzględnienia dodanych miar.

Jednocześnie można wyświetlić maksymalnie 15 miar i 80 wartości. Na liście dla każdego wymiaru miara główna jest zawsze na górnej pozycji. W przypadku dodania większej liczby miar są one wyświetlane pod wartością początkowego wskaźnika KPI w kolejności, w jakiej zostały wprowadzone.

Przykład:

Wykres z dwiema miarami (Margin %, Quantity) pogrupowany według wymiaru (City).

Washington	Santander	Hannover	Detroit	Bristol
Margin (%)	Margin (%)	Margin (%)	Margin (%)	Margin (%)
66	53	53	51	51
Quantity	Quantity	Quantity	Quantity	Quantity
771	1k	1k	315	13k




Dostosowywanie wskaźników KPI

Użytkownik może dostosowywać wartości i miary wskaźnika KPI, korzystając z co najmniej jednego ustawienia warunkowego. Możliwe jest dodanie kilku wskaźników KPI razem, pogrupowanie ich i połączenie z różnymi arkuszami. Ponadto można konfigurować wartości wskaźnika KPI niezależnie, odróżniając je na podstawie co najmniej jednego ustawienia warunkowego, takiego jak tekst, kolor, ikony, grafiki itp.

Informacje o opcjach ustawień warunkowych zawiera temat [Zmiana koloru miary/etykiety \(page 484\)](#).

Dopasowywanie stylu

W obszarze **Wygląd** dostępnych jest wiele opcji określania stylu na panelu właściwości.

Kliknij  **Style** w obszarze **Wygląd > Prezentacja**, aby dodatkowo dostosować styl wykresu. Style można zresetować, klikając  obok każdej sekcji. Kliknięcie opcji  **Zresetuj wszystko** powoduje zresetowanie stylów dla wszystkich dostępnych kart w panelu stylów.

Informacje ogólne o nadawaniu stylu indywidualnym wizualizacjom zawiera temat [Stosowanie niestandardowego stylu do wizualizacji \(page 662\)](#).


Dostosowanie tekstu

Można ustawić tekst tytułu, podtytułu i przypisu w sekcji **Wygląd > Ogólne**. Aby ukryć te elementy, wyłącz **Pokaż tytuły**.

Widoczność różnych etykiet na wykresie zależy od ustawień specyficznych dla wykresu i opcji wyświetlania etykiet. Można to skonfigurować w panelu właściwości.

Można wybrać styl tekstu widocznego na wykresie.


Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** ustaw czcionkę, styl wyróżnienia, rozmiar czcionki i kolor następujących elementów tekstowych:
 - **Tytuł**
 - **Podtytuł**
 - **Stopka**

Dostosowywanie tła

Można dostosować tło wykresu. Tło można ustawić według koloru i grafiki.


Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** panelu stylu można wybrać kolor tła (pojedynczy kolor lub wyrażenie). Można także ustawić w tle grafikę z biblioteki multimedialnych lub adresu URL. Podczas używania koloru tła użyj suwaka, aby dostosować przezroczystość tła. Jeżeli używasz grafiki w tle, możesz dostosować jej rozmiar i położenie.

Dostosowywanie obramowania i cienia

Możesz dostosować obramowanie i cień wykresu.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** panelu stylów w obszarze **Obramowanie** dostosuj rozmiar **Konturu**, aby zwiększyć lub zmniejszyć linie obramowania wokół wykresu.
4. Wybierz kolor obramowania.
5. Dostosuj **Promień rogu**, aby kontrolować zaokrąglenie obramowania.
6. W obszarze **Cień** na karcie **Ogólne** wybierz rozmiar i kolor cienia. Wybierz opcję **Brak**, aby usunąć cień.

Ograniczenia

Informacje dotyczące ograniczeń ogólnych zawiera temat [Ograniczenia \(page 465\)](#).

Wykresy Wielokrotny wskaźnik KPI nie mogą być używane w raportach Qlik NPrinting.

Dostosowywanie wskaźników KPI

Wartości i miary wykresu **wielokrotnego wskaźnika KPI** można dostosowywać przy użyciu co najmniej jednego ustawienia warunkowego. Można dodać kilka wskaźników KPI razem, pogrupować je i połączyć z różnymi arkuszami. Wartości wskaźników KPI można również dostosowywać niezależnie, odróżniając je na podstawie co najmniej jednej właściwości stylów CSS, takiej jak kolor czcionki, styl czcionki, rozmiary, ikony, etykiety, grafiki.

Wartości wskaźników KPI można również dostosowywać niezależnie, odróżniając je na podstawie co najmniej jednej właściwości stylów CSS, takiej jak kolor czcionki, kolor tła, styl czcionki, rozmiary, ikony, etykiety, grafiki.

Wartości wskaźników KPI przedstawione przy użyciu ikon, różnych kolorów, czcionek, wizualizacji głównych



Kolorowanie rozszerzenia Wielokrotny wskaźnik KPI

Opcja kolorowania umożliwia odróżnianie wszystkich wartości wskaźników KPI (miar i etykiet) na podstawie kolorów. Możliwa jest zmiana kolorów tekstu, ikon i tła. Kolory powinny być poprawnymi kolorami stylów CSS.

Możesz wybrać jedną z następujących opcji:

- z palety kolorów z zestawem predefiniowanych kolorów;
- z koła kolorów (należy kliknąć symbol sztalugi w palecie kolorów i wybierać kolory pojedynczo);
- wprowadzając ciąg kodu koloru w polu obok symbolu sztalugi.

Zmiana koloru miary/etykiety

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości kliknij opcje **Dane > Miary**.
2. Kliknij odpowiednią miarę i wybierz opcję kolorowania wartości (**Value color**) lub etykiety (**Label color**).
3. Wybierz kolor z palety kolorów, która zostanie otwarta.



Zmiana koloru tła

Wykonaj następujące czynności:

1. Można również ustawić własny kolor — w tym celu należy kliknąć symbol sztalugi w palecie kolorów i wybrać kolor lub wprowadzić ciąg kodu koloru do pola obok symbolu sztalugi. Kolory powinny być poprawnymi kolorami stylów CSS.
2. W panelu właściwości kliknij opcje **Wygląd > Style**.
3. Kliknij pole **Kolor tła**.
4. Wybierz kolor z palety kolorów, która zostanie otwarta. Wykres zostanie zaktualizowany.

Zmiana rozmiarów rozszerzenia Wielokrotny wskaźnik KPI

Rozmiary wymiarów, miar, etykiet i ikon można konfigurować, używając predefiniowanych rozmiarów, które są dostępne z menu rozwijanego:

- **Etykiety wymiaru:** wybierz wymiary etykiet z menu rozwijanego, które jest dostępne po wybraniu opcji **Wygląd > Wymiary > Rozmiar** w panelu właściwości.
- **Etykiety miar:** rozmiary wszystkich etykiet mogą być ustawione osobno.

Wykonaj następujące czynności:

1. Wybierz wielkość miar w panelu właściwości w obszarze dostępnym po wybraniu opcji **Dane > Miary**.
2. Wybierz **miarę** i kliknij pole **Override parameters**.
3. Wprowadź typ etykiety jako ciąg lub w obszarze wyrażenia pod polem **Etykieta**, a następnie wybierz rozmiar z opcji w menu rozwijanym w obszarze **Rozmiar**.

Ikony: wszystkie ikony można rozróżniać, stosując dla nich różne kolory.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości wybierz **Dane > Miary**.
2. Wybierz **miarę**, a następnie wybierz ikonę z opcji ikony.
3. Wybierz **rozmiar ikony** z menu rozwijanego w obszarze **Ikona**.

Zmiana czcionek rozszerzenia Wielokrotny wskaźnik KPI

Rodzinę czcionek wszystkich etykiet można zmienić, wybierając opcje **Dane > Miary** w panelu właściwości, a następnie wybierając odpowiednią miarę. W polu **Font style** należy wprowadzić ciąg etykiety, a następnie nacisnąć klawisz Enter.


Czcionkę można również zmienić, używając wyrażenia w edytorze wyrażen (f^x) lub stosując właściwości CSS odpowiedniej czcionki, które można wprowadzić po wybraniu opcji **Wygląd > Style > Style (CSS)** w panelu właściwości.

Zmiana ikon

Istnieje możliwość ustawienia predefiniowanej ikony, która będzie reprezentować wartość i (lub) etykietę. Należy wybrać ikonę z zestawu ikon. Ikony można dostosowywać, odróżniając je poprzez stosowanie opcji kolorów, czcionek, etykiet i rozmiarów.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości kliknij opcje **Dane > Miary**.
2. Zaznacz pole **Select icon** i kliknij odpowiednią ikonę w zestawie ikon, który zostanie otwarty.



3. Kliknij przycisk **OK**. Okienko wyskakujące zostanie zamknięte i nastąpi aktualizacja wykresu.
4. W obszarze **Icon position** wybierz, czy zamierzasz skonfigurować etykietę czy wartość, wybierając opcję **Etykieta** lub **Wartość**.


Możesz również zmienić wartość/etykietę w ikonę, wprowadzając ciąg ikony w obszarze **Ikona** (**Dane > Miary** > odpowiednia miara w panelu właściwości), a następnie naciskając klawisz Enter. Następnie kliknij opcję **Etykieta** lub **Wartość** w obszarze **Pozycja ikony** — w zależności od tego, co chcesz skonfigurować. Ikonę można również zmienić za pomocą wyrażenia w Edytorze wyrażień (f^x). Ikony powinny być poprawnymi ikonami stylów CSS.

Używanie trybu infografiki

Tryb infografiki umożliwia graficzne pokazanie każdej miary w postaci odpowiedniej liczby ikon.

Wykonaj następujące czynności:

1. Kliknij odpowiednią miarę w obszarze dostępnym po wybraniu opcji **Dane > Miary** w panelu właściwości, a następnie kliknij przycisk **Ikona**.
2. Z predefiniowanego zestawu ikon (**Ikony**), który zostanie otwarty, wybierz ikonę do reprezentowania miary.
3. Kliknij przycisk **Infographic mode**. Wynikowy wykres wskaźników KPI zostanie zaktualizowany i przedstawi miary z odpowiednią liczbą ikon (maks. 100 ikon na miarę). Ikonę można również wybrać, używając wyrażenia w Edytorze wyrażień (f^x).




Osadzanie wizualizacji głównej

W celu graficznego przedstawienia obiektu wskaźnika KPI można osadzić wizualizację główną.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości wybierz opcje **Dane > Miary**, a następnie kliknij opcję **Dodaj**.
2. Kliknij przycisk **Edytor wyrażen** (f_x).
3. Wprowadź ciąg = 'Drag and Drop here' do **Edytora wyrażen** i kliknij przycisk **Zastosuj**.
4. Przeciągnij i upuść obiekt wizualizacji głównej do regionu wartości na obiekcie zastępczym każdej miary.


Możesz również zmienić wstawienie ciągu identyfikatora obiektu do wyrażenia w Edytorze wyrażen (f_x) w obszarze **Wizualizacja** dla każdej miary (**Dane > Miary > odpowiednia miara w panelu właściwości**).



Korzystanie z właściwości stylów (CSS)

Miary można konfigurować, używając dla poszczególnych miar właściwości stylów (CSS), które nie są predefiniowane. Mogą to być ikony, zmiany koloru tekstu/ikon, etykiety, czcionki, kolor tła, rozmiar itp. Style należy kopiować i wklejać do pola **Style (CSS)** (po wybraniu opcji **Wygląd > Style** w panelu właściwości).

W przypadku ikon należy wprowadzić odpowiednie klasy w polu **Ikona** wybranej miary po wybraniu opcji **Dane > Miary** w panelu właściwości. Ciąg ikony można również wprowadzić, używając wyrażenia w Edytorze wyrażen (f_x).



Formatowanie KPI

Układ wykresu można formatować, aby prezentować wykres na różne sposoby.

Wyrównanie

Wyrównanie głównego tekstu na wykresie można skonfigurować, zaznaczając odpowiednie pole w obszarze **Wyrównanie** wybranej miary po wybraniu opcji **Dane > Miary** w panelu właściwości.

Wszystkie wskaźniki KPI można też wyrównać w pionie. Takie wyrównanie można dostosować w celu wyrównania do góry, do dołu, do środka albo w celu rozciągnięcia. Odpowiednie wyrównanie należy wybrać z menu **Vertical alignment**, które jest dostępne po wybraniu opcji **Wygląd > Style** w panelu właściwości. Możliwe jest także wyrównanie etykiet do środka. W tym celu należy wybrać opcję **Center align labels** w panelu właściwości w obszarze **Wygląd > Wymiary**.

Formatowanie liczb

możliwe jest także niestandardowe formatowanie wartości liczb wskaźnika KPI. Do tych samych wartości można stosować różne formatowania. Wykres jest aktualizowany w celu odzwierciedlenia zmienionego typu liczby.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości kliknij opcje **Dane > Miary** i wybierz odpowiednią miarę.
2. Wybierz odpowiednie formatowanie liczb z menu **Formatowanie liczb**.

The image shows two screenshots of a Qlik Sense dashboard. The top screenshot displays four KPI cards for 'Margin (%)' for locations: Washington (66%), Santander (53%), Hannover (53%), and Detroit (51%). The bottom screenshot shows the same four KPI cards but with the values formatted as currency: Washington (\$65.99%), Santander (\$53.30%), Hannover (\$52.89%), and Detroit (\$51.46%). To the right of each row is a screenshot of the 'Number formatting' dropdown menu in the properties panel, showing 'Auto' selected in the top screenshot and 'Money' selected in the bottom screenshot.

Location	Value	Format
Washington	66	Auto
Santander	53	Auto
Hannover	53	Auto
Detroit	51	Auto
Washington	\$65.99	Money
Santander	\$53.30	Money
Hannover	\$52.89	Money
Detroit	\$51.46	Money

Wzorzec formatu

tekst konkretnej miary można zmienić lub usunąć.

Wykonaj następujące czynności:


1. W panelu właściwości kliknij opcje **Dane > Miary**.
2. Kliknij odpowiednią miarę i wprowadź/usuń odpowiedni ciąg formatu w obszarze **Wzorzec formatu**, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Segment/karta

układ wykresu wskaźników KPI można również skonfigurować, gdy wymiary oraz wartości są wyświetlane w układzie segmentu albo karty.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości kliknij opcje **Wygląd > Wymiary**.
2. Z menu **Show as** wybierz układ **Segment** lub **Karta**. Wykres zostanie zaktualizowany.



Układ segmentu można skonfigurować jako poziomy lub pionowy w obszarze dostępnym po wybraniu opcji **Wygląd > Wymiary > Orientacja** w panelu właściwości. Po przejściu do tego obszaru należy kliknąć przycisk **Poziomo** lub **Pionowo**.

Elementów na wiersz

w panelu właściwości, po wybraniu opcji **Wygląd > Miary**, możliwe jest także wybranie liczby elementów (wskaźników KPI), jaka będzie widoczna na każdy wiersz wykresu. Można użyć domyślnej opcji Autom. lub wybrać odpowiednią liczbę z menu **Elementy na wiersz** (od 1 do 8).

Obramowanie

Zewnętrzne i wewnętrzne obramowania wykresu można ukrywać. Domyślnie wszystkie obramowania są widoczne. W celu skonfigurowania obramowań należy wybrać opcje **Wygląd > Wymiary** w panelu właściwości, a następnie zaznaczyć odpowiednio pole **Ukryj obramowanie zewnętrzne** lub **Ukryj obramowanie wewnętrzne**.

Układ i formatowanie wartości/etykiety

pozycję, a także kolejność etykiet dla wartości wymiarów i miar, można modyfikować i wyświetlać na różne sposoby. Etykiety można ukryć lub wyświetlić w pionie albo w poziomie. Domyślnie wybrana jest opcja **Poziomo**.

Układ etykiety wymiaru

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości kliknij opcje **Wygląd > Miary**.
2. Kliknij opcję **Poziomo** lub **Pionowo** w obszarze **Labels orientation**, aby wybrać sposób wyświetlania etykiet.

Układ wartości miary

Układ wartości miary można ustawić na dwa różne sposoby.

Wykonaj następujące czynności:

1. **Istniejące parametry:**
 - a. W panelu właściwości kliknij opcje **Wygląd > Miary**.
 - b. Kliknij opcję **Poziomo** lub **Pionowo** w obszarze **Orientacja etykiet**, aby wybrać sposób wyświetlania etykiet.
2. **Nowe parametry:**
 - a. W panelu właściwości kliknij opcje **Dane > Miary**.
 - b. Kliknij odpowiednią miarę i zaznacz pole **Zastąp parametry**.
 - c. Wprowadź ciąg etykiety w obszarze **Etykieta** i naciśnij klawisz Enter.

Kolejność etykiet

możliwe jest także dostosowanie kolejności wyświetlania etykiet wartości.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości kliknij opcje **Wygląd > Miary**.
2. Kliknij opcję **Label, Value** lub **Value, Label** w obszarze **Orientacja etykiet**, aby wybrać sposób wyświetlania etykiet.

Kolejność ikon

możliwe jest wybranie miejsca wyświetlania ikon — przed lub za wartością. W panelu właściwości, po wybraniu opcji **Wygląd > Miary**, przejdź do opcji **Kolejność ikon** i kliknij przycisk **Ikona, wartość** lub **Wartość, ikona**, aby wybrać, czy jako pierwsza na wykresie będzie wyświetlana ikona czy wartość.

Ukryj etykiety

- **Etykiety miar:** ta opcja powoduje ukrycie etykiety miary każdego wskaźnika KPI. Aby ukryć etykiety, w panelu właściwości kliknij opcje **Dane > Miary** i wybierz odpowiednią miarę. Następnie zaznacz pole **Ukryj etykiety**.
- **Etykiety wymiarów:** ta opcja powoduje ukrycie etykiety wymiaru każdego wskaźnika KPI. Aby ukryć etykiety, w panelu właściwości kliknij opcje **Wygląd > Wymiary**. Następnie zaznacz pole **Ukryj etykiety**.

Ukryj wartości

ta opcja powoduje ukrycie wartości każdego wskaźnika KPI. Aby ukryć wartość, w panelu właściwości kliknij opcje **Dane > Miary**. Następnie zaznacz pole **Ukryj wartości**.

Grupuj wartości KPI

wszystkie wartości wskaźnika KPI można pogrupować lub wyświetlać osobno dla każdej miary. W panelu właściwości wybierz opcje **Dane > Miary**. Wybierz odpowiednią miarę i zaznacz pole **Group by dimension**.


Można również wprowadzić ciąg wartości wymiaru w obszarze **Wartość wymiaru** i nacisnąć klawisz Enter. Wykres zostanie zaktualizowany. Wartość wymiaru można również wprowadzić, używając wyrażenia w edytorze wyrażen (f^x). Wartości powinny być poprawnymi wartościami stylów CSS.

Łącze do oddzielnego arkusza

Każdą miarę można połączyć z innym arkuszem.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości kliknij opcje **Dane > Miary** i wybierz odpowiednią miarę.
2. Przesuń suwak **Łącze do arkusza** w prawo, aby włączyć tę opcję.
3. Kliknij przycisk **Wybierz arkusz** i w okienku wyskakującym **Wybierz arkusz** kliknij stronę, z którą chcesz utworzyć połączenie. Arkusz zostanie zamknięty, a strony zostaną połączone.




Ograniczenia

Informacje dotyczące ograniczeń ogólnych zawiera temat [Ograniczenia \(page 465\)](#).

Wykres sieciowy

Wykres sieciowy (**Network chart**) umożliwia rysowanie sieci połączonych węzłów i krawędzi od zestawu danych do arkusza. Wykres sieciowy pokazuje przepływy informacji, interakcje między komponentami, a także miejsca, w których komponenty znajdują się w sieci. Rozszerzenie Network chart jest zawarte w pakiecie Visualization bundle.

Wykres sieciowy może udostępniać szeroki przegląd lub może być bardzo szczegółowy. Węzły reprezentują komponenty systemu, a krawędzie pokazują ruch informacji między komponentami. Węzły sieci są połączone z tymi węzłami, z którymi mają najwięcej interakcji. W tej wizualizacji używane są różne style, kolory, rozmiary i obrazy, aby reprezentować różne poziomy sieci.



Zawartość

Należy zdefiniować trzy wymiary, a czwarty wymiar jest opcjonalny:

- **Identyfikator węzła:** ten wymiar określa, które węzły są przedstawiane na wykresie.
- **Etykieta węzła:** ten wymiar służy do określania etykiet dla każdego z węzłów.
- **Węzeł nadrzędny węzła:** ten wymiar pozwala ustawić węzeł nadrzędny danego węzła, a także określa relacje między poszczególnymi węzłami. Musi zawierać wartość identyfikatora węzła nadrzędnego, z którym dany węzeł ma być połączony.
- **Grupa węzła** (opcjonalnie): tego wymiaru można użyć do grupowania węzłów. Wszystkie węzły znajdujące się w tej samej grupie będą miały taki sam kolor.

W celu ulepszenia wykresu można użyć maksymalnie trzech miar. Wszystkie miary są opcjonalne, ale należy dodawać je w następującej kolejności:

1. **Etykiетка:** pozwala określić wartość miary, która będzie wyświetlana w etykietce po aktywowaniu węzła.
2. **Rozmiar węzła:** pozwala określić rozmiar węzła odpowiednio do miary.
3. **Rozmiar krawędzi:** pozwala określić szerokość linii między węzłami zgodnie z miarą.



Zanim będzie można ustawić rozmiar węzła, konieczne jest dodanie etykiетки. Rozmiar krawędzi można ustawić dopiero po dodaniu etykiетки oraz rozmiaru węzła.

Kiedy używać

Diagramy wykresów sieciowych mogą ilustrować sieci komputerowe lub telekomunikacyjne. Pokazują komponenty sieci, a także interakcje między nimi. Na przykład grupa połączonych komputerów, drukarek, modemów, hubów i routerów. Wykres tego typu jest pomocny podczas:

- planowania struktury sieci;
- koordynowania aktualizacji istniejącej sieci;
- raportowania i rozwiązywania problemów z siecią;
- śledzenia komponentów;
- tworzenia szczegółowej dokumentacji sieci.

Formatowanie danych

Wykres sieciowy wymaga danych o spójnej strukturze zgodnej z sieciowym modelem danych, w której każdy rekord może mieć wiele elementów nadrzędnych i podrzędnych. Każdy rekord musi zawierać przynajmniej następujące elementy:

- Pole określające węzeł — identyfikator węzła. Wartości identyfikatorów węzłów muszą być kolejnymi liczbami całkowitymi, zaczynając od 0.
- Pole z nazwą węzła.
- Pole, które określa węzeł nadrzędny. Ta wartość musi być identyfikatorem innego węzła. Jeśli to pole będzie puste, a żaden inny rekord nie będzie odwoływał się do tego węzła, zostanie utworzony węzeł odłączony.



Istnieje także możliwość użycia hierarchicznego modelu danych, w którym każdy węzeł ma dokładnie jeden element nadrzędny. W ten sposób zostanie utworzony wykres w kształcie drzewa.

Poniżej przedstawiono dane przykładowe, które można zapisać w edytorze tekstu i załadować do nowej aplikacji. Należy załadować oba pliki przykładowe. W tym przykładzie przedstawiono przepływy pasażerskie między różnymi lotniskami.

- ID jest identyfikatorem węzła lotniska.
- Name jest nazwą węzła lotniska. Służy jako etykieta danego węzła.
- LinkTo zawiera identyfikator węzła nadrzędnego.
- Group określa grupę węzła. Może służyć do kolorowania węzłów w zależności od grupy, do której należą.
- Volume jest wartością przepływu pasażerskiego między ID a LinkTo. Może służyć jako miara w rozmiarze krawędzi.
- NodeVolume jest wartością łącznego przepływu pasażerskiego dla węzła. Ta wartość jest ładowana w osobnej tabeli, ponieważ wykres nie może automatycznie agregować wartości.

Example 1: *Airports1.csv*

```
ID;Name;LinkTo;Group;Volume
0;Frankfurt;;0;
1;London;0;1;5
2;Madrid;0;1;4
2;Madrid;1;1;8
3;Warsaw;0;1;7
4;Arlanda;0;1;1
3;Warsaw;1;1;5
4;Arlanda;1;1;6
```

```
5;Tunis;0;2;8
5;Tunis;2;2;4
6;Berlin;0;1;6
6;Berlin;4;1;4
7;Rome;0;1;6
7;Rome;6;1;3
8;San Francisco;0;3;2
9;New York;0;3;9
```

Example 2: *Airports2.csv*

```
ID,NodeVolume
0,48
1,24
2,16
3,12
4,11
5,12
6,13
7,9
8,2
9,9
```


Tworzenie wykresu sieciowego

Przykład wykresu sieciowego pokazuje połączenia różnych lotnisk na całym świecie na podstawie podstawowego zestawu danych. Wykorzystuje on przykładowy zestaw danych z tematu [Formatowanie danych](#). W ramach przygotowania zapisz przykładowy zestaw danych w pliku tekstowym, utwórz nową aplikację i załaduj przykładowy zestaw danych.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu zasobów otwórz obszar **Obiekty niestandardowe > Visualization bundle** i przeciągnij do arkusza obiekt **Wykres sieciowy**.
2. Kliknij górny przycisk **Dodaj wymiar** i wybierz *ID* (Identyfikator) jako identyfikator węzła.
3. Kliknij drugi przycisk **Dodaj wymiar** i wybierz *Name* (Nazwa) jako etykietę węzła.
4. Kliknij trzeci przycisk **Dodaj wymiar** i wybierz *LinkTo* (Łącze do) jako węzeł nadrzędny.
5. Na panelu właściwości kliknij opcję **Dane**. Kliknij przycisk **Dodaj** pod opcją **Node group** (Grupa węzła) i wybierz *Group* (Grupa) jako wymiar grupy.
6. W obszarze Miara kliknij przycisk **Dodaj** pod opcją **Tooltip** (Etykieta) i wybierz **Volume > Sum(NodeVolume)**.
7. Kliknij przycisk **Dodaj** pod opcją **Node size** (Rozmiar węzła) i wybierz **Volume > Sum(NodeVolume)**.
8. Kliknij przycisk **Dodaj** pod opcją **Edge size** (Rozmiar krawędzi) i wybierz **Volume > Sum(Volume)**.

Wykres zostanie wyświetlony:



Zmiana wyglądu wykresu


Wykres można dostosowywać, korzystając z co najmniej jednej funkcji.

Konfigurowanie typu krawędzi


Kształt krzywej między węzłami wykresu można skonfigurować, wybierając opcje **Ustawienia > Typ krawędzi** w panelu właściwości. Wybierz opcję kształtu krzywych wykresu z menu.

Przykłady:

Widok z krawędziami typu dynamicznego (krzywymi).



Ten sam wykres z zakrzywionymi krawędziami CW.



Przełączanie wartości krawędzi

Wartość krawędzi reprezentuje wartość krzywych między węzłami wykresu, a także ich szerokość. Użycie tej opcji powoduje ukrycie wartości liczbowej każdej krzywej. Aby ukryć wartość, przesunąć przycisk przesuwany w obszarze **Ustawienia > Wyświetl wartość krawędzi** (w panelu właściwości) w lewo, co spowoduje wyłączenie tej opcji.

Konfigurowanie etykiety krawędzi

Wartość etykiety krawędzi jest liczbową wartością każdej krzywej wykresu. Można zmienić pozycje etykiet lub ukryć je.

- **Ukryj wartość etykiety krawędzi:** ta opcja powoduje ukrycie etykiety krawędzi wykresu sieciowego. W tym celu należy przełączyć przycisk przesuwany w obszarze **Ustawienia > Wyświetl wartość krawędzi** w panelu właściwości.
- **Pozycja etykiety krawędzi:** ta opcja decyduje o miejscu wyświetlania wartości krawędzi na każdej krzywej wykresu: nad krzywą, czy pod krzywą. Wybierz odpowiednią opcję z menu.

Konfigurowanie kształtu węzła

Kształt węzłów można dostosować, wybierając spośród następujących: kropka, kwadrat, romb i trójkąt. W panelu właściwości wybierz opcje **Ustawienia > Kształt węzła** i wybierz kształt węzła z menu.

Przełączanie opcji cieniowania

Ta opcja umożliwi wyłączenie efektów cieniowania za krzywymi i węzłami wykresu (służy do podświetlania tła). W tym celu należy przełączyć przycisk przesuwany w obszarze **Ustawienia > Wyświetlaj cień** w panelu właściwości.

Sortowanie

Sortowanie jest ustawione na wartość Autom., a system wybiera porządek sortowania jako domyślny (w obszarze **Sortowanie** > wymiar wybrany lub miara wybrana w panelu właściwości) dla wszystkich wymiarów i miar. Można je zmieniać osobno za pomocą wyrażenia.

Wykonaj następujące czynności:

1. Otwórz menu wymiaru lub miary w obszarze **Sortowanie** w panelu właściwości.
2. Przesuń przycisk przesuwany **Sortowanie** w lewo, aby przełączyć opcję z wartości Autom. na Niestandardowy.
3. Kliknij pole wyboru **Sortuj wg wyrażenia**.
4. Wprowadź ciąg porządku do pola **Wyrażenie** i naciśnij klawisz Enter. Kolor można również zmieniać, używając wyrażenia w edytorze wyrażen (f^x).
5. Wybierz porządek początkowy, wybierając opcję **Rosnąco** lub **Malejąco** z menu poniżej.

Formatowanie liczb




Możliwe jest formatowanie wartości miary. Do tej samej wartości — na przykład dla waluty, daty, czasu trwania — można stosować różne formatowania. Wykres jest aktualizowany w celu odzwierciedlenia zmienionego typu liczby.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości kliknij opcje **Dane > Miary** i kliknij wybraną miarę.
2. Wybierz odpowiednie formatowanie liczb z menu **Formatowanie liczb**.
3. Wprowadź szczegóły w polach panelu. Te szczegóły będą wyświetlane podczas konfigurowania wykresu w przypadku wybrania opcji innej niż Autom.

Używanie panelu stylów do dalszego dostosowywania wyglądu

W obszarze **Wygląd** dostępnych jest wiele opcji określania stylu na panelu właściwości.

Kliknij  **Style** w obszarze **Wygląd > Prezentacja**, aby dodatkowo dostosować styl wykresu. Style można zresetować, klikając  obok każdej sekcji. Kliknięcie opcji  **Zresetuj wszystko** powoduje zresetowanie stylów dla wszystkich dostępnych kart w panelu stylów.

Informacje ogólne o nadawaniu stylu indywidualnym wizualizacjom zawiera temat [Stosowanie niestandardowego stylu do wizualizacji \(page 662\)](#).


Dostosowanie tekstu

Można ustawić tekst tytułu, podtytułu i przypisu w sekcji **Wygląd > Ogólne**. Aby ukryć te elementy, wyłącz **Pokaż tytuły**.

Widoczność różnych etykiet na wykresie zależy od ustawień specyficznych dla wykresu i opcji wyświetlania etykiet. Można to skonfigurować w panelu właściwości.

Można wybrać styl tekstu widocznego na wykresie.


Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** ustaw czcionkę, styl wyróżnienia, rozmiar czcionki i kolor następujących elementów tekstowych:
 - **Tytuł**
 - **Podtytuł**
 - **Stopka**

Dostosowywanie tła

Można dostosować tło wykresu. Tło można ustawić według koloru i grafiki.


Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** panelu stylu można wybrać kolor tła (pojedynczy kolor lub wyrażenie). Można także ustawić w tle grafikę z biblioteki multimedialnych lub adresu URL. Podczas używania koloru tła użyj suwaka, aby dostosować przezroczystość tła. Jeżeli używasz grafiki w tle, możesz dostosować jej rozmiar i położenie.

Dostosowywanie obramowania i cienia

Możesz dostosować obramowanie i cień wykresu.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** panelu stylów w obszarze **Obramowanie** dostosuj rozmiar **Konturu**, aby zwiększyć lub zmniejszyć linie obramowania wokół wykresu.
4. Wybierz kolor obramowania.
5. Dostosuj **Promień rogu**, aby kontrolować zaokrąglenie obramowania.
6. W obszarze **Cień** na karcie **Ogólne** wybierz rozmiar i kolor cienia. Wybierz opcję **Brak**, aby usunąć cień.

Ograniczenia

Informacje dotyczące ograniczeń ogólnych zawiera temat [Ograniczenia \(page 465\)](#).

- Wizualizacje w postaci wykresu sieciowego nie mogą być używane w raportach Qlik NPrinting.

- Maksymalny rozmiar zestawu danych wyświetlanego na wykresie sieciowym to 1400 wierszy. Jeśli wybrany zestaw danych jest większy, węzły i łącza mogą zostać pominięte na wykresie.
Użyj mniejszego zestawu danych lub użyj wyborów, aby ograniczyć zestaw danych.

Wykres organizacyjny

Możesz używać **wykresu organizacyjnego** do tworzenia wykresów organizacyjnych na bazie danych o strukturze drzewa. Możesz poruszać się po hierarchii, rozwijając i zwijając drzewo. Wykres organizacyjny jest zawarty w pakiecie Visualization bundle.


Musisz użyć zestawu danych z dwoma wymiarami, które definiują strukturę drzewa.

- Pierwszym wymiarem musi być identyfikator węzła. Zazwyczaj jest to identyfikator pracownika w tradycyjnym schemacie organizacyjnym.
- Drugim wymiarem musi być identyfikator węzła nadrzędnego. Zazwyczaj jest to identyfikator pracowniczy kierownika.
Łączy się on z pierwszym wymiarem w celu utworzenia struktury drzewa.
Jeśli ta wartość jest pusta lub wskazuje na węzeł, który nie istnieje, węzeł ten staje się węzłem głównym u góry drzewa.

Przykładowy zestaw danych dla wykresu organizacyjnego

ID pracownika	ID kierownika	Name	Title
A101		Mary Bell	CEO
A102	A101	John Bialik	Sekretarz wykonawczy
O101	A101	Lee Mayer	COO
I101	A101	Wendy Sanderson	CIO
T101	A101	Asim Nawrat	CTO
T102	T101	Emily Diaz	Produkty VP
T103	T101	Christine Nemic	VP R & D

Możesz również dodać miarę, która będzie służyć jako opis karty.



Przygotowanie zestawu danych

Podczas przygotowywania zestawu danych do wykresu organizacyjnego należy uwzględnić pewne kwestie.


- Trzeba użyć zestawu danych zawierającego mniej niż 33 000 wierszy. Jeśli użyjesz większego zestawu danych, nadmiarowe wiersze zostaną zignorowane. Może to doprowadzić do powstania drzewa o nieprawidłowej strukturze. Pojawi się komunikat: **Osiągnięto maksymalny limit danych. Drzewo może wyświetlać się nieprawidłowo.**
- Upewnij się, że dane nie zawierają odwołań cyklicznych. Odwołania cykliczne mogą powodować pominięcie węzłów lub utworzenie wielu węzłów głównych. Wyświetlany będzie jeden z poniższych komunikatów: **Dane zawierają odwołania cykliczne, węzły są pomijane.** **Brak węzła głównego, sprawdź dane pod kątem odwołań cyklicznych.**
- Jeśli w danym węźle jest więcej niż 99 elementów podrzędnych, nadmiarowe węzły podrzędne nie zostaną uwzględnione. Pojawi się komunikat: **Osiągnięto maksymalną liczbę węzłów podrzędnych, węzły są pomijane.**
- Należy unikać dużej liczby wierszy, które nie mają węzła nadrzędnego. Zostaną one pokazane jako węzły główne. Maksymalna liczba węzłów głównych wynosi 99.

Tworzenie wykresu organizacyjnego

Przykładowy zestaw danych można zwizualizować za pomocą wykresu organizacyjnego. Każdy pracownik jest pokazany jako karta w strukturze drzewa, którą można związać i rozwijać.

Wykonaj następujące czynności:

1. Dodaj **Wykres org.** do arkusza
2. Pierwszy wymiar ustaw na EmployeeID.
3. Dugi wymiar ustaw na ManagerID.
4. Dodaj etykiety do kart. Rozwiń wymiar EmployeeID, aby zobaczyć właściwości etykiety.
 - a. Ustaw **Tytuł karty** na Name.
 - b. Ustaw **Podtytuł karty** na Title.



Zmiana wyglądu wykresu

Wygląd wykresu organizacyjnego można dostosować.

Dodanie miary w celu ustawienia opisu

Opis można wyświetlić poprzez dodanie miary. Zastąpi on wartość ustawioną we właściwości **Opis karty**.

Zmiana trybu prezentacji

Można ustawić sposób wyświetlania wykresu organizacji w opcji **Wygląd > Prezentacja > Tryb prezentacji**. Wykresy organizacji mogą wyświetlać całe drzewo albo mogą się zwiijać i rozwijać. Jeśli wykres organizacji jest ustawiony na **Rozwiń/zwiń**, można również ustawić automatyczną zmianę rozmiaru czatu organizacji, aby dopasowywał się przy każdym rozwinięciu i zwinięciu.

Zmiana kolorów

Kolor tła karty można zmienić na dwa różne sposoby:

- Rozwiń pierwszy wymiar i ustaw wyrażenie, które zwraca kolor lub kod koloru w opcji **Kolor tła karty**. W wyrażeniu można odnosić się do pól danych.

- Ustaw kolor tła w sekcji **Wygląd > Prezentacja > Kolor tła**. Możesz ustawić wszystkie karty na jeden kolor lub użyć wyrażenia. Jeśli używasz wyrażenia, nie możesz odnosić się do pól danych.

Można również ustawić kolor tekstu w sekcji **Wygląd > Prezentacja > Kolor czcionki**.

Zmiana obramowania kart

W opcji **Wygląd kart** można wybrać, czy karty wykresu organizacji mają obramowania i górne paski. Jeśli obramowanie zostanie włączone, można ustawić kolor obramowania w opcji **Wygląd > Prezentacja > Kolor obramowania**. Można ustawić obramowanie na jeden kolor lub użyć wyrażenia. W przypadku użycia wyrażenia nie możesz odnosić się do pól danych.

Wybory na wykresie organizacyjnym

Możesz wybrać karty na wykresie organizacyjnym. Wybranie karty spowoduje włączenie do wyboru wszystkich podrzędnych węzłów pod kartą.

Informacje dotyczące ograniczeń ogólnych zawiera temat [Ograniczenia \(page 465\)](#).

Wykres przestawny zysków i strat

Wykres przestawny zysków i strat (P&L pivot chart) umożliwia tworzenie tabel przestawnych z układem pozwalającym na raportowanie zysków i strat. Komórkom można nadawać kolory odpowiednie do wyników, a dla samego wykresu można określać styl, wybierając niestandardowe czcionki oraz naprzemienne kolorowanie wierszy. Ponadto istnieje możliwość pobrania wykresu do programu Excel razem z formatowaniem. Rozszerzenie **P&L pivot chart** jest zawarte w pakiecie Visualization bundle.

3 Wizualizacje

Account Desc	France				Italy			
	Balance...	Bal LY (k)	% Var	Diff (k)	Balance...	Bal LY (k)	% Var	Diff (k)
Revenues
Gross sales revenues	33,329	29,663	0	3,666	37,495	33,371	0	4,124
Less return & allowances	346	242	0	104	389	272	0	117
Net sales revenues	32,983	29,905	0	3,078	37,106	33,643	0	3,463
Cost of goods sold	0	0	0	0	0	0	0	0
Direct materials	-6,320	-6,636	-0	316	-7,110	-7,466	-0	356
Direct labor	-6,100	-5,917	0	-183	-6,863	-6,657	0	-206
Manufacturing overhead
Indirect labor	-5,263	-5,000	0	-263	-5,921	-5,625	0	-296
Depreciation, manufacturing equip	-360	-7	49	-353	-405	-8	49	-397
Other mfr overhead	-4,000	-4,400	-0	400	-4,500	-4,950	-0	450
Net mfr overhead	-9,623	-9,407	0	-216	-10,826	-10,583	0	-243
Net costs of goods sold	-22,043	39,312	-2	-61,355	-24,798	44,226	-2	-69,024
Gross profit	10,940	-9,407	-2	20,347	12,308	-10,583	-2	22,891
Operating expenses	0	0	0	0	0	0	0	0
Selling expenses	0	0	0	0	0	0	0	0
Sales salaries	-4,200	-3,990	0	-210	-4,725	-4,489	0	-236
Warranty expenses	-730	-15	49	-715	-821	-16	49	-805

Wymiary oraz miary rozszerzenia P&L pivot chart

Wymiary	Miary	Wynik
1 wymiar	maksymalnie 9 miar	Tabela z jednym wierszem dla każdej wartości wymiaru i jedną kolumną dla każdej miary.
2 wymiary	maksymalnie 8 miar	Tabela przestawna z jednym wierszem dla każdej wartości pierwszego wymiaru i jedną kolumną dla każdej miary przestawionej za pomocą drugiego wymiaru.

Account Desc	France				Italy				Portugal				Spain			
	Balance	Rel LY	% Var	Diff	Balance	Rel LY	% Var	Diff	Balance	Rel LY	% Var	Diff	Balance	Rel LY	% Var	Diff
Administration salaries	-1.229	-1.168	5%	-61	-1.383	-1.313	5%	-69	-277	-263	5%	-14	-922	-876	5%	-46
Cost of goods sold	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
Depreciation, computers	-179	-197	-9%	18	-201	-222	-9%	20	-40	-44	-9%	4	-134	-148	-9%	14
Depreciation, manufacturing equip	-368	-7	4980%	-353	-495	-8	4980%	-397	-91	-7	4980%	-99	-276	-5	4980%	-264
Depreciation, store equipment	-120	-132	-9%	12	-135	-149	-9%	14	-27	-38	-9%	3	-90	-99	-9%	9
Direct labor	-6.198	-5.917	3%	-183	-6.863	-6.657	3%	-206	-1.373	-1.331	3%	-41	-4.575	-4.418	3%	-157
Direct materials	-6.320	-6.636	-5%	316	-7.319	-7.466	-5%	356	-1.422	-1.493	-5%	71	-4.749	-4.977	-5%	228
Extraordinary items	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
Extraordinary items after tax	347	695	-50%	-348	398	781	-50%	-391	78	156	-50%	-78	268	521	-50%	-254
Financial revenue & expenses	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
Financial & administrative expenses	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
Gross profit	10.948	-9.497	216%	20.347	12.308	-10.683	216%	22.990	2.492	-1.117	216%	4.578	8.295	-7.051	216%	15.347
Gross sales revenues	23.329	28.663	12%	-3.664	27.495	23.371	12%	4.124	7.499	6.674	12%	825	24.907	22.247	12%	2.770
Income before extraordinary items	2.779	1	234%	-1.778	2.891	1	234%	-2.891	499	0	234%	499	1.324	1	234%	-1.324
Income before tax & extraordinary items	2.779	555	393%	-2.182	3.079	624	393%	-2.455	616	125	393%	491	2.853	416	393%	-1.637
Indirect labor	-5.263	-5.099	3%	-263	-5.921	-5.625	3%	-296	-1.184	-1.125	3%	-59	-3.947	-3.759	3%	-188
Less income tax on gain	-118	-112	5%	-6	-133	-126	5%	-7	-27	-25	5%	-2	-89	-84	5%	-5
Less income tax on operations	-958	-1.854	-9%	96	-1.078	-1.186	-9%	108	-216	-237	-9%	21	-739	-798	-9%	59
Less initial cost	-145	-3	4960%	-142	-163	-3	4960%	-160	-33	-1	4960%	-32	-189	-2	4960%	-187
Less interest expenses	511	18	4960%	581	575	11	4960%	583	115	7	4960%	113	583	8	4960%	575
Less return & allowances	346	242	43%	104	389	272	43%	117	78	54	43%	23	268	182	43%	86
Manufacturing overhead	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
Net costs of goods sold	-22.843	-19.312	-15%	-61.355	-24.798	-44.226	-15%	-69.024	-4.968	8.845	-15%	-13.885	-16.512	-29.484	-15%	-46.972
Net financial gain (expense)	393	432	-9%	-39	442	486	-9%	-44	88	97	-9%	-9	295	324	-9%	-29
Net gain on sale of land	465	582	-20%	-117	523	655	-20%	-132	185	131	-20%	-54	349	437	-20%	-88

Kolorowanie komórek w celu pokazania wyników

Komórki można kolorować, aby pokazać wyniki na skali **Poor** (Słaby), **Fair** (Zadowolający) oraz **Good** (Dobry). Domyślnie kolorowane są wszystkie wiersze i kolumny, ale w razie potrzeby można wybrać kolumny i wiersze, które staną pokolorowane.

Wykonaj następujące czynności:

- Upewnij się, że opcja **Enabled** (Włączono) jest ustawiona na wartość **On** (Wł.) w obszarze **Appearance** (Wygląd) > **Color by condition** (Koloruj wg warunku).
- Wybierz wiersze, które zostaną pokolorowane w zależności od wyników. Ustaw opcję **Color all rows by condition** (Koloruj wszystkie wiersze wg warunku) na wartość **Specified rows** (Wskazane wiersze). Za pomocą opcji **Add row to color** (Dodaj wiersz do kolorowania) dodaj wiersze do pokolorowania według nazwy (wartości wymiaru).
- Wybierz miary, które zostaną pokolorowane w zależności od wyników. Ustaw opcję **Color all measures** (Pokoloruj wszystkie miary) na wartość **Specified measures** (Wskazane miary). W obszarze **Measure indices** (Indeksy miar) dodaj listę miar według numerów, przy czym pierwsza miara wykresu powinna otrzymać numer zero. Rozdziel miary przecinkami.

Przykład: kolorowanie pierwszej, trzeciej i piątej miary.

0,2,4

- Ustaw limity i kolory dla wyników. Możesz ustawić limity zakresu dla wyników **Poor** (Słaby) oraz **Fair** (Zadowolający).
 - Wszystkie komórki z wartością niższą niż limit zakresu **Poor** (Słaby) będą wyświetlane z kolorem tła i kolorem tekstu ustawionym dla zakresu **Poor** (Słaby).

- Wszystkie komórki z wartością niższą niż limit zakresu **Fair** (Zadowolający), ale wyższą niż zakres **Poor** (Słaby), będą wyświetlane z kolorem tła i kolorem tekstu ustawionym dla zakresu **Fair** (Zadowolający). Limit zakresu **Fair** (Zadowolający) należy ustawić powyżej zakresu **Poor** (Słaby).
- Wszystkie inne komórki będą wyświetlane z kolorem tła i kolorem tekstu ustawionym dla zakresu **Good** (Dobry).

Określanie stylu wykresu przy użyciu szablonu stylu

Dla wykresu można utworzyć układ — na przykład, aby pokazać raport zysków i strat — używając szablonu stylu.



Wymagane jest uprawnienie pozwalające na dodanie i załadowanie pliku CSV do aplikacji.

Wykonaj następujące czynności:

1. Utwórz szablon stylu jako plik CSV. Użyj formatu szablonu stylu opisanego poniżej.
2. Załaduj szablon stylu do swojej aplikacji jako jedno pole. Gdy dodajesz plik, nie używaj średnika jako separatora pól — każdy wiersz powinien być ładowany jako jedno pole.
3. Ustaw opcję **Style template field** (Pole szablonu stylu) w obszarze **Appearance** (Wygląd) > **Table format** (Format tabeli) na nazwę pola szablonu, który został dodany.

W aplikacji możesz załadować kilka szablonów stylu, a układ zmieniać za pomocą opcji **Style template field** (Pole szablonu stylu).

Format szablonu stylu

Szablon stylu jest tworzony jako plik tekstowy z wartościami rozdzielanymi przecinkami (CSV) z użyciem kodowania UTF-8.

Wiersze szablonu stylu muszą być dopasowane do danych w pierwszym wymiarze. Wymagane jest utworzenie odniesienia do wartości wymiaru w szablonie. Wartość wymiaru powinna być pierwsza w każdym wierszu. W szablonie nie trzeba określać wartości wszystkich wierszy/wymiarów. Szablon stylu może zawierać maksymalnie 5000 wierszy.

Każdy wiersz w szablonie powinien mieć następujący format. Użycie wiersza nagłówka nie jest wymagane.

`DimensionValue;Bold;Background;FontStyle;TextColor;Align;FontSize;Comment`

- **DimensionValue**
Wartość wymiaru wiersza, dla którego określany jest styl.
- **Bold**
W celu ustawienia tekstu z pogrubieniem należy ustawić znacznik `<bold>`.
- **Background**
Służy do ustawienia koloru tła. Możesz użyć `<dark>`, `<night>`, `<soft>`, `<red>`, `<orange>`, `<violet>`, `<blue>`, `<green>` lub kodu koloru w formacie RGB, na przykład `rgb(183,219,255)`. Domyślny kolor tła jest biały.

- **FontStyle**
Styl czcionki można ustawić na `<italic>` lub `<oblique>`.
- **TextColor**
Kolor czcionki można ustawić na `<white>`. Domyślny kolor czcionki jest czarny.
- **Align**
Tekst można wyrównać do środka za pomocą znacznika `<center>`. Domyślne wyrównanie jest do lewej dla tekstu i do prawej dla wartości liczbowych.
- **FontSize**
Rozmiar czcionki można ustawić na `<large>`, `<medium>` (domyślny) lub `<small>`.
- **Comment**
Znacznika `<comment>` można użyć, aby zastąpić wszystkie wartości zerowe spacją. Jest to użyteczne, gdy zachodzi potrzeba dołączenia wiersza nagłówka podrzędnego bez wartości.

Dodatkowo znaczników stylu można używać w dowolnej kolejności i wykluczać znaczniki, które nie są używane. Te wiersze zwrócą ten sam wynik:

```
operating expenses;<bold>;<italic>;;  
operating expenses;<italic>;<bold>
```

Przykład szablonu stylu na potrzeby raportowania zysków i strat

```
Cost of goods sold;<bold>;RGB(225,226,226);;  
Extraordinary items after tax;<bold>;RGB(193,216,47);;<center>;<large>;  
Extraordinary items;<bold>;<italic>;<center>;<comment>  
Financial revenue & expenses;<bold>;<italic>;<center>;<comment>  
General & administrative expenses;<bold>;<italic>;<center>;<comment>  
Gross profit;<bold>;RGB(193,216,47);;<center>;<large>;  
Income before tax & extraordinary items;<bold>;RGB(193,216,47);;<large>;  
Manufacturing overhead;<bold>;<italic>;<center>;<comment>  
Net costs of goods sold;<bold>;RGB(225,226,226);;  
Net gain on sale of land;<bold>;RGB(193,216,47);;<center>;<large>;  
Net Income (Profit);<bold>;#191970;<white>;<center>;<large>;  
Net mfr overhead;<bold>;RGB(225,226,226);;  
Net sales revenues;<bold>;RGB(225,226,226);;  
operating expenses;<bold>;<italic>;;  
operating income before taxes;<bold>;RGB(193,216,47);;<large>;  
Other general & admin expenses;<bold>;rgb(128, 191, 255);<white>;<center>;<large>;  
Revenues;<bold>;<italic>;<center>;<comment>  
total general & admin expenses;<bold>;#efefef);;  
total operating expenses;<bold>;rgb(128, 191, 255);<white>;;  
Total selling expenses;<bold>;RGB(225,226,226);;
```




Aby użyć tego szablonu, potrzebny jest plik danych, w którym pierwszy wymiar zawiera wartości odpowiadające pierwszej pozycji każdego wiersza — na przykład *Cost of goods sold*.

Wykres przestawny zysków i strat, którego styl został określony za pomocą szablonu układu z przykładu

Account Desc	France				Italy			
	Balance...	Bal LY (k)	% Var	Diff (k)	Balance...	Bal LY (k)	% Var	Diff (k)
Revenues
Gross sales revenues	33,329	29,663	0	3,666	37,495	33,371	0	4,124
Less return & allowances	346	242	0	104	389	272	0	117
Net sales revenues	32,983	29,905	0	3,078	37,106	33,643	0	3,463
Cost of goods sold	0	0	0	0	0	0	0	0
Direct materials	-6,320	-6,636	-0	316	-7,110	-7,466	-0	356
Direct labor	-6,100	-5,917	0	-183	-6,863	-6,657	0	-206
Manufacturing overhead
Indirect labor	-5,263	-5,000	0	-263	-5,921	-5,625	0	-296
Depreciation, manufacturing equip	-360	-7	49	-353	-405	-8	49	-397
Other mfr overhead	-4,000	-4,400	-0	400	-4,500	-4,950	-0	450
Net mfr overhead	-9,623	-9,407	0	-216	-10,826	-10,583	0	-243
Net costs of goods sold	-22,043	39,312	-2	-61,355	-24,798	44,226	-2	-69,024
Gross profit	10,940	-9,407	-2	20,347	12,308	-10,583	-2	22,891
Operating expenses	0	0	0	0	0	0	0	0
Selling expenses	0	0	0	0	0	0	0	0
Sales salaries	-4,200	-3,990	0	-210	-4,725	-4,489	0	-236
Warranty expenses	-730	-15	49	-715	-821	-16	49	-805

Używanie panelu stylów do dalszego dostosowywania wyglądu

W obszarze **Wygląd** dostępnych jest wiele opcji określania stylu na panelu właściwości.

Kliknij  **Style** w obszarze **Wygląd > Prezentacja**, aby dodatkowo dostosować styl wykresu. Style można zresetować, klikając  obok każdej sekcji. Kliknięcie opcji  **Zresetuj wszystko** powoduje zresetowanie stylów dla wszystkich dostępnych kart w panelu stylów.

Informacje ogólne o nadawaniu stylu indywidualnym wizualizacjom zawiera temat [Stosowanie niestandardowego stylu do wizualizacji \(page 662\)](#).


Dostosowanie tekstu

Można ustawić tekst tytułu, podtytułu i przypisu w sekcji **Wygląd > Ogólne**. Aby ukryć te elementy, wyłącz **Pokaż tytuły**.

Widoczność różnych etykiet na wykresie zależy od ustawień specyficznych dla wykresu i opcji wyświetlania etykiet. Można to skonfigurować w panelu właściwości.

Można wybrać styl tekstu widocznego na wykresie.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.


3. Na karcie **Ogólne** ustaw czcionkę, styl wyróżnienia, rozmiar czcionki i kolor następujących elementów tekstowych:

- **Tytuł**
- **Podtytuł**
- **Stopka**

Dostosowywanie tła

Można dostosować tło wykresu. Tło można ustawić według koloru i grafiki.


Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** panelu stylu można wybrać kolor tła (pojedynczy kolor lub wyrażenie). Można także ustawić w tle grafikę z biblioteki multimediów lub adresu URL. Podczas używania koloru tła użyj suwaka, aby dostosować przezroczystość tła. Jeżeli używasz grafiki w tle, możesz dostosować jej rozmiar i położenie.

Dostosowywanie obramowania i cienia

Możesz dostosować obramowanie i cień wykresu.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** panelu stylów w obszarze **Obramowanie** dostosuj rozmiar **Konturu**, aby zwiększyć lub zmniejszyć linie obramowania wokół wykresu.
4. Wybierz kolor obramowania.
5. Dostosuj **Promień rogu**, aby kontrolować zaokrąglenie obramowania.
6. W obszarze **Cień** na karcie **Ogólne** wybierz rozmiar i kolor cienia. Wybierz opcję **Brak**, aby usunąć cień.

Ograniczenia

Informacje dotyczące ograniczeń ogólnych zawiera temat [Ograniczenia \(page 465\)](#).

- Istnieje ograniczenie dotyczące transferu danych między aparatem Qlik a **P&L pivot**. Dzięki temu każde żądanie dotyczące danych jest ograniczone do 10000 elementów — na przykład 1000 wierszy i 10 kolumn. Za pomocą paginacji rozszerzenie **P&L pivot chart** może wykonywać żądania automatyczne dotyczące większej ilości danych. Ilość danych, jaką można żądać, może zostać ograniczona za pomocą opcji **Pagination** (Paginacja) > **Max pagination loops** (Maks. pętle paginacji). Wartością domyślną jest 20000 elementów (**20k cells** (20 tys. komórek)), a maksymalną jest 40000 elementów.

Ponadto można zmodyfikować komunikat o błędzie, który zostanie wyświetlony w przypadku przekroczenia limitu danych. Zalecanym sposobem postępowania w przypadku przekroczenia limitu danych jest zastosowanie filtrów względem danych, aby ograniczyć transfer danych.

- Nie można przekonwertować wykresu **P&L pivot** na inną wizualizację ani przekonwertować innej wizualizacji na wykres **P&L pivot**.

Tabela przestawna

W tabeli przestawnej (**Pivot**) wymiary i miary są wyświetlane jako wiersze i kolumny w tabeli. Tabela przestawna umożliwia analizowanie danych według wielu miar i w wielu wymiarach naraz.

Tabela przestawna z rozszerzeniami

Customer KPIs						
Customer	Product Group	Product Type	Sales	Quantity	Margin (%)	
⊖ A-2-Z Solutions	⊖ Baking Goods	Totals	\$7,290.28	69	3980.8%	
		Baking Goods	\$1,962.87	30	2647.0%	
		Jams and Jellies	\$5,327.41	39	4472.2%	
	⊖ Beverages	Totals	\$117,856.31	512	4354.5%	
		Carbonated Beverages	\$5,245.77	26	3971.4%	
		Drinks	\$417.91	3	896.4%	
		Hot Beverages	\$1,454.57	23	4800.3%	
		Pure Juice Beverages	\$110,738.06	460	4379.8%	
	⊕ Breakfast Foods	Totals	\$651.97	7	6378.1%	
	⊖ Canned Products	Totals	\$3,146.24	129	-3528.9%	
		Canned Anchovies	\$585.00	30	3097.4%	
		Canned Clams	\$55.72	1	4012.9%	

Kiedy używać

Tabele przestawne są użyteczne, gdy wymagane jest uwzględnienie kilku wymiarów lub miar w pojedynczej tabeli, a następnie zmiana organizacji w celu wyświetlenia różnych sum częściowych. Tabela przestawna Qlik Visualization bundle oferuje kilka opcji układu i stylu innych niż wizualizacja tabeli przestawnej, w tym:

- Nagłówki dla wszystkich wymiarów
- Opcje menu nagłówka dla wszystkich wymiarów
- Niestandardowa reprezentacja wartości null
- Konfigurowalne szerokości kolumn według pikseli lub wartości procentowych
- Dostosowywanie szerokości kolumn za pomocą myszy
- Sumy na górze lub na dole

Tworzenie tabel przestawnych

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu zasobów otwórz obszar **Obiekty niestandardowe** > **Visualization bundle** i przeciągnij do arkusza obiekt **Pivot**.
2. Kliknij **Dodaj** i wybierz pole lub wymiar główny jako wymiar wiersza. Opcjonalnie dodaj więcej wymiarów jako wiersze. Tabela przestawna drąży wiersze w kolejności ich dodawania. Możesz kliknąć i przeciągnąć wymiary, aby zmienić ich kolejność.
3. Kliknij **Dodaj** i wybierz pole lub miarę główną jako miarę. Opcjonalnie dodaj więcej miar.


Wygląd i inne ustawienia można dostosować na panelu właściwości.

Przestawianie danych na panelu właściwości

Na panelu właściwości można dodawać miary i wymiary do tabeli przestawnej, a także wiersze lub kolumny przestawne.

Dane


Na panelu danych można dodawać wymiary i miary. Między wierszami i kolumnami można przenosić elementy. Można także zmienić kolejność elementów w wierszach lub kolumnach. W przypadku używania więcej niż jednej miary, są one grupowane i tworzony jest element *Wartości*.


 Customer KPIs


Data

Dimensions

Row


Customer > 

Product Group > 

Product Type > 

Add


Column


Values 

Add

Measures

Values


Sales > 

Quantity > 

Add

Sortowanie

W okienku sortowania we właściwościach zaawansowanych można zmienić wewnętrzną kolejność wymiarów i miar.

 Customer KPIs

Data

Sorting

Sort by first measure

On

Descending ▼

▶ Customer

▶ Product Group

▶ Product Type

Sorting in search

Auto ▼



Podczas sortowania tabel przestawnych jako pierwsze wyświetlane są zawsze wartości NULL.

Sortowanie według pierwszej miary

W przypadku więcej niż jednej miary, tworzona jest grupa miar. Użycie polecenia **Sortuj według pierwszej miary** spowoduje posortowanie wartości wymiarów według wartości liczbowej pierwszej miary. Ta kolejność sortowania wpłynie na wszystkie wymiary i będzie miała pierwszeństwo przed jakąkolwiek inną kolejnością sortowania zdefiniowaną dla wymiarów.

Jeśli na przykład istnieją dwie miary: *Quantity* oraz *Sales*. W okienku właściwości w obszarze **Dane > Miary** najpierw widnieje *Quantity*. Jeśli **posortujesz według pierwszej miary** w kolejności malejącej, Twoja tabela zostanie posortowana począwszy od wymiaru o najwyższej *Quantity*.

Jeśli opcja **Sortuj według pierwszej miary** jest wyłączona, w tabeli zostanie zastosowana kolejność sortowania skonfigurowana dla wymiarów.

Tabela przestawna w trybie edycji. Sortowanie według pierwszej miary zostało włączone.

Item Desc	Quantity	Sales
⊕ Better Large Canned Shrimp	394,664	\$10,367,029.41
⊕ High Top Dried Mushrooms	275,000	\$9,221,828.82
⊕ Better Canned Tuna in Oil	130,978	\$2,788,533.09
⊕ Walrus Chardonnay	119,064	\$54,290.50
⊕ Red Spade Pimento Loaf	91,370	\$3,215,313.72
⊕ Landslide Hot Chocolate	68,999	\$161,528.68
⊕ Even Better String Cheese	52,780	\$545,674.60

Ograniczenia:

- Ta opcja jest obsługiwana tylko wtedy, gdy obliczane są sumy częściowe. Sumy częściowe można obliczyć, wykonując jedną z następujących czynności:
 - W okienku właściwości przejdź do opcji **Dane** i kliknij wymiar. Włącz opcję **Pokaż sumy**.

- W okienku właściwości przejdź do opcji **Wygląd > Prezentacja**. Włącz **Wiersze z wcięciem**.
- Ta opcja nie jest obsługiwana dla wymiarów wyliczanych.
- Ta opcja jest obsługiwana tylko wtedy, gdy wszystkie wymiary znajdują się w sekcji Wiersz, a wszystkie miary znajdują się w sekcji Kolumna.

Sortowanie wymiarów

Jeśli opcja **Sortuj według pierwszej miary** jest wyłączona, tabelę można sortować według wartości wymiarów. Każdy wymiar może mieć sortowanie **Automatyczne** lub **Niestandardowe**. W przypadku sortowania **Automatycznego** wartości pól są sortowane alfabetycznie i liczbowo w kolejności rosnącej. Dzięki sortowaniu **Niestandardowemu** można włączać i wyłączać następujące ustawienia:

- **Sortuj według wyrażenia**: sortuje według wyrażenia niestandardowego. **Sortuj według wyrażenia** zastępuje ustawienia **Sortuj w kolejności liczbowej** i **Sortuj alfabetycznie**. Tej opcji należy używać tylko z pierwszym (najbardziej zewnętrznym) wymiarem w tabeli.
- **Sortuj w kolejności liczbowej**: sortuje wartości pól, zaczynając od liczby.
- **Sortuj alfabetycznie**: sortuje wartości pól, zaczynając od litery.

Opcje **Rosnąco** i **Malejąco** są dostępne dla wszystkich trzech ustawień.

Sortowanie wyników wyszukiwania

Użytkownik może kliknąć nazwę wymiaru w tabeli, aby rozwinąć pole listy. W polu listy użytkownik może wyszukiwać i wybierać poszczególne wartości wymiarów. Ustawienie **Sortowanie wyników wyszukiwania** steruje kolejnością sortowania wartości w polu listy wymiarów.

Dostępne są następujące opcje kolejności sortowania w polu listy:

- **Automatycznie**: używa domyślnej kolejności sortowania. Liczby są sortowane w kolejności liczbowej rosnącej. Tekst jest sortowany w kolejności rosnącej.
- **Dziedzicz z wymiaru**: stosuje kolejność sortowania zdefiniowaną dla pojedynczego wymiaru.

Formatowanie kolumn wymiarów i miar

Za pomocą dodatkowych opcji można formatować kolumny wymiarów i miar. Możesz wykonywać następujące czynności:

- Ograniczenie wyświetlanych wymiarów
- Formatowanie reprezentacji wymiaru
- Formatowanie liczb miary
- Tworzenie kolumn warunkowych
- Ustawianie koloru tła komórek za pomocą wyrażeń
- Ustaw koloru tekstu za pomocą wyrażeń
- Ustawianie szerokości kolumny

Ograniczenie wyświetlanych miar

Ogranicz liczbę wyświetlanych wartości wymiaru. Po ustawieniu ograniczenia jedynymi wyświetlanymi wymiarami będą te, dla których wartość miary spełnia kryterium ograniczenia.

Wykonaj następujące czynności:

1. W obszarze **Dane** wybierz wymiar i rozwiń właściwości.
2. W obszarze **Ograniczenie** wybierz jedno z następujących ograniczeń:
 - **Brak ograniczenia** — wartość domyślna.
 - **Stała liczba** — należy wybrać wartości minimalne i maksymalne. Ustaw liczbę wartości. W celu ustawienia liczby można użyć wyrażenia. Kliknij f_x , aby otworzyć edytor wyrażeń.
 - **Dokładna wartość** — należy za pomocą operatorów ustawić dokładną wartość ograniczenia. W celu ustawienia liczby można użyć wyrażenia. Kliknij f_x , aby otworzyć edytor wyrażeń.
 - **Wartość względna** — należy za pomocą operatorów ustawić względny limit ograniczenia w procentach. W celu ustawienia liczby można użyć wyrażenia. Kliknij f_x , aby otworzyć edytor wyrażeń.

Formatowanie reprezentacji wymiaru

Możesz formatować kolumny wymiarów, aby wyświetlać wartości, łącza lub obrazy, korzystając z opcji **Reprezentacja** w panelu właściwości. Wybierać można następujące reprezentacje:

- **Tekst:** wyświetla wartości wymiarów jako tekst. Jest to wartość domyślna.
- **Łącze:** wyświetla wartości jako klikalne łącza. Używana jest albo wartość wymiaru, albo adres URL. Można też dodać inne adresy URL do wyświetlanych wartości wymiaru.
- **Grafika:** wyświetla wartości zawierające bezwzględny adres URL grafiki jako grafikę.

Formatowanie łączy



Znak ; nie jest obsługiwany jako separator parametru zapytania w adresie URL.

Wykonaj następujące czynności:

1. W obszarze **Dane** wybierz wymiar i rozwiń właściwości.
2. W obszarze **Reprezentacja** wybierz **Łącze**.
3. W obszarze **Ustawienia łącza** wybierz jedną z następujących opcji:
 - **Dodaj etykietę:** wymiar zawiera docelowy adres URL w wyrażeniu wymiaru lub w tabeli danych. Łącza są wyświetlane i uporządkowane według wyrażenia docelowego adresu URL.
W polu **Etykieta łącza** wpisz opisową etykietę tekstową docelowego adresu URL.
Kliknij f_x , aby otworzyć edytor wyrażeń.

- **Dodaj adres URL:** wartości wymiarów stają się wybieralnymi łączami tekstowymi, które są etykietami adresów URL. W obszarze **Adres URL łącza** wprowadź wyrażenie docelowego adresu URL. Kliknij ***fx***, aby otworzyć edytor wyrażień.

Formatowanie grafik



Grafiki w tabelach przestawnych są dostępne tylko z serwerów i domen, które zostały umieszczone na liście bezpiecznych. Administratorzy udostępniają te zasoby w **Konsoli zarządzania**, dodając **zasady bezpieczeństwa zawartości (CSP)** dla każdego serwera lub domeny. CSP pomaga zapobiegać atakom cross-site scripting, kontrolując to, jakich zasobów przeglądarka może żądać od serwera.



Znak ; nie jest obsługiwany jako separator parametru zapytania w adresie URL.

Wykonaj następujące czynności:

1. W obszarze **Dane** wybierz wymiar i rozwiń właściwości.
2. W obszarze **Reprezentacja** wybierz **Grafika**.
3. W obszarze **Ustawienie grafiki** wybierz jedną z następujących opcji:
 - **Dodaj etykietę:** wymiar zawiera bezwzględny adres URL grafiki w wyrażeniu wymiaru lub w tabeli danych. Łączą się wyświetlane i uporządkowane według wyrażenia URL. W obszarze **Etykieta obrazu** wprowadź opisową etykietę tekstową grafiki, która będzie wyświetlana jako tekst alternatywny po wskazaniu grafiki kursorem. Kliknij ***fx***, aby otworzyć edytor wyrażień.
 - **Dodaj adres URL:** wartości wymiarów stają się etykietami alternatywnego tekstu wyświetlanego po wskazaniu grafiki kursorem. W obszarze **Adres URL grafiki** wprowadź wyrażenie docelowego adresu URL. Kliknij ***fx***, aby otworzyć edytor wyrażień.
4. W obszarze **Wymiarowanie** wybierz jedną z następujących opcji wymiarowania:
 - **Zawsze dopasuj**
 - **Dopasuj na szerokość**
 - **Dopasuj na wysokość**
 - **Rozciągnij, aby dopasować**
 - **Oryginalny rozmiar**
5. W obszarze **Pozycja** wybierz położenie obrazu w komórce.

Formatowanie liczb miary

Liczby miary można formatować w obszarze **Formatowanie liczb** na panelu właściwości.

Aby zmienić format liczb na poziomie aplikacji, a nie tylko dla pojedynczej miary, lepiej to zrobić za pomocą ustawień regionalnych w ramach instrukcji **SET** na początku skryptu w edytorze ładowania danych.

Wykonaj następujące czynności:

1. W obszarze **Dane** wybierz miarę i rozwiń właściwości.
2. W obszarze **Formatowanie liczb** wybierz format:
 - **Autom.:** Qlik Sense automatycznie ustawia formatowanie liczb na podstawie danych źródłowych.
W celu reprezentowania skrótów liczbowych stosowane są międzynarodowe jednostki SI, takie jak k (tysiąc), M (milion) i G (miliard).
 - **Liczba:** domyślnie formatowanie jest ustawione na opcję **Proste**, a użytkownik może wybrać formatowanie z opcji na liście rozwijanej. Zmień na **Niestandardowe** i wprowadź wzorzec formatu w polu **Wzorzec formatu**.

Przykłady:

- **##0** przedstawia liczbę jako liczbę całkowitą z separatorem tysięcy. W tym przykładzie znak „, ” jest używany jako separator tysięcy.
- **###0** przedstawia liczbę jako liczbę całkowitą bez separatora tysięcy.
- **0000** przedstawia liczbę jako liczbę całkowitą z co najmniej czterema cyframi. Na przykład liczba 123 będzie wyświetlana jako 0123.
- **0.000** przedstawia liczbę z trzema cyframi po przecinku. W tym przykładzie znak „, ” jest używany jako separator dziesiętny.

Po dodaniu do wzorca formatu znaku procentu (%) wartości miary zostają automatycznie pomnożone przez 100.

- **Waluta:** domyślnie wzorzec formatu użyty dla waluty jest taki sam jak ustawiony w systemie operacyjnym. Użyj pozycji **Wzorzec formatu**, aby zmienić wzorzec formatu.
- **Data:** domyślnie formatowanie jest ustawione na opcję **Proste**, a użytkownik może wybrać formatowanie z opcji na liście rozwijanej. Zmień na **Niestandardowe** i wprowadź wzorzec formatu w polu **Wzorzec formatu**.
- **Czas trwania:** Wzorzec formatu użyty dla czasu trwania jest domyślnie taki sam jak ustawiony w systemie operacyjnym. Czas trwania może być formatowany jako dni lub jako kombinacja dni, godzin, minut, sekund i ułamków sekund. Użyj pozycji **Wzorzec formatu**, aby zmienić wzorzec formatu.
- **Niestandardowy:** domyślnie wzorzec formatu użyty dla elementu niestandardowego jest taki sam jak ustawiony w systemie operacyjnym. Użyj pozycji **Wzorzec formatu**, aby zmienić wzorzec formatu.

Tworzenie kolumn warunkowych

Kolumny mogą być warunkowe, aby były widoczne tylko po spełnieniu określonych warunków.

Wykonaj następujące czynności:

1. W obszarze **Dane** wybierz wymiar lub miarę i rozwiń właściwości.
2. Kliknij f^x w obszarze **Pokaż kolumnę, jeśli**, aby otworzyć edytor wyrażeń.
3. Wprowadź wymiar, aby określić warunki wyświetlenia kolumny.
4. Kliknij przycisk **Zastosuj**.

Przykład

Założmy, że masz **tabelę przestawną** lub obiekt **Przestawienie** z następującymi elementami:

- Wymiary to *Product Type* i *Product Name*.
- Miary to *Sum(Sales)* i *Count (distinct InvoiceNumber)*.
- Elementy w sekcji **Kolumny** to **Wartości** (domyślne) oraz pole *Quarter*.

Część 1: kolumna warunkowa na podstawie wyborów użytkownika.

Może się zdarzyć, że w aplikacji znajduje się duża liczba danych z różnych lat, więc nie chcesz dodawać zbyt wiele bałaganu do wizualizacji. Jednocześnie chcesz zachęcać do szczegółowej oraz interaktywnej analizy.

Dla kolumny *Quarter* możesz dodać następujące wyrażenie dla **Pokaż kolumnę, jeśli**:

```
getSelectedCount(Year)=1
```

W przypadku tego wyrażenia, jeśli użytkownik wybierze jeden rok w aplikacji, tabela przestawna podzieli każdą miarę na kwartały. Jeśli nie, to wyświetlane będą łączne wartości miary.

Część 2: kolumny warunkowe wykorzystujące zmienne

Możesz użyć zmiennych, aby zachęcić do interaktywnej analizy. Założmy, że utworzysz również zmienną *vUserInteraction* z pustą definicją. Następnie utworzysz w arkuszu dwa wykresy z

Przyciskami, skonfigurowane za pomocą działania **Ustaw wartość zmiennej**:

- **Pokaż więcej szczegółów**: kliknięcie tego przycisku ustawi *vUserInteraction* na wartość `'Yes'`.
- **Pokaż mniej szczegółów**: kliknięcie tego przycisku ustawi *vUserInteraction* na wartość `'No'`.

W tabeli przestawnej możesz dodać do wykresu szereg dodatkowych miar, takich jak *Count (Quantity)* i *Sum(Cost)*. Następnie skonfiguruj każdą kolumnę miary tak, aby miała następującą wartość **Pokaż kolumnę, jeśli**:

```
'$(Reference)'='Yes'
```

Dzięki temu wykres można dostosować do tego, czy użytkownik potrzebuje dodatkowych informacji. Jeśli użytkownik kliknie przycisk **Pokaż więcej szczegółów**, do tabeli zostaną dodane dodatkowe miary. W przeciwnym razie lub po kliknięciu przycisku **Pokaż mniej szczegółów** dodatkowe miary zostaną usunięte.

- **Pokaż więcej szczegółów:** kliknięcie tego przycisku ustawia *vUserInteraction* na wartość `'Yes'`.
- **Pokaż mniej szczegółów:** kliknięcie tego przycisku ustawia *vUserInteraction* na wartość `'No'`.

W tabeli przestawnej możesz dodać do wykresu szereg dodatkowych miar, takich jak *Count (Quantity)* i *Sum(Cost)*. Następnie skonfiguruj każdą kolumnę miary tak, aby miała następującą wartość **Pokaż kolumnę, jeśli:**

```
'$(Reference)'='Yes'
```

Dzięki temu wykres można dostosować do tego, czy użytkownik potrzebuje dodatkowych informacji. Jeśli użytkownik kliknie przycisk **Pokaż więcej szczegółów**, do tabeli zostaną dodane dodatkowe miary. W przeciwnym razie lub po kliknięciu przycisku **Pokaż mniej szczegółów** dodatkowe miary zostaną usunięte.

Ustawianie koloru tła za pomocą wyrażeń

Kolor tła kolumny można zdefiniować za pomocą wyrażeń. Na przykład komórki w kolumnie mogą zmieniać kolor tła w zależności od wartości w danej komórce. Jeśli używany jest ciemny kolor tła, wówczas kolor tekstu automatycznie zmienia się na biały.

Wykonaj następujące czynności:

1. W obszarze **Dane** wybierz wymiar lub miarę i rozwiń właściwości.
2. Kliknij f^x w obszarze **Wyrażenie koloru tła**, aby otworzyć edytor wyrażeń.
3. Wprowadź wymiar, aby określić warunki wyświetlenia kolumny.
4. Kliknij przycisk **Zastosuj**.

Ustawianie koloru tekstu za pomocą wyrażeń

Kolor tekstu w kolumnie można zdefiniować za pomocą wyrażeń. Na przykład komórki w kolumnie mogą zmieniać kolor tekstu w zależności od wartości w danej komórce.

Wykonaj następujące czynności:

1. W obszarze **Dane** wybierz wymiar lub miarę i rozwiń właściwości.
2. Kliknij f^x w obszarze **Wyrażenie koloru tekstu**, aby otworzyć edytor wyrażeń.
3. Wprowadź wymiar, aby określić warunki wyświetlenia kolumny.
4. Kliknij przycisk **Zastosuj**.

Ustawianie szerokości kolumny

Szerokość kolumny jest domyślnie ustawiana automatycznie. Szerokość kolumny można ustawić ręcznie na podstawie następujących kryteriów:

- Zawartość
- Piksele
- Wartość procentowa


Możesz także ręcznie zmienić rozmiar kolumn, przeciągając krawędzie nagłówka.



Wykonaj następujące czynności:

1. W obszarze **Dane** wybierz wymiar lub miarę i rozwiń właściwości.
2. W obszarze **Szerokość kolumny** wybierz sposób ustawiania szerokości kolumny:
 - **Dopasuj do zawartości:** rozmiar kolumn jest dopasowywany do szerokości zawartości kolumny.
 - **Piksele:** ustaw szerokość kolumny w pikselach.
 - **Wartość procentowa:** ustaw szerokość kolumny w procentach.
 - **Automatycznie:** automatycznie ustawia szerokość kolumny przy użyciu Qlik Sense.

Dopasowywanie stylu

W obszarze **Wygląd** dostępnych jest wiele opcji określania stylu na panelu właściwości.

Kliknij  **Style** w obszarze **Wygląd > Prezentacja**, aby dodatkowo dostosować styl wykresu. Panel stylu zawiera różne sekcje na kartach **Ogólne** i **Wykres**.

Style można zresetować, klikając  obok każdej sekcji. Kliknięcie opcji  **Zresetuj wszystko** powoduje zresetowanie stylów dla wszystkich dostępnych kart w panelu stylów.


Dostosowanie tekstu

Można ustawić tekst tytułu, podtytułu i przypisu w sekcji **Wygląd > Ogólne**. Aby ukryć te elementy, wyłącz **Pokaż tytuły**.

Widoczność różnych etykiet na wykresie zależy od ustawień specyficznych dla wykresu i opcji wyświetlania etykiet. Można to skonfigurować w panelu właściwości.

Można wybrać styl tekstu widocznego na wykresie.

Wykonaj następujące czynności:


1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** ustaw czcionkę, styl wyróżnienia, rozmiar czcionki i kolor następujących elementów tekstowych:
 - **Tytuł**
 - **Podtytuł**
 - **Stopka**
4. Na karcie **Wykres** ustaw czcionkę, styl wyróżnienia, rozmiar czcionki i kolor następujących elementów tekstowych:

- **Nagłówek:** nadaj styl tekstowi nagłówków wszystkich wymiarów.
- **Wartości wymiarów:** nadaj styl wartościom wymiarów tekstu.
- **Wartości miar:** nadaj styl tekstowi wartości miar.
- **Etykiety miar:** nadaj styl tekstowi nagłówków miar.
- **Łączne wartości:** nadaj styl tekstowi wartości sum.
- **Wartości null:** nadaj styl tekstowi wartości null.

Dostosowywanie tła

Można dostosować tło wykresu. Można także pokolorować poszczególne wymiary lub miary według wyrażeń.


Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** panelu stylu można wybrać kolor tła (pojedynczy kolor lub wyrażenie). Można także ustawić w tle grafikę z biblioteki multimedialnych lub adresu URL. Podczas używania koloru tła użyj suwaka, aby dostosować przezroczystość tła. Jeżeli używasz grafiki w tle, możesz dostosować jej rozmiar i położenie.
4. Na karcie **Wykres** dostosuj kolor tła następujących elementów tekstowych:
 - **Nagłówek**
 - **Wartości wymiarów**
 - **Wartości miar**
 - **Etykiety miar**
 - **Łączne wartości**
 - **Wartości Null**

Dostosowywanie siatki

Siatkę tabeli przestawnej można dostosować.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Wykres** dostosuj siatkę przy użyciu następujących elementów:
 - **Wysokość wiersza:** ustaw wysokość wierszy w liniach.
 - **Obramowanie:** ustaw kolor obramowania komórek.
 - **Znak oddzielający:** ustaw kolor separatora między wymiarami i miarami, a także nagłówkiem i wierszami.
 - **Tło:** ustaw kolor pustego obszaru utworzonego, gdy masz wymiary w **Kolumnie**.

Dostosowywanie wartości null

Sposób przedstawiania wartości null w tabeli przestawnej można zmienić.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości kliknij opcje **Wygląd > Prezentacja**.
2. W obszarze **Tekst wartości null** wprowadź tekst, którym chcesz zastępować wartości null.

Pełne rozwijanie tabeli przestawnej

Tabelę przestawną można ustawić tak, aby była zawsze w pełni rozwinięta.


Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości kliknij opcje **Wygląd > Prezentacja**.
2. Wybierz **W pełni rozszerzone**.

Dostosowywanie obramowania i cienia

Możesz dostosować obramowanie i cień wykresu.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** panelu stylów w obszarze **Obramowanie** dostosuj rozmiar **Konturu**, aby zwiększyć lub zmniejszyć linie obramowania wokół wykresu.
4. Wybierz kolor obramowania.
5. Dostosuj **Promień rogu**, aby kontrolować zaokrąglenie obramowania.
6. W obszarze **Cień** na karcie **Ogólne** wybierz rozmiar i kolor cienia. Wybierz opcję **Brak**, aby usunąć cień.

Ograniczenia

Tabele przestawne mają następujące ograniczenia:


- Nie można przestawiać danych w tabeli przestawnej z Visualization bundle, gdy arkusz jest w trybie analizy, tak jak jest to możliwe w przypadku tabeli przestawnej wizualizacji.

Wykres radarowy

Wykres radarowy (**Radar chart**) służy do wyświetlania dwuwymiarowego wykresu wykorzystującego osie promieniowe, na którym można przedstawić co najmniej jedną grupę wartości po wielu zmiennych. Wykresy radarowe mogą być używane w celu wizualizacji i porównywania wydajności z ustawionym standardem albo z wydajnością grupy. Rozszerzenie Radar chart jest zawarte w pakiecie Visualization bundle.

W przypadku wykresów radarowych wymagane są dwa wymiary i jedna miara. Oś Y przechodzi ze środka do obwodu, a oś X jest obwodem wykresu. Każda wartość reprezentuje odległość od środka wykresu i jest wyświetlana na osiach od środka. Środek wykresu odpowiada wartości minimalnej, a krawędź — maksymalnej.


Na wykresie radarowym można pokazać wiele serii, każdą osobno połączoną z jej wartościami. Dane otaczają wykres tylko raz. Dodawanie wartości powoduje tylko zwiększenie szczegółowości wykresu.



Zrozumienie wykresu radarowego

Wykres radarowy składa się z równo rozmieszczonych segmentów (osi) ułożonych promieniowo wokół punktu. Istnieje po jednym segmente dla każdej wartości danych drugiego wymiaru. Wartość każdej miary jest pokazana w postaci węzła na odpowiedniej osi. Wartości należące do tej samej serii są połączone linią, co nadaje wykresowi kształt podobny do gwiazdy.

Wykres radarowy z jedną osią dla każdego miesiąca z wymiaru Date.Month.



Kiedy używać

Wykresy radarowe umożliwiają porównanie i pomiar danych z użyciem dowolnej liczby zmiennych. Jest to użyteczne w przypadku porównywania funkcji lub wydajności czegoś z uwzględnieniem kilku metryk. Na przykład: przed kupieniem komputera można porównać różne komputery pod względem kilku cech, takich jak ilość pamięci masowej, szybkość przetwarzania i rozmiar ekranu. Wykres radarowy jest także użyteczny w przypadku:

- Pomiaru wydajności i poprawy jakości.
- Porównywania kwoty przydzielonej do rzeczywistych wydatków w organizacji.
- Identyfikowania wartości odstających, części wspólnych i klastrów danych o podobnych wartościach i cechach.
- Tworzenia wykresów mocnych i słabych stron sportowca.
- Porównywania wyników z zestawów danych o wielu zmiennych i wielkości od małej do średniej.

Tworzenie wykresu radarowego


Na arkuszu, który edytujesz, możesz utworzyć wykres radarowy.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu zasobów otwórz obszar **Obiekty niestandardowe > Visualization bundle** i przeciągnij do arkusza obiekt **Wykres radarowy**.
2. Kliknij górny przycisk **Dodaj wymiar** i wybierz pierwszą kategorię wymiaru do zmierzenia (oś X).
3. Kliknij drugi przycisk **Dodaj wymiar** i wybierz drugi wymiar (oś Y).
4. Kliknij przycisk **Dodaj miarę**, aby wybrać miarę wykresu.

Po wybraniu wymiarów i miary wykres radarowy zostanie automatycznie wyświetlony (w kolorze) w polu wykresu.

Wykres radarowy z dwoma wymiarami i jedną miarą.

**Zmiana wyglądu wykresu**


Wykres radarowy można dostosowywać, korzystając z co najmniej jednej funkcji.

Zmiana schematu kolorów

Schemat kolorów wykresu można zmienić, wybierając spośród czterech predefiniowanych opcji.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości kliknij opcje **Wygląd > Projekt**.
2. Wybierz schemat kolorów z obszaru **Kolor**.



Zmiana typu pociągnięcia

Ponadto można dostosować kształt linii łączącej poszczególne węzły, wybierając w panelu właściwości opcje **Wygląd > Projekt > Typ pociągnięcia**. Wybierz kształt z menu.

Przełączanie legendy

Legenda zapewnia niewielki tekst opisujący każdy węzeł wykresu. Legenda rozwija się w celu pokazania tekstu, a wykres kurczy się, aby zmieściła się legenda. W celu przełączenia legendy należy przesunąć przesuwany suwak w obszarze **Wygląd > Projekt > Legenda** w panelu właściwości.

Ograniczanie wymiarów

Względem wartości wymiarów można ustawić ograniczenia. W celu zmiany ograniczeń i warunków wybierz opcje **Dane > Wymiary** w panelu właściwości. Kliknij opcję wymiar, a następnie w obszarze **Ograniczenie** wybierz ograniczenie z menu.

Przełączanie tytułów




Ta opcja umożliwia ukrycie nazwy wykresu radarowego. Aby przełączyć nazwę, kliknij opcje **Wygląd > Ogólne** w panelu właściwości. Przesuń przycisk przesuwany **Pokaż tytuły**.

Formatowanie liczb

Domyślnym ustawieniem **Formatowania liczb** dla miar i wymiarów jest **Autom.**. Możesz zmienić to ustawienie na **Liczba**, a następnie wybrać format liczb.

Używanie panelu stylów do dalszego dostosowywania wyglądu

W obszarze **Wygląd** dostępnych jest wiele opcji określania stylu na panelu właściwości.

Kliknij  **Style** w obszarze **Wygląd > Prezentacja**, aby dodatkowo dostosować styl wykresu. Style można zresetować, klikając  obok każdej sekcji. Kliknięcie opcji  **Zresetuj wszystko** powoduje zresetowanie stylów dla wszystkich dostępnych kart w panelu stylów.

Informacje ogólne o nadawaniu stylu indywidualnym wizualizacjom zawiera temat [Stosowanie niestandardowego stylu do wizualizacji \(page 662\)](#).


Dostosowanie tekstu

Można ustawić tekst tytułu, podtytułu i przypisu w sekcji **Wygląd > Ogólne**. Aby ukryć te elementy, wyłącz **Pokaż tytuły**.

Widoczność różnych etykiet na wykresie zależy od ustawień specyficznych dla wykresu i opcji wyświetlania etykiet. Można to skonfigurować w panelu właściwości.

Można wybrać styl tekstu widocznego na wykresie.


Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** ustaw czcionkę, styl wyróżnienia, rozmiar czcionki i kolor następujących elementów tekstowych:
 - **Tytuł**
 - **Podtytuł**
 - **Stopka**

Dostosowywanie tła

Można dostosować tło wykresu. Tło można ustawić według koloru i grafiki.


Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** panelu stylu można wybrać kolor tła (pojedynczy kolor lub wyrażenie). Można także ustawić w tle grafikę z biblioteki multimedialnych lub adresu URL. Podczas używania koloru tła użyj suwaka, aby dostosować przezroczystość tła. Jeżeli używasz grafiki w tle, możesz dostosować jej rozmiar i położenie.

Dostosowywanie obramowania i cienia

Możesz dostosować obramowanie i cień wykresu.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.

3. Na karcie **Ogólne** panelu stylów w obszarze **Obramowanie** dostosuj rozmiar **Konturu**, aby zwiększyć lub zmniejszyć linie obramowania wokół wykresu.
4. Wybierz kolor obramowania.
5. Dostosuj **Promień rogu**, aby kontrolować zaokrąglenie obramowania.
6. W obszarze **Cień** na karcie **Ogólne** wybierz rozmiar i kolor cienia. Wybierz opcję **Brak**, aby usunąć cień.

Ograniczenia

Wykresy radarowe mają następujące ograniczenia:



- Wykresy radarowe mogą przetwarzać tylko 100 unikalnych wartości dla każdego wymiaru.
- Wyeksportowane wykresy radarowe nie będą zawierały legendy wykresu.
- Informacje dotyczące ograniczeń ogólnych zawiera temat [Ograniczenia \(page 465\)](#).

Wykres Sankeya

Wykres Sankeya (**Sankey chart**) umożliwia dodanie konkretnego typu wykresu przepływu do edytowanego arkusza. Wykres wizualnie wyróżnia główne transfery lub przepływy w zdefiniowanych granicach systemu. Szerokość strzałek na wykresie jest proporcjonalna do ilości przepływów. Rozszerzenie Sankey chart jest zawarte w pakiecie Visualization bundle.

- Wymagane są co najmniej dwa wymiary i jedna miara. Można użyć do pięciu wymiarów, ale tylko jednej miary.
- Wymiary nie muszą być równej wielkości po obu stronach diagramu.
- Wartości wymiarów można użyć do ustawienia koloru przepływów na wykresie.
- Kolory łączny mogą być oparte na zakotwiczeniu źródłowym lub docelowym.

Wykres z wymiarem źródłowym (Quarter) i wymiarem docelowym (Year).



Kiedy używać

Wykres Sankeya jest użyteczny, gdy wymagane jest znalezienie udziałów najważniejszych dla ogólnego przepływu. Taki wykres jest również użyteczny, gdy zachodzi konieczność pokazania konkretnych ilości utrzymywanych w ustawionych granicach systemu.

Tworzenie diagramu wykresu Sankeya

Na arkuszu, który edytujesz, możesz utworzyć wykres Sankeya.

Wykonaj następujące czynności:


1. W panelu zasobów otwórz obszar **Obiekty niestandardowe > Visualization bundle** i przeciągnij do arkusza obiekt **Wykres Sankeya**.
2. Kliknij górny przycisk **Dodaj wymiar** i wybierz wymiar źródłowy dla przepływu wykresu (pojawi się po lewej stronie).
3. Kliknij drugi przycisk **Dodaj wymiar**, aby wybrać wymiar docelowy dla przepływu wykresu (pojawi się po prawej stronie).
4. Kliknij przycisk **Dodaj miarę**, aby wybrać miarę wykresu.

Po wybraniu wymiarów i miary diagram wykresu Sankeya zostanie automatycznie wyświetlony (w kolorze) w polu wykresu.

Dodawanie dodatkowych wymiarów

W panelu właściwości dostępnym po wybraniu opcji **Dane > Wymiary** można dodać maksymalnie pięć wymiarów. Wykres zostanie zaktualizowany w celu uwzględnienia dodanych wymiarów. Wymiary są wyświetlane od lewej do prawej strony, przy czym pierwszy wprowadzony wymiar jest zawsze wymiarem źródłowym. Wymiar docelowy jest zawsze wyświetlany po prawej stronie. W przypadku dodania kolejnych wymiarów wymiary są dodawane po prawej stronie w kolejności, w jakiej zostały wprowadzone.

Wykres z trzema wymiarami: wymiarem źródłowym (Origin), wymiarem docelowym (Decision) i jednym wymiarem dodatkowym (Destination).



Sortowanie

Elementy wykresu Sankeya są automatycznie sortowane od największego przepływu do najmniejszego. Możesz zmienić kolejność sortowania w panelu właściwości.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości kliknij opcję **Sortowanie** w obszarze **Wygląd**.
2. Przełącz opcję **Sortowanie** z **Automatycznego** na **Niestandardowe**.
3. Możesz przełączyć **Sortuj liczbowo**:
 - Włącz: sortuj liczbowo według **Rosnących** lub **Malejących**.
 - Wyłącz: przeciągnij swoje wymiary i miary do żądanej kolejności.

Zmiana stylu i wyglądu

Wykres można dostosowywać, korzystając z co najmniej jednej funkcji. Wykres jest aktualizowany automatycznie.

Kolory łączy

Kolory łączy wykresu są oparte na zakotwiczeniach źródłowych lub docelowych. Aby zastosować kolor zakotwiczenia źródłowego lub docelowego do łączy wykresu, należy użyć ciągu `'SOURCE'` lub `'TARGET'`. Można również wybrać osobny kolor, wprowadzając ciąg kodu koloru. Kolor powinien być poprawnym kolorem stylów CSS.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości kliknij opcję **Prezentacja** w obszarze **Wygląd**.
2. W obszarze **Kolor łączy** wprowadź odpowiedni ciąg.
3. Naciśnij klawisz Enter, a wykres zostanie zaktualizowany.

Kolory łączy można również zmieniać, używając wyrażenia w edytorze wyrażień (f_x). Istnieje również możliwość pokolorowania łączy, którego intensywność jest oparta na `Margin %` wartości wymiaru, które łączy reprezentuje.

Przykład:

Wprowadź ciąg `=rgb(round(Avg ([Margin %])*255), 100, 100)`, gdzie `Margin %` jest wartością z zakresu od 0 do 1, a łączy zostanie wyświetlone jako czerwone na wykresie.

Nieprzezroczystość łączy


Nieprzezroczystość łączy można dostosowywać, przesuwając przycisk przesuwny suwaka nieprzezroczystości łączy w obszarze **Wygląd > Nieprzezroczystość łączy** w panelu właściwości. Dodatkowo ustawienie nieprzezroczystości na 1 (skrajnie po prawej stronie) umożliwia wybranie ustawienia, które rzutuje cień, dzięki czemu łączy mają bardziej wyróżniający wygląd.

Kolory węzłów

Istnieje możliwość zmiany kolorów węzłów każdego wymiaru. Kolor powinien być poprawnym kolorem stylów CSS.

Wykonaj następujące czynności:

1. Wybierz odpowiedni wymiar w obszarze **Dane > Wymiary** w panelu właściwości.
2. Wprowadź ciąg kodu koloru do pola Kolor węzła i naciśnij klawisz Enter. Wykres zostanie zaktualizowany.
Przykład: aby użyć koloru Aqua (#00ffff), ustaw łańcuch kodu koloru na '#00ffff'. Kolory węzłów można również ustawiać, używając wyrażenia w edytorze wyrażień (f_x).



Dopełnienie węzłów i szerokość węzłów


Można ustawić zarówno odległość w pionie między węzłami („dopełnienie węzłów”), jak i szerokość węzłów wykresu w poziomie („szerokość węzła”).



Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości kliknij opcję **Prezentacja** w obszarze **Wygląd**.
2. Przesuń odpowiedni przycisk przesuwany suwaka dopełnienia węzłów i (lub) szerokości węzłów, aby dostosować ustawienia węzłów.

Używanie panelu stylów do dalszego dostosowywania wyglądu

W obszarze **Wygląd** dostępnych jest wiele opcji określania stylu na panelu właściwości.

Kliknij  **Style** w obszarze **Wygląd > Prezentacja**, aby dodatkowo dostosować styl wykresu. Panel stylu zawiera różne sekcje na kartach **Ogólne** i **Wykres**.

Style można zresetować, klikając  obok każdej sekcji. Kliknięcie opcji  **Zresetuj wszystko** powoduje zresetowanie stylów dla wszystkich dostępnych kart w panelu stylów.

Informacje ogólne o nadawaniu stylu indywidualnym wizualizacjom zawiera temat [Stosowanie niestandardowego stylu do wizualizacji \(page 662\)](#).


Dostosowanie tekstu

Można ustawić tekst tytułu, podtytułu i przypisu w sekcji **Wygląd > Ogólne**. Aby ukryć te elementy, wyłącz **Pokaż tytuły**.

Widoczność różnych etykiet na wykresie zależy od ustawień specyficznych dla wykresu i opcji wyświetlania etykiet. Można to skonfigurować w panelu właściwości.

Można wybrać styl tekstu widocznego na wykresie.


Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** ustaw czcionkę, styl wyróżnienia, rozmiar czcionki i kolor następujących elementów tekstowych:
 - **Tytuł**
 - **Podtytuł**
 - **Stopka**
4. Na karcie **Wykres** ustaw czcionkę, rozmiar czcionki i kolor następujących elementów tekstowych:
 - **Tytuł węzła**: nadaj styl nagłówkowi każdego węzła na wykresie.
 - **Etykieta węzła**: nadaj styl tekstowi etykiet wyświetlających poszczególne wartości węzłów.

Dostosowywanie tła

Można dostosować tło wykresu. Tło można ustawić według koloru i grafiki.


Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** panelu stylu można wybrać kolor tła (pojedynczy kolor lub wyrażenie). Można także ustawić w tle grafikę z biblioteki multimediów lub adresu URL. Podczas używania koloru tła użyj suwaka, aby dostosować przezroczystość tła. Jeżeli używasz grafiki w tle, możesz dostosować jej rozmiar i położenie.

Dostosowywanie obramowania i cienia

Możesz dostosować obramowanie i cień wykresu.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.

3. Na karcie **Ogólne** panelu stylów w obszarze **Obramowanie** dostosuj rozmiar **Konturu**, aby zwiększyć lub zmniejszyć linie obramowania wokół wykresu.
4. Wybierz kolor obramowania.
5. Dostosuj **Promień rogu**, aby kontrolować zaokrąglenie obramowania.
6. W obszarze **Cień** na karcie **Ogólne** wybierz rozmiar i kolor cienia. Wybierz opcję **Brak**, aby usunąć cień.

Ograniczenia

Informacje dotyczące ograniczeń ogólnych zawiera temat [Ograniczenia \(page 465\)](#).

Tabela prosta


W **tabeli prostej** wyświetlanych jest kilka pól naraz, a każdy wiersz zawiera dane powiązane logicznie. Tabela może składać się z dowolnej potrzebnej liczby wymiarów i miar. Tabela prosta jest zawarta w pakiecie Visualization bundle.

Twórcy aplikacji mogą jednocześnie dodawać wiele pól, dostosowywać tabelę na poziomie kolumn, dodawać alternatywne wymiary i miary, ustawiać szerokość kolumn, stosować paginację i włączać eksplorację wykresów.

Eksploracja wykresu umożliwia użytkownikom, którzy nie mają uprawnień do edycji, dostosowywanie oryginalnej tabeli prostej w trybie analizy. Ci użytkownicy mogą dodawać lub usuwać kolumny, zmieniać porządek sortowania, przemieszczać kolumny i dokonywać wyborów. Następnie mogą udostępniać, pobierać, subskrybować lub dodawać do zakładek nowy układ tabeli. Zmiany wprowadzone w trybie eksploracji wykresu przez użytkownika nie są widoczne dla innych użytkowników analizujących ten sam arkusz.



Ta strona dotyczy tabeli prostej z pakietu Visualization bundle. Informacje o natywnym obiekcie tabeli zawiera temat [Tabela \(page 365\)](#).



The screenshot shows the Qlik Sense interface with a data table. The table has four columns: Product, Sales, Dev, and Dev%. The Product column lists various items like 'Menski Płaszcz', 'Dawsonort', 'Snake Boots', etc. The Sales column shows values like 498,871, 102,730, 81,436, etc. The Dev column shows values like 48,373, 13,187, -8,072, etc. The Dev% column shows percentages like 9.71%, 12.81%, -9.8%, etc. The interface includes a 'Chart exploration' sidebar on the left with filters for Product, Sales, Dev, etc.

Product	Sales	Dev	Dev%
Menski Płaszcz	498,871	48,373	9.71%
Dawsonort	102,730	13,187	12.81%
Snake Boots	81,436	-8,072	-9.8%
Le Baby Dress	51,808	-3,155	-6.1%
High Heels Shoes	52,048	-1,577	-3.0%
Terence Top	52,285	-1,358	-2.6%
Okładka Skin Jacket	47,522	11,400	24.0%
Jumpin Jack Flash Dress	46,550	3,860	8.3%
Small Crocodile Boots	42,223	-2,111	-5.0%
Felix Fleece Trousers	38,854	-972	-2.5%
Atlas Luxurious	34,950	-1,232	-3.5%
Sheet Shoes	33,234	-6,889	-20.7%
Comance Shoes	31,554	1,208	3.8%
RSL Suit	31,134	-108	-0.3%
Paranomia Fleece Jacket	28,978	-1,150	-3.9%
Ge Ge Dress	28,932	-368	-1.3%
Terence Suit	28,287	-822	-2.9%
WFS shoes	26,918	3,779	14.1%
Tadewak Tennis shoes	26,283	1,220	4.6%
Blue Helmet	25,528	8,278	32.4%
US Hunter Jeans	24,998	-3,283	-13.1%
Arnie Shoes	24,888	-888	-3.6%
W&S Trousers	22,672	1,214	5.3%
Snack Trousers	21,877	319	1.5%
Dessandro Jeans	21,083	1,388	6.6%
Carl Boots	20,228	-477	-2.4%
Lerin Jansalburg	18,214	-551	-3.0%
Kidshak Running Shoe	17,849	377	2.1%

Kiedy używać

Tabele prostych należy używać, gdy wymagane jest wyświetlenie szczegółowych danych i dokładnych wartości, a nie wizualizacji wartości. Tabele dobrze sprawdzają się, gdy wymagane jest porównywanie poszczególnych wartości. W tabelach bardzo wydajnie działają wymiary grup hierarchicznych. Na ograniczonej przestrzeni można drążyć do następnego poziomu szczegółów i analizować zaktualizowane wartości miary. Użyj tej tabeli, jeśli chcesz, aby użytkownicy mogli tworzyć niestandardowe tabele w trybie analizy.

Zalety

Tabele można filtrować i sortować na różne sposoby. W tabeli można uwzględnić wiele wartości, a drążenie w tabeli to dobry sposób na wykorzystanie ograniczonej ilości miejsca w arkuszu. Tabela jest idealna, gdy wymagane jest wyświetlenie konkretnych wartości, a nie trendów lub wzorców. Tabele to prosty sposób eksportowania danych do innych programów.

Wady

Jeśli tabela prosta zawiera wiele wartości, trudno jest uzyskać przegląd ich powiązań. Utrudnione jest także identyfikowanie nieprawidłowości w tabeli.

Najlepsze praktyki optymalizacji tabel

Jeśli tabela ma zbyt wiele wymiarów i miar, może się ładować wolno. Najlepsza praktyka polega na dodaniu większości pól i wyrażeń jako kolumn alternatywnych. To zachęca użytkowników do dodawania tylko potrzebnych pól w ramach eksploracji wykresów.

Możesz także zwiększyć wydajność, ograniczając liczbę kolumn tabeli do maksymalnie 10.

Tabele wyodrębniające pola z jednego źródła danych będą działać lepiej niż tabele zawierające pola z różnych źródeł danych.

Tworzenie tabeli prostej

Na arkuszu, który edytujesz, możesz utworzyć tabelę prostą.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu zasobów otwórz obszar **Obiekty niestandardowe** > **Qlik Visualization bundle** i przeciągnij do arkusza obiekt **Tabela prosta**.
2. Kliknij **Dodaj kolumny**, aby dodać elementy do tabeli. Otworzy się menu rozwijane:
 - **Pola i elementy główne**: otwiera okno dialogowe z możliwością wyszukiwania, w którym wyświetlane jest każde pole i element główny. Możesz dodać dowolny element jako wymiar lub miarę.
 - **Wyrażenie niestandardowe**: otwiera okno dialogowe, w którym można wpisać wyrażenie lub otworzyć edytor wyrażień f^x .
3. W panelu właściwości, w obszarze **Dane** kliknij **+**, aby dodać do tabeli więcej wymiarów lub miar.

Po utworzeniu tabeli konieczne może być dostosowanie jej wyglądu i innych ustawień w panelu właściwości.



Szerokości kolumn są domyślnie ustawione na jedną wartość, tak aby ich suma była równa szerokości wykresu. Szerokość kolumny można dostosować, przeciągając linię podziału nagłówka. Aby przywrócić szerokość domyślną, kliknij dwukrotnie linię podziału nagłówka.

Praca z elementami tabeli

Wykonaj następujące czynności:

1. Na karcie **Dane** w panelu właściwości, w obszarze **Kolumny** i **Kolumny alternatywne** kliknij pole wyboru obok dowolnego elementu. Kliknij **•••**, aby wykonać czynności takie jak wycinanie, wklejanie i usuwanie. Kliknij pole wyboru obok opcji **Kolumny** lub **Kolumny alternatywne**, aby wybrać wszystkie elementy z listy. Użyj ikon strzałek, aby przenosić elementy między poszczególnymi sekcjami.



Kolumny alternatywne to kolumny, które użytkownicy mogą dodawać do tabeli podczas korzystania z funkcji [Używanie Eksploracji wykresu \(page 547\)](#).

2. Aby zmienić kolejność kolumn, kliknij **☰** obok pola lub wyrażenia i przeciągnij dany element.
3. Kliknij nazwę elementu, aby otworzyć jego indywidualne właściwości. Tutaj możesz zmienić etykietę, ustawić kolor tła kolumny, kontrolować wyrównanie tekstu, ustawić szerokość kolumny i wykonywać inne czynności. Więcej informacji znajdziesz w poniższych sekcjach.



Jeśli opcja **Wyrównanie tekstu** ma wartość **Autom.**, dane w kolumnach są wyrównywane odpowiednio do typu: wartości tekstowe są wyrównywane do lewej, a wartości liczbowe (w tym daty) — do prawej. Po ustawieniu wartości **Niestandardowe** można wyrównać dane do lewej, do środka lub do prawej.

Karta Dane w panelu właściwości, gdy wybrana jest tabela prosta. Zostało kliknięte pole Customer, więc po lewej stronie są wyświetlane powiązane właściwości wymiaru.

Customer
Dimension properties

Field

Field: Customer fx

Label: Customer fx

Include null values

Master item: Add new

Limitation: No limitation

Presentation

Show column if: fx

Background color expression: fx

Text color expression: fx

Text style expression: fx

Text alignment: Auto

Column width: Auto

Data

Search

Columns + ...

- Customer
- Date
- Region
- Sales Rep Name
- Sum([Sales])
- Sum([Cost])

Alternative colu... + ...

- Customer Number
- Invoice Date

Sorting

Add-ons

Appearance

Definiowanie stylu tekstu kolumny za pomocą wyrażenia

Dla każdej kolumny można ustawić osobne wyrażenie określające styl zawartego w niej tekstu. Jeśli stylizujesz tekst kolumny za pomocą wyrażenia, wyrażenie to zastępuje kompozycję aplikacji i wszelkie niestandardowe style zastosowane do wizualizacji dla tej kolumny.

Możesz użyć następującej składni w swoim wyrażeniu, aby zdefiniować styl (wielkość liter w znaczniku nie jest rozróżniana):

- ``: pogrubienie
- `<I>`: kursywa
- `<U>`: podkreślenie
- `<S>`: przekreślenie

Jednocześnie można zastosować więcej niż jedną z powyższych opcji.

Przykłady:

```
if(avg(Sales) > 300, '<B>')
```

```
if(count(OrderID) = 0, '<S>')
```

```
if(sum(Sales) > 100000, '<B><U>', '<I>')
```

Wykonaj następujące czynności:

1. W obszarze **Dane** wybierz kolumnę i otwórz **Prezentację** we właściwościach.
2. W obszarze **Wyrażenie stylu tekstu** wprowadź wyrażenie. Kliknij f_x , aby otworzyć edytor wyrażeń.

Formatowanie reprezentacji wymiaru

Możesz formatować kolumny wymiarów, aby wyświetlać wartości, łącza lub obrazy, korzystając z opcji **Reprezentacja** w panelu właściwości. Wybierać można następujące reprezentacje:

- **Tekst**: wyświetla wartości wymiarów jako tekst. Jest to wartość domyślna.
- **Łącze**: wyświetla wartości jako klikalne łącza. Używana jest albo wartość wymiaru, albo adres URL. Można też dodać inne adresy URL do wyświetlanych wartości wymiaru.

Formatowanie łącza



Znak ; nie jest obsługiwany jako separator parametru zapytania w adresie URL.

Wykonaj następujące czynności:

1. W obszarze **Dane** wybierz wymiar i otwórz **Prezentację** we właściwościach.
2. W obszarze **Reprezentacja** wybierz **Łącze**.
3. W obszarze **Ustawienia łącza** wybierz jedną z następujących opcji:

- **Dodaj etykietę:** wymiar zawiera docelowy adres URL w wyrażeniu wymiaru lub w tabeli danych. Łączy się wyświetlane i uporządkowane według wyrażenia docelowego adresu URL.
W polu **Etykieta łącza** wpisz opisową etykietę tekstową docelowego adresu URL. Kliknij f_x , aby otworzyć edytor wyrażień.
- **Dodaj adres URL:** wartości wymiarów stają się wybieralnymi łączami tekstowymi, które są etykietami adresów URL.
W obszarze **Adres URL łącza** wprowadź wyrażenie docelowego adresu URL. Kliknij f_x , aby otworzyć edytor wyrażień.

Formatowanie grafik



Grafiki w tabelach prostych są dostępne tylko z serwerów i domen, które zostały umieszczone na liście bezpiecznych. Administratorzy udostępniają te zasoby w **Konsoli zarządzania**, dodając **zasady bezpieczeństwa zawartości (CSP)** dla każdego serwera lub domeny. CSP pomaga zapobiegać atakom cross-site scripting, kontrolując to, jakich zasobów przeglądarka może żądać od serwera.



Znak ; nie jest obsługiwany jako separator parametru zapytania w adresie URL.

Wykonaj następujące czynności:

1. W obszarze **Dane** wybierz wymiar i otwórz **Prezentację** we właściwościach.
2. W obszarze **Reprezentacja** wybierz **Grafika**.
3. W obszarze **Ustawienie grafiki** wybierz jedną z następujących opcji:
 - **Dodaj etykietę:** wymiar zawiera bezwzględny adres URL grafiki w wyrażeniu wymiaru lub w tabeli danych. Łączy się wyświetlane i uporządkowane według wyrażenia URL. W obszarze **Etykieta obrazu** wprowadź opisową etykietę tekstową grafiki, która będzie wyświetlana jako tekst alternatywny po wskazaniu grafiki kursorem. Kliknij f_x , aby otworzyć edytor wyrażień.
 - **Dodaj adres URL:** wartości wymiarów stają się etykietami alternatywnego tekstu wyświetlanego po wskazaniu grafiki kursorem. W obszarze **Adres URL grafiki** wprowadź wyrażenie docelowego adresu URL. Kliknij f_x , aby otworzyć edytor wyrażień.
4. W obszarze **Wymiarowanie** wybierz jedną z następujących opcji wymiarowania:
 - **Zawsze dopasowuj**
 - **Dopasuj na szerokość**
 - **Dopasuj na wysokość**
 - **Rozciągnij, aby dopasować**
 - **Oryginalny rozmiar**
5. W obszarze **Pozycja** wybierz położenie obrazu w komórce.

Sortowanie tabeli

Sortowanie tabeli można zmieniać na kilka sposobów:

- Sortowanie kolumn: kolejność wymiarów i miar można zmieniać od strony lewej do prawej.
- Sortowanie wierszy: zmiana priorytetu sortowania wierszy.
- Sortowanie wewnętrzne: stosowanie wewnętrznej kolejności sortowania wymiarów i miar.
- Sortowanie interaktywne: podczas analizy można kliknąć nagłówek kolumny, aby posortować tabelę.

Sortowanie kolumn

Domyślna kolejność sortowania kolumn odpowiada kolejności dodawania wymiarów i miar do tabeli. Jeśli na przykład miara *Sales* zostanie dodana jako pierwsza, będzie wyświetlana jako pierwsza w tabeli (pierwsza od lewej). Kolejny dodany wymiar (lub miara) będzie wyświetlany w drugiej kolumnie i tak dalej. Kolejność sortowania kolumn można zmieniać w panelu właściwości, w sekcji **Kolumny**.

Sortowanie wierszy

Wiersze są domyślnie sortowane według najwcześniej dodanego wymiaru lub miary: rosnąco w przypadku wartości liczbowych, a malejąco w przypadku tekstowych. Mała strzałka pod nagłówkiem kolumny wskazuje kolumnę, według której sortowana jest tabela.

Kolejność sortowania wierszy można zmienić w panelu właściwości, w sekcji **Sortowanie**. Aby ustawić priorytet sortowania, przeciągnij wymiary i miary na odpowiednie pozycje. W wielu przypadkach sposób sortowania zależy nie tylko od wymiaru lub miary na pierwszej pozycji w sekcji **Sortowanie**, ale również od pól na kolejnych pozycjach.

Przykład:

Poniższy zrzut ekranu ilustruje sortowanie wierszy najpierw według pola *Customer*, potem pola *Month*, a na koniec pola *Product Type*. Widać tu kilka wierszy o takich samych wartościach w kolumnach *Customer* (*A-2-Z Solutions*) i *Month* (wartość miesiąca w polu *Month*). Wiersze w kolumnie *Product Type* są posortowane alfabetycznie, ale w tej chwili widać tylko pozycje sprzedaży do klienta *A-2-Z Solutions* w styczniu.

Customer	Month	Product Type	Sales
Totals			\$104,852,674.81
A-2-Z Solutions	Jan	Baking Goods	\$248.83
A-2-Z Solutions	Jan	Beer and Wine	\$129.25
A-2-Z Solutions	Jan	Breakfast Foods	\$68.29
A-2-Z Solutions	Jan	Canned Soup	\$45.24
A-2-Z Solutions	Jan	Carbonated Beverages	\$187.42
A-2-Z Solutions	Jan	Dairy	\$8,262.54
A-2-Z Solutions	Jan	Specialty	\$686.59
A-2-Z Solutions	Feb	Beer and Wine	\$24.60
A-2-Z Solutions	Feb	Breakfast Foods	\$270.72
A-2-Z Solutions	Feb	Canned Soup	\$91.80

Można zmienić kolejność sortowania, aby sortowanie drugiego rzędu odbywało się najpierw według kolumny *Product Type*, a potem według kolumny *Month*. Teraz wszystkie pozycje sprzedaży do klienta *A-2-Z Solutions* są sortowane alfabetycznie według kolumny *Product Type*, a w kolumnie *Month* wyświetlany jest miesiąc sprzedaży.

Customer	Product Type	Month	Sales
Totals			\$104,852,674.81
A-2-Z Solutions	Baking Goods	Jan	\$248.83
A-2-Z Solutions	Baking Goods	Jul	\$1,318.04
A-2-Z Solutions	Baking Goods	Nov	\$396.00
A-2-Z Solutions	Beer and Wine	Jan	\$129.25
A-2-Z Solutions	Beer and Wine	Feb	\$24.60
A-2-Z Solutions	Beer and Wine	Apr	\$129.25
A-2-Z Solutions	Beer and Wine	Jun	\$60.10
A-2-Z Solutions	Beer and Wine	Jul	\$129.25
A-2-Z Solutions	Beer and Wine	Oct	\$400.65
A-2-Z Solutions	Beer and Wine	Nov	\$10.09
A-2-Z Solutions	Beer and Wine	Dec	\$63.07
A-2-Z Solutions	Bread	Jul	\$158.56
A-2-Z Solutions	Bread	Oct	\$74.73

Sortowanie wewnętrzne

Wszystkie wymiary i miary mają domyślną kolejność sortowania wewnętrznego (przy ustawieniu **Autom.**), którą można zmieniać. W sekcji **Sortowanie** kliknij element, który chcesz zmodyfikować, a następnie kliknij przycisk, aby zmienić ustawienie sortowania na **Niestandardowe**. Zmodyfikowana kolejność sortowania wewnętrznego może nie mieć żadnego wpływu na faktyczny wynik sortowania, jeśli inny element ma wyższy priorytet.

Sortowanie interaktywne

Podczas analizy można ustawić sortowanie według konkretnej kolumny, klikając jej nagłówek. Pierwsze kliknięcie powoduje posortowanie tabeli według domyślnego sortowania dla wybranego elementu. Drugie kliknięcie odwraca tę kolejność. Ustawienia sortowania interaktywnego obowiązują tylko na poziomie sesji i nie są zapisywane. Aby zmiany kolejności sortowania miały charakter trwały, należy je wprowadzić w panelu właściwości.

Użytkownicy, którzy mogą edytować arkusz, mogą też sortować interaktywnie, używając eksploracji wykresu, klikać **Edytuj arkusz** i zapisywać te zmiany w oryginalnej tabeli.

Praca z dodatkami

Tabele proste mają następujące opcje w sekcji **Dodatki** w panelu właściwości:


Sposób obsługi danych:



- **Uwzględnij wartości zerowe:** Gdy ta opcja nie jest wybrana, wówczas miary o wartości „0” nie są uwzględnione w prezentacji. Jeśli istnieje więcej niż jedna wartość miary, wszystkie wartości miary muszą mieć wartość „0”, aby były wykluczone z prezentacji.
- **Warunek obliczenia:** należy określić wyrażenie w tym polu tekstowym, aby ustawić warunek, który musi zostać spełniony (prawda) w celu wyświetlenia obiektu. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Na przykład: *count(distinct Team) < 3*. Jeśli warunek ten nie zostanie spełniony, wówczas zostanie wyświetlony komunikat (lub wyrażenie) wprowadzony do pola **Wyświetlany komunikat**.
Warunek obliczenia przydaje się, gdy wykres lub tabela wolno reagują z powodu dużej ilości danych. Możesz użyć warunku obliczenia do ukrycia obiektu, dopóki użytkownik nie odfiltruje danych do łatwiejszego w obsłudze poziomu przez zastosowanie wyborów. Użyj właściwości **Wyświetlany komunikat**, aby przeprowadzić użytkownika przez filtrowanie danych.

[Używanie warunków obliczenia](#)

Wybór stylu tabeli prostej

W obszarze **Wygląd** dostępnych jest wiele opcji określania stylu na panelu właściwości.

Kliknij  **Style** w obszarze **Wygląd > Prezentacja**, aby dodatkowo dostosować styl wykresu. Panel stylu zawiera różne sekcje na kartach **Ogólne** i **Wykres**.

Style można zresetować, klikając  obok każdej sekcji. Kliknięcie opcji  **Zresetuj wszystko** powoduje zresetowanie stylów dla wszystkich dostępnych kart w panelu stylów.

Informacje ogólne o nadawaniu stylu indywidualnym wizualizacjom zawiera temat [Stosowanie niestandardowego stylu do wizualizacji \(page 662\)](#).


Dostosowanie tekstu

Można ustawić tekst tytułu, podtytułu i przypisu w sekcji **Wygląd > Ogólne**. Aby ukryć te elementy, wyłącz **Pokaż tytuły**.

Widoczność różnych etykiet na wykresie zależy od ustawień specyficznych dla wykresu i opcji wyświetlania etykiet. Można to skonfigurować w panelu właściwości.

Można wybrać styl tekstu widocznego na wykresie.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** ustaw czcionkę, styl wyróżnienia, rozmiar czcionki i kolor następujących elementów tekstowych:
 - **Tytuł**
 - **Podtytuł**
 - **Stopka**

4. Na karcie **Wykres** ustaw czcionkę, styl wyróżnienia, rozmiar czcionki i kolor następujących elementów tekstowych:
 - **Nagłówek**: nadaj styl tekstowi nagłówków wszystkich wymiarów i miar.
 - **Wartości wymiarów**: nadaj styl wartościom wymiarów tekstu.
 - **Wartości miar**: nadaj styl tekstowi wartości miar.
 - **Sumy**: nadaj styl tekstowi sum, jeśli wybrano wyświetlanie wiersza **Sumy** w sekcji **Wygląd > Prezentacja**.
 - **Wartości null**: nadaj styl tekstowi wartości null.
5. Na karcie **Wykres** dostosuj styl **Wartości null**. Możesz zmienić styl podkreślenia oraz kolor.


Można także nadać styl tekstowi każdej kolumny w tabeli. Zmienić można kolor, rozmiar i styl czcionki oraz wyrównanie tekstu. Te ustawienia konfiguruje się na karcie **Dane** panelu właściwości. Jeżeli kolumnie został nadany indywidualny styl, zastąpi on wszelki styl tekstu nadany na poziomie wykresu. Więcej informacji zawiera temat [Praca z elementami tabeli \(page 537\)](#).

Ponadto możesz dostosować wygląd tekstu wiersza aktywowanego kursorem. Zob. [Dostosowywanie działania po aktywacji kursorem \(page 547\)](#).

Dostosowywanie tła

Można dostosować tło wykresu. Tło można ustawić według koloru i grafiki.


Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** panelu stylu można wybrać kolor tła (pojedynczy kolor lub wyrażenie). Można także ustawić w tle grafikę z biblioteki multimediów lub adresu URL. Podczas używania koloru tła użyj suwaka, aby dostosować przezroczystość tła. Nagłówek wykresu jest zawsze wyświetlany ze 100-procentową nieprzezroczystością. Jeżeli używasz grafiki w tle, możesz dostosować jej rozmiar i położenie.
4. Na karcie **Wykres** dostosuj kolor tła następujących elementów tekstowych:
 - **Nagłówek** (używana jest 100-procentowa nieprzezroczystość)
 - **Wartości wymiarów**
 - **Wartości miar**
 - **Etykiety miar**
 - **Sumy** (używana jest 100-procentowa nieprzezroczystość)
 - **Wartości Null**

Dostosowywanie siatki

Siatkę tabeli można dostosować.


Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Wykres** dostosuj siatkę przy użyciu następujących elementów:
 - **Wysokość wiersza**: ustaw wysokość wierszy w liniach.
 - **Obramowanie**: ustaw kolor obramowania komórek.
 - **Separator**: ustaw kolor separatora oddzielającego nagłówki oraz treść tabeli.

Dostosowywanie działania po aktywacji kursorem

Możesz ustawić opcje wyświetlania, gdy użytkownik aktywuje kursorem wiersz w tabeli.


Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Wykres** panelu stylów, w sekcji **Aktywacja wiersza** dostosuj następujące ustawienia:
 - Aby wyróżniać wiersze w tabeli, gdy użytkownik aktywuje je kursorem, ustaw przełącznik w pozycji **Wł**. W zależności od preferencji możesz wyłączyć to działanie.
 - **Kolor najechania na wiersz**: ustaw kolor wyróżniania wiersza, gdy użytkownik aktywuje go kursorem.
 - **Kolor czcionki najechania na wiersz**: ustaw kolor tekstu w wyróżnionym wierszu, gdy użytkownik wskaże go kursorem.



Dostosowywanie obramowania i cienia

Możesz dostosować obramowanie i cień wykresu.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** panelu stylów w obszarze **Obramowanie** dostosuj rozmiar **Konturu**, aby zwiększyć lub zmniejszyć linie obramowania wokół wykresu.
4. Wybierz kolor obramowania.
5. Dostosuj **Promień rogu**, aby kontrolować zaokrąglenie obramowania.
6. W obszarze **Cień** na karcie **Ogólne** wybierz rozmiar i kolor cienia. Wybierz opcję **Brak**, aby usunąć cień.

Używanie Eksploracji wykresu

Eksploracja wykresu umożliwia użytkownikom aplikacji i innym użytkownikom, którzy nie mają uprawnień do edycji, dostosowywanie oryginalnej tabeli prostej w trybie analizy. Jest ona dostępna w menu  jako  **Eksploracja wykresu**.

Użytkownicy aplikacji i przeglądający mogą korzystać z eksploracji wykresu, aby dodawać lub usuwać kolumny z tabeli, zmieniać sortowanie i szerokość kolumn oraz stosować wybory. W trybie eksploracji wykresu nie można zmienić rozmiaru ani układu całej tabeli na arkuszu.

Tryb eksploracji wykresu to świetny sposób na szybkie usuwanie lub dodawanie danych, a następnie udostępnianie ich, pobieranie lub tworzenie zakładki do nowego stanu tabeli. Jest to bardzo pomocne w aplikacjach, które mają wielu przeglądających o różnych potrzebach. Panel eksploracji wykresu nie jest wyświetlany w udostępnionej ani pobranej tabeli wynikowej.

Jeśli dostosujesz tabelę w trybie eksploracji wykresu, inni użytkownicy nie będą mogli zobaczyć Twoich zmian, chyba że zapiszesz je jako publiczną zakładkę. Oznacza to, że kilku użytkowników może zmieniać tę samą tabelę jednocześnie. Twoje zmiany pozostaną dla Ciebie widoczne, jeśli odświeżysz stronę przeglądarki, ale utracisz je, jeśli się wylogujesz lub przekroczysz limit czasu sesji. W takim przypadku tabela powróci do stanu domyślnego, ustawionego przez osobę, która utworzyła tabelę prostą. Jeśli chcesz zapisać układ tabeli, utwórz zakładkę.

Użytkownicy, którzy mogą edytować arkusz, mogą wprowadzać zmiany w tabeli za pomocą eksploracji wykresu, klikając **Edytuj arkusz** i zapisywać te zmiany w oryginalnej tabeli.

Twórcy aplikacji mogą włączyć **eksplorację wykresu** w panelu właściwości:

- **Włącz eksplorację wykresu:** włącz tę opcję, aby umożliwić eksplorację wykresu.
- **Opcja widoczności:**
 - **Automatycznie:** panel eksploracji wykresu jest widoczny, gdy użytkownicy otwierają arkusz.
 - **Zminimalizowana:** eksploracja wykresu jest włączona, ale niewidoczna, gdy użytkownicy otwierają arkusz. Użytkownicy mogą ją otworzyć w menu aktywowanym po wskazaniu kursorem, klikając **☰**, a następnie **☰ Eksploracja wykresu**.

Aby element tabeli był dostępny w trybie eksploracji wykresu, twórca tabeli (lub użytkownik, który może edytować arkusz) musi dodać dane pola, elementy główne lub wyrażenia do tabeli jako kolumny lub kolumny alternatywne. Więcej informacji zawiera temat [Praca z elementami tabeli \(page 537\)](#).

Eksploracja wykresu w tabeli prostej. Tabela ma trzy kolumny: Customer, Region, City.

Chart exploration ✕

- Customer
- Region
- Sales Rep Name
- City
- Date
- Sales
- Cost
- Profit margin
- Manager
- Product Group
- Gross sales
- Customer Number
- Invoice Date
- City Code
- Desc
- Item Desc
- Manager Number

Total sales and cost

Customer	Region	City	...
A Superior System	USA	New York	
A-2-Z Solutions	Spain	Madrid	
A-ARVIN Laser Resources	UK	London	
A&B	Spain	Barcelona	
A&G	USA	Los Angeles	
A&R Partners	UK	Birmingham	
A1 Datacom Supply	Spain	Valencia	
a2i	UK	Leeds	
A2Z Solutions	Japan	Tokyo	
AA-Wizard	Nordic	Stockholm	
Aadast	USA	Chicago	
Aaron D. Meyer & Associates	Japan	Yokohama	
Aaron Products	Japan	Osaka	
Abacus Niagara	Nordic	Gothenburg	
Abbotsbury	Japan	Nagoya	
Abbott	UK	Glasgow	
Aberdeen	USA	Houston	
ABI TruTrac	USA	Philadelphia	
AboveNet	USA	Phoenix	
Abplus	USA	San Antonio	
ABSolute	USA	San Diego	
Absolute Magic	USA	Dallas	
Abstract	USA	San Jose	

Rows per page: 100 Select page: 1 1 - 100 of 685 |< < > >|

Eksploracja wykresu tej samej tabeli co powyżej, ale z dwiema miarami dodanymi do tabeli: Sales i Cost. Kolory tła są wynikiem wyrażenia.

Chart exploration		Total sales and cost				
Search		Customer T#	Region	City	Sales	Cost
		Totals			\$104,852,674.81	\$61,571,564.69
<input checked="" type="checkbox"/>	Customer	A Superior System	USA	New York	\$103,728.12	\$61,464.03
<input checked="" type="checkbox"/>	Region	A-2-Z Solutions	Spain	Madrid	\$196,298.49	\$120,886.20
<input type="checkbox"/>	Sales Rep Name	A-ARVIN Laser Resources	UK	London	\$4,053.05	\$2,515.87
<input checked="" type="checkbox"/>	City	A&B	Spain	Barcelona	\$92,120.60	\$53,402.92
<input type="checkbox"/>	Date	A&G	USA	Los Angeles	\$12,502.61	\$6,616.37
<input checked="" type="checkbox"/>	Sales	A&R Partners	UK	Birmingham	\$30,392.45	\$20,028.79
<input checked="" type="checkbox"/>	Cost	A1 Datacom Supply	Spain	Valencia	\$259,599.52	\$155,091.57
<input type="checkbox"/>	Profit margin	a2i	UK	Leeds	\$451.64	\$181.39
<input type="checkbox"/>	Manager	A2Z Solutions	Japan	Tokyo	\$69,977.36	\$41,139.03
<input type="checkbox"/>	Product Group	AA-Wizard	Nordic	Stockholm	\$94,209.44	\$50,301.75
<input type="checkbox"/>	Gross sales	Aadast	USA	Chicago	\$351,243.31	\$221,027.86
<input type="checkbox"/>	Customer Number	Aaron D. Meyer & Associates	Japan	Yokohama	\$90,017.11	\$50,372.25
<input type="checkbox"/>	Invoice Date	Aaron Products	Japan	Osaka	\$4,901.96	\$3,152.51
<input type="checkbox"/>	City Code	Abacus Niagara	Nordic	Gothenburg	\$48,161.07	\$26,484.39
<input type="checkbox"/>	Desc	Abbotsbury	Japan	Nagoya	\$4,556.70	\$2,409.89
<input type="checkbox"/>	Item Desc	Abbott	UK	Glasgow	\$15,036.77	\$9,265.99
<input type="checkbox"/>	Manager Number	Aberdeen	USA	Houston	\$319,388.90	\$184,554.70
		ABI TruTrac	USA	Philadelphia	\$14,082.35	\$7,691.37
		AboveNet	USA	Phoenix	\$1,395.72	\$1,089.46
		Abplus	USA	San Antonio	\$8,848.56	\$4,582.28
		ABSolute	USA	San Diego	\$4,319.23	\$2,349.73
		Absolute Magic	USA	Dallas	\$73,982.46	\$41,200.92

Rows per page: 100 Select page: 1 1 - 100 of 685

Ograniczenia

Eksploracja wykresu jest niedostępna, jeśli tabela jest osadzona w pewnych wykresach

Eksploracja wykresu nie jest dostępna, jeśli tabela jest osadzona wewnątrz któregoś z poniższych obiektów:

- Istniejący obiekt kontenera, który nie został zamieniony na kontener kart. Kontener kart stał się natywnym obiektem kontenera w wydaniach Qlik Sense Enterprise on Windows i Qlik Sense Desktop z listopada 2024 roku.

Eksploracja wykresu nie jest także dostępna w istniejących wystąpieniach wycofanych obiektów **Kontenera wyświetlania/ukrywania** i **Kontenera z kartami**. Konwersja tych obiektów na kontenery kart nie jest jednak zalecana. Zamiast tego utwórz nowy kontener kart od podstaw, aby uzyskać dostęp do eksploracji wykresu w prostych tabelach.

[Kontener \(page 431\)](#)

- Kontener kratowy
[Rozszerzenie Trellis container \(page 551\)](#)

Liczba wyświetlanych wierszy

Jeśli paginacja jest włączona, możesz wyświetlać tylko 100 wierszy naraz. Jeśli paginacja jest wyłączona, możesz wyświetlić do 250 000 wierszy jednocześnie. Jeśli tabela ma więcej niż 250 000 wierszy, zostanie zastosowana paginacja.

Bardzo duże tabele są niewygodne i nieczytelne, więc rzeczywiście użyteczne rozmiary tabeli są znacznie mniejsze od teoretycznie możliwych. Zwykle wskazane jest, by wszystkie kolumny były widoczne bez konieczności przewijania poziomego.


Ułatwienia dostępu

Tabela prosta jest w pełni dostępna tylko wtedy, gdy włączona jest paginacja.

Rozszerzenie Trellis container

Kontenera kratowego (Trellis container) można używać do wyświetlania wykresu kratowego na podstawie wizualizacji głównej. Na wykresie kratowym przedstawiana jest siatka tego samego typu wykresu dla różnych wartości wymiaru. Wykresu kratowego można używać do porównywania metryk dla różnych grup danych. Kontener kratowy (Trellis container) jest zawarty w pakiecie Visualization bundle.

Wykres kratowy na podstawie wykresu słupkowego danych sprzedaży pokazany dla różnych kategorii produktów





Tworzenie wykresu kratowego

Na arkuszu, który edytujesz, możesz utworzyć wykres kratowy. Wykres, który ma być powtarzany dla różnych wartości wymiaru, musi być wizualizacją główną.

Wykonaj następujące czynności:

1. Utwórz wykres, który chcesz powtórzyć dla różnych wartości wymiarów i zapisz go jako główną wizualizację.
2. W panelu zasobów otwórz obszar **Obiekty niestandardowe > Visualization bundle** i przeciągnij do arkusza obiekt **Trellis container**.
3. Wybierz, która wizualizacja główna ma być wyświetlana, w panelu właściwości, w obszarze **Wygląd > Trellis options > Base visualization**.
4. W obszarze **Dane > Dimensions** wybierz wymiar, którego chcesz użyć jako pierwszego wymiaru siatki.
5. Opcjonalnie dodaj drugi wymiar siatki, aby utworzyć siatkę z jednym wymiarem na każdej osi.



*Jeśli którykolwiek z wymiarów siatki jest wymiarem wyliczanym, włącz **Calculated Dimension** w ustawieniach wymiaru.*

Zostanie wyświetlona siatka wykresów, z których każdy będzie bazował na wybranym wymiarze siatki.

Rozwiązywanie problemów

Nie widzę siatki wykresów, natomiast jest wyświetlany taki komunikat: **Too many dimension values!**

Możliwa przyczyna

Liczba istniejących wartości wymiaru jest większa niż maksymalna liczba wykresów dozwolonych w siatce.

Proponowane działanie

Liczbę dozwolonych wykresów można zwiększyć, wybierając **Wygląd > Trellis options > Maximum number of charts**.

Zmiana wyglądu wykresu

Wykres można dostosowywać, korzystając z co najmniej jednej funkcji.

Ustawianie liczby kolumn

Liczbę kolumn na wykresie siatkowym można określić, wybierając **Wygląd > Trellis options > Number of columns**.

Ustawianie zakresu osi Y wykresów

Można wybrać, który zakres osi Y ma być wyświetlany na wykresach w ramach wykresu kratowego, wybierając **Wygląd > Trellis options > Auto range**.

- Po wybraniu ustawienia **On** (Wł.) będzie wyświetlany taki sam zakres dla wszystkich wykresów. Jest to najlepsze rozwiązanie do celów porównywania wartości między poszczególnymi wykresami.
- Po wybraniu ustawienia **Off** będzie wyświetlany zoptymalizowany zakres dla każdego wykresu.

Pokazywanie obramowania


Obramowanie dla wykresu kratowego można pokazać, wybierając **Wygląd > Trellis options > Border**. Można dostosować szerokość, kolor i styl. Możliwe jest także zdefiniowanie niestandardowego obramowania.



Tryb slajdów

Zamiast w siatce, wykresy mogą być wyświetlane w trybie slajdów. W tym celu należy zmienić ustawienie **Wygląd > Trellis options > Slide mode** na **On**. W trybie slajdów wykresy wyświetlane są pojedynczo. Przełączanie między wykresami odbywa się poprzez przewijanie.

Używanie panelu stylów do dalszego dostosowywania wyglądu

W obszarze **Wygląd** dostępnych jest wiele opcji określania stylu na panelu właściwości.

Kliknij  **Style** w obszarze **Wygląd > Prezentacja**, aby dodatkowo dostosować styl wykresu. Panel stylu zawiera różne sekcje na kartach **Ogólne** i **Wykres**.

Style można zresetować, klikając  obok każdej sekcji. Kliknięcie opcji  **Zresetuj wszystko** powoduje zresetowanie stylów dla wszystkich dostępnych kart w panelu stylów.

Informacje ogólne o nadawaniu stylu indywidualnym wizualizacjom zawiera temat [Stosowanie niestandardowego stylu do wizualizacji \(page 662\)](#).


Dostosowanie tekstu

Można ustawić tekst tytułu, podtytułu i przypisu w sekcji **Wygląd > Ogólne**. Aby ukryć te elementy, wyłącz **Pokaż tytuły**.

Widoczność różnych etykiet na wykresie zależy od ustawień specyficznych dla wykresu i opcji wyświetlania etykiet. Można to skonfigurować w panelu właściwości.

Można wybrać styl tekstu widocznego na wykresie.


Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** ustaw czcionkę, styl wyróżnienia, rozmiar czcionki i kolor następujących elementów tekstowych:
 - **Tytuł**
 - **Podtytuł**
 - **Stopka**

Dostosowywanie tła

Można dostosować tło wykresu. Tło można ustawić według koloru i grafiki.


Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** panelu stylu można wybrać kolor tła (pojedynczy kolor lub wyrażenie). Można także ustawić w tle grafikę z biblioteki multimedialnych lub adresu URL. Podczas używania koloru tła użyj suwaka, aby dostosować przezroczystość tła. Jeżeli używasz grafiki w tle, możesz dostosować jej rozmiar i położenie.

Dostosowywanie obramowania i cienia

Możesz dostosować obramowanie i cień wykresu.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** panelu stylów w obszarze **Obramowanie** dostosuj rozmiar **Konturu**, aby zwiększyć lub zmniejszyć linie obramowania wokół wykresu.
4. Wybierz kolor obramowania.
5. Dostosuj **Promień rogu**, aby kontrolować zaokrąglenie obramowania.
6. W obszarze **Cień** na karcie **Ogólne** wybierz rozmiar i kolor cienia. Wybierz opcję **Brak**, aby usunąć cień.

Konfiguracja sposobu reprezentowania wartości null

Wartości null miar

Aby skonfigurować reprezentację wartości null miary dla wartości wymiaru, użyj **Wygląd > Trellis options > Show all possible dimensions**. **Show all possible dimensions** oferuje następujące opcje:

- **On**: kontener wyświetla wartość miary równą 0 dla wartości wymiaru, dla której brak danych miary. Załóżmy, że wizualizacja główna agreguje sprzedaż według miesiąca oraz że nie ma sprzedaży w październiku. W tym przypadku kontener kratowy nadal będzie wyświetlać październik jako wymiar na wykresach (z wartością 0).
- **Off**: kontener nie wyświetla wartości wymiaru, dla których brak danych miary. Załóżmy, że wizualizacja główna agreguje sprzedaż według miesiąca oraz że jest sprzedaż we wszystkich miesiącach oprócz października. Tutaj kontener kratowy będzie zawierał listę wszystkich miesięcy z wyjątkiem października na wykresach.

Wartości null w wymiarach siatki

Może się zdarzyć tak, że w wymiarze siatki znajdują się wartości null. Jeśli chcesz, aby kontener kratowy wizualizował te wartości null, włącz ustawienie Uwzględnij wartości null.

Wykonaj następujące czynności:

1. Na panelu właściwości rozwiń **Dane**.
2. Rozwiń wymiar, dla którego chcesz wyświetlać wartości null.
3. Włącz **Include null values**.

Najlepsze praktyki w zakresie tworzenia wizualizacji głównej

Oto kilka wskazówek dotyczących tworzenia wizualizacji głównej na potrzeby wykorzystania jej w wykresie kratowym:

- Pokazuj tytuł w wizualizacji głównej. Na wykresie kratowym tytuł jest zastępowany wartością wymiaru siatki każdego z wykresów składowych.
- Jeśli używasz wyrażeń: utwórz etykietę wartości, aby ukryć wyrażenie set.
- Jeśli używasz wykresu kombi: użyj tylko jednej osi i ustaw wartość minimalną oraz maksymalną osi Y.
- Jeśli używasz wykresu skrzynkowego: ustaw wartość minimalną i maksymalną osi Y.
- Jeśli używasz wykresu punktowego: ustaw oś X.
- Jeśli używasz mapy: użyj trybu zaawansowanego i ustaw kolor oraz tytuł warstwy. Przykład można znaleźć w temacie [Przykład 2: kolorowanie wykresu mapy \(page 561\)](#).

Korzystanie z trybu zaawansowanego

Użyj trybu zaawansowanego, aby dostosować wyrażenia zestawu i wartości wymiaru, które będą wyświetlane w kontenerze kratowym. Tryb zaawansowany umożliwia użycie wartości zastępczych, aby umożliwić korzystanie z dynamicznych danych wyjściowych dostosowanych do wymiaru wyświetlanego na każdym wykresie w kontenerze.

Aby aktywować tryb zaawansowany, ustaw **Wygląd > Trellis options > Advanced mode** na **On**.
Tryb zaawansowany umożliwia:

- Używanie zaawansowanych wyrażeń dla etykiet, tytułów, podtytułów i stopek.
- Stosowanie zaawansowanych wyrażeń do definiowania danych wyświetlanych w wizualizacji. Na przykład:
 - wyrażenie **if** jako miara wykresu
 - Kolorowanie według miary
 - Łączenie wyrażenia zestawu kontenera kratowego z innymi wyrażeniami zestawu

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości wizualizacji głównej przejdź do **Wygląd > Trellis options** oraz ustaw **Advanced mode** na **On**.
2. Zastosuj symbole zastępcze z poniższej tabeli w wyrażeniach dla miar, kolorów, tekstu wykresu i innych właściwości. Na wykresie kratowym zostaną one zastąpione następującymi wartościami.

Wartości zastępcze na wykresie kratowym w trybie zaawansowanym

Obiekt zastępczy	Zastępowany przez wartość
\$(vDim)	Dimension Name
\$(vDimValue)	Dimension Value
\$(vDimSet)	,[Dimension Name]={'Dimension Value'}
\$(vDimSetFull)	{<[Dimension Name]={'Dimension Value'}>}

Zastosowania i przykłady

\$(vDim)

\$(vDim) jest użyteczne jako wyrażenie tytułu dla etykiet, tytułów, podtytułów lub stopek w wizualizacji głównej. Przykładowo w podtytule:

```
= 'This chart presents the aggregation by ' & $(vDim)
```

\$(vDimValue)

\$(vDimValue) przydaje się w wielu sytuacjach:

- Wyrażenia dla danych miary w wizualizacji głównej. Na przykład jako miara w obiekcie **Tekst i grafika** lub **Tekst**:

```
=if(GetSelectedCount([Product Category])=1, Sum({<Region={$(vDimValue)}>} Sales), 'Please select a product category.')
```
- wyrażenia tytułu dla etykiet, tytułów, podtytułów lub stopek w wizualizacji głównej. Przykładowo, jako stopka:

```
= 'This chart presents sales data for' & $(vDimValue) & '.'
```


\$(vDimSet)

\$(vDimSet) przydaje się, gdy trzeba połączyć wiele wyrażeń zestawu razem. Można go użyć jako wyrażenia dla danych miary w wizualizacji głównej. Na przykład:

```
=sum({<ProductName={'Bike Helmet'}> $(vDimSet)>} Sales)
```

W powyższym przykładzie kontener kratowy ograniczyłby dane do wartości *ProductName Bike Helmet*. Dla każdej unikatowej wartości wymiaru używanego w kontenerze kratowym wyświetlany byłby osobny wykres.

\$(vDimSetFull)

\$(vDimSetFull) przydaje się do ustawiania koloru wykresu według miary w wizualizacji głównej. Na przykład:

```
=Sum($(vDimSetFull) Sales)
```

Przykłady długich form

Szczegółowe przykłady pokazujące, jak korzystać z trybu zaawansowanego, można znaleźć w temacie [Dodawanie danych \(page 558\)](#).

Ograniczenia

Informacje dotyczące ograniczeń ogólnych zawiera temat [Ograniczenia \(page 465\)](#).

Nieobsługiwane wizualizacje

W wykresie kratowym nie można używać następujących wizualizacji:

- Panel filtrowania
- Histogram
- Kontener
- Kontener układu

Wizualizacje w postaci wielokrotnego wskaźnika KPI z osadzonymi wizualizacjami głównymi

Nie jest możliwe użycie wykresu wielokrotnego wskaźnika KPI, który zawiera osadzoną wizualizację główną.

Wybieranie wymiaru

Jeśli dokonasz wyboru wymiaru, który jest używany jako wymiar siatki na wykresie kratkowym, wybór ten nie zostanie odzwierciedlony na tym wykresie.

Przykład:

Masz panel filtrowania z krajami i wykres kratkowy z krajem jako pierwszym wymiarem siatki. Po wybraniu kraju w panelu filtrowania wykres kratkowy nadal będzie pokazywał wykres dla każdego kraju i będzie ignorował ten wybór.

Kolorowanie według koloru miary głównej

Kolory przypisane do miar głównych w kontenerze kratowym nie pojawiają się, chyba że kontener kratowy używa trybu zaawansowanego.

Kontener kratowy — przykłady trybu zaawansowanego

W tym temacie pomocy pokazano przykłady użycia kontenera kratowego w trybie zaawansowanym w celu skonfigurowania zaawansowanych wyrażeń na wykresach.

Przedstawiono tu następujące zmienne:

- \$(vDim)
- \$(vDimValue)
- \$(vDimSetFull)

Dodatkowe przykłady zawiera temat [Korzystanie z trybu zaawansowanego \(page 555\)](#).

Przykład 1: wyrażenie miary warunkowej

W tym przykładzie pokazano, jak można dodać zmienną \$(vDimValue) do wyrażeń miary, aby kontener kratowy był kompatybilny z zaawansowanymi wyrażeniami. Wyrażenie używane w tym wykresie to wyrażenie warunkowe **if**.

Dodawanie danych

Utwórz nową aplikację i dodaj poniższy skrypt ładowania do Edytor ładowania danych. Następnie załaduj dane.

Skrypt ładowania

Sales:

```
LOAD * INLINE [
Region,Country,Item Type,Sales Channel,Order Priority,Order Date,Order ID,Ship Date,Units
Sold,Unit Price,Unit Cost,Total Revenue,Total Cost,Total Profit
Central America and the
Caribbean,Honduras,Household,Offline,H,2/8/2017,522840487,2/13/2017,8974,668.27,502.54,5997054
.98,4509793.96,1487261.02
Asia,Mongolia,Personal
Care,Offline,C,2/19/2014,832401311,2/23/2014,4901,81.73,56.67,400558.73,277739.67,122819.06
Asia,Sri
Lanka,Cosmetics,Offline,M,11/19/2016,419123971,12/18/2016,6952,437.20,263.33,3039414.40,183067
0.16,1208744.24

Asia,Turkmenistan,Household,Offline,L,12/30/2010,441619336,1/20/2011,3830,668.27,502.54,255947
4.10,1924728.20,634745.90
Central America and the
Caribbean,Honduras,Snacks,Online,L,6/30/2016,795490682,7/26/2016,2225,152.58,97.44,339490.50,2
16804.00,122686.50
Australia and Oceania,Australia,Office
Supplies,Online,C,10/27/2015,158535134,11/25/2015,2924,651.21,524.96,1904138.04,1534983.04,369
155.00
Europe,United
Kingdom,Household,Online,L,1/5/2012,955357205,2/14/2012,282,668.27,502.54,188452.14,141716.28,
46735.86
Sub-Saharan
Africa,Djibouti,Cosmetics,Offline,H,4/7/2014,259353148,4/19/2014,7215,437.20,263.33,3154398.00
,1899925.95,1254472.05
Australia and
```

Oceania,Australia,Cereal,Offline,H,6/9/2013,450563752,7/2/2013,682,205.70,117.11,140287.40,79869.02,60418.38
Middle East and North
Africa,Libya,Clothes,Offline,H,10/30/2010,705784308,11/17/2010,6116,109.28,35.84,668356.48,219197.44,449159.04
Central America and the
Caribbean,Haiti,Cosmetics,Offline,H,10/13/2013,505716836,11/16/2013,1705,437.20,263.33,745426.00,448977.65,296448.35
Central America and the
Caribbean,Belize,Clothes,Offline,M,7/25/2016,807025039,9/7/2016,5498,109.28,35.84,600821.44,197048.32,403773.12
Europe,Lithuania,Office
Supplies,Offline,H,10/24/2010,166460740,11/17/2010,8287,651.21,524.96,5396577.27,4350343.52,1046233.75
Asia,Turkmenistan,Office
Supplies,Online,M,4/23/2013,462405812,5/20/2013,5010,651.21,524.96,3262562.10,2630049.60,632512.50
Middle East and North
Africa,Libya,Fruits,Online,L,8/14/2015,816200339,9/30/2015,673,9.33,6.92,6279.09,4657.16,1621.93
Sub-Saharan
Africa,Djibouti,Cereal,Online,H,5/20/2017,555990016,6/17/2017,8656,205.70,117.11,1780539.20,1013704.16,766835.04
Middle East and North
Africa,Pakistan,Cosmetics,Offline,L,7/5/2013,231145322,8/16/2013,9892,437.20,263.33,4324782.40,2604860.36,1719922.04
North
America,Mexico,Household,Offline,C,11/6/2014,986435210,12/12/2014,6954,668.27,502.54,4647149.58,3494663.16,1152486.42
Australia and Oceania,Federated States of
Micronesia,Beverages,Online,C,10/28/2014,217221009,11/15/2014,9379,47.45,31.79,445033.55,298158.41,146875.14
Australia and
Oceania,Samoa,Cosmetics,Online,H,7/20/2013,670854651,8/7/2013,9654,437.20,263.33,4220728.80,2542187.82,1678540.98

Europe,Spain,Household,Offline,L,10/21/2012,213487374,11/30/2012,4513,668.27,502.54,3015902.51,2267963.02,747939.49
Middle East and North
Africa,Lebanon,Clothes,Online,L,9/18/2012,663110148,10/8/2012,7884,109.28,35.84,861563.52,282562.56,579000.96
Sub-Saharan
Africa,Kenya,Vegetables,Online,L,3/18/2012,827844560,4/7/2012,6457,154.06,90.93,994765.42,587135.01,407630.41
North America,Mexico,Personal
Care,Offline,L,2/17/2012,430915820,3/20/2012,6422,81.73,56.67,524870.06,363934.74,160935.32
Australia and
Oceania,Australia,Beverages,Offline,H,7/7/2014,240470397,7/11/2014,9389,47.45,31.79,445508.05,298476.31,147031.74
North America,Mexico,Personal
Care,Offline,M,7/30/2015,559427106,8/8/2015,5767,81.73,56.67,471336.91,326815.89,144521.02
Sub-Saharan
Africa,Mozambique,Household,Offline,L,2/10/2012,665095412,2/15/2012,5367,668.27,502.54,3586605.09,2697132.18,889472.91
];

Tworzenie wizualizacji głównej

Wykonaj następujące czynności:

1. Otwórz arkusz w trybie edycji.
2. Przeciągnij wykres słupkowy na arkusz.
3. Dodaj *Item Type* jako wymiar do wykresu słupkowego.
4. Dodaj następujące wyrażenie jako miarę:
`=if(Sum([Units Sold])>=40000, Sum({<Region={$(vDimValue)}>} [Total Profit]), Sum({<Region={$(vDimValue)}>} [Units Sold]))`
 W kontenerze kratowym pojawi się to wyrażenie:
 - Jeśli sprzedano 40 000 lub więcej sztuk: łączny zysk dla każdego odrębnego regionu.
 - Jeśli sprzedano mniej niż 40 000 sztuk lub jeśli dane są null: łączna liczba sprzedanych jednostek dla każdego odrębnego regionu.
 Dla każdego wykresu w kontenerze zmienna `$(vDimValue)` zostanie zastąpiona przez nazwę wartości wymiaru dla *Region*.
5. Dla dodanej przed chwilą miary dodaj następującą **Etykietę**:
`=if(Sum([Units Sold])>=40000, 'Total Profit', 'Items Sold')`
6. W panelu właściwości rozwiń **Sortowanie**. Dostosuj sortowanie tak, aby wykres był sortowany przede wszystkim według wartości miary w kolejności malejącej.
7. Na panelu właściwości w obszarze **Wygląd** rozwiń pozycję **Kolory i legenda**.
8. Ustaw **Kolory** na **Niestandardowe** i wybierz opcję kolorowania wykresu **Wg wymiarów**.
9. Włącz **Trwałe kolory**.
10. Kliknij wykres prawym przyciskiem myszy lub użyj przycisku **•••** oraz kliknij **Dodaj do elementów głównych**.
11. Nadaj elementowi głównemu **Nazwę** (na przykład *BarChartExample*) oraz kliknij **Dodaj**.


Tworzenie kontenera kratowego

Wykonaj następujące czynności:

1. Przeciągnij kontener kratowy do arkusza.
2. Kliknij **Dodaj wymiar**, a następnie wybierz *Region*.
3. Kliknij **Dodaj wizualizację główną**. Z menu rozwijanego wybierz element główny *BarChartExample*.
4. W panelu właściwości kontenera kratowego, w sekcji **Wygląd** rozwiń **Opcje kontenera kratowego**.
5. Ustaw **Tryb zaawansowany** na **Włączony**.
6. Na panelu właściwości kontenera kratowego, w obszarze **Wygląd** rozwiń pozycję **Ogólne**.
7. W razie potrzeby włącz opcję **Pokaż tytuły**. Dodaj następujące wyrażenie dla **Tytułu** wykresu:
`=if(Sum([Units Sold])>=40000, 'Total Profit, by Region and Item Type', 'Total Items Sold, by Region and Item Type')`


Zmień rozmiar kontenera kratowego na arkuszu tak, aby miał wystarczająco dużo miejsca na pokazanie wszystkich danych. Wykres powinien teraz wyglądać jak na poniższej ilustracji.

Przykładowy wynik przy braku wyborów dokonanych w aplikacji



Jeśli dokonasz wyboru w aplikacji (na przykład wybierając konkretny *Order Priority*), miara wyświetlana na wykresie może ulec zmianie, biorąc pod uwagę niższy wolumen zamówień.

Przykładowy wynik z wyborem dokonany w aplikacji



Przykład 2: kolorowanie wykresu mapy

W tym przykładzie pokazano, jak skonfigurować kontener kratowy w **Trybie zaawansowanym**, aby pokolorować wykres mapy według wyrażenia miary. W szczególności pokazano następujące czynności:

- Używanie $\$(vdimsetFull)$ do kolorowania wykresów mapy według miar.
- Używanie $\$(vdim)$ oraz $\$(vdimvalue)$ w tekście na wykresach (w tym przypadku dla podtytułów wykresów).

Dodawanie danych

Utwórz nową aplikację i poniższy skrypt ładowania w narzędziu Edytor ładowania danych.
Następnie załaduj dane.

Skrypt ładowania

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
[Regional Sales]:
```

```
Load RowNo() as OrderID, Year(OrderDate) as Year, * Inline [
Country,OrderDate,Sales
Peru,01/15/2022,227752.86
India,09/24/2023,273204.8
United Kingdom,10/12/2020,196509.42
Brazil,04/09/2022,62936.87
Peru,06/19/2023,343348.25
France,10/08/2021,137087.24
Brazil,04/02/2023,364144.83
France,01/18/2021,147458.3
France,07/31/2021,131735.39
France,08/28/2021,175657.49
Mexico,11/29/2023,347796.5
Brazil,10/22/2021,156415.67
United States,06/26/2022,71698.01
Mexico,07/06/2021,302858.53
United States,09/02/2023,380184.4
Japan,12/17/2023,138012.27
Spain,01/06/2022,360035.92
Nigeria,07/26/2020,117583.51
India,08/27/2022,319078.12
Nigeria,05/10/2021,185315.61
France,01/22/2021,79605.99
Mexico,11/08/2022,410677.64
United Arab Emirates,01/21/2022,304060.08
Japan,05/01/2020,382370.67
Peru,10/07/2020,163162.77
Japan,10/28/2023,116031.67
Japan,08/13/2021,202813.87
Brazil,12/18/2020,116177.28
France,08/05/2023,251482.97
United States,11/30/2023,354524.01
Brazil,02/27/2022,333082.0
Japan,03/02/2024,272875.61
Japan,10/05/2022,241957.76
Mexico,10/13/2020,415713.42
France,02/01/2021,278095.0
Brazil,04/21/2023,32234.39
United States,03/06/2020,31705.72
Japan,10/16/2021,397489.08
Peru,01/24/2021,164315.87
Peru,08/10/2021,39399.43
Japan,08/19/2021,55312.24
```

United States,06/19/2021,47950.8
France,04/05/2020,66698.87
Chile,02/05/2023,209699.99
Canada,04/03/2022,40362.07
India,05/07/2023,448813.12
France,11/21/2023,382234.7
United States,05/22/2020,454589.09
Brazil,12/20/2021,46482.62
Peru,04/18/2023,196877.9
Canada,12/22/2021,292966.22
France,12/05/2020,441694.97
Brazil,02/14/2023,172206.44
Mexico,04/11/2022,302489.06
Peru,05/12/2022,293993.12
Peru,04/24/2022,248774.21
Canada,06/04/2024,392124.04
Mexico,03/04/2020,142287.51
Japan,02/27/2022,75894.1
Brazil,05/07/2021,52657.97
Mongolia,01/31/2020,447353.36
France,04/05/2022,275954.94
Brazil,03/03/2022,86689.07
United States,01/27/2023,304884.26
Spain,05/03/2021,143572.48
Australia,03/28/2022,132283.75
Japan,04/20/2021,259819.31
Canada,06/12/2020,366820.82
France,09/15/2020,337837.91
Japan,07/09/2020,95159.91
Japan,10/19/2021,149382.85
Brazil,09/09/2021,325617.68
Mexico,06/06/2021,324661.14
Brazil,09/28/2022,366444.31
Mexico,05/26/2023,394055.4
Japan,05/30/2021,77322.47
Japan,02/06/2023,187484.72
United States,11/13/2022,307780.43
France,03/26/2022,438656.23
Japan,03/16/2020,237080.43
United Kingdom,12/31/2022,372867.22
Mexico,12/23/2022,251630.19
Kenya,09/11/2023,167978.34
Peru,08/12/2022,174796.28
Brazil,03/20/2020,360178.71
Nigeria,06/04/2024,236178.16
United States,06/19/2022,230182.87
Brazil,12/30/2021,128965.58
Nigeria,07/26/2023,96338.83
Peru,05/16/2021,354580.5
Spain,02/21/2024,107994.23
Mongolia,05/19/2022,240049.35
United States,10/20/2022,302237.71
Brazil,02/11/2022,162125.17
Brazil,02/20/2023,223010.48
Nigeria,06/20/2024,206926.14

Mexico,02/27/2023,378327.98
France,03/07/2022,432543.14
France,05/20/2020,61227.11
Japan,08/26/2020,46839.45
France,01/18/2024,193017.69
France,11/25/2020,290340.4
Canada,08/08/2022,385273.52
United States,09/26/2021,204250.05
United States,08/04/2022,223287.59
Mexico,11/14/2022,256152.68
Brazil,01/15/2020,242880.01
Mexico,11/25/2020,430857.71
United States,06/05/2021,378069.6
France,01/03/2022,316563.84
United Kingdom,05/19/2021,243918.77
United States,05/17/2023,204355.25
Nigeria,03/13/2020,293234.49
Mongolia,06/24/2022,245425.64
Australia,12/19/2020,379893.22
United States,01/01/2021,288622.04
Brazil,05/03/2022,242795.62
Mexico,04/07/2021,227912.73
Japan,11/26/2021,144015.86
Canada,09/17/2020,126427.98
Mexico,08/04/2021,170917.99
Brazil,09/16/2021,302048.81
Japan,12/16/2020,271152.67
Peru,09/10/2021,384189.71
United States,04/29/2020,454328.73
Peru,08/27/2020,190456.76
Canada,09/29/2022,296216.69
United States,06/20/2020,293064.04
Nigeria,07/21/2023,329696.64
France,03/29/2022,125031.6
Canada,11/28/2020,334136.19
India,01/27/2023,364236.69
United States,04/05/2024,146632.59
Brazil,11/23/2021,442283.3
Canada,09/17/2020,149007.7
Brazil,03/15/2023,170612.37
Peru,02/09/2021,156444.13
Brazil,03/17/2021,217404.08
Mongolia,04/26/2020,312406.89
Canada,10/08/2020,381041.07
Brazil,06/11/2022,347838.35
Peru,01/24/2022,250253.73
Canada,11/30/2020,54392.41
Brazil,12/14/2020,301046.63
United Kingdom,11/30/2023,23456.55
United States,11/18/2021,411647.97
Mexico,10/27/2022,35642.56
Nigeria,01/12/2021,310103.2
Mongolia,04/24/2023,66497.07
Japan,03/01/2020,115616.07
Brazil,11/11/2021,427971.79

Australia,04/30/2020,224772.13
Mongolia,10/31/2020,99216.73
Peru,08/21/2020,403962.65
Peru,01/30/2023,185795.36
Japan,01/25/2023,123502.1
Nigeria,01/12/2024,203772.15
United States,11/13/2020,148393.65
Brazil,12/06/2020,112804.31
United States,07/14/2022,301281.13
Peru,04/09/2020,250693.79
Peru,05/21/2024,393405.04
Japan,03/26/2022,52544.23
Brazil,01/16/2023,90154.56
Mexico,01/22/2023,26075.54
Brazil,11/28/2021,23825.06
Peru,11/09/2020,161572.89
Mexico,07/28/2021,49412.07
Japan,01/11/2021,307169.36
Canada,09/06/2021,73335.63
Nigeria,04/14/2023,1187523.85
France,10/22/2021,72831.06
Brazil,03/07/2020,369401.17
Canada,06/04/2020,341681.27
Brazil,06/20/2021,386016.82
Peru,10/26/2022,32322.15
Canada,04/16/2021,345333.21
Japan,03/24/2020,205311.36
Japan,09/29/2023,415385.44
Nigeria,03/28/2023,449452.09
France,10/04/2020,95167.1
Japan,08/14/2021,358862.28
Mongolia,06/24/2024,329040.71
France,03/02/2023,132649.55
France,09/20/2022,408825.94
Canada,05/22/2021,423239.99
Spain,09/06/2020,47063.8
Brazil,05/11/2024,393786.01
Mexico,06/02/2023,34370.17
Brazil,01/31/2024,284225.11
Peru,04/17/2023,404147.81
Brazil,11/25/2022,190314.55
Peru,12/03/2021,141599.92
Chile,10/29/2021,244343.67
Japan,09/11/2022,448202.62
United States,02/11/2020,120006.54
France,12/11/2021,97129.11
Peru,01/30/2021,312698.45
France,09/24/2023,195299.87
France,04/10/2024,448665.96
];

Tworzenie wizualizacji głównej

Wykonaj następujące czynności:

1. Otwórz arkusz w trybie edycji.
2. Przeciągnij wykres mapy na arkusz.
3. Na panelu właściwości utwórz nową warstwę obszaru dla wykresu.
4. Dodaj *Country* jako wymiar warstwy obszaru.
5. W warstwie obszaru *Country* rozwiń **Kolory**.
6. Ustaw opcję **Kolory** na **Niestandardowe** i wybierz z listy opcję **Wg miar**.
7. Dodaj następujące wyrażenie do **Wybierz miarę**:
`=Sum($(vDimSetFull) Sales)`
8. Dodaj następującą **Etykietę** do koloru miary: *Total Sales*
9. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd** > **Ogólne**.
10. Dodaj następujące wyrażenie dla **Podtytułu** wykresu:
`= 'Total Sales, ' & $(vDim) & ': ' & $(vDimValue)`
Wyrażenie to zwraca błąd w wizualizacji głównej, ale w kontenerze kratowym działa zgodnie z zamierzeniem. Dla każdej unikatowej wartości *Year* tytuł wykresu będzie miał postać **Total Sales, Year: <year>**.
11. Kliknij wykres prawym przyciskiem myszy lub użyj przycisku **•••** oraz kliknij **Dodaj do elementów głównych**.
12. Nadaj elementowi głównemu **Nazwę** (na przykład *MapChartExample*) oraz kliknij **Dodaj**.


Tworzenie kontenera kratowego

Wykonaj następujące czynności:

1. Przeciągnij kontener kratowy do arkusza.
2. Kliknij **Dodaj wymiar**, a następnie wybierz *Year*.
3. Kliknij **Dodaj wizualizację główną**. Z menu rozwijanego wybierz element główny *MapChartExample*.
4. Na panelu właściwości kontenera kratowego, w obszarze **Wygląd** rozwiń pozycję **Trellis options**.
5. Ustaw opcję **Advanced mode** (Koloruj wszystkie wiersze wg warunku) na wartość **On** (Wskazane wiersze).
6. Ustaw **Liczbę kolumn** na wartość, która najlepiej pasuje do danego arkusza oraz rozmiaru ekranu. Aby dopasować do poniższej grafiki, ustaw wartość 5.
7. Na panelu właściwości kontenera kratowego, w obszarze **Wygląd** rozwiń pozycję **Ogólne**.
8. Dodaj następujący **Tytuł** wykresu: *Total Sales by Country*
9. W razie potrzeby zmień rozmiar wykresu tak, aby zajmował całą długość arkusza.
10. Wyjdź z trybu edycji arkusza.

Aby uzyskać taki sam schemat kolorów jak na poniższej grafice, ustaw kompozycję aplikacji na **Sense klasyczny**.

Przykładowy wynik




Rozszerzenie w postaci wykresu Variance waterfall

Wykresu wodospadowego wariacji (**Variance waterfall chart**) możesz użyć w celu przedstawienia wariacji między dwiema miarami dla różnych wartości wymiaru. Wykres wodospadowy wariacji jest zawarty w pakiecie Visualization bundle.

Należy użyć dwóch miar, wartości początkowej i końcowej, a także jednego wymiaru pomostowego.

Wykres wodospadowy wariacji pokazujący wydatki w poszczególnych kwartałach fiskalnych



Tworzenie wykresu wodospadowego wariacji

Na arkuszu, który edytujesz, możesz utworzyć wykres wodospadowy wariacji.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu zasobów otwórz obszar **Obiekty niestandardowe** > **Visualization bundle** i przeciągnij do arkusza obiekt **Variance waterfall**.
2. Kliknij przycisk **Dodaj wymiar**, aby wybrać wymiar pomostowy.

3. Kliknij pierwszy przycisk **Dodaj miarę**, aby wybrać miarę do użycia jako wartość początkową.
4. Kliknij drugi przycisk **Dodaj miarę**, aby wybrać miarę do użycia jako wartość końcową.

Zostanie wyświetlony wykres wodospadowy wariacji z jednym słupkiem reprezentującym miarę wartości początkowej i jednym słupkiem reprezentującym miarę wartości końcowej. Pomiędzy słupkami miar będzie widoczna wariacja dla każdej z wartości wymiaru pomostowego.

Zmiana wyglądu wykresu

Wygląd wykresu można dostosować.

Etykiety

Możesz wyłączyć etykiety wartości, ustawiając opcję **Wygląd > Prezentacja > Etykiety wartości** na wartość **Wyl.**.

Legenda




Możesz dostosować etykiety legendy, ustawiając opcję **Wygląd > Prezentacja > Etykiety** na wartość **Niestandardowe**. Możesz ustawić niestandardowy tekst dla następujących etykiet legendy:

- Wartość początkowa (**Wartość początkowa**)
- Wartość końcowa (**Wartość końcowa**)
- Wariacja dodatnia (**Etykieta dodatnia**)
- Wariacja ujemna (**Etykieta ujemna**)

Możesz także ukryć legendę, ustawiając opcję **Wygląd > Kolory i legenda > Pokaż legendę** na wartość **Wyl.**, lub zmienić położenie legendy za pomocą ustawienia **Wygląd > Kolory i legenda > Położenie legendy**.

Używanie panelu stylów do dalszego dostosowywania wyglądu

W obszarze **Wygląd** dostępnych jest wiele opcji określania stylu na panelu właściwości.

Kliknij  **Style** w obszarze **Wygląd > Prezentacja**, aby dodatkowo dostosować styl wykresu. Style można zresetować, klikając  obok każdej sekcji. Kliknięcie opcji  **Zresetuj wszystko** powoduje zresetowanie stylów dla wszystkich dostępnych kart w panelu stylów.

Informacje ogólne o nadawaniu stylu indywidualnym wizualizacjom zawiera temat [Stosowanie niestandardowego stylu do wizualizacji \(page 662\)](#).


Dostosowanie tekstu

Można ustawić tekst tytułu, podtytułu i przypisu w sekcji **Wygląd > Ogólne**. Aby ukryć te elementy, wyłącz **Pokaż tytuły**.

Widoczność różnych etykiet na wykresie zależy od ustawień specyficznych dla wykresu i opcji wyświetlania etykiet. Można to skonfigurować w panelu właściwości.

Można wybrać styl tekstu widocznego na wykresie.


Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** ustaw czcionkę, styl wyróżnienia, rozmiar czcionki i kolor następujących elementów tekstowych:
 - **Tytuł**
 - **Podtytuł**
 - **Stopka**

Dostosowywanie tła

Można dostosować tło wykresu. Tło można ustawić według koloru i grafiki.


Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** panelu stylu można wybrać kolor tła (pojedynczy kolor lub wyrażenie). Można także ustawić w tle grafikę z biblioteki multimedialnych lub adresu URL. Podczas używania koloru tła użyj suwaka, aby dostosować przezroczystość tła. Jeżeli używasz grafiki w tle, możesz dostosować jej rozmiar i położenie.

Dostosowywanie obramowania i cienia

Możesz dostosować obramowanie i cień wykresu.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** panelu stylów w obszarze **Obramowanie** dostosuj rozmiar **Konturu**, aby zwiększyć lub zmniejszyć linie obramowania wokół wykresu.
4. Wybierz kolor obramowania.
5. Dostosuj **Promień rogu**, aby kontrolować zaokrąglenie obramowania.
6. W obszarze **Cień** na karcie **Ogólne** wybierz rozmiar i kolor cienia. Wybierz opcję **Brak**, aby usunąć cień.

Przykładowy wykres Variance waterfall

W tym prostym przykładzie pokażemy, jak kwartalne wyniki sprzedaży przyczyniają się do sprzedaży w porównaniu do budżetu.

Zestaw danych

Używany przez nas zestaw danych zawiera wyniki sprzedaży i budżetowaną sprzedaż na każdy kwartał. Można go wkleić do pliku tekstowego i załadować do Qlik Sense.

Quarter, Sales, Budget

Q1, 9, 10

Q2, 14, 12

Q3, 12, 12

Q4, 18, 14


Wizualizacja

Możesz teraz utworzyć wykres Variance waterfall.

- Dodaj "quarter" jako wymiar
- Dodaj sum(Budget) jako pierwszą miarę.
- Dodaj sum(sales) jako drugą miarę.

Wykres Variance waterfall został utworzony. Dostosowaliśmy etykiety i kolory w przykładzie. Widać wyraźnie, że w I kwartale sprzedaż była poniżej budżetu, ale rok zakończył się sprzedażą powyżej budżetu i że IV kwartał miał w tym największy udział.

Wykres wodospadowy wariacji pokazujący wydatki w poszczególnych kwartałach fiskalnych



Ograniczenia


Informacje dotyczące ograniczeń ogólnych zawiera temat [Ograniczenia \(page 465\)](#).

- Nie można używać wykresu wodospadowego wariacji w kontenerze kratowym.
- Aby uzyskać poprawny format liczb dla słupków wariacji wymiaru, należy użyć takiego samego formatu liczbowego w obu miarach.

Wykres chmury słów

Wykres chmury słów (**Word cloud chart**) umożliwia wizualizację danych tekstowych. Wartości tekstowe są wyświetlane z ich rozmiarem opartym na wartości miary. Miara może być dowolnym parametrem, względem którego można dokonać pomiaru — na przykład: liczba użyc, porządek alfabetyczny, ważność albo kontekst. Wykres można dostosowywać za pomocą różnych kształtów, czcionek, układów i schematów kolorów. To rozszerzenie jest zawarte w pakiecie Visualization bundle.

Wykres chmury słów wyświetlający nazwy artykułów spożywczych w różnych rozmiarach i kolorach.



Wymagania

Wykresy chmury słów muszą zawierać jeden wymiar i jedną miarę.

Kiedy używać

Wykres chmury słów umożliwia zwizualizowanie i rozpoznanie ważności wartości w odniesieniu do miary. Im ważniejsza jest konkretna wartość w odniesieniu do danej miary, tym jej wielkość wyświetlana w chmurze będzie większa.

Tworzenie wykresu chmury słów

Na arkuszu, który edytujesz, możesz utworzyć chmurę słów.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu zasobów otwórz obszar **Obiekty niestandardowe > Visualization bundle** i przeciągnij do arkusza obiekt **Wykres chmury słów**.
2. Kliknij przycisk **Dodaj wymiar** i wybierz wymiar.
3. Kliknij przycisk **Dodaj miarę**, aby wybrać miarę wykresu.

Po wybraniu wymiaru i miary wykres chmury słów zostanie wyświetlony automatycznie.

Zmiana wyglądu chmury słów

Chmurę słów można dostosowywać, korzystając z co najmniej jednej funkcji.

Zmiana orientacji

Można ustawić liczbę orientacji za pomocą opcji **Wygląd > Projekt > Orientacje** w panelu właściwości. Można ustawić liczbę całkowitą od 1 do 10.

- 1 wyświetli wszystkie słowa w tym samym kierunku, ustawia się za pomocą opcji **Wygląd > Projekt > Kąt początkowy**.
- 2 wyświetli słowa w dwóch orientacjach, **Wygląd > Projekt > Kąt początkowy** oraz **Wygląd > Projekt > Kąt końcowy**.
- 3–10 wyświetli słowa w tej samej liczbie orientacji między opcją **Wygląd > Projekt > Kąt początkowy** a **Wygląd > Projekt > Kąt końcowy**.

Przykład:

Wykres chmury słów wyświetlający artykuły spożywcze w różnych orientacjach.

**Dostosowywanie kąta początkowego i końcowego**

Parametr punktu (kąta) początkowego chmury słów można dostosować w obszarze **Wygląd > Design > Start angle**, a punktu końcowego w obszarze **Wygląd > Design > End angle** w panelu właściwości. Kąty mogą mieć wartości dodatnie lub ujemne.

Zmiana rozmiaru czcionki

Maksymalny rozmiar czcionki słów można ustawić po wybraniu opcji **Wygląd > Design > Font max size**, a minimalny po wybraniu opcji **Wygląd > Design > Font min size** w panelu właściwości.

Ustawienie dużego rozmiaru czcionki może spowodować, że większe słowa nie będą wyświetlane na wykresie, ponieważ nie zmieszczą się.

Zmiana skali

Skala wykresu chmury słów może być liniowa lub logarytmiczna. Wybierz skalę **Linear** lub **Log** w obszarze **Wygląd > Design > Scale** w panelu właściwości. W przypadku skali logarytmicznej mogą być używane tylko wartości dodatnie. Zero i wartości ujemne nic nie zwracają.

Ustawianie zakresów niestandardowych

Można także określić zakres kolorów lub wybrać kolory ze zdefiniowanego schematu kolorów.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości kliknij opcje **Wygląd > Design**.
2. Upewnij się, że dla opcji **Enable color range** ustawiona jest wartość On (domyślnie).
3. Kliknij paletę kolorów obok opcji **From** i wybierz opcję.
4. Kliknij paletę kolorów obok opcji **To** i wybierz opcję.

Możesz ustawić własny zakres kolorów, klikając symbol sztalugi w palecie kolorów, a następnie wybierając kolor. Możesz także wprowadzić ciąg kodu koloru w polu obok symbolu sztalugi. Kolory powinny być poprawnymi kolorami stylów CSS.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości kliknij opcje **Wygląd > Design**.
2. Przesuń przycisk przesuwny **Enable custom range** w lewo, aby wyłączyć tę opcję.
3. Wybierz schemat kolorów z obszaru **Scale color**.



Wykres chmury słów wyświetlający nazwy artykułów spożywczych w różnych rozmiarach i kolorach.

Formatowanie liczb




Możliwe jest formatowanie wartości miary. Do tej samej wartości — na przykład dla waluty, daty, czasu trwania — można stosować różne formatowania. Wykres jest aktualizowany w celu odzwierciedlenia zmienionego typu liczby.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości kliknij opcje **Dane > Miary**, a następnie kliknij miarę.
2. Wybierz odpowiednie formatowanie liczb z menu **Formatowanie liczb**.
3. Wprowadź szczegóły w polach panelu. Te szczegóły będą wyświetlane podczas dalszego konfigurowania wykresu w przypadku wybrania opcji innej niż Autom.

Używanie panelu stylów do dalszego dostosowywania wyglądu

W obszarze **Wygląd** dostępnych jest wiele opcji określania stylu na panelu właściwości.

Kliknij  **Style** w obszarze **Wygląd > Prezentacja**, aby dodatkowo dostosować styl wykresu. Style można zresetować, klikając  obok każdej sekcji. Kliknięcie opcji  **Zresetuj wszystko** powoduje zresetowanie stylów dla wszystkich dostępnych kart w panelu stylów.

Informacje ogólne o nadawaniu stylu indywidualnym wizualizacjom zawiera temat [Stosowanie niestandardowego stylu do wizualizacji \(page 662\)](#).


Dostosowanie tekstu

Można ustawić tekst tytułu, podtytułu i przypisu w sekcji **Wygląd > Ogólne**. Aby ukryć te elementy, wyłącz **Pokaż tytuły**.

Widoczność różnych etykiet na wykresie zależy od ustawień specyficznych dla wykresu i opcji wyświetlania etykiet. Można to skonfigurować w panelu właściwości.

Można wybrać styl tekstu widocznego na wykresie.


Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** ustaw czcionkę, styl wyróżnienia, rozmiar czcionki i kolor następujących elementów tekstowych:
 - **Tytuł**
 - **Podtytuł**
 - **Stopka**

Dostosowywanie tła

Można dostosować tło wykresu. Tło można ustawić według koloru i grafiki.

Wykonaj następujące czynności:


1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** panelu stylu można wybrać kolor tła (pojedynczy kolor lub wyrażenie). Można także ustawić w tle grafikę z biblioteki multimedialnych lub adresu URL.

Podczas używania koloru tła użyj suwaka, aby dostosować przezroczystość tła. Jeżeli używasz grafiki w tle, możesz dostosować jej rozmiar i położenie.

Dostosowywanie obramowania i cienia

Możesz dostosować obramowanie i cień wykresu.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Wygląd**.
2. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.
3. Na karcie **Ogólne** panelu stylów w obszarze **Obramowanie** dostosuj rozmiar **Konturu**, aby zwiększyć lub zmniejszyć linie obramowania wokół wykresu.
4. Wybierz kolor obramowania.
5. Dostosuj **Promień rogu**, aby kontrolować zaokrąglenie obramowania.
6. W obszarze **Cień** na karcie **Ogólne** wybierz rozmiar i kolor cienia. Wybierz opcję **Brak**, aby usunąć cień.

Ograniczenia

Informacje dotyczące ograniczeń ogólnych zawiera temat [Ograniczenia \(page 465\)](#).

- Wykres chmury słów może obsługiwać maksymalnie 100 słów na wpis.
- Słowa, które zajmują więcej miejsca niż wykres, nie są wyświetlane. Aby wyświetlić więcej wartości, można dostosować rozmiar czcionki, ale nie zaleca się używania pól z długimi wartościami tekstowymi.
- Wykresy chmury słów nie mogą być używane w raportach Qlik NPrinting.

3.5 Tworzenie i edytowanie wizualizacji

Wizualizacje są tworzone z predefiniowanych wykresów, pól lub obiektów niestandardowych. Wizualizacje dodane do arkusza można edytować i precyzować.

Na projekt wizualizacji wpływają dane z pól oraz nieograniczony potencjał badania powiązań i korelacji za pomocą miar i wymiarów.

Zacznij tutaj: [Tworzenie wizualizacji \(page 577\)](#).

Po utworzeniu wizualizacji może pojawić się potrzeba wprowadzenia korekt w celu poprawy sposobu, w jaki wizualizacja dostarcza użytkownikom informacji. Można na przykład zmienić używane dane albo dostosować wygląd wizualizacji. Można dodać wymiary lub miary i tym samym nadać informacjom większą głębię lub usunąć niektóre z nich w celu poprawy czytelności. Więcej informacji o edytowaniu wizualizacji znajdziesz tutaj: [Edytowanie wizualizacji \(page 577\)](#).

Przestrzeganie zasad projektowania i jasne przekazywanie informacji to klucz do tworzenia aplikacji, które angażują użytkowników i zachęcają do odkrywania danych. Przegląd najlepszych praktyk dotyczących projektowania wizualizacji jest korzystny dla użytkowników na każdym poziomie umiejętności. Zob. [Najlepsze praktyki w zakresie projektowania wizualizacji \(page 579\)](#).

Tworzenie wizualizacji

W celu tworzenia wizualizacji należy przeciągnąć wybrany typ wizualizacji na arkusz z panelu zasobów, a następnie skonfigurować ustawienia jej właściwości. Instrukcje tworzenia konkretnych rodzajów wizualizacji zawierają sekcje poświęcone różnym rodzajom w temacie [Wizualizacje \(page 181\)](#).

Wykonaj następujące czynności:

1. Przeciągnij wizualizację z panelu zasobów na arkusz albo kliknij dwukrotnie wizualizację.
2. Dodaj wymiary i miary do wizualizacji.
Wymiary i miary można dodawać za pomocą przycisków w wizualizacji. Można też przeciągnąć pole z karty **Pola** panelu zasobów, a następnie wybrać, że to pole będzie używane jako wymiar lub miara. Liczba wymaganych wymiarów i miar jest zależna od wybranej wizualizacji.
3. Dostosuj sposób prezentacji — na przykład porządek sortowania, kolory lub etykiety. Więcej informacji zawiera temat [Zmiana wyglądu wizualizacji \(page 630\)](#).



Wizualizację można dodać, kopiując wizualizację. Jest to użyteczne, jeśli wymagane jest użycie ustawień istniejącej wizualizacji w wizualizacji innego rodzaju. Więcej informacji zawiera temat [Kopiowanie wizualizacji z istniejącej wizualizacji \(page 621\)](#).

Obiekty niestandardowe są dodawane w podobny sposób. Aby rozpocząć tworzenie wizualizacji, należy przeciągnąć rozszerzenie wizualizacji na arkusz. Więcej informacji zawiera temat [Tworzenie wizualizacji z użyciem obiektu niestandardowego \(page 621\)](#).

Kontenerów można używać, aby oszczędzać miejsce na pulpicie nawigacyjnym poprzez szybkie przełączanie się między kartami z różnymi wizualizacjami.

Typy danych znajdujące się w tabelach i polach wpływają na to, czy takie obiekty mogą być używane jako wymiary lub miary.

- Wymiary określają sposób grupowania danych w wizualizacji. Na przykład: łączna sprzedaż według kraju lub liczba produktów na dostawcę. Więcej informacji zawiera temat [Wymiary \(page 100\)](#).
- Miary są obliczeniami używanymi w wizualizacjach. Zwykle są reprezentowane na osi Y wykresu słupkowego albo w kolumnie tabeli. Miary są tworzone na podstawie wyrażenia złożonego z funkcji agregacji, takich jak **Sum** lub **Max**, które są połączone z co najmniej jednym polem. Więcej informacji zawiera temat [Miary \(page 106\)](#).

Edytowanie wizualizacji

Po utworzeniu wizualizacji może pojawić się potrzeba wprowadzenia korekt w celu poprawy sposobu, w jaki wizualizacja dostarcza użytkownikom informacji. Można na przykład zmienić używane dane albo dostosować wygląd wizualizacji. Można dodać wymiary lub miary i tym samym nadać informacjom większą głębię lub usunąć niektóre z nich w celu poprawy czytelności i uporządkowania wizualizacji.

Dane w wizualizacji mogą być zmieniane. Można na przykład skorygować niepoprawny wymiar lub błędną miarę, odłączyć miarę od miary głównej, co pozwoli na modyfikowanie jej bez zmiany miary głównej. Więcej informacji zawiera temat [Zmiana danych wizualizacji \(page 625\)](#).




Wygląd wizualizacji można modyfikować, aby poprawić jej funkcjonalność i zapewnić lepsze zrozumienie informacji. Istnieje szereg różnych sposobów dostosowywania wyglądu wizualizacji:

- **Kolory:** kolorowanie to jeden z najlepszych sposobów wyróżniania wartości w wizualizacjach. Qlik Sense udostępnia szereg różnych opcji kolorowania. Można na przykład przypisać konkretne kolory do odrębnych wartości w wymiarze głównym, aby zapewnić użycie tych samych kolorów dla tych wartości we wszystkich wizualizacjach. Więcej informacji zawiera temat [Kolorowanie wizualizacji \(page 640\)](#).
- **Sortowanie:** sortowanie wymiarów i miar ułatwia prezentowanie zawartości w sposób logiczny i zrozumiały. Więcej informacji zawiera temat [Zmiana sposobu sortowania wizualizacji \(page 636\)](#).
- **Tytuły i etykiety:** tytuły i etykiety mogą być zmieniane w celu zapewnienia przejrzystości i przekazania szczegółowych informacji. Na przykład na wykresie kołowym przedstawiającym sprzedaż z podziałem według regionów można dodać wyrażenie udostępniające sprzedaż łączną. Więcej informacji zawiera temat [Zmiana wyglądu wizualizacji \(page 630\)](#).
- **Prezentacja:** różne wizualizacje oferują różne opcje, które można wybierać w taki sposób, aby udoskonalić wyświetlanie danych. Można na przykład ustawić słupki na wykresie słupkowym jako pogrupowane lub piętrowo, a także w poziomie albo w pionie. Więcej informacji zawiera temat [Zmiana wyglądu wizualizacji \(page 630\)](#).

Wizualizację można przekształcić w wizualizację innego typu i zachować wprowadzone ustawienia. Więcej informacji zawiera temat [Przekształcanie istniejącej wizualizacji na inny rodzaj wizualizacji \(page 663\)](#).

Właściwości wizualizacji należy edytować w panelu właściwości.

Wykonaj następujące czynności:

1. Kliknij  **Edytuj arkusz** na pasku narzędzi. Panel właściwości dla arkusza zostanie otwarty po prawej stronie. Jeśli jest ukryty, kliknij **Pokaż właściwości**  w prawym dolnym rogu.
2. Kliknij wizualizację do edycji. Panel właściwości przedstawia teraz właściwości wizualizacji.
3. Wprowadź zmiany w obszarze **Właściwości**.
4. Wprowadź zmiany w panelu właściwości.
5. Kliknij przycisk  **Koniec edycji** na pasku narzędzi.

Najlepsze praktyki w zakresie projektowania wizualizacji

Zaprowadzanie porządku w aplikacjach

Przeładowanie aplikacji informacjami utrudnia znalezienie ważnych rzeczy. Współczesne interfejsy użytkownika odznaczają się większą przejrzystością, prostotą i bardziej płaską strukturą. Uproszczone wzornictwo subtelnie naprowadza użytkownika i pozwala mu się skupić.

Mniej oznacza więcej

Użytkownicy często próbują wprowadzić jak najwięcej informacji do aplikacji. Wykresy liniowe z kilkoma miarami mogą być mylące i trudne do interpretowania. Aby temu zaradzić, należy utworzyć kilka mniejszych wizualizacji i rozmieścić informacje na stronie. Takie rozwiązanie ułatwia też użytkownikowi porównywanie wizualizacji obok siebie. Można również korzystać z alternatywnych wymiarów i miar, które pozwolą użytkownikowi szybko przełączać miary bez przytłaczania wizualizacji nadmiarem informacji. Więcej informacji zawiera temat [Zmiana danych wizualizacji \(page 625\)](#).

Estetykę i funkcjonalność aplikacji można poprawić na różne sposoby. W zależności od odbiorcy docelowego i rodzaju wyróżnianych danych sposób zaprojektowania wizualizacji może istotnie wpływać na interpretację danych.

Poznaj ograniczenia

Odbiorcy wizualizacji mogą korzystać z ekranów o ograniczonej wielkości lub rozdzielczości. Aplikacja Qlik Sense pozwala eliminować niektóre z tych ograniczeń, wykorzystując projektowanie responsywne. Jeśli jednak ilość miejsca lub rozdzielczość jest zbyt ograniczona, wówczas konieczne są pewne modyfikacje dotyczące projektu. Mogą one obejmować między innymi:

- Podzbiór danych wyświetlany na wykresach słupkowych i wykresach liniowych. Gdy liczba wartości wymiaru przekroczy szerokość wizualizacji, wówczas wyświetlany jest wykres miniaturowy z paskiem przewijania.
- Zwinięte menu przeznaczone do wybierania filtrów danych. Jeśli liczba wartości wymiaru przekracza ilość miejsca dostępną w panelu filtru, wówczas menu jest zwinięte. W celu otwarcia nowego panelu odbiorca aplikacji musi kliknąć nazwę wymiaru w tytule panelu filtrowania. Następnie może dokonać wyborów w nowym panelu. Dodatkowo, gdy ilość miejsca jest ograniczona, nazwy wymiarów mogą być wyświetlane jako wielokropki w tytułach na panelu filtrowania. W celu wyświetlenia nazwy panelu filtrowania odbiorca aplikacji musi klikać wielokropki.
- Obcięte nazwy w legendach wykresów. Nazwy, które są za długie i nie mieszczą się w miejscach dostępnych dla wymiarów i miar, są obcinane. Na końcu obciętej nazwy dodawane są wielokropki. W celu pokazania całej nazwy użytkownik aplikacji może umieścić wskaźnik myszy nad obciętą nazwą.
- Usunięcie legend, etykiet i tytułów.

Aby radzić sobie z niektórymi z tych problemów, odbiorcy aplikacji mogą rozszerzać wizualizacje. Zalecamy jednak testowanie aplikacji na urządzeniach, na których te aplikacje mogą być używane. Można również korzystać z różnych narzędzi do testowania, takich jak tryb projektowania

responsywnego w przeglądarce Firefox (Ctrl + Shift + M). W razie potrzeby można również przenosić wizualizacje do nowych arkuszy, zmniejszać ilość danych pokazywanych w wizualizacjach itp.

Ułatwienia dostępu do kolorów

W przypadku osób z zaburzeniami widzenia kolorów gama stosowanych kolorów musi być węższa. Takie osoby mogą interpretować wizualizację niezgodnie z oczekiwaniami.

Dla niektórych ludzi kolory czerwony i zielony są widoczne jako żółty i brązowy. Jest to najczęstsza forma zaburzenia rozpoznawania barw. Warto o tym wspomnieć, ponieważ kolor czerwony często jest wykorzystywany w wizualizacjach danych — szczególnie w finansach — do przekazywania informacji negatywnych.

Oznaczenie wskaźnika KPI kolorem czerwonym lub zielonym może być zatem dezorientujące. Aby wizualizacje były bardziej czytelne dla wspomnianych osób, można jako wskaźników użyć kształtów z kolorami. Na przykład można użyć czerwonego pustego okręgu w celu oznaczenia wartości negatywnych, zielonego wypełnionego okręgu w celu oznaczenia wartości pozytywnych i dodać trójkąt jako znak ostrzegawczy, który pojawia się tylko w przypadku, gdy status wskaźnika KPI jest na nieakceptowalnym poziomie.

Linie, słupki i wycinki kół mogą być trudne do rozróżnienia dla osób nierozróżniających kolorów.

Więcej informacji zawiera temat [Zmiana wyglądu wizualizacji \(page 630\)](#).

Roźmieszczenie filtrów i ikon

Filtry i ikony stanowią kluczową część wizualizacji danych, ale ich właściwe rozmieszczenie i sortowanie może być trudne. Bazując na kilku ugruntowanych zasadach projektowania, często można przewidzieć miejsce, od którego użytkownik zacznie czytać tekst.

Umiejscowienie po lewej stronie

Kilka popularnych witryn internetowych wykorzystuje filtry i kafelki nawigacyjne znajdujące się po lewej stronie. Jest to związane z tym, że w wielu językach tekst jest czytany od lewej do prawej. Dlatego użytkownicy tych języków najczęściej spoglądają na lewy stronek ekranu. Użytkownicy, którzy przeglądają zawartość, przeważnie patrzą na lewą stronek ekranu. Im dalej w prawo przesunięte są obiekty, tym rzadziej będą na nie spoglądać użytkownicy. Jeśli wszystkie filtry i ikony są ułożone w stosie pionowym po lewej stronie, mają równą wagę.

Z kolei w przypadku języków czytanych od prawej do lewej obowiązuje odwrotna orientacja ekranu. Należy o tym pamiętać, jeśli tworzone aplikacje będą tłumaczone na te języki.

Umiejscowienie u góry

Innym często stosowanym rozwiązaniem jest umieszczenie ikon i filtrów wzdłuż górnej krawędzi aplikacji. W takim przypadku filtry i ikony nie znajdują się po lewej stronie, dzięki czemu pozostaje więcej miejsca na większe wizualizacje z rozbudowanymi strukturami menu. Gdy filtry i ikony znajdują się nad wizualizacją, są traktowane jako obiekty odseparowane od zawartości znajdującej się poniżej. Dzięki temu odbiorca wie, że najważniejsze są filtry lub ikony. Jeśli wszystkie filtry i ikony znajdują się u góry i są rozmieszczone obok siebie, wówczas odbiorca przypisuje największe znaczenie obiektowi, który znajduje się skrajnie po lewej.

Więcej informacji zawiera temat [Porządkowanie aplikacji za pomocą arkuszy \(page 11\)](#).

Hierarchia informacji

Czasami wymagane jest, aby czytelnik traktował niektóre wizualizacje jako ważniejsze od innych. W celu zaprezentowania hierarchii informacji wystarczy skorzystać z kilku kluczowych sprawdzonych praktyk projektowych. Można na przykład użyć różnych rozmiarów, aby wyróżnić niektóre wizualizacje. Informacja o większym rozmiarze jest traktowana jako ważniejsza, a zwiększając rozmiar czcionki lub wykresu, można wskazać odbiorcy przekaz, z którym powinien zapoznać się najpierw.

Umieszczenie na stronie również odgrywa istotną rolę w tworzeniu hierarchii informacji. Informacje u góry strony są odbierane jako ważniejsze niż widoczne u dołu, ponieważ odbiorca zapoznaje się z nimi na początku. Informacje na pierwszej stronie są traktowane jako ważniejsze niż informacje na ostatniej stronie.

Dodawanie kontekstu do wskaźników KPI

Wskaźniki KPI to idealne rozwiązanie do komunikowania ważnych idei w aplikacji. Wartości wskaźników KPI nie udostępniają jednak żadnego kontekstu dotyczącego liczb ani obliczeń w tle. Zielona lampka obok wskaźnika KPI nie informuje odbiorcy o tym, czy cel został osiągnięty z trudnością, czy z dużym zapasem.

Aby osadzić wskaźniki KPI w odpowiednim kontekście, należy podać mniejszą czcionką dodatkowe informacje obok wartości danego wskaźnika. Można na przykład porównać bieżącą wartość wskaźnika KPI z jego wartością za poprzedni rok. W celu przekazania informacji o bieżącym trendzie można także dodać niewielki wykres słupkowy bez osi i wartości.

Unikaj pułapek wizualizacji danych

Żeby wizualizacja danych przynosiła maksymalne korzyści, trzeba wystrzegać się typowych błędów projektowych. Oto najczęstsze źródła błędów:

Nadużywanie kolorów

Nie przesadzaj z kolorami. Pamiętaj, że użycie niewłaściwego koloru w nieodpowiednim miejscu może wręcz przeszkadzać zamiast pomagać. Dodatkowo ten sam kolor może mieć różne znaczenia w różnych częściach świata.

Nieprawidłowe stosowanie wykresów kołowych

Unikaj porównywania dwóch wykresów kołowych jeden obok drugiego. Uważaj, by nie wciskać zbyt wielu informacji do jednego wykresu.

Bałagan wizualny

Nadmiar informacji jest wrogiem czytelności. Używaj maksymalnie dziewięciu wskaźników KPI i usuwaj wszelkie zbędne elementy wizualne.

Przewaga formy nad treścią


W przypadku wizualizacji piękna niekonieczne oznacza skuteczną. Pamiętaj, by zawsze kierować się sprawdzonymi praktykami projektowymi.

Zła jakość danych

Wszelkie problemy z danymi trzeba zauważyć i skorygować przed rozpoczęciem prezentacji. Nie pozwól, by Twoja wizualizacja była oceniana na podstawie złej jakości danych.

Tworzenie wizualizacji z użyciem Wnioski

Przeglądaj dane i twórz wizualizacje za pomocą funkcji Typy analiz funkcji Insight Advisor i Wyszukiwanie w funkcji Wnioski. Wnioski tworzy wizualizacje za Ciebie za pomocą Silnik Cognitive Engine Qlik i modelu logicznego Twojej aplikacji. Kliknij w arkuszu **Insight Advisor**, aby użyć Wyszukiwania w funkcji Wnioski oraz Typy analiz funkcji Insight Advisor.



Typy analiz funkcji Insight Advisor

Wybierz rodzaj analizy do wyświetlenia, np. rozbiecie, trend w czasie lub informacje wzajemne. Następnie wybierz dane, które chcesz wykorzystać w analizie. Wnioski generuje wykresy na podstawie wybranych przez Ciebie opcji. Typy analiz funkcji Insight Advisor to najszybszy sposób tworzenia wykresów, gdy wiesz, co chcesz zobaczyć i jakich źródeł danych chcesz użyć, ale nie wiesz, jak samodzielnie zbudować analizę.

[Tworzenie analiz przez wybór ich typów \(page 584\)](#)

[Nawigowanie w programie Wnioski \(page 593\)](#)

Wnioski Wyszukiwanie

Wpisz pytanie lub stwierdzenie w języku naturalnym. Wnioski następnie używa Silnik Cognitive Engline Qlik do zinterpretowania pytania i utworzenia wizualizacji, aby odpowiedzieć na pytania z Twojego modelu danych. Wyszukiwanie funkcji Wnioski to najszybszy sposób tworzenia wykresów, gdy musisz odpowiedzieć na konkretne pytanie.

Możesz także wybrać pola i elementy główne z panelu zasobów. Wnioski generuje wyniki na podstawie Twoich wyborów.

[Tworzenie analiz za pomocą wyszukiwania \(page 585\)](#)

[Tworzenie analiz przez wybór zasobów \(page 586\)](#)

[Nawigowanie w programie Wnioski \(page 593\)](#)

Użytkownicy mogą także uzyskać dostęp do Wnioski w hubie w chmurze za pomocą czatu Wnioski.

Wnioski i model logiczny

Wnioski tworzy wizualizacje, opierając się na Silnik Cognitive Engline Qlik oraz modelu logicznym Twoich danych. Model logiczny definiuje, jak pola w modelu danych powinny być używane jako wymiary lub miary, a także jakie mają być relacje między polami. Wnioski tworzy domyślnie model logiczny, ucząc się na podstawie interakcji użytkowników. Jeśli dodasz wykresy do arkuszy lub edytujesz wykresy, Wnioski nauczy się tych preferencji.

Możesz także utworzyć własny, niestandardowy model logiczny na potrzeby aplikacji. Logika biznesowa pozwala definiować relacje oraz zastosowanie danych w modelu logicznym. Gdy logika biznesowa jest włączona, nauka oparta na poprzednikach jest niedostępna. Jeśli zdefiniujesz okresy kalendarzowe i ustawisz je jako okresy domyślne, dostępne będą analizy okresów i analizy wyników za okres.



Od sierpnia 2022 r. Wnioski łącznie z logiką biznesową nie jest już obsługiwany z Qlik Sense Desktop. W listopadzie 2022 r. Wnioski zostanie zaktualizowany. Wersja ta będzie dostępna tylko w Qlik Sense Enterprise on Windows. Użytkownicy, którzy chcą nadal korzystać z funkcji Wnioski i logiki biznesowej w Qlik Sense Desktop, nie powinni aktualizować oprogramowania do wersji z sierpnia 2022 r.

Tworzenie wizualizacji z użyciem funkcji Typy analiz funkcji Insight Advisor i Wyszukiwanie funkcji Wnioski

Wykresy można generować za pomocą funkcji Wnioski na trzy sposoby:

- Wybierz typ analizy oraz pola lub elementy główne, które mają być w niej używane. Typy analiz funkcji Insight Advisor generuje następnie pasujące analizy.
- Zadań pytanie funkcji Wnioski, a Wyszukiwanie funkcji Wnioski wygeneruje wykresy przy użyciu analizy języka naturalnego.

- Wybierz pola lub elementy główne i pozwól Wyszukiwaniu funkcji Wnioski wygenerować wykresy przy użyciu automatycznej analizy danych.


Zasoby danych dostępne w Wnioski zależą od tego, czy aplikacja używa logiki biznesowej do zdefiniowania swojego modelu logicznego i Twoich uprawnień do przestrzeni. Jeśli masz uprawnienie **Może wyświetlać**, możesz wyświetlać tylko elementy główne, chyba że aplikacja definiuje swój model logiczny za pomocą logiki biznesowej.

Tworzenie analiz przez wybór ich typów

Wybierz typ analizy, a następnie dodaj pola, aby utworzyć analizy przy użyciu Typy analiz funkcji Insight Advisor. Jest to najszybsza metoda tworzenia wizualizacji, gdy wiesz, jakie chcesz zobaczyć analizy i jakich danych użyć, ale nie umiesz samodzielnie budować analiz.


Kliknij **Utwórz analizę** na stronie startowej funkcji Wnioski. W oknie **Opcje analizy** wyświetlane są wszystkie dostępne typy analiz z opisami użycia.

Opcje analizy



Po wybraniu typu analizy możesz wybrać pola lub elementy główne do wykorzystania w analizie. Wnioski oferuje sugestie dotyczące zasobów do wykorzystania dla każdego parametru. Typy analiz można zmienić, wybierając nowy typ analizy z listy rozwijanej lub klikając **Wyświetl wszystkie analizy**, aby wyświetlić opcje analizy. Wybory można wyczyścić, klikając **Resetuj analizę**.

Tworzenie analizy



Wykonaj następujące czynności:

1. W arkuszu kliknij **Wnioski**.
2. Kliknij **Utwórz analizę**.
3. Z listy **Opcje analizy** wybierz typ analizy.
4. Dodaj wymagane pola lub elementy główne do swojego typu analizy. Kiedy wymagane pola zostaną dodane, Wnioski wygeneruje wykresy.

Tworzenie analiz za pomocą wyszukiwania

Zadaj Wyszukiwaniu funkcji Wnioski pytania w języku naturalnym, a wygeneruje odpowiednie wykresy, wykorzystując nazwy pól, wartości pól oraz elementy główne. Wnioski umożliwia wyszukiwanie następującymi sposobami:

- Wprowadź pytanie lub stwierdzenie w języku naturalnym, na przykład *what are the top products for sales* lub *Show me Product by Revenue in Sweden*. Pytania w języku naturalnym działają najlepiej, gdy odnoszą się bezpośrednio do pól lub elementów głównych. Wytyczne dotyczące stosowania języka naturalnego w wyszukiwaniach zawiera temat [Stosowanie języka naturalnego z Wnioski \(page 596\)](#).
- Informacje o obsłudze języków w Wyszukiwaniu funkcji Insight Advisor można znaleźć w temacie [Obsługiwane języki \(page 591\)](#).
- Jeśli funkcja przekształcania głosu na tekst w Twojej przeglądarce jest obsługiwana przez Wnioski, możesz kliknąć ikonę mikrofonu, aby zadać pytanie funkcji Wnioski.




Qlik Sense Desktop nie obsługuje funkcji przekształcania głosu na tekst do zadawania zapytań.

Wnioski wykorzystują określone przez Ciebie pola lub terminy. Może wykorzystać dodatkowe pola w wygenerowanych wizualizacjach. Wnioski wykorzystuje wszelkie poprzedniki przekazane do ukrywania wykresów, ustawiania pól jako wymiary lub miary bądź wykluczania pól z analiz. W Qlik Sense Enterprise Wnioski może również używać poprzedników, których nauczyła się z innych publikowanych aplikacji, pod warunkiem że używały podobnego lub identycznego modelu danych.

W przypadku pytań w języku naturalnym Wnioski próbuje znaleźć wynik w postaci pasującego wykresu wniosków. W przypadku znalezienia wyniku pokazywane są również powiązane wyniki. Możesz kliknąć **i**, aby wyświetlić sposób, w jaki funkcja Wnioski wygenerowała wyniki z pytania. .

Dopasowany wynik z wnioskami w języku naturalnym



Jeśli pojawi się następujący komunikat o błędzie: „Nie można wygenerować wniosków — spróbuj ponownie później”, prawdopodobnie nie spełniasz wymagań Wnioski dotyczących procesora CPU.

Wykonaj następujące czynności:


- W arkuszu wpisz pytanie lub stwierdzenie na pasku wyszukiwania **Zapytaj Wnioski** i kliknij **→**.
Możesz też kliknąć **Wnioski**, wprowadzić pytanie na pasku wyszukiwania Wnioski i kliknąć **→**.

Tworzenie analiz przez wybór zasobów

Wybierz pola i elementy główne do wykorzystania na wykresach i pozwól Wyszukiwaniu funkcji Wnioski automatycznie wygenerować wykresy. Wybierz zasoby do użycia z panelu zasobów. Możesz również wprowadzić nazwy zasobów na pasku wyszukiwania funkcji Wnioski. Wnioski następnie używa wybranych pól do wygenerowania wykresów. Mogą wykorzystać dodatkowe pola w wygenerowanych wizualizacjach.

Wnioski wykorzystuje wszelkie poprzedniki przekazane do ukrywania wykresów, ustawiania pól jako wymiary lub miary bądź wykluczania pól z analiz. W Qlik Sense Enterprise Wnioski może również używać poprzedników, których nauczyła się z innych publikowanych aplikacji, pod warunkiem że używały podobnego lub identycznego modelu danych.

Analizy Wnioski generowane na podstawie wyboru



Wykonaj następujące czynności:


1. W arkuszu kliknij **Wnioski**.
2. W panelu zasobów wybierz pola i elementy główne, których chcesz użyć do tworzenia analiz. Możesz też wprowadzić nazwy pól lub elementów głównych na pasku wyszukiwania. W miarę wybierania zasobów Wnioski generuje wizualizacje.

Uwagi dotyczące przesyłania danych zamiany głosu na tekst

W wielu przeglądarkach internetowych funkcja wyszukiwania z zamianą głosu na tekst w Wnioski wykorzystuje interfejs [API Web Speech](#) do zewnętrznego przetwarzania danych zamiany głosu na tekst. Jest on używany zarówno przez Wyszukiwanie funkcji Insight Advisor, jak i Czat Wniosków. Przeglądarka internetowa użytkownika może wysyłać dźwięk nagrany przez swój interfejs API do zewnętrznego źródła w celu transkrypcji. Przetwarzanie głosu będzie obsługiwane przez usługę internetową wybraną przez przeglądarkę internetową użytkownika. W rezultacie przechwycone informacje mogą zostać wysłane na serwer innej firmy. Qlik nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych przez tę osobę trzecią.

Jeżeli użytkownicy chcą ograniczyć ten przepływ informacji do swojej przeglądarki innego producenta (wyłączyć funkcję przetwarzania głosu na tekst), mogą w tym celu użyć różnych elementów sterujących, w tym ustawień w wybranej przeglądarce oraz innych konfiguracji zabezpieczeń.

Korzystanie z analiz funkcji Wnioski

Analizę Wnioski można rozwinąć, wybierając ją lub klikając . Następnie możesz dokonać wyborów w analizie.

Zwróć uwagę na następujące kwestie dotyczące wyborów:

- Wybory odnoszą się do wszystkich analiz.
- Wybory dokonane w wykresach z arkuszy są zachowywane podczas otwierania funkcji Wnioski.
- Wybory nie mają wpływu na wykresy utworzone przez Wnioski.

Jeśli analiza jest nowa, wówczas możesz ją dodać do swoich arkuszy. Jeśli wykres istnieje w arkuszu, możesz kliknąć nazwę arkusza na dole wykresu, aby przejść do tego arkusza.

Niektóre typy analiz, np. Pulpit nawigacyjny Okres do okresu, zapewniają wiele powiązanych wizualizacji zamiast pojedynczego wykresu. Pokazują one podgląd rodzaju wizualizacji uwzględnionych w analizie. Kliknij **Otwórz analizę**, aby wyświetlić analizę z danymi.

Analiza na pulpicie nawigacyjnym Okres do okresu



Możesz wyświetlić dodatkowe opcje, klikając . Dostępne są następujące opcje:

- **Pełny ekran:** rozwiń wykres, aby dokonać wyboru.
- **Edytuj właściwości analizy:** edytuj właściwości wykresu, aby zmienić wymiary, miary i typ wykresu.


[Edycja Wnioski właściwości analizy \(page 589\)](#)

- **Dodaj do arkusza...:** dodaj wykres do nowego lub istniejącego arkusza.
- **Dodaj do nowego arkusza:** dodaj wykresy do nowego arkusza (tylko w przypadku typów analizy zmiany okresowe, zmiany okresowe (szczegółowe), okres do okresu, okres do okresu (wybrane)).
- **Pobierz:** pobierz wykres jako grafikę, plik PDF lub dane.
- **Ukryj:** ukryj wykresy, których Wnioski ma nie używać ponownie. Wykresy ukryte dla bieżącego pytania wyszukiwania można zobaczyć w obszarze **Właściwości ogólne**.



Funkcja **Ukryj** nie jest dostępna w aplikacjach wykorzystujących logikę biznesową.

Edycja Wnioski właściwości analizy

Aby edytować analizę funkcji Wnioski, wybierz wykres i kliknij . We **Właściwościach analizy** dostępne są następujące właściwości:

- **Typ wykresu:** wybierz inny typ wykresu, jeśli jest dostępny. Zarys alternatywnych typów wykresu dostępnych do różnych analiz zawiera temat [Typy analiz funkcji Wnioski \(page 597\)](#).
- **Pomyślny trend:** (dotyczy tylko analizy klasyfikacji) wskaż, czy pomyślny trend klasyfikacji ma się zwiększać czy zmniejszać.
- **Parametry:** dostosuj parametry specyficzne dla typu analizy wykresu.
- **Wymiary i Miary:** zmień pola wykorzystywane jako **Wymiary** lub jako **Miary**. Możesz zmienić agregację miary. Zmień kolejność miar lub wymiarów, przeciągając je. Wymiary i miary z analizy funkcji Wnioski można dodać do elementów głównych. Kliknij wymiar lub miarę a następnie kliknij **Dodaj nowy**. Jeśli określisz filtry w pytaniu w języku naturalnym, takie jak określone wartości pól, również możesz je modyfikować.
- **Szczegóły:** wyświetl informacje dotyczące powodu wygenerowania wykresu i poprzedników, które Wnioski poznał z wykresu. Wybierz szczegóły, klikając je, aby je zmienić lub odrzucić. Możesz ustawić pola jako wymiary lub miary bądź wykluczyć pola z przyszłych analiz. Możesz ukryć wykresy z przyszłych analiz, wybierając **Dla tej kombinacji danych zaproponowaliśmy wykres** oraz kliknięcie **Ukryj ten wykres**.
- **Okres analizy:** zmień okres z logiki biznesowej okresów kalendarzowych, który jest zastosowany do wykresu. Okres analizy można dostosować, wybierając nowe wartości **Okres 1** lub **Okres 2**. Wybierz okres analizy do wykresów typu klasyfikacja, aby przeglądać typy analizy okresu i wyników za okres.



Okres analizy jest dostępny jedynie wtedy, gdy logika biznesowa jest włączona, a okresy kalendarzowe zostały utworzone dla aplikacji. Jeśli nie ma logiki biznesowej, **Okres analizy** jest dostępny, gdy aplikacja ma pola daty/czasu z pochodnymi autoCalendar w skrypcie ładowania.

Edycja analiz okresów kalendarzowych funkcji Wnioski

Jeśli do grupy przypisany jest domyślny okres kalendarzowy, dodatkowe typy analizy okresu są dostępne do analizy funkcji Wnioski. Domyślne okresy kalendarzowe są tworzone w logice biznesowej. Mają one inne właściwości niż inne wykresy. Dostępne są następujące typy:

- **Zmiany okresowe:** pokazuje zmianę miary w stosunku do bieżącego lub ostatniego okresu w wybranym okresie analizy.
- **Zmiany w okresie (szczegółowe):** porównuje zmianę miary od poprzedniego do bieżącego okresu. Zmiana jest mierzona przy użyciu prognozowanej wartości docelowej. Użytkownik definiuje wartości procentowe oznaczające osiągnięcie celu, niecałkowite osiągnięcie celu i nieosiągnięcie celu.
- **Okres do okresu:** porównuje zmianę miary od poprzedniego do bieżącego okresu.
- **Okres do okresu (szczegółowe):** porównuje zmiany miary w czasie między okresami. Zawiera panel filtrowania do eksploracji wartości wymiaru w ujęciu okres do okresu.

Te typy analizy mają unikatowe właściwości. **Zmiany okresowe** i **Okres do okresu (szczegółowe)** mają następujące właściwości:

- **Rozbicie:** wybierz wymiar do użytku z miarą, aby wyświetlić zmiany w okresie.
- **Miary:** wybierz miarę, aby wyświetlić zmiany w okresie.
- **Okres analizy:** wybierz okres analizy. Okres analizy można dostosować, wybierając nowe wartości **Okres 1** lub **Okres 2**.

Typ **Okres do okresu** ma następujące właściwości:

- **Miary:** wybierz miarę, aby wyświetlić zmiany w okresie.
- **Okres analizy:** wybierz okres analizy. Okres analizy można dostosować, wybierając nowe wartości **Okres 1** lub **Okres 2**.

Typ **Okres do okresu (szczegółowe)** ma następujące właściwości:

- **Parametry:** ustaw limity procentowe, oczekiwany margines zmian i oczekiwane tempo zmian.
- **Pomyślny trend:** wskaż, czy pomyślny trend miary ma się zwiększać czy zmniejszać.
- **Rozbicie:** wybierz wymiar, aby wyświetlić szczegółowe zmiany w okresie wraz z miarą.
- **Miary:** wybierz miarę, aby wyświetlić zmiany w okresie.
- **Okres analizy:** wybierz okres analizy. Okres analizy można dostosować, wybierając nowe wartości **Okres 1** lub **Okres 2**.

Te typy analizy mają unikatowe właściwości. **Zmiany okresowe** i **Okres do okresu (szczegółowe)** mają następujące właściwości:

Wnioski uczy się z preferencji dla tego wykresu, jeśli dodasz tę funkcję do arkusza lub klikniesz **Ucz się** po edytowaniu wykresu. Poprzedniki ustawione przez użytkownika znajdują zastosowanie wyłącznie w wystąpieniu funkcji Wnioski tego użytkownika.




Zarządzanie właściwościami ogólnymi

W obszarze **Właściwości ogólne** możesz wyświetlać i edytować swoje ukryte i wynioskowane wykresy, a także poprzedniki ustawione w celu generowania wykresów.



Właściwości ogólne nie są dostępne, gdy logika biznesowa jest włączona.

Dostępne są następujące właściwości:

- Opcja **Ukryte rekomendacje** zawiera wykresy ukryte przed wyszukiwaniami. Możesz kliknąć , aby ponownie wyświetlić wykres w zapytaniach.
- Opcja **Wyuczone rekomendacje** zawiera wykresy, dla których wybrano opcję **Ucz się** po edytowaniu. Możesz usunąć wykresy wykorzystane do nauki, klikając .
- **Twoje zdefiniowane preferencje** pokazują wszystkie preferencje, których nauczyły się Wnioski. Preferencje można usuwać, klikając opcję .

Możesz wyczyścić wszystkie ukryte wykresy, wykresy wykorzystane do nauki oraz preferencje, klikając **Wyczyść wszystkie**.

Obsługiwane języki

Qlik Sense obsługuje pytania w naturalnym języku angielskim.

Jeżeli Twoje wdrożenie Qlik Sense obejmuje dostęp do dzierżawy Qlik Sense SaaS, administratorzy mogą włączyć obsługę następujących języków:

- Niemiecki
- hiszpański
- francuski
- włoski
- holenderski
- polski
- portugalski
- rosyjski
- Szwedzki

Jeśli przeglądarka nie jest ustawiona na obsługiwany język, używany jest domyślnie język angielski. Język używany do pytań można zmienić, wybierając nowy język za pomocą przycisku **Język**. Więcej informacji znajdziesz w temacie [Enabling multi-language natural language questions in Qlik Sense Enterprise on Windows](#).

Ograniczenia

W następującej sekcji wymieniono ograniczenia dotyczące funkcji Wnioski.

Ograniczenia ogólne

Wnioski ma następujące ogólne ograniczenia:

- Wnioski obsługuje elementy główne, które w swoich wyrażeniach używają rozszerzeń przez znak dolara z następującymi ograniczeniami.
 - Wyrażenia i podpisy dla elementów głównych są rozszerzane raz, a wyniki są przechowywane w pamięci podręcznej. Wyrażenia z rozszerzeniem przez znak dolara nie są ponownie oceniane, dopóki nie zmienią się wyrażenia lub nie wygaśnie pamięć podręczna (zwykle 30 dni po ocenie).
 - Wyrażenia z rozszerzeniem przez znak dolara zdefiniowane w sposób rozszerzający się do wartości, na przykład `=sum(sales)`, są nieobsługiwane. Tych wyrażen nie można łączyć z filtrami w funkcji Wnioski. Wyrażenia z rozszerzeniem przez znak dolara muszą się rozwijać do wyrażen używanych w funkcji Wnioski.
- W opublikowanych aplikacjach jedynie elementy główne są dostępne do wykorzystania w Wnioski. Czat Wniosków mogą wykorzystywać pola z opublikowanych aplikacji podczas tworzenia wykresów Wniosków. Jeśli przejdziesz do Wniosków, korzystając z opcji **Zbadaj to dokładnie**, Twoje wyszukiwanie może być niedostępne.
- Jeśli nazwa pola zawiera tylko wartości liczbowe, to pole będzie używane podczas generowania wyników pytania w języku naturalnym zamiast superlatywów (takich jak najlepsi czy najgorsi z tą samą wartością liczbową). Jeżeli na przykład szukasz *top 3 service providers*, a jedno z pól nosi nazwę *3*, w wynikach zostanie użyte *3* zamiast *3* najlepszych usługodawców.
- Pytania w języku angielskim ze słowem kluczowym *trend* z jedną miarą i filtrem czasowym nie są obsługiwane.

Ograniczenia dotyczące wniosków w języku naturalnym

Wnioski w języku naturalnym w funkcji Wnioski są objęte następującymi ograniczeniami:

- Wnioski w języku naturalnym nie zawsze są uwzględniane w obsługiwanych typach analiz. Zależy to od sposobu przetwarzania pytania w języku naturalnym i od używanych danych.
- Wnioski w języku naturalnym obejmują tylko ogólne stwierdzenie, gdy pytanie zawiera więcej niż dwa filtry lub więcej niż dwa filtry wartości danych w wymiarze. Użyte filtry są jednak uwzględniane w odpowiedzi.
- Wnioski w języku naturalnym są dostępne w przypadku następujących typów analiz:
 - Klasyfikacja
 - Trend w czasie
 - Porównanie
 - Podział (geoprzestrzenny)
 - Klastrowanie
 - Korelacja
 - Kontrola procesu (średnia)

Nawigowanie w programie Wnioski


Kliknij Wnioski w otwartym arkuszu, aby otworzyć Wyszukiwanie funkcji Insight Advisor i Typy analiz funkcji Insight Advisor.

Funkcja Wnioski jest dostępna z widoku arkusza aplikacji. Kliknij przycisk **Wnioski**, aby otworzyć Wnioski.




Funkcja Wnioski nie jest dostępna, gdy arkusz jest w trybie edycji.

Przycisk Wnioski



Z poziomu funkcji Wnioski możesz rozpocząć generowanie analiz za pomocą funkcji Wyszukiwanie funkcji Insight Advisor lub funkcji Typy analiz funkcji Insight Advisor.

Wnioski



Wprowadź pytanie lub wybierz pola z panelu zasobów, aby rozpocząć tworzenie analiz za pomocą funkcji Wyszukiwanie funkcji Insight Advisor. Kliknij **Utwórz analizę**, aby zacząć budować analizy za pomocą Typy analiz funkcji Insight Advisor. Aby rozpocząć pracę z Analizą funkcji Wnioski, możesz także wybrać jeden z popularnych typów analizy.

Panel zasobów funkcji Wnioski

W funkcji Wyszukiwanie funkcji Insight Advisor zapytania można tworzyć, wybierając pola i elementy główne. Typy analiz funkcji Insight Advisor umożliwiają wybór pól i elementów głównych do wykorzystania w analizie.

Gdy aplikacja jest opublikowana, dostępne są jedynie elementy główne.

Panel zasobów funkcji Wnioski


The screenshot shows the 'Insight Advisor' interface. At the top, there is a navigation bar with 'Assets' and 'Insight Advisor' tabs. Below this, a sidebar on the left contains 'Fields' and 'Master items' options. The main area displays a list of fields for search assets, including '%KEY', 'City', 'City Code', 'Cost', 'Customer', 'Customer Number', 'Date', 'Desc', 'GrossSales', 'Invoice Date', 'Invoice Number', 'Item Desc', and 'Item Number'. A search bar is visible at the top of the list.

Fields
Search assets
%KEY
City
City Code
Cost
Customer
Customer Number
Date
Desc
GrossSales
Invoice Date
Invoice Number
Item Desc
Item Number

Pole wyszukiwania funkcji Wnioski

Do funkcji Wyszukiwanie funkcji Insight Advisor można także przejść, wprowadzając pytanie w języku naturalnym w polu wyszukiwania.

Pole wyszukiwania




Tutaj możesz wprowadzić wyszukiwanie, wpisując nazwy zasobów lub używając języka naturalnego. W przypadku użycia pytania w języku naturalnym można kliknąć **i**, aby wyświetlić filtry wygenerowane z tego zapytania.

Analizy funkcji Wnioski

Są to wykresy utworzone przez Wnioski. Typy analiz funkcji Insight Advisor pokazują główny wykres dla typu analizy, a poniżej alternatywne typy wykresów do analizy. Wyszukiwanie funkcji Insight Advisor wskazuje liczbę wyników i dzieli je następująco:

- Ile wyników odnaleziono.
- Ile wykresów już istnieje w arkuszach.
- Ile wykresów jest na nowo wygenerowanych przez Wnioski.

Analizy generowane przez Wnioski




Wykresy programu Wnioski mogą zostać dodane do istniejących lub nowych arkuszy. Wykresy można również pobrać jako grafikę, plik PDF lub jako arkusz kalkulacyjny Excel zawierający dane używane na tym wykresie.

[Korzystanie z analiz funkcji Wnioski \(page 588\)](#)


Panel właściwości

Panel właściwości zawiera opcje z zakresu edytowania analizy oraz zmieniania poprzedników ustawionych w funkcji Wnioski.

Panel właściwości w funkcji Wnioski




W obszarze **Właściwości ogólne** możesz wyświetlać i edytować swoje wykresy, a także poprzedniki ustawione w celu generowania analizy. Więcej informacji zawiera temat [Zarządzanie właściwościami ogólnymi \(page 591\)](#).

W obszarze **Właściwości analizy** można edytować analizę i wyświetlać szczegóły. Widoczny jest **Typ analizy**, która została użyta w celu utworzenia wykresu. Aby dowiedzieć się więcej o użytym typie analizy, kliknij ikonę . Więcej informacji, patrz [Edycja Wnioski właściwości analizy \(page 589\)](#).

Typy analiz funkcji Insight Advisor — parametry

Używając funkcji Typy analiz funkcji Insight Advisor, wybierasz parametry do analizy. Możesz wybrać z panelu zasobów lub z zaleceń dla każdego typu parametru.

Parametry dla Typy analiz funkcji Insight Advisor



Stosowanie języka naturalnego z Wnioski

Wnioski obsługuje pytania w języku naturalnym, takie jak *Show me Product Inventory for Japan under 2500*.

Pytania w języku naturalnym obsługują trzy rodzaje filtrów:

- Czas: jednostka czasu lub daty. Na przykład *Show me 2019 Sales*.
- Kategoria: Wartość z jednego z wymiarów. Na przykład *Show me Sales by Product for Sweden*.
- Miara: Wartość lub wartości z miary. Na przykład *Show me Sales for Sweden by Product under 1K*.

Można wyszukiwać fakty, porównania i oceny. Fakty to instrukcje, takie jak *What are my sales* lub *Show expenses over time for 2019*. Aby poprosić o porównanie, możesz dodać do pytania *vs* lub *compare*. Na przykład *Compare sales to expenses over time*. Można żądać ocen, dodając przymiotnik *top* do zapytania. Przykładowo: *Pokaż mi 10 najlepszych produktów wg sprzedaży w 2020 roku*.




Qlik Sense dla zapytań w języku naturalnym obsługuje język angielski.

*Jeśli przeglądarka nie jest ustawiona na obsługiwany język, używany jest domyślnie język angielski. Język używany do zapytań można zmienić, wybierając nowy język za pomocą przycisku **Język**. Więcej informacji znajdziesz w temacie [Enabling multi-language natural language queries in Qlik Sense Enterprise on Windows](#).*

Jeżeli Twoje wdrożenie Qlik Sense obejmuje dostęp do dzierżawy Qlik Sense SaaS, administratorzy mogą włączyć obsługę dodatkowych języków. Więcej informacji na temat obsługiwanych języków w Wyszukiwanie funkcji Insight Advisor można znaleźć w temacie [Obsługiwane języki](#).

Wyszukiwania w języku naturalnym muszą odwoływać się do nazw pól i wartości w używanym modelu danych. Elementy główne można oznaczać także znacznikami z synonimami, używając znaczników na elementach głównych. W znacznikach synonimów należy używać formatu *alt:<termin>*. Aby użyć słowa „miejsowości” jako synonimu, należy oznaczyć element główny *alt:cities*. Więcej informacji, patrz [Oznaczanie elementów głównych znacznikami \(page 153\)](#).

Kliknij  na wykresie wygenerowanym przez Wnioski, aby przekazać opinię na temat wizualizacji. Możesz wskazać pozytywną lub negatywną odpowiedź i napisać komentarz.



Podczas wyszukiwania wartości w polach zapytania w języku naturalnym przeszukują tylko pierwsze 100 000 wartości na pole w pytaniu.

Aby uzyskać więcej informacji o pytaniach w języku naturalnym, zobacz temat [Funkcje zapytań w języku naturalnym w Qlik Sense](#).

Typy analiz funkcji Wnioski

Wnioski dostarczają wyniki, korzystając z szerokiego zakresu typów analiz. Te typy analiz zapewniają najlepsze praktyki wizualizacji do generowanych wykresów.

Różne typy analiz wykorzystywane są w zależności od pytań wejściowych oraz cech danych. Silnik Cognitive Engine Qlik określa najlepszy typ analizy dla pytania w zależności od dostępnych danych. Poniższa tabela zawiera opisy typów analiz. Nie wszystkie warunki dla każdego typu analiz ujęto na liście. W tabeli wymieniono również wykresy potencjalnie dostępne jako alternatywy podczas edytowania analizy funkcji Wnioski.

Typy analiz

Typ analizy	Opisu	Wymiary	Miary
Rozbicie	Wyświetlaj zagnieżdżone wymiary danych, które zapewniają rozbicie na względne udziały w mierze.	2–3	1
Podział (geoprzestrzenny)	Grupuj dane według prostych i hierarchicznych podziałów geograficznych.	1–2	1–2
Miara obliczana (KPI)	Podsumuj wydajność w danym segmencie biznesowym lub wymiarze za pomocą wskaźnika KPI.	0	1–2
Klastrowanie (K-Means)	Punkty danych algorytmu centroidów zagregowane według podobieństw z 2 miar w wymiarze przy użyciu algorytmu centroidów stosowanego w uczeniu maszynowym.	1	2
Porównanie	Porównaj dwie miary w wymiarze.	1	2
Korelacja	Zidentyfikuj komplementarne i odwrotne relacje między dwiema wartościami danych.	0–2	2
Informacja wzajemna	<p>Utwórz miarę pewności między parami wartości za pomocą algorytmu uczenia maszynowego, który stosuje losowe rozkłady danych.</p> <p>Wskaźnik zależności waha się od 0% (brak zależności) do 100% (mocna zależność).</p> <p>W przypadku informacji wzajemnej wybiera się jedno pole (miarę lub wymiar) jako cel, a następnie 1–10 wymiarów lub miar jako czynniki wpływające.</p> <p>Wyniki tego typu analizy dla tych samych pól lub wyborów mogą się różnić w zależności od losowego wyboru danych.</p>	zmienna	zmienna


Typ analizy	Opisu	Wymiary	Miary
Przegląd	Opisz, w jaki sposób zakresy danych odnoszą się do siebie w postaci miary bezwzględnej.	1-2	1
Zmiany okresowe	Zbuduj arkusz z miarami, klasyfikacją i analizą porównawczą wymiarów w różnych okresach. Wymaga domyślnego okresu kalendarzowego ustawionego dla grupy zawierającej miarę w modelu logicznym.	1-2	1
Zmiany w okresie (szczegółowe)	Utwórz arkusz z miarami, klasyfikacją i analizą porównawczą dla hierarchii wymiarów w różnych okresach. Wymaga domyślnego okresu kalendarzowego ustawionego dla grupy zawierającej miarę w modelu logicznym.	1	1
Okres do okresu	Porównaj wymiary z różnych okresów. Wymaga domyślnego okresu kalendarzowego ustawionego dla grupy zawierającej miarę w modelu logicznym.	1	1
Okres do okresu (wybrane)	Porównaj wymiary z różnych okresów. Zawiera panel filtrowania do wybierania wartości wymiaru. Wymaga pola czasowego z polem pochodnym autoCalendar wybranym w ramach zapytania.	1-3	1
Kontrola procesu (średnia)	Monitoruj dane pod kątem oczekiwanych zakresów statystycznych w oparciu o wartości średnie.	1 data/wymiar czasu	1
Kontrola procesu (średnia ruchoma)	Monitoruj dane pod kątem oczekiwanych zakresów statystycznych na podstawie pobliskich wartości.	1 data/wymiar czasu	1
Klasyfikacja	Sklassyfikuj wartości wymiarów według względnej ważności przy użyciu miary.	1-2	1
Klasyfikacja (z grupowaniem)	Uporządkuj wartości wymiarów hierarchicznych według względnej ważności przy użyciu miary.	1-2	1

Typ analizy	Opisu	Wymiary	Miary
Znaczenie względne	Pokaż rozmiar wartości wymiarów, które składają się na całość. Może również służyć do przeprowadzania analizy Pareto, czyli wkładu 80-20.	1	1
Trend w czasie	Pokaż trend danych w czasie, opcjonalnie podzielony według wymiaru o niskiej liczebności.	1 data/wymiar czasu i opcjonalnie 1 inny wymiar	1-3
Wartości (tabela)	Pokaż dane uporządkowane w wierszach i kolumnach, które pokazują miary i wymiary.	0-10	0-10
Od początku roku	Porównaj wymiary z tego samego okresu w poprzednim roku.	1	1

Używanie inteligentnych arkuszy w funkcji Wnioski do analiz opartych na okresach

Inteligentnych arkuszy w funkcji Wnioski można używać do automatycznego tworzenia pełnych arkuszy dla swojej aplikacji Qlik Sense. Inteligentne arkusze są specjalnie zaprojektowane do tworzenia analiz opartych na okresach.

Inteligentny arkusz wygenerowany automatycznie przez Wnioski



Dostęp do narzędzia do tworzenia inteligentnych arkuszy można uzyskać z sekcji Typy analiz funkcji Insight Advisor po wybraniu dowolnego z następujących typów analizy:

- **Okres do okresu (wybrane)**
- **Zmiany okresowe**

- **Zmiany w okresie (szczegółowe)**



Typ analizy **Okres do okresu** jest podobnym typem analizy, ale zasadniczo tworzy tylko pojedyncze wizualizacje. Został tu wspomniany, ponieważ wymagania dotyczące pracy z tym typem analizy są takie same jak w przypadku typów analiz opartych na inteligentnych arkuszach.

Wymagania

W poniższej tabeli przedstawiono elementy potrzebne do korzystania z typów analiz **Okres do okresu**, **Okres do okresu (wybrane)**, **Zmiany okresowe** lub **Zmiany w okresie (szczegółowe)**.

Wymagania dotyczące pracy z typami analiz opartych na okresach w funkcji Wnioski

Typ analizy	Wymagania
Okres do okresu	Co najmniej jeden okres kalendarzowy zdefiniowany przy użyciu obiektu AutoCalendar.
Okres do okresu (wybrane)	Co najmniej jeden okres kalendarzowy zdefiniowany przy użyciu obiektu AutoCalendar.
Zmiany okresowe	Jedno z następujących: <ul style="list-style-type: none"> • Co najmniej jeden okres kalendarzowy zdefiniowany przy użyciu obiektu AutoCalendar. • Co najmniej jeden okres kalendarzowy zdefiniowany przy użyciu kalendarza niestandardowego.
Zmiany w okresie (szczegółowe)	Jedno z następujących: <ul style="list-style-type: none"> • Co najmniej jeden okres kalendarzowy zdefiniowany przy użyciu obiektu AutoCalendar. • Co najmniej jeden okres kalendarzowy zdefiniowany przy użyciu kalendarza niestandardowego.

Używanie okresów kalendarzowych i obiektu AutoCalendar

Używanie obiektu AutoCalendar w aplikacji to najprostszy sposób, aby zagwarantować sobie korzystanie ze wszystkich typów analiz opartych na okresach. Jest tak dlatego, że AutoCalendar automatycznie dodaje do aplikacji liczbę okresów kalendarzowych, aby ułatwić analizy oparte na okresach.

Kiedy tworzysz aplikację i ładujesz dane za pomocą narzędzia Menedżer danych, w skrypcie automatycznie tworzony jest obiekt AutoCalendar, jeśli w danych zostaną wykryte pola daty.

Jeśli nie możesz używać tych typów analiz w swojej aplikacji, to oznacza, że nie został utworzony wymagany okres kalendarzowy. Może to wynikać z różnych powodów, takich jak:

- Aplikacja została zbudowana przy użyciu skryptów i nie wstawiono ręcznie skryptu obiektu AutoCalendar do skryptu ładowania.
- Masz w aplikacji AutoCalendar, ale wszystkie okresy kalendarzowe zostały usunięte w logice biznesowej aplikacji.
- Aplikacja ma co najmniej jeden okres kalendarzowy, ale została utworzona przy użyciu niestandardowego kalendarza (z niestandardowymi kalendarzami nie są dostępne typy analizy **Okres do okresu** i **Okres do okresu (wybrane)**).

Dodawanie obiektu AutoCalendar do skryptu ładowania

Jeśli aplikacja została zbudowana w narzędziu Edytor ładowania danych i nie zdefiniowano niestandardowego kalendarza, można wstawić skrypt obiektu AutoCalendar bezpośrednio do skryptu ładowania aplikacji i zmienić nazwy pól, które mają być połączone z obiektem AutoCalendar.

Dodawanie lub ponowne dodawanie okresów kalendarzowych

Jeśli okresy kalendarzowe zostały usunięte z logiki biznesowej aplikacji, dodaj ponownie co najmniej jeden z nich, aby móc korzystać z dostępnych typów analiz opartych na okresach. W przypadku okresów kalendarzowych zdefiniowanych w obiekcie AutoCalendar może to być **Ostatnia wartość sortowana** lub **Względny**.

Tworzenie inteligentnych arkuszy

Pełny przykład tworzenia inteligentnego arkusza i dodawania go do aplikacji Qlik Sense zawiera temat [Budowanie aplikacji](#). Poszukaj w nim sekcji **Tworzenie arkusza z typów analiz**.

Edytowanie wizualizacji utworzonych przez Wnioski

Wnioski wybiera i generuje wykresy oparte na typach analizy. Typy analizy i funkcje wykresu są wybierane na podstawie danych wejściowych zapytania i cech danych. Analitycy biznesowi projektują komponenty logiki biznesowej aplikacji i mogą też edytować właściwości oraz dalej rozszerzać funkcje leżące u podstaw wykresów. Więcej informacji można znaleźć w temacie [Logika biznesowa](#). Aby uzyskać więcej informacji na temat rodzajów analiz, zobacz temat .

W poniższych przykładach pokazano, w jaki sposób wykresy z funkcji Wnioski można edytować za pomocą właściwości i edytora wyrażeń, aby ulepszyć wizualizacje, które najlepiej odzwierciedlają i ujmują dane. Te przykłady są oparte na wykresach, które można generować, a następnie rozszerzać z aplikacji kursu logiki biznesowej Wnioski. .



Zrzuty ekranu do tych przykładów pochodzą z Qlik Sense SaaS, a ekrany w Qlik Sense Enterprise on Windows mogą wyglądać inaczej. Zrzuty ekranu w przykładach mogą się różnić w zależności od daty załadowania aplikacji kursu logiki biznesowej.


Mutual Information: zmiana miar w celu doskonalenia wykresów

Zależności statystyczne między określoną wartością (miarą) a innymi wybranymi elementami są przedstawiane w funkcji Insight Advisor na wykresie **Mutual Information**. Zależność waha się od 0% (brak zależności) do 100% (mocna zależność). Ten przykład pokazuje, jak można zastąpić miary, aby przedstawić na wykresie ciekawsze i bardziej znaczące relacje.

Wykonaj następujące czynności:

1. W aplikacji kursu logiki biznesowej wprowadź wyszukiwanie *dependencies* w polu wyszukiwania. Poszukaj wyniku z tekstem **Mutual dependency between SalesOffice and selected items**.

Domyślne wyniki pytania o informacje wzajemne



2. Wybierz na wykresie **Dodaj do arkusza**, a następnie **Utwórz nowy arkusz**.
3. W przeglądarce aplikacji kliknij **Arkusze**, aby wyświetlić arkusze. Wybierz **Mój nowy arkusz** i nadaj arkuszowi **Tytuł** oraz **Opis**. W tym przykładzie nadaj arkuszowi nazwę *Mutual Information Sales* i dodaj opcjonalny opis *Mutual information between sales fields*.
4. Kliknij na pasku narzędzi **Edytuj arkusz** i wybierz wykres wzajemnych zależności.
5. Kliknij w dowolnym miejscu w tytule wykresu, aby zmienić tytuł z **Mutual dependency between SalesOffice and selected items** na *Mutual information around sales*.
6. Zmodyfikuj pola analizowane na tym wykresie. Wniosek wybrał do uwzględnienia na wykresie cztery miary, które są związane z geografiją. Była to rozsądna interpretacja zależności, jakie może mieć pole *SalesOffice*, ponieważ pole *SalesOffice* zostało sklasyfikowane jako **city** w modelu logicznym aplikacji. Zmodyfikuj miary w panelu właściwości i zmień je na pola, które będą lepiej odzwierciedlać wpływ zmiennych związanych z ilością sprzedaży, kosztem sprzedaży i wsparciem sprzedaży na *Sales*.


- a. Wybierz **Dane** w panelu właściwości, a w sekcji **Miary** rozwiń miarę *SupplierCountry*. Wybierz f^x w polu **Wyrażenie**, aby otworzyć okno dialogowe **Edytuj wyrażenie**. Kliknij przycisk **Zastosuj**. Edytuj wyrażenie, zamieniając *SalesOffice* na *Quantity* i *SupplierCountry* na *Discount*. Wybierz pole **Etykieta**. Zamień *SupplierCountry* na *Quantity and Sales*.

Edycja parametrów pól

Edit expression	
1	=MutualInfo([Quantity],[Discount], 'dd', Null(), 10000)

- b. Rozwiń miarę *SalesOffice and PostalCode*. Wybierz f^x w polu **Wyrażenie**, aby otworzyć okno dialogowe **Edytuj wyrażenie**. Edytuj wyrażenie, zamieniając *SalesOffice* na *Sales* i *PostalCode* na *SupportCalls*. Wybierz pole **Etykieta**. Zamień *PostalCode* na *Support calls and Sales*.
 - c. Rozwiń miarę *SalesOffice and City*. Wybierz f^x w polu **Wyrażenie**, aby otworzyć okno dialogowe **Edytuj wyrażenie**. Edytuj wyrażenie, zamieniając *SalesOffice* na *Discount* i *City* na *Cost of Sale*. Wybierz pole **Etykieta**. Zamień *City* na *Discount and Cost of sale*.
 - d. Usuń miarę *SalesOffice and Country*, klikając ją prawym przyciskiem myszy i wybierając polecenie **Usuń**.
 - e. Usuń miarę *SalesOffice and CountryCode*, klikając ją prawym przyciskiem myszy i wybierając polecenie **Usuń**.
7. Edytuj zakres osi X. Wszystkie te trzy porównania miar reprezentują wysoki poziom zależności. Aby podkreślić różnice wartości i uatrakcyjnić wykres, zmodyfikuj zakres wykresu słupkowego:
 - a. Rozwiń sekcję **Wygląd**, a następnie **Oś X**.
 - b. Zmień wartość ustawienia **Zakres** z **Autom.** na **Niestandardowy**.
 - c. Wybierz ustawienia **Min./maks.** wartości. Ustaw **Min.** na 0,9, a **Maks.** na 1.
 8. Wybierz **Koniec edycji**.

Wykres informacji wzajemnych po edycji




Algorytm centroidów: edycja liczby klastrów i wyborów

Wnioski generuje **wykres punktowy** oparty na funkcjach centroidów w celu pogrupowania podobnych elementów w klastry. Poniższy przykład pokazuje, jak określić liczbę klastrów generowanych przez wykres i usunąć odstające punkty danych. Więcej informacji zawierają tematy oraz .

Wykonaj następujące czynności:

1. W aplikacji kursu logiki biznesowej wprowadź w polu wyszukiwania pytanie *Customer by Sales by Gross Profit*. Poszukaj wyniku **Customer clustered by sum(Sales) and sum(Gross Profit) (K-Means)**.

Domyślne wyniki pytania o centroidy



2. Wybierz **Dodaj do arkusza** w prawym górnym rogu tego wykresu, a następnie **Utwórz nowy arkusz**.
3. W przeglądarce aplikacji kliknij **Arkusze**, aby wyświetlić arkusze. Wybierz **Mój nowy arkusz** i nadaj arkuszowi **Tytuł** oraz **Opis**. W tym przykładzie nazwij arkusz *Customers clustered by sales* i dodaj opis *Kmeans applied to customer data by Sales and Gross Profit*.
4. Wybierz **Edytuj arkusz** na pasku narzędzi, a następnie wybierz wykres algorytmu centroidów.
5. Zmodyfikuj wykres punktowy:
 - a. Powiększ wykres: przeciągnij prawy dolny róg, aby powiększyć wykres na cały obszar kanwy.
 - b. Edytuj argument liczby klastrów. Rozwiń sekcję **Wygląd**, a następnie **Kolory i legenda**. Wnioski pokolorował klastry według wymiarów. Wybierz f_x pod polem **Wybierz wymiar**, aby otworzyć edytor wyrażeń. Zmodyfikuj argument **num_clusters**, zmieniając wartość z 0 na 6 (Wnioski wykorzystał automatyczne klastrowanie — w takim przypadku, jeżeli wprowadzi się 0 jako liczbę klastrów, ustalana jest

automatycznie optymalna liczba klastrów dla tego zestawu danych). Wybierz **Zastosuj**.

Edytuj pierwszy parametr w wyrażeniu (*num_clusters*)

```

Edit expression
1 =aggr(KMeans2D(6, sum(<<[OrderDate.autoCalendar.MonthsAgo]={1}>> [Sales]), sum(<<[OrderDate.autoCalendar.MonthsAgo]={1}>> [Gross Profit]), 'zscore')+1, [Customer])
    
```


- c. Edytuj zakres osi: wygenerowany wykres domyślny pokazuje zakres mniejszy niż 0. Liczby ujemne nie mają w tym kontekście znaczenia i ten zakres zajmuje miejsce na wykresie. W sekcji **Wygląd** rozwiń **Oś X: Sales** i zmień **Zakres** z **Automatycznie** na **Niestandardowy**. Zauważ, że wartość **Min.** automatycznie resetuje się do 0. Rozwiń **Oś Y: Gross Profit** i zmień **Zakres** z **Autom.** na **Niestandardowy**. Zauważ, że wartość **Min.** również automatycznie resetuje się do 0 w przypadku osi Y.

- 6. Wybierz **Koniec edycji**.
- 7. Usuń wybór danych: dane można wykluczyć z wykresu, usuwając zaznaczenie elementów, które nie są interesujące. Wyjdź z trybu edycji, wybierając **Koniec edycji**, i otwórz **Selections tool** . Wyszukaj **Customer** i wybierz wszystkich klientów z wyjątkiem następujących: **Big Foot Shoes, Boleros, Bond Ltd, El Carnevale, Fritid AB, Las Corbatas, The Fashion, and Vite**.

Wykres punktowy centroidów po edycji

Customers clustered by sales

Customer clustered by sum(Sales) and sum(Gross Profit) (K-Means) for 2021-Jul




Analiza okres do okresu: wykres analizy okresu po zmianie okresu analizy

Wnioski obsługuje tworzenie zachowań w celu używania preferowanego domyślnego okresu kalendarza z grupą miar. W poniższym przykładzie pokazano, jak zmienić okres kalendarzowy, aby wyświetlić wyniki z innego okresu. Możesz zmienić właściwość okresu kalendarza, aby wygenerować wykres **Okres do okresu**, który prezentuje sprzedaż w ciągu ostatniego roku, a nie ostatniego miesiąca.

Wykonaj następujące czynności:

1. W aplikacji kursu logiki biznesowej wprowadź wyszukiwanie *Show me sales* w polu wyszukiwania. Zlokalizuj wynik w ujęciu **Okres do okresu**.

Wynik okres do okresu dla wyszukiwania dotyczącego sprzedaży



2. Wybierz wykres **Okres do okresu**, aby wyświetlić opcje po prawej stronie.
3. Rozwiń **Okres analizy** w panelu właściwości, aby wyświetlić opcje okresu kalendarzowego.
4. Wybierz **Porównanie kwartałów**.
5. Zmień wartość w **Okres 1** na *2020-Q1*.
6. Zmień wartość w **Okres 2** na *2021-Q1*.
7. Wyświetlane są teraz wyniki sprzedaży za pierwszy kwartał 2021 r. w porównaniu z pierwszym kwartałem 2020 r.

Wykres analizy okresu po zmianie okresu analizy



Tworzenie wizualizacji w oparciu o sugestie dotyczące wykresu programu Wnioski

Qlik Sense oferuje szeroką gamę wizualizacji do użytku z danymi. Wybór właściwego typu wykresu może być trudny podczas tworzenia pierwszej aplikacji Qlik Sense.

Sugestie funkcji Wnioski dotyczące wykresów umożliwiają użytkownikowi wybranie pól danych, a Wnioski wybiera wymiary, miary oraz typy wizualizacji. W miarę dodawania lub usuwania pól sugerowana wizualizacja jest dostosowywana odpowiednio do zmian wprowadzanych przez użytkownika. Wizualizację opartą na sugestiach można dostosować, korzystając z konkretnego zestawu właściwości.



Jeśli dopiero zaczynasz tworzyć wizualizację, wówczas włączenie opcji **Sugestie dotyczące wykresu** spowoduje zmianę Twojej wizualizacji w wizualizację opartą na sugestiach.



*Jeśli włączysz opcję **Sugestie dotyczące wykresu**, a następnie ją wyłączysz, wówczas utracisz zmiany wprowadzone do swojej wizualizacji. W celu przywrócenia starej wizualizacji należy cofnąć zmiany. Jeśli jednak w nawigacji wyjdiesz z widoku arkusza lub wprowadzisz zmiany w panelu zasobów, wówczas cofnięcie zmian i przywrócenie wizualizacji będzie niemożliwe.*

Tworzenie nowej wizualizacji w oparciu o sugestie dotyczące wykresu

Wykonaj następujące czynności:


1. Kliknij  **Edytuj arkusz** na pasku narzędzi. Z lewej strony zostanie wyświetlony panel zasobów.
2. Z obszaru  **Pola** przeciągnij i upuść pole na arkusz.

Pola sugerowane jako wymiary zostaną dodane jako tabele lub histogramy. Pola sugerowane jako miary zostaną dodane jako wskaźniki KPI.

Aby dodać pola jako panele filtrowania, przytrzymaj klawisz Shift podczas przeciągania i upuszczania pola.

3. W celu dodania dodatkowych pól wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - Przeciągnij i upuść pole na wizualizację utworzoną z pierwszego pola albo na obszar **Sugeruj** po prawej stronie.
Qlik Sense ustali, czy to pole powinno być używane jako wymiar lub miara, a także wybierze agregację miary, która będzie używana.
 - Kliknij opcję **Dodaj** na panelu właściwości i wybierz pole.
 - Przeciągnij i upuść pole do obszaru **Upuść element tutaj** w obszarze **Wymiary** lub **Miary**.

Wizualizacja będzie ulegać zmianie w miarę dodawania do niej pól.

4. Opcjonalnie można usunąć niepotrzebne pola.
5. Kliknij przycisk  **Gotowe**.

Zmiana istniejącej wizualizacji w oparciu o sugestie dotyczące wykresu

Istniejącą wizualizację można zmienić, dodając pola lub usuwając niepotrzebne pola. Włączenie opcji **Sugestie dotyczące wykresu** w panelu właściwości po prawej stronie powoduje zmianę wybranej wizualizacji w sugestię dotyczącą wykresu opartą na polach z wizualizacji. Sugestie zaproponowane przez program Qlik Sense można zmienić. Można na przykład:

- Przeciągać pola między obszarami **Wymiary** i **Miary**, aby zmienić sposób użycia pola. Przeniesienie pola do obszaru **Wymiary** powoduje usunięcie agregacji tego pola. Przeniesienie pola do obszaru **Miary** powoduje przypisanie agregacji do tego pola.
- Wybrać inną agregację dla pola używanego jako miara. Wybrana agregacja będzie stosowana za każdym razem, gdy będziesz używać tego pola jako miary, gdy włączona będzie opcja **Sugestie dotyczące wykresu**.
- Użyć opcji **Zmień typ wykresu**, aby wybrać typ wykresu inny niż sugerowany.

Dostosowywanie ustawień, gdy używane są sugestie dotyczące wykresu

Ustawienia w panelu właściwości dotyczące **Danych** i **Wyglądu** można dostosowywać. Panel właściwości dla wizualizacji utworzonych na podstawie sugestii dotyczących wykresu zawiera konkretny zestaw ustawień właściwości. Wyłączenie opcji **Sugestie dotyczące wykresu** powoduje przywrócenie dostępu do wszystkich dostępnych właściwości. Opisy dostępnych pól zawiera temat dotyczący właściwości wizualizacji w sekcji [Wizualizacje \(page 181\)](#).

Ograniczenia w przypadku korzystania z sugestii dotyczących wykresu

- W przypadku wizualizacji głównej nie można włączyć opcji **Sugestie dotyczące wykresu**.
- Opcji **Sugestie dotyczące wykresu** nie można włączyć dla paneli filtrowania, histogramów ani map.
- Wykresy, dla których włączona jest opcja **Sugestie dotyczące wykresu**, nie są obsługiwane w raportach Qlik NPrinting. W celu uwzględnienia wykresów utworzonych z użyciem sugestii wykresów w raportach Qlik NPrinting należy wyłączyć opcję **Sugestie dotyczące wykresu**.

- Agregację miary można włączyć tylko wtedy, gdy jej etykieta jest etykietą domyślną.
- Do obszaru **Miary** nie można przeciągnąć wymiaru głównego. Do obszaru **Wymiary** nie można przeciągnąć miary głównej.
- Pole można przeciągnąć z obszaru **Miary** do obszaru **Wymiary** tylko wtedy, gdy jego wyrażenie jest proste. Więcej informacji dotyczących sposobów korzystania z wyrażeń w wizualizacjach zawiera temat [Używanie wyrażeń w wizualizacjach \(page 159\)](#).

Wytyczne dotyczące wizualizacji, pól i nazewnictwa

Podczas korzystania z programu Qlik Sense trzeba mieć świadomość pewnych konwencji i ograniczeń. Dotyczy to między innymi maksymalnej liczby znaków w nazwach, opisach i wyrażeniach lub znaków zarezerwowanych wyłącznie do użycia w programie Qlik Sense.

Maksymalna liczba wizualizacji

Maksymalna liczba wizualizacji na jednym arkuszu jest ograniczona do liczby komórek arkusza: 288 (24 x 12). Maksymalna praktycznie użyteczna liczba jest znacznie mniejsza, ponieważ wizualizacje zajmujące tylko jedną komórkę mają ograniczone zastosowanie.

Górne limity długości nazw

W programie Qlik Sense obowiązują następujące limity liczby znaków dla różnego rodzaju elementów:

Górne limity długości nazw

Sytuacja	Limit górny
Nazwy (tytuł, wymiar, przypis itp.)	Maks. 255 znaków
Opisy	Maks. 512 znaków
Wyrażenia	Maks. 64 000 znaków.
Znaczniki	Maks. 31 znaków na znacznik i maks. 30 znaczników na element główny.
Wykres typu Tekst i grafika:	Maks. 12 000 znaków

Konwencje nazewnictwa

Do szeregu elementów można się odwoływać na podstawie ich nazw w programie Qlik Sense, na przykład:

- Pola
- Wymiary
- Miary

- zmienne
- Zakładki

Niektóre znaki są zarezerwowane na potrzeby systemu w programie Qlik Sense. Aby unikać potencjalnych błędów, w nazwach nie należy używać następujących znaków:

- :
- =
- [
-]
- {
- }
- (
-)
- \$
- ´
- `
- "

Użycie zbyt długiej nazwy wymiaru lub miary spowoduje, że będzie wyświetlana obcięta. Widoczne będą znaki „...” informujące o tym, że część nazwy jest ukryta.

Maksymalna liczba znaków w wyrażeniach

Maksymalna liczba znaków, jaka może zostać zapisana w wyrażeniu wizualizacji, wynosi 64 000. Jeśli spróbujesz utworzyć wyrażenie z większą liczbą znaków, zostanie ono obcięte.

Konwencje formatów liczb i godzin

W wielu funkcjach interpretacji i formatowania można ustawić format liczb i dat przy użyciu kodu formatu. W tym temacie opisano formaty funkcji liczb, dat, godzin i znaczników czasu. Formaty te mają zastosowanie zarówno do funkcji skryptów, jak i do funkcji wykresów.

Formaty liczb

Aby wskazać określoną liczbę cyfr, należy użyć symbolu "0" dla każdej cyfry.

Aby wskazać możliwą liczbę po lewej stronie punktu dziesiętnego, należy użyć symbolu "#".

Aby oznaczyć pozycję separatora tysięcy lub separatora dziesiętnego, należy użyć odpowiedniego separatora tysięcy i separatora dziesiętnego.

Kod formatu jest używany do określania pozycji separatorów. Nie można ustawić separatora w kodzie formatu. W skrypcie należy do tego celu używać zmiennych **DecimalSep** i **ThousandSep**.

Separator tysięcy służy do grupowania cyfr według dowolnej liczby pozycji, np. można zastosować format ciągu znaków "0000-0000-0000" (separator tysięcy=", -"), aby wyświetlić dwunastocyfrowy numer części jako "0012-4567-8912".

Przykłady:

Przykłady formatów liczb

Format liczby	Opis
# ##0	przedstawia liczbę jako liczbę całkowitą z separatorem tysięcy. W tym przykładzie znak „, ” jest używany jako separator tysięcy.
###0	przedstawia liczbę jako liczbę całkowitą bez separatora tysięcy.
0000	przedstawia liczbę jako liczbę całkowitą z co najmniej czterema cyframi. Na przykład liczba 123 będzie wyświetlana jako 0123.
0.000	przedstawia liczbę z trzema cyframi po przecinku. W tym przykładzie znak „.” jest używany jako separator dziesiętny.

Specjalne formaty liczb

W Qlik Sense można interpretować i formatować liczby w systemie o dowolnej podstawie od 2 do 36, w tym w systemie dwójkowym, ósemkowym i szesnastkowym. Obsługuje on także liczby rzymskie.

Specjalne formaty liczb

Format	Opis
Format dwójkowy	Aby wskazać format dwójkowy, kod formatu powinien zaczynać się od (bin) lub (BIN).
Format ósemkowy	Aby wskazać format ósemkowy, kod formatu powinien zaczynać się od (oct) lub (OCT).
Format szesnastkowy	Aby wskazać format szesnastkowy, kod formatu powinien zaczynać się od (hex) lub (HEX). W przypadku korzystania z wersji pisanej wielkimi literami do formatowania użyte zostaną znaki A-F (np. 14FA). Zastosowanie wersji pisanej małymi literami będzie skutkowało formatowaniem przy użyciu znaków a-f (np. 14fa). Interpretacja będzie działać dla obu wariantów bez względu na wielkie litery w kodzie formatu.
Format dziesiętny	Użycie (dec) lub (DEC) w celu oznaczenia formatu dziesiętnego jest dozwolone, ale niekonieczne.

Format	Opis
Format podstawy niestandardowej	Aby oznaczyć format o dowolnej podstawie od 2 do 36, kod formatu powinien zaczynać się od (rxx) lub (Rxx), gdzie xx to dwucyfrowa liczba oznaczająca stosowaną podstawę. Jeśli zostanie użyta wielka litera R, podczas formatowania w programie Qlik Sense litery używane w podstawach powyżej 10 będą zapisywane jako wielkie (np. 14FA). Podanie małej litery r spowoduje formatowanie przy użyciu małych liter (np. 14fa). Interpretacja będzie działać dla obu wariantów bez względu na wielkie litery w kodzie formatu. Należy zauważyć, że (r02) to odpowiednik (bin), (R16) to odpowiednik (HEX) itd.
Liczby rzymskie	Aby wskazać format liczb rzymskich, kod formatu powinien zaczynać się od (rom) lub (ROM). W przypadku korzystania z wersji pisanej wielkimi literami do formatowania zastosowane zostaną wielkie litery (np. MMXVI). Zastosowanie wersji pisanej małymi literami będzie skutkowało formatowaniem przy użyciu małych liter (mmxvi). Interpretacja będzie działać dla obu wariantów bez względu na wielkie litery w kodzie formatu. Liczby rzymskie są uogólniane za pomocą znaku minusa dla liczb ujemnych i 0 dla zera. W przypadku liczb rzymskich cyfry po przecinku są ignorowane.

Przykłady:

Przykłady specjalnych formatów liczb

Przykład	Wynik
num(199, '(bin)')	zwraca wartość 11000111
num(199, '(oct)')	zwraca wartość 307
num(199, '(hex)')	zwraca wartość c7
num(199, '(HEX)')	zwraca wartość C7
num(199, '(r02)')	zwraca wartość 11000111
num(199, '(r16)')	zwraca wartość c7
num(199, '(R16)')	zwraca wartość C7
num(199, '(R36)')	zwraca wartość 5J
num(199, '(rom)')	zwraca wartość cxcix
num(199, '(ROM)')	zwraca wartość CXCIX

Daty

Do formatowania daty można używać następujących symboli. Można użyć dowolnych separatorów.

Symbole przeznaczone do formatowania daty

Symbole	Opis
D	Aby opisać dzień, należy użyć symbolu "D" dla każdej cyfry.
M	Aby opisać numer miesiąca, należy użyć symbolu "M". "M" oznacza jedną cyfrę, a "MM" dwie cyfry. "MMM" oznacza krótką nazwę miesiąca zapisaną literami, zgodnie z definicją systemu operacyjnego lub nadpisanej w skrypcie zmiennej systemowej MonthNames . "MMMM" oznacza długą nazwę miesiąca zapisaną literami, zgodnie z definicją systemu operacyjnego lub nadpisanej w skrypcie zmiennej systemowej LongMonthNames .
Y	Aby opisać rok, należy użyć symbolu "Y" dla każdej cyfry.
W	Aby opisać dzień tygodnia, należy użyć symbolu "W". "W" zwraca numer dnia jako jedną cyfrę, np. 0 dla poniedziałku. "WW" zwraca numer dwucyfrowy, np. 02 dla środy. "WWW" wyświetla krótką wersję nazwy dnia tygodnia (np. pon), zgodnie z definicją systemu operacyjnego lub nadpisanej w skrypcie zmiennej systemowej DayNames . "WWWW" wyświetla długą wersję nazwy dnia tygodnia (np. poniedziałek), zgodnie z definicją systemu operacyjnego lub nadpisanej w skrypcie zmiennej systemowej LongDayNames .

Przykłady: (na przykładzie daty 31 marca 2013 r.)

Przykłady formatów dat

Przykład	Wynik
YY-MM-DD	przedstawia datę jako 13-03-31.
YYYY-MM-DD	przedstawia datę jako 2013-03-31.
YYYY-MMM-DD	przedstawia datę jako 2013-mar-31.
DD MMMM YYYY	przedstawia datę jako 31 marca 2013.
M/D/YY	przedstawia datę jako 2013-03-31.
W YY-MM-DD	przedstawia datę jako 6 13-03-31.
WWW YY-MM-DD	przedstawia datę jako sob 13-03-31.
WWWW YY-MM-DD	przedstawia datę jako sobota 13-03-31.

Godziny

Do formatowania godzin można używać następujących symboli. Można użyć dowolnych separatorów.

Symbole przeznaczone do formatowania godziny

Symbole	Opis
h	Aby przedstawić godziny, należy użyć symbolu "h" dla każdej cyfry.
m	Aby przedstawić minuty, należy użyć symbolu "m" dla każdej cyfry.
s	Aby przedstawić sekundy, należy użyć symbolu "s" dla każdej cyfry.
f	Aby przedstawić ułamki sekund, należy użyć symbolu "f" dla każdej cyfry.
tt	Aby przedstawić godzinę w formacie AM/PM, należy po oznaczeniu godziny użyć symbolu "tt".

Przykłady: (na przykładzie godziny 18:30):

Przykłady formatów godziny

Przykład	Wynik
hh:mm	przedstawia godzinę jako 18:30
hh.mm.ss.ff	przedstawia godzinę jako 18.30.00.00
hh:mm:tt	przedstawia godzinę jako 06:30:pm

Znaczniki czasu

W znacznikach czasu stosowany jest taki sam zapis jak w przypadku daty i godziny, zgodnie z powyższym opisem.

Przykłady: (na przykładzie znacznika czasu 31 marca 2013 18:30):


Przykłady formatów znaczników czasu

Przykład	Wynik
YY-MM-DD hh:mm	przedstawia znacznik czasu jako 13-03-31 18:30.
M/D/Y hh.mm.ss.ffff	przedstawia znacznik czasu jako 3/31/13 18.30.00.0000.


Korzystanie z pól systemowych w wizualizacjach

W wizualizacji można używać pól systemowych. Pola systemowe są tworzone przez program Qlik Sense w przypadku generowania skryptu ładowania danych i zawierają informacje dotyczące pól i tabel w ładowanych danych. Pole systemowe zaczyna się od znaku „\$”, a w celu utworzenia odniesienia do niego należy ręcznie napisać nazwę pola wraz ze znakiem „\$”. Pola systemowego można użyć, aby utworzyć wymiar jako element główny lub z panelu właściwości.

Podgląd wymiaru oparty na polu systemowym



Pole systemowe dodane jako wymiar w panelu właściwości



Korzystanie ze stanów alternatywnych na potrzeby analizy porównawczej

Jeśli wymagane jest przeprowadzenie analizy porównawczej, wówczas można używać stanów alternatywnych w programie Qlik Sense. Stany alternatywne umożliwiają

dokonywanie różnych wyborów w tym samym wymiarze, a także porównywanie wyborów jeden obok drugiego w pojedynczej wizualizacji albo w dwóch lub większej liczbie wizualizacji.

Stany alternatywne mogą być używane w wizualizacjach na dwa różne sposoby:

- Stosowanie stanu do wizualizacji. Powoduje połączenie wyboru wizualizacji do wyboru stanu.
- Stosowanie stanów w wyrażeniu zestawu miary. Jest to użyteczne w przypadku porównywania wartości miar różnych stanów.



Tworzenie stanów alternatywnych

Nowy stan alternatywny można utworzyć w sekcji **Stany alternatywne** w obszarze **Elementy główne**:

1. Wybierz opcję **Utwórz nowe**.
2. Podaj nazwę nowego stanu. Istnieją pewne ograniczenia dotyczące nazw:
 - W nazwie stanu nie używaj znaków \$, 0 ani 1.
 - Nie używaj nazwy stanu zaczynającej się od znaku \$ lub \$_, po którym następuje liczba, na przykład \$3.
 - Nie używaj nazwy stanu, która jest już używana jako nazwa zakładki.

Nowo utworzony stan alternatywny może być używany w celu wykonywania analizy porównawczej. Zwykle w celu porównania dwóch stanów należy utworzyć inny nowy stan.

Stosowanie stanów alternatywnych względem arkusza i wizualizacji

Stan można zastosować do wizualizacji lub arkusza. Jeśli zastosujesz stan do arkusza, wówczas wszystkie wizualizacje na tym arkuszu odziedziczą ten stan, chyba że zastosujesz inny stan do konkretnej wizualizacji. Zastosowanie stanu względem wizualizacji będzie odzwierciedlać wybory dokonane w stanie. Wszelkie dokonane wybory zostaną zastosowane do stanu i będą odzwierciedlone w innych wizualizacjach, względem których zastosowano ten sam stan.

Najprostszym sposobem zastosowania stanu alternatywnego jest upuszczenie go na arkusz lub wizualizację, a następnie wybranie opcji **Zastosuj stan**.

Możesz również zastosować stan alternatywny, korzystając z ustawienia **Stan** w panelu właściwości:

- W przypadku arkusza znajdziesz ustawienie w obszarze **Stany alternatywne**.
- W przypadku wizualizacji ustawienie jest dostępne w obszarze **Wygląd > Stany alternatywne**.

Można wybrać:

- stan alternatywny zdefiniowany w obszarze **Elementy główne**;
- **<dziedziczony>** — w takim przypadku używany jest stan zdefiniowany dla arkusza;
- **<stan domyślny>**, który reprezentuje stan w sytuacji, gdy nie zastosowano żadnego stanu alternatywnego.

Używanie stanów alternatywnych w wizualizacjach

Obok stosowania stanu do wizualizacji można również używać stanów alternatywnych w wyrażeniu set miary. Jest to użyteczne, gdy wymagane jest porównanie wartości miary — jedna obok drugiej — dla różnych wyborów w wymiarze.

Stan alternatywny można ustawić jako identyfikator w wyrażeniu set. Jeśli chcesz użyć miary `sum(Sales)` w wizualizacji ze stanem o nazwie `Group1`, na przykład na wykresie słupkowym, użyj następującego wyrażenia jako miary:

```
sum({Group1}Sales)
```

W celu porównania z innym stanem o nazwie `Group2` możesz utworzyć inną miarę za pomocą wyrażenia `sum({Group2}Sales)`.

Na wykresie słupkowym zostanie przedstawiona sprzedaż dla wyboru w stanie `Group1` obok sprzedaży dla wyboru w stanie `Group2`.

Uzyskiwanie informacji o wyborze stanu alternatywnego

Wybory z różnych stanów są widoczne na pasku wyboru.

Może również pojawić się potrzeba skorzystania z informacji na temat tego, które wybory i w jakiej liczbie zostały dokonane w stanie alternatywnym na etykietach lub tytułach wizualizacji. Za pomocą następujących funkcji wykresu z parametrem **state_name** możesz uzyskać wybory powiązane ze stanem o podanej nazwie:

- **GetCurrentSelections()** zwraca wszystkie bieżące wybory.
- **GetFieldSelections()** zwraca bieżące wybory w konkretnym polu.
- **GetSelectedCount()** zwraca liczbę wartości wybranych w polu.

Rozszerzanie zmiennych w stanach alternatywnych

Można określić stan, który będzie używany podczas rozszerzania zmiennej. Zmiany w konkretnym stanie nie wpływają na wartości zmiennej, która jest rozszerzana w innym stanie. Jeśli stan nie zostanie określony, wówczas zmienna zostanie rozszerzona w stanie domyślnym.

Przykład:

Jeśli istnieje stan o nazwie `myState` i zmienna o nazwie `vmyvar`:

- `$(vmyvar)` rozszerza zmienną w stanie domyślnym.
- `${{myState} vmyvar}` rozszerza zmienną w stanie `myState`.

Ograniczenia

Jeśli stan wizualizacji został ustawiony na jakąkolwiek wartość inną niż `<dziedziczony>`, wówczas niemożliwe jest dodawanie wizualizacji do elementów głównych.

Przykład analizy porównawczej

W tym przykładzie naszym celem jest porównanie wyników sprzedaży w liniach produktów dla różnych wyborów dotyczących regionów sprzedaży. Porównywane regiony chcemy wybierać dynamicznie — jako regiony pojedyncze lub jako kombinację regionów.

Zestaw danych i aplikacja

Jeśli chcesz prześledzić niniejszy przykład, pobierz Qlik Sense Kurs — tworzenie aplikacji, aby uzyskać zestaw danych. Gdy ukończysz samouczek, użyj utworzonej aplikacji. W przeciwnym wypadku musisz utworzyć aplikację, dodać wszystkie sześć plików danych do folderu *Tutorials source*, a następnie powiązać je, używając automatycznych rekomendacji z Menedżera danych.

Tworzenie stanów alternatywnych

Na potrzeby tego przykładu potrzebujemy dwóch stanów alternatywnych. Po wybraniu kolejno opcji **Elementy główne > Stany alternatywne**:

1. Utwórz nowy stan o nazwie *Group 1*.
2. Utwórz nowy stan o nazwie *Group 2*.

W ten sposób zostały utworzone dwa stany alternatywne, których potrzebujemy w tym przykładzie.

Tworzenie paneli filtrowania na potrzeby wyboru

Wykonaj następujące czynności:

1. Dodaj panel filtrowania z polem *Region*.
2. Przeprowadź edycję etykiety panelu filtrowania w taki sposób, aby miała wartość `=StateName()`. To ułatwi ich odróżnianie, ponieważ stan nie jest wskazany w panelu filtrowania. Funkcja **StateName()** zwraca stan, który jest zastosowany względem tej funkcji.
3. Upuść stan *Group 1* na panel filtrowania i wybierz opcję **Zastosuj stan**.
4. Dodaj drugi panel filtrowania z polem *Region*.
5. Przeprowadź edycję etykiety drugiego panelu filtrowania w taki sposób, aby miała wartość `=StateName()`.
6. Upuść stan *Group 2* na drugi panel filtrowania i wybierz opcję **Zastosuj stan**.

W ten sposób zostały utworzone dwa panele filtrowania, które służą do kontrolowania wyborów w każdym z dwóch stanów. Gdy dokonasz wyboru w panelu filtrowania *Group 1*, ten sam wybór zostanie zastosowany do stanu *Group 1*, co będzie odwzorowane we wszystkich wizualizacjach połączonych z tym stanem.

Tworzenie wykresu słupkowego do analizy

Wykonaj następujące czynności:

1. Utwórz miarę elementu głównego o nazwie *Group1Sales*.
Ustaw **Wyrażenie** na `sum({[Group 1]}[Sales])`.
To wyrażenie sumuje sprzedaż dla wszystkich wyborów w stanie *Group 1*.
Ustaw **Etykieta wyrażenia** na `'sales '&GetCurrentSelections(chr(13)&chr(10), '=', ', ',9, 'Group 1')`.
Używamy wyrażenia etykiety, ponieważ umożliwia to przedstawienie bieżącego wyboru stanu w postaci etykiety na wykresie zamiast etykiety domyślnej.
2. Utwórz drugą miarę elementu głównego o nazwie *Group2Sales*.
Ustaw **Wyrażenie** na `sum({[Group 2]}[Sales])`.
Ustaw **Etykieta wyrażenia** na `'sales '&GetCurrentSelections(chr(13)&chr(10), '=', ', ',9, 'Group 2')`.
3. Dodaj wykres słupkowy do arkusza.
4. Ustaw pole *Product Line* jako wymiar.
5. Dodaj miary *Group1Sales* i *Group2Sales*.

W ten sposób został utworzony wykres słupkowy, który przedstawia sprzedaż według linii produktów dla dwóch grup regionów wybranych w panelach filtrowania. Gdy dokonasz nowego wyboru w jednym z paneli filtrowania, wartość odpowiedniej miary ulegnie zmianie zgodnie z nowym wyborem.

Wnioski


Możesz dokonywać wyborów w *Group 1* i *Group 2*, a wyniki wybranych kombinacji regionów będą widoczne na wykresie słupkowym.

Tworzenie wizualizacji z użyciem obiektu niestandardowego

Za pomocą aplikacji niestandardowych można rozszerzać aplikacje.

Dostępne obiekty niestandardowe są następujące:

- rozszerzenia wizualizacji
- pakiety obiektów zapewniane przez firmę Qlik:
 - [Dashboard bundle \(page 425\)](#)
 - [Visualization bundle \(page 463\)](#)

Obiekty niestandardowe można znaleźć w panelu zasobów w obszarze  **Obiekty niestandardowe** podczas edycji arkusza.



Własne rozszerzenia wizualizacji można tworzyć w Dev Hub.

 Informacje o Dev Hub zawiera temat [Dev Hub](#).

Dodawanie obiektu niestandardowego do arkusza

Aby rozpocząć tworzenie wizualizacji, należy przeciągnąć rozszerzenie wizualizacji na arkusz.

Wykonaj następujące czynności:

1. Kliknij  **Edytuj arkusz** na pasku narzędzi.
2. Aby rozwinąć obiekty niestandardowe, kliknij ikonę  w panelu po lewej stronie.
3. Przeciągnij rozszerzenie wizualizacji na arkusz.
Wykres można upuścić w pustym miejscu na arkuszu. Można również podzielić obszar istniejącej wizualizacji na dwie części albo zastąpić istniejącą wizualizację.



Po dwukrotnym kliknięciu obiektu niestandardowego zostanie on natychmiast dodany do arkusza.

4. Zmień wymagane ustawienia dla obiektu niestandardowego w panelu właściwości.
Wymagane ustawienia są zdefiniowane przez programistę rozszerzenia — mogą to być wymiary, miary lub inne ustawienia.

W ten sposób powstała kompletna wizualizacja, z której można zacząć korzystać w ramach eksplorowania danych w aplikacji.



Kopiowanie wizualizacji z istniejącej wizualizacji

Wizualizację można kopiować:

- W tym samym arkuszu.
- Między arkuszami w tej samej aplikacji.

- Między arkuszami należącymi do różnych aplikacji (więcej informacji zawiera temat [Uwagi \(page 622\)](#)).

Wykonaj następujące czynności:

1. Podczas edytowania arkusza kliknij element do skopiowania.
Element został wyróżniony.
2. Na pasku edycji kliknij .
3. Aby wstawić element do innego arkusza, przejdź do arkusza na panelu zasobów.
4. Kliknij , aby wkleić element.

Skopiowany element zostanie dodany do arkusza.



W zależności od sytuacji wklejenie skopiowanej wizualizacji w arkuszu będzie mieć różne skutki:

- *Jeśli wizualizacja jest poddana selekcji, wówczas wizualizacja ta zostanie zastąpiona.*
- *Jeśli żadna wizualizacja nie jest poddana selekcji, wówczas wklejona wizualizacja zostanie umieszczona w największym pustym miejscu.*
- *Jeśli nie ma pustego miejsca, wówczas największa wizualizacja w arkuszu zostanie podzielona na pół, aby zrobić miejsce dla wklejanej wizualizacji.*

Uwagi

- Aby skopiowana wizualizacja działała w innej aplikacji, wówczas te same wymiary i miary muszą stanowić również część aplikacji docelowej.
- Jeżeli wizualizacja jest kopiowana między dwiema aplikacjami, muszą one znajdować się w tym samym wdrożeniu Qlik Sense Enterprise on Windows.
- Nie można kopiować i wklejać wizualizacji między różnymi typami środowisk (na przykład między aplikacją w Analityka Qlik Cloud i aplikacją w Qlik Sense Desktop).

Dodawanie linii trendu i odniesienia do wizualizacji

Za pomocą linii trendu można zwizualizować zmiany wartości miar w czasie. Linie odniesienia służą do oznaczania określonych wartości miar i wymiarów na wykresie.

Dodawanie linii trendu do wizualizacji

Linie trendu są dostępne dla wykresów słupkowych oraz wykresów liniowych. Linie trendu są dodawane po skonfigurowaniu miary na wykresie.

Więcej informacji o liniach trendu zawiera temat [Linie trendu \(page 111\)](#).

Wykonaj następujące czynności:

1. Kliknij istniejący wykres słupkowy lub liniowy.
2. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Dane**.
3. W obszarze **Miary** rozwiń miarę, dla której dodajesz linię trendu.
4. W obszarze **Linie trendu** kliknij opcję **Dodaj linię trendu**.
5. Zdefiniuj **Etykietę** i **Typ** linii trendu.
6. Użyj suwaka **Kolory**, aby zdefiniować kolorowanie **niestandardowe** lub **automatyczne**.
7. Użyj pola wyboru **Przerywana**, aby nadać linii wygląd przerywany lub pełny.

Dodawanie linii odniesienia do wizualizacji

Linie odniesienia mogą pomóc w interpretacji wizualizacji, zapewniając wskazówki, na co należy zwrócić uwagę podczas analizy. Linie odniesienia są oddzielnie definiowane dla miar oraz wymiarów.

Więcej informacji o liniach odniesienia zawiera temat [Linie odniesienia \(page 418\)](#).

Dodawanie linii odniesienia dla miar wykresu

Wykonaj następujące czynności:

1. Kliknij istniejący wykres, który obsługuje linię odniesienia.
2. Na panelu właściwości rozwiń sekcję **Dodatki**.
3. Rozwiń **Linie odniesienia**.
4. Kliknij **Dodaj linię odniesienia**.
5. Opcjonalnie zdefiniuj **Warunek wyświetlania** oraz **Etykietę**.
6. W polu **Wyrażenie linii odniesienia** wprowadź wyrażenie, aby zdefiniować wartość miary, dla której wyświetlana jest linia odniesienia.
7. Ustaw styl linii odniesienia za pomocą opcji **Kolor**, **Typ linii** i **Kolorowe tło**.

Aby usunąć istniejącą linię odniesienia, rozwiń ją i kliknij **Usuń**.

Dodawanie linii odniesienia wymiaru

Wykonaj następujące czynności:

1. Kliknij istniejący wykres, który obsługuje linię odniesienia wymiaru.
2. Na panelu właściwości rozwiń sekcję **Dodatki**.
3. Rozwiń **Linie odniesienia wymiaru**.
4. Kliknij **Dodaj linię odniesienia**.
5. Opcjonalnie zdefiniuj **Warunek wyświetlania** oraz **Etykietę**.
6. W polu **Wartość wymiaru** wprowadź wyrażenie, aby zdefiniować wartość wymiaru, dla której wyświetlana jest linia odniesienia.
7. Ustaw styl linii odniesienia za pomocą opcji **Wyrównanie**, **Kolor** i **Typ linii** i **Kolorowe tło**.

Aby usunąć istniejącą linię odniesienia wymiaru, rozwiń ją i kliknij **Usuń**.

Tworzenie wykresów powiązanych z czasem

Wykresy powiązane z czasem to wizualizacje wykorzystujące skalę ciągłą, która zapewnia kompleksowy i dokładny widok danych opartych na czasie. Oznacza to, że włączenie skali ciągłej na osi X w wykresie zawierającym pola dat spowoduje separację punktów na odległość odpowiadającą powiązanej z nimi jednostki czasu. Dodatkowo etykiety osi są rozmieszczone równomiernie bez względu na to, czy istnieją dane dla konkretnego punktu, a widok wykresu jest skompresowany, co eliminuje potrzebę przewijania.



Skala ciągła jest obsługiwana dla wykresów liniowych, słupkowych i wykresów kombi.


Skala ciągła jest najczęściej stosowana z polami dat, takimi jak:

- Sekunda
- Minuta
- Godzina
- Tydzień
- Miesiąc
- RokMiesiąc
- Kwartał
- RokKwartał
- Rok

- Data
- Znacznik czasu

Dodawanie skali ciągłej

Wykonaj następujące czynności:

1. W widoku arkusza kliknij na pasku narzędzi  **Edytuj arkusz**.
2. Kliknij wykres liniowy przeznaczony do edycji.
3. W panelu właściwości kliknij kartę **Wygląd**.
4. W sekcji **Oś X** zaznacz opcję **Użyj skali ciągłej**.
Wykres zostanie skompresowany, a punkty danych i etykiety zostaną ponownie rozmieszczone.

Dokonywanie selekcji na wykresie powiązanim z czasem

Podczas nawigacji po wykresie powiązanim z czasem można skoncentrować się na mniejszym zakresie czasu, aby zrobić migawki wyświetlanych danych oraz wybrać wartości danych. Wybory dokonane na osi czasu przy użyciu funkcji wybór zakresu powodują wybranie wszystkich wartości danych (w tym także niewidocznych). Wybory na osi miary lub wykonane za pomocą lasa umożliwiają tylko wybór wartości widocznych.

Zmiana danych wizualizacji


Dane wyświetlane w wizualizacji można zmieniać po jej utworzeniu.

Na przykład może pojawić się potrzeba dodania dodatkowych wymiarów lub miar do wykresu, aby nadać istniejącym danym głębię i znaczenie. Alternatywnie może pojawić się potrzeba skorygowania niepoprawnego wymiaru albo błędnej miary.

Dodawanie wymiarów i miar do wizualizacji


Do wizualizacji można dodać wiele wymiarów i miar, aby nadać wyświetlanym informacjom głębię i znaczenie. Dodanie wymiarów i miar pozwala na wyświetlanie większej ilości informacji w pojedynczej wizualizacji. Na przykład poniższa ilustracja zawiera wizualizację z miarą *Sales* i wymiarem *Month*.

Wykres liniowy z miarą Sales.




Można do niej dodać drugą miarę — *Gross Sales*. Przykładowy wykres liniowy zapewnia teraz więcej kontekstu, ponieważ umożliwia porównanie miary *Gross Sales* z miarą *Sales*.


Wykres liniowy z miarami Sales i Gross Sales



Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości kliknij kartę **Dane**.
Karta **Dane** zostanie rozwinięta.
2. W sekcji **Wymiary** lub **Miary** kliknij opcję **Dodaj**, aby dodać wymiar lub miarę.
Zostanie otwarte okno dialogowe z polem tekstowym. Poniżej pola tekstowego widoczna jest lista wszystkich dostępnych wymiarów lub miar pogrupowanych w **Wymiary** lub **Miary** (czyli elementy główne) oraz **Pola**.
3. Zaczynij pisać w polu tekstowym.
Zostanie wyświetlona lista pasujących pól i wymiarów lub miar.

 Wyrażenie można również utworzyć, wpisując je bezpośrednio do pola tekstowego albo klikając ikonę f^x , aby utworzyć wymiar w edytorze wyrażeń.

 Jeśli żadna miara nie zostanie wyświetlona, należy ją utworzyć. Wyrażenie można wprowadzić bezpośrednio w polu tekstowym albo można kliknąć ikonę f^x , aby utworzyć miarę w edytorze wyrażeń.


4. Wybierz wymiar lub miarę do zastosowania.

Wymiar (lub miara) zostanie dodany do wizualizacji. Ustawienia nowego wymiaru lub miary zostaną pokazane w panelu właściwości.

Dodawanie alternatywnych wymiarów i miar do wizualizacji

Alternatywne wymiary i miary to wymiary i miary dodane do wizualizacji, które są wyświetlane dopiero wtedy, gdy użytkownik wybierze przełączenie wyświetlanych wymiarów i miar podczas eksploracji wizualnej. Za pomocą menu eksploracji wizualizacji można przełączać wyświetlane wymiary i miary.

[Dodawanie alternatywnych wymiarów i miar do wizualizacji](#)

 Alternatywne wymiary i miary można dodawać do wszystkich typów wykresów, ale zmiana alternatywnego wymiaru i alternatywnej miary w wizualizacji jest możliwa tylko na wykresie słupkowym, liniowym i kombi. W wizualizacjach wykresów kołowych można zmieniać tylko wymiary alternatywne, a w przypadku wykresów punktowych tylko miary alternatywne.

Alternatywne wymiary i miary umożliwiają oszczędzanie miejsca na arkuszach. Zamiast tworzyć wiele podobnych wizualizacji tego samego typu, można użyć alternatywnych wymiarów i miar w pojedynczej wizualizacji. Wyświetlane wymiary i miary można przełączać. Jeśli na przykład wymagane jest wyświetlenie sprzedaży łącznej z podziałem na kategorie produktów i z podziałem na podkategorie produktów, wówczas można dodać kategorię produktów jako wymiar, a podkategorię jako wymiar alternatywny w tej samej wizualizacji.

Alternatywne wymiary i miary pozwalają na powiązanie z wizualizacją większej ilości wymiarów i miar niż ilość, na jaką pozwala ograniczenie wyświetlania. Wiele wizualizacji ma własne ograniczenia liczby jednocześnie wyświetlanych wymiarów i miar. Wykres liniowy zawierający więcej niż jedną miarę może mieć tylko jeden wymiar, a wykres liniowy o dwóch wymiarach może mieć tylko jedną miarę. Alternatywne wymiary i miary umożliwiają przekroczenie tego ograniczenia.

Alternatywne wymiary i miary można dodawać jako normalne wymiary i miary w panelu właściwości. Wymiary i miary można także przeciągać z sekcji **Dane** w panelu właściwości do sekcji **Alternatywne wymiary** lub **Alternatywne miary**.

Wykonaj następujące czynności:

1. W panelu właściwości kliknij kartę **Dane**.
Karta **Dane** zostanie rozwinięta.
2. W sekcji **Wymiary** lub **Miary** kliknij opcję **Dodaj alternatywę**.
Zostanie otwarte okno dialogowe z polem tekstowym. Poniżej pola tekstowego widoczna jest lista wszystkich dostępnych wymiarów lub miar pogrupowanych w **Wymiary** lub **Miary** (czyli elementy główne) oraz **Pola**.
3. Zaczynaj pisać w polu tekstowym.
Zostanie wyświetlona lista pasujących pól i wymiarów lub miar.



Wyrażenie można również utworzyć, wpisując je bezpośrednio do pola tekstowego albo klikając ikonę f^x , aby utworzyć wymiar w edytorze wyrażeń.



Jeśli żadna miara nie zostanie wyświetlona, należy ją utworzyć. Wyrażenie można wprowadzić bezpośrednio w polu tekstowym albo można kliknąć ikonę f^x , aby utworzyć miarę w edytorze wyrażeń.

4. Wybierz wymiar lub miarę do zastosowania.

Alternatywny wymiar lub alternatywna miara zostanie dodana do wizualizacji.

Edytowanie danych w wizualizacji

Dane w wizualizacji można edytować i dostosowywać. Konieczna może być edycja istniejącego wymiaru (lub istniejącej miary) w celu dostosowania go i utworzenia skuteczniejszej wizualizacji albo w celu skorygowania nieprawidłowego wymiaru lub błędnej miary. Dodatkowo może zachodzić potrzeba edycji elementu głównego w wizualizacji celem zmiany elementu głównego we wszystkich wizualizacjach.

Nieprawidłowe wymiary i miary

Wymiary i miary są nieprawidłowe wtedy, gdy Qlik Sense nie może zinterpretować powiązanego z nimi wyrażenia.

Jeśli nowo utworzony lub zmodyfikowany wymiar jest nieprawidłowy, będzie on wyświetlany w panelu właściwości jako wyszarzony z czerwonym zabarwieniem, dodatkowo z tekstem **Nieprawidłowy wymiar** wskazującym, że wymiar jest nieprawidłowy. Użycie nieprawidłowego wymiaru w wizualizacji uniemożliwia jej wyświetlenie.

Jeśli nowo utworzona lub zmodyfikowana miara jest nieprawidłowa, pole tekstowe **Wyrażenie** w sekcji **Miary** w panelu właściwości jest wyświetlane z czerwoną ramką, sygnalizując, że miara jest nieprawidłowa.

Edytowanie wymiaru

Wymiary, w tym wymiary główne, można edytować. W panelu właściwości w obszarze **Dane** kliknij wymiar, który chcesz edytować.

Wymiary mają następujące właściwości:

- **Pole:** zacznij wpisywać nazwę pola, aby wyświetlić liczbę pasujących pól do wyboru. Możesz też kliknąć przycisk f^x , aby otworzyć edytor wyrażeń, w którym można utworzyć wymiar wyliczany.
- **Etykieta:** wprowadź nazwę wymiaru.
- **Uwzględnij wartości NULL:** jeśli ta opcja jest zaznaczona, wizualizacja będzie uwzględniać wartości NULL wymiaru. Zależnie od typu wizualizacji będą one mieć postać przerwy lub kreski. Jeśli na przykład dostępne są dane sprzedaży, ale nie wiadomo, jakiej firmy dotyczą, zostaną one dodane do wartości miary dla wymiaru wartości NULL.
- **Ograniczenie:** tutaj można ograniczyć liczbę wyświetlanych wartości wymiaru.
- **Pokaż inne:** Po ustawieniu ograniczenia dla liczby wyświetlanych wartości wymiaru można podsumować wartości miary dla pozostałych wymiarów, wybierając opcję **Pokaż inne**.
- **Element główny:** edytuj wymiar główny, aby zaktualizować wszystkie wystąpienia, w których wymiar jest używany, lub utwórz nowy wymiar główny, dodając wymiar do elementów głównych.

Edytowanie miary

Możesz edytować miary, w tym miary główne. W panelu właściwości w obszarze **Dane** kliknij miarę, którą chcesz edytować.

Miary mają następujące właściwości:

- **Wyrażenie:** wprowadź wyrażenie. Możesz również kliknąć przycisk f^x , aby otworzyć edytor wyrażeń i korzystać z niego. Możesz również zastosować **Modyfikator**, aby automatycznie dostosować oryginalne wyrażenie. Zob. [Stosowanie modyfikatora miary. \(page 630\)](#).
- **Etykieta:** wprowadź nazwę miary. Etykieta nie jest automatycznie aktualizowana w przypadku wprowadzenia zmian w polu **Wyrażenie**.
- **Formatowanie liczb:** ustaw formatowanie liczb dla wartości miary. Opcje **Liczba** i **Data** obejmują niestandardowe ustawienia formatowania, umożliwiające zdefiniowanie własnego wzorca formatu.
- **Element główny:** edytuj miarę główną, aby zaktualizować wszystkie wystąpienia, w których miara jest używana, lub utwórz nową miarę główną, dodając miarę do elementów głównych.

Stosowanie modyfikatora miary.

Używając modyfikatora, wyrażenie miary można automatycznie dostosować do konkretnego celu analitycznego. Na przykład możesz potrzebować wyrażenia, w którym dane są prezentowane jako akumulacja, a nie pojedyncze wartości.


Wykonaj następujące czynności:


1. W panelu właściwości rozszerz sekcję **Dane**.
2. W obszarze **Miary** rozwiń miarę, do której chcesz zastosować modyfikator.
3. W obszarze **Wyrażeniem** kliknij **Modyfikator**.
4. Użyj rozwijanego menu, aby wybrać modyfikator.
5. Wypełnij parametry specyficzne dla używanego modyfikatora.

Po zakończeniu kliknij **Wyrażenie wyjściowe**, aby zobaczyć sposób modyfikacji oryginalnego wyrażenia.


Więcej informacji na temat modyfikatorów miar zawiera temat [Modyfikatory \(page 107\)](#).

Edytowanie elementów głównych


Obok wymiarów i miar powiązanych z elementem głównym jest w panelu właściwości wyświetlany symbol . Możesz edytować element główny, aby zaktualizować wszystkie wystąpienia używające wymiaru lub miary, albo możesz odłączyć element od jego elementu głównego, aby edytować tylko bieżące wystąpienie wymiaru lub miary.

Wizualizacja powiązana z elementem głównym jest wskazywana na arkuszu jako  **Wizualizacja powiązana**. Możesz edytować wizualizację główną, aby zaktualizować wszystkie wystąpienia korzystające z tej wizualizacji, lub możesz odłączyć wizualizację od jej elementu głównego, aby edytować tylko bieżące wystąpienie wizualizacji. Odłączenie wizualizacji nie powoduje odłączenia żadnych wymiarów głównych ani miar głównych używanych w wizualizacji.

Usuwanie wymiarów i miar

Wymiary i miary można usuwać w panelu właściwości. Naciśnij i przytrzymaj lub kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiedni wymiar lub miarę, a następnie wybierz opcję **Usuń**. Można również kliknąć wymiar lub miarę i kliknąć polecenie **Usuń** . W przypadku usunięcia instancji elementu głównego sam element główny będzie nadal dostępny w panelu zasobów.



W celu cofnięcia usuwania należy kliknąć pozycję . Zmiana wyświetlanego arkusza uniemożliwi cofnięcie usuwania.

Zmiana wyglądu wizualizacji

W sekcji **Wygląd** w panelu właściwości dostępnych jest kilka opcji ustawiania i modyfikowania wyglądu wizualizacji.

Wiele ustawień ma opcję **Autom.**, która pozwala zaprezentować wizualizację w optymalny sposób z uwzględnieniem liczby wymiarów i miar oraz rodzaju używanych danych. Zwykle nie ma konieczności modyfikowania tych ustawień, z wyjątkiem sytuacji szczególnych, na przykład gdy ilość dostępnego miejsca jest bardzo mała.

Sortowanie wymiarów i miar może mieć wpływ na wygląd.


Ogólne

Pokaż tytuły: ta opcja jest domyślnie włączona (**Wł.**) we wszystkich wizualizacjach z wyjątkiem paneli filtrowania oraz wizualizacji typu tekst i grafika. Panele filtrowania zawierają nazwy poszczególnych wymiarów i zwykle nie wymagają dodatkowego tytułu. W wizualizacjach typu tekst i grafika dostępny jest pasek narzędzi edycji z licznymi opcjami formatowania tekstu, więc pola tytułu można użyć do innych celów.

Tytuł, Podtytuł i Przypis: poza oczywistym wykorzystaniem tytułów, podtytułów i przypisów jako pól tekstowych można też wyświetlać w nich wyrażenia, co pozwala podawać w wizualizacji dodatkowe informacje związane z miarą. W polu tytułu można na przykład wyświetlać sumy, aby zawsze była widoczna suma wybranych wartości.

Przykład:

Poniższa grafika ilustruje obliczanie łącznej wartości sprzedaży i wyświetlanie jej w tytule. Po dokonaniu selekcji łączna wartość sprzedaży jest odpowiednio aktualizowana.



Następujący ciąg posłużył do użycia wyrażenia *Total Sales* w polu **Tytuł**:

```
= 'Total Sales: $' & Round(Sum(Sales)/1000000, 0.1) & 'M'.
```

Pole tytułu jest przede wszystkim polem tekstowym, więc ciąg znaków musi zaczynać się znakiem równości (=) wskazującym, że ciąg znaków zawiera wyrażenie.

Ponieważ *'Total Sales: \$'* jest tekstowym ciągiem znaków użytym w ramach wyrażenia, ciąg ten musi być ujęty w pojedyncze znaki cudzysłowu.

Znak *&* powoduje łączenie ciągu z wyrażeniem.


Samo wyrażenie to *Round(Sum(Sales)/1000000, 0.1)*. Wynik funkcji agregującej *Sum(Sales)* jest dzielony przez 1 000 000, a funkcja *Round(x, 0.1)* zmniejsza liczbę miejsc dziesiętnych do jednego.

Końcówka *& 'M'* powoduje dołączenie do wyrażenia jednostki *M* odpowiadającej milionowi.

W przypadku tytułu istnieją trzy metody dodania wyrażenia:

- Bezpośrednio w polu tytułu wizualizacji. Rozpocznij ciąg znaków od znaku równości (=).
- Bezpośrednio w polu **Tytuł** w sekcji **Wygląd** w panelu właściwości. Rozpocznij ciąg znaków od znaku równości (=).
- W edytorze wyrażen w polu **Tytuł**. Kliknij f_x , aby otworzyć edytor wyrażen. Nie jest tutaj potrzebny znak równości.

W przypadku podtytułów i przypisów dostępne są tylko dwie ostatnie możliwości.

Pokaż szczegóły: domyślnie: **Ukryj**. Gdy ustawiona jest opcja **Pokaż**, podczas analizy użytkownicy mogą kliknąć ikonę , aby wyświetlić szczegóły, takie jak opisy miar i wymiarów.

Prezentacja i styl

Wiele ustawień prezentacji ma zastosowanie tylko do konkretnej wizualizacji.


Ustawienia prezentacji w wizualizacjach

Wizualizacja	Opis
Wykres słupkowy	Słupki mogą być wyświetlane w formie pogrupowanej lub skumulowanej, pionowo lub poziomo.
Wykres pudełkowy	Zaznacz tę opcję, aby wyświetlać znaczniki wąsów i linie siatki. Wizualizację można pokazywać w pionie lub w poziomie.
Wykres kombi	Wybierz, czy mają być wyświetlane etykiety dla miar dodane jako znaczniki. Można wybrać wyświetlanie linii siatki na podstawie osi głównej lub pomocniczej i dostosować odstępy między nimi.
Wykres rozkładu	Zaznacz tę opcję, aby wyświetlić punkt i/lub tło. Wizualizację można pokazywać w pionie lub w poziomie.
Miernik	Miernik może być wyświetlany w formie zegara lub paska. Można ustawiać limity zakresu i używać segmentów z limitami.
Histogram	Zaznacz tę opcję, aby wyświetlić linie siatki.
Wykres liniowy	Wykres liniowy może być wyświetlany w formie linii lub obszaru.
Wykres kołowy	Wykres kołowy może być wyświetlany w formie koła lub pierścienia.

Wizualizacja	Opis
Wykres punktowy	Nawigację można włączać lub wyłączać. Można zmieniać wielkość bąbelków na wykresie punktowym. W przypadku dużych zestawów danych można ustawiać na wykresie punktowym rozdzielczość po kompresji.
Tabela	Można zmieniać miejsce wyświetlania sum: na górze, na dole albo można wyłączyć ich wyświetlanie.
Mapa drzewa	Można ustawiać nagłówki, etykiety, etykiety nakładane i wartości liści. Dokonanie selekcji spowoduje wyświetlenie wartości danych.

Przykład:


Wykres słupkowy o dwóch wymiarach jest domyślnie wyświetlany ze zgrupowanymi słupkami.



Założmy, że chcemy porównać łączne ilości miesięczne w wybranych latach. Przydatne byłoby przełączenie się na skumulowany wykres słupkowy.

W panelu właściwości w sekcji **Wygląd > Prezentacja** znajduje się opcja **Skumulowane**.


Paski skumulowane ułatwiają porównywanie ilości w poszczególnych miesiącach.




Teraz porównywanie miesięcznych ilości jest łatwe. Lata są opisane w legendzie.

W sekcji **Kolory i legenda** opcja **Pokaż legendę** ma wartość **Autom.**, co oznacza, że legenda jest wyświetlana wtedy, gdy jest na nią wystarczająco dużo miejsca. W panelu właściwości można też określić miejsce wyświetlania legendy oraz włączyć lub wyłączyć wyświetlanie tytułu legendy.

Dostępne są dane tylko dla pierwszej połowy 2013 r. (czerwone słupki).



Styl

Wizualizację można dodatkowo spersonalizować za pomocą panelu stylizacji. Panel stylizacji jest dostępny w panelu właściwości. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij pozycję  **Style**.

Więcej informacji zawiera temat [Stosowanie niestandardowego stylu do wizualizacji \(page 662\)](#).

Kolory i legenda

Sekcja panelu właściwości **Kolory i legenda** umożliwia określanie ustawień kolorów i legendy. Qlik Sense automatycznie ustawia kolory wizualizacji dodawanych do arkuszy. Zalecaną praktyką jest dodawanie lub modyfikowanie kolorów tylko wtedy, gdy wizualizacja tego wymaga. Używanie zbyt wielu kolorów lub wybieranie kolorów trudnych w rozróżnieniu może pogorszyć czytelność wizualizacji.

Aby ręcznie ustawiać kolory i legendy, usuń zaznaczenie opcji **Autom.** i określ preferowane kolory. Qlik Sense obsługuje następujące metody kolorowania wizualizacji:

- Pojedynczy kolor
- Wiele kolorów
- Wymiar
- Miara
- Elementy główne
- Wyrażenie

Więcej informacji na temat dostępnych opcji kolorowania wizualizacji zawiera sekcja [Kolorowanie wizualizacji \(page 640\)](#). Przykłady użycia poszczególnych metod kolorowania wizualizacji i przykładowe ustawienia podano w sekcji [Przykład 1:kolorowanie według wymiaru w wizualizacji \(page 659\)](#).

Oś X i oś Y

Dla osi X i Y można wybrać wyświetlane etykiety i tytuły oraz określić ich orientację i położenie. Gdy wizualizacja nie wymaga dodatkowych objaśnień, etykiety lub tytuły mogą być zbędne. Wtedy przydatna jest możliwość ich ukrycia. W przypadku bardzo małych wizualizacji (na przykład trzy kwadraty na trzy) etykiety są ukrywane automatycznie.

Zakres: na osi miary (zwykle osi Y) można określić zakres osi. Odpowiedni zakres jest dobierany domyślnie w zależności od największej dodatniej wartości miary lub najmniejszej ujemnej wartości miary, ale jeśli na przykład jedna wartość miary jest znacznie większa od wszystkich pozostałych, może być wskazane ustawienie zakresu dostosowanego do mniejszych wartości. W panelu właściwości w sekcji **Wygląd > Oś Y <nazwa miary>** znajduje się przycisk **Zakres** o domyślnej wartości **Autom.** Kliknij przycisk, aby przełączyć na wartość **Niestandardowe**. Teraz można ustawić wartość maksymalną zakresu (**Maks.**), wartość minimalną (**Min.**) lub obie te wartości. Na wykresie słupkowym słupki wykraczające poza zakres są ścinane ukośnie, aby zaznaczyć przekroczenie zakresu. Na wykresie liniowym widoczne są tylko odcinki linii mieszczące się w zakresie.


Orientacja etykiety: możesz zmienić orientację etykiet danych na osi wymiaru (zwykle na osi X). W panelu właściwości, w obszarze **Wygląd > Oś X <nazwa wymiaru>** dostępne jest rozwijane menu orientacji etykiety. Wartością domyślną tej opcji jest **Autom.** Jeżeli etykieta nie zmieści się w całości na wykresie, zostanie obcięta za pomocą wielokropka. Dostępne są następujące opcje:

- **Automatycznie:** automatycznie wybiera jedną z pozostałych opcji w zależności od miejsca dostępnego na wykresie.


- **Poziomo:** etykiety są ułożone w jednym poziomym wierszu.
- **Nachylone:** etykiety są ułożone poziomo pod kątem.
- **Warstwowe:** etykiety są rozmieszczone naprzemiennie w dwóch poziomych wierszach.

Przykłady etykiet warstwowych i nachylonych

Layered Labels



Tilted Labels



Zmiana sposobu sortowania wizualizacji


Można zmienić kolejność sortowania wymiarów i miar, aby dane były prezentowane w pożądanym sposobie.

Większość wizualizacji ma w panelu właściwości sekcję **Sortowanie**, w której można zmienić kolejność sortowania, przeciągając wymiar lub miarę za symbol przeciągania ≡ do odpowiedniej pozycji. Sortowanie można w pewnym stopniu modyfikować również w wizualizacjach bez sekcji sortowania.

Na poniższym zrzucie ekranu sortowanie główne odbywa się według miary *Gross Sales*.


Sorting	
1	► Gross Sales
2	► Year
3	► Sales

Wykres słupkowy posortowany w takiej kolejności sortowania wygląda następująco.



Ponieważ istnieją tu dwie miary, *Gross Sales* i *Sales*, słupki są domyślnie pogrupowane. Miara *Gross Sales* jest prezentowana jako pierwsza, ponieważ ma priorytet 1 sortowania. Gdyby miara *Sales* została przeciągnięta na górę listy **Sortowanie**, wówczas pierwszym słupkiem byłby słupek *Sales*, a drugim słupek *Gross Sales*.


Aby zamiast tego sortować według miary *Year*, trzeba przeciągnąć *Year* na początek sekcji **Sortowanie**. Wykres słupkowy zostanie zaktualizowany i będzie sortowany według miary *Year*.





Na wykresach słupkowych o wielu wymiarach sortowanie jest na stałe ograniczone do pierwszego wymiaru. Wymiar ten jest podstawą dla grup i kumulacji, więc sortowanie według innego wymiaru lub miary spowodowałoby niepożądane rozdzielanie takich grup. Jeśli mimo to chcesz sortować według wartości miary, skorzystaj z opcji **Sortuj wg wyrażenia** w sekcji **Sortowanie** pierwszego wymiaru.

Sortowanie w sekcjach wymiarów i miar

Choć kolejność sortowania określa się przede wszystkim w sekcji **Sortowanie**, można ją też zmieniać w panelu właściwości w sekcji **Dane**, w obszarach **Wymiary** i **Miary**. W obszarze **Wymiary** można zmieniać priorytet sortowania poszczególnych wymiarów, przeciągając je na odpowiednie miejsce. Analogicznie, w obszarze **Miary** można przeciągać miary, aby określić kolejność ich sortowania. Umieść kursor myszy na symbolu przeciągania  i przeciągnij wymiar lub miarę, aby zmienić kolejność. Zmiany zostaną odzwierciedlone w wizualizacji.

Sortowanie wewnętrzne

W sekcji **Sortowanie** można określić nie tylko względną kolejność sortowania wymiarów i miar, ale również wewnętrzną kolejność sortowania.

Kliknij nazwę wymiaru lub miary, aby otworzyć ustawienia, a następnie kliknij przycisk sortowania, aby przełączyć na sortowanie **Niestandardowe**. W poniższej tabeli przedstawiono kolejność sortowania według priorytetu wewnętrznego i opcje sortowania. Dostępne opcje sortowania to **Rosnąco** i **Malejąco**.

Opcje sortowania:

- Sortuj wg wyrażenia (Podaj wyrażenie, według którego będzie odbywać się sortowanie. Dostępne tylko w przypadku wymiarów).
- Sortuj w kolejności liczbowej
- Sortuj alfabetycznie

Dodatkowo można posortować według kolejności ładowania, przełączając na tryb **Niestandardowe** i pozostawiając wszystkie opcje sortowania niezaznaczone.

Jeśli dla pola zostanie ustawiona kolejność niestandardowa, ta kolejność zastąpi jakąkolwiek wewnętrzną kolejność sortowania wybraną w obszarze **Sortowanie**.

Sortowanie domyślne

Wymiary i miary są domyślnie sortowane w kolejności dodania, tak że ostatnio dodany element jest ostatni. Każdy wymiar jest sortowany wewnętrznie w sposób najbardziej typowy dla typu danych, jaki reprezentuje. Liczby są sortowane w kolejności liczbowej rosnącej. Tekst jest sortowany w kolejności alfabetycznej rosnącej.

Sortowanie domyślne w wizualizacjach

Wizualizacja	Opis
Wykres słupkowy	Wykres słupkowy z jedną miarą i jednym wymiarem jest domyślnie wyświetlany ze słupkami pionowymi posortowanymi malejąco według miary. Jeśli wymiar zawiera mniej niż 10 wartości, stosowane jest sortowanie alfabetyczne według wymiaru.
Wykres pudełkowy	Wykres liniowy jest domyślnie sortowany według linii środkowej. Można również sortować według pierwszego wąsa, początku wykresu pudełkowego, końca wykresu pudełkowego albo według ostatniego wąsa.
Wykres kombi	Sortowanie według elementu dodanego jako pierwszy (wymiaru lub miary).
Wykres rozkładu	Wykres rozkładu jest domyślnie sortowany według wymiaru zewnętrznego.
Panel filtrowania	Dane w panelach filtrowania są domyślnie wyświetlane w kolejności rosnącej.
Miernik	Na mierniku używana jest tylko jedna wartość miary: pierwsza wartość w sekcji Miary .
Histogram	Histogram nie ma sekcji sortowania.
Wskaźnik KPI	Miara dodana jako pierwsza staje się domyślnie wartością główną.
Wykres liniowy	Wykres liniowy jest domyślnie sortowany według wymiaru.
Mapa	Warstwa mapy może zawierać tylko jeden wymiar. Sortowanie służy do określania kolejności dodawania punktów lub obszarów do mapy.
Wykres kołowy	Wykres kołowy zawiera jedną miarę i jeden wymiar. Domyślne sortowanie wykresu kołowego to sortowanie malejąco według miary.
Wykres punktowy	We właściwościach wykresu punktowego nie ma sekcji sortowania, a o miejscu użycia poszczególnych miar decyduje ich kolejność. Pierwsza miara jest używana dla osi X, druga dla osi Y, a trzecia (opcjonalna) dla rozmiaru bąbelków na wykresie punktowym (w przypadku dużych zestawów danych służy do określania koloru). Wykres punktowy może mieć tylko jeden wymiar.
Tabela	Kolumny wymiarów i miar są domyślnie wyświetlane w kolejności dodania. Porządek sortowania wierszy: Domyślnie tabela jest sortowana w kolejności rosnącej według pierwszego wymiaru lub pierwszej miary z listy Sortowanie . Kolejność sortowania można tymczasowo zmienić, klikając nagłówek wiersza, według którego ma się odbywać sortowanie. Jedno kliknięcie to kolejność rosnąca, dwa kliknięcia — kolejność malejąca.
Tekst i grafika	W wizualizacji typu tekst i grafika nie ma sekcji sortowania, ale kolejność symboli miar w wizualizacji można zmieniać, przeciągając je.
Mapa drzewa	Mapa drzewa nie ma sekcji sortowania. Dane są sortowane automatycznie według wielkości miary.

Kolorowanie wizualizacji

Qlik Sense automatycznie ustawią kolory wizualizacji dodawanych do arkuszy. Kolory wizualizacji możesz też ustawiać ręcznie odpowiednio do swoich potrzeb i preferencji.



Opcje kolorów dla większości wizualizacji ustawia się w panelu właściwości, w sekcji **Wygląd** > **Kolory i legenda**. Po wybraniu opcji **Niestandardowe** można ręcznie zastosować następujące metody kolorowania wizualizacji:

- Kolorowanie pojedynczym kolorem
- Kolorowanie wieloma kolorami
- Kolorowanie według wymiaru
Wizualizację można też kolorować według wymiaru (jeśli jest obsługiwany przez dany typ wizualizacji) poprzez przeciągnięcie pól wymiarów z panelu zasobów i upuszczenie ich na wizualizację.
- Kolorowanie według miary
Wizualizację można też kolorować według miary (jeśli jest obsługiwana przez dany typ wizualizacji) poprzez przeciągnięcie pól miar z panelu zasobów i upuszczenie ich na wizualizację.
- Kolorowanie według wyrażenia

Tabele i tabele przestawne można kolorować jedynie według wyrażenia. Opcje kolorowania tabel i tabel przestawnych można znaleźć w sekcji **Dane** panelu właściwości.

Aby zapewnić spójne używanie kolorów dla wymiarów i miar w różnych wizualizacjach, można przypisać określone kolory do elementów głównych w bibliotece. W większości wizualizacji kolory przypisane do elementów głównych są używane automatycznie. Jeśli wizualizacja zawiera wymiar

główny i miarę główną z przypisanymi kolorami, domyślnie używany będzie kolor przypisany do wymiaru głównego. Możesz wybrać, który kolor elementu głównego będzie używany, lub całkowicie wyłączyć używanie kolorów elementów głównych.

Więcej informacji zawiera temat [Przypisywanie kolorów do elementów głównych \(page 144\)](#).

Do poszczególnych wartości wymiaru głównego można przypisywać kolory, aby upewnić się, że kolory różnych wartości są spójne w wizualizacjach.

Więcej informacji zawiera temat [Przypisywanie kolorów do wartości wymiaru głównego \(page 147\)](#).

Aby zachować przejrzystość wizualizacji, przy ręcznym konfigurowaniu kolorów należy wybierać kolory pod kątem dostępności oraz używać różnych kolorów tylko wtedy, gdy służą konkretnym celom.

Kolorowanie pojedynczym kolorem

Podczas kolorowania pojedynczym kolorem ten sam kolor jest stosowany do wszystkich obiektów wykresu. Kolorowanie pojedynczym kolorem sprawdza się najlepiej w przypadku wizualizacji, takich jak wykresy słupkowe lub liniowe z jednym wymiarem i jedną miarą.

Jeśli zdefiniowano wymiar główny lub miarę główną z przypisanym kolorem, można pokolorować wizualizację na ten kolor. Jeśli wizualizacja zawiera wymiar główny i miarę główną z przypisanymi kolorami, domyślnie używany będzie kolor przypisany do wymiaru głównego. Możesz wybrać, który kolor elementu głównego będzie używany, lub całkowicie wyłączyć używanie kolorów elementów głównych.

Po wybraniu opcji **Pojedynczy kolor** w sekcji **Kolory** okna **Wygląd > Kolory i legenda** dostępne są następujące opcje:

Opcje kolorowania pojedynczym kolorem (zaawansowane)

Opcja	Opis
Użyj kolorów z biblioteki	Wybierz, aby użyć kolorów elementu głównego. Jeśli wizualizacja zawiera wymiar główny i miarę główną z przypisanymi kolorami, możesz wybrać, które kolory będą używane w wizualizacji. Opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy do wymiaru głównego lub miary głównej w wizualizacji przypisany jest kolor.
Kolor	Wybierz kolor, używając selektora kolorów. Można tu wybrać kolor z palety domyślnej, wprowadzić kod szesnastkowy koloru lub wybrać kolor z koła kolorów.

Kolorowanie wieloma kolorami

Gdy wizualizacja zawiera wiele miar, wybranie opcji **Wielokolorowe** umożliwi ustawienie innego koloru dla każdej miary. Program Qlik Sense udostępnia paletę 12 i 100 kolorów, które można zastosować do wizualizacji. Do kolorowania wymiarów jest domyślnie używany schemat **12 kolorów**.

Jeśli w wizualizacji są wykorzystywane miary główne, można również z nich skorzystać w wizualizacji. W przypadku kolorowania wizualizacji według miar głównych w miarach głównych używane będą przypisane do nich kolory, natomiast wszelkie inne miary otrzymają kolory ze schematu **12 kolorów**.

Po wybraniu opcji **Wielokolorowe** w sekcji **Kolory** są dostępne następujące opcje:

Opcje kolorowania wieloma kolorami

Opcja	Opis
Użyj kolorów z biblioteki	<p>Wybierz, aby użyć kolorów elementu głównego. Jeśli wizualizacja zawiera wymiar główny i miarę główną z przypisanymi kolorami, możesz wybrać, które kolory będą używane w wizualizacji.</p> <p>Opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy do wymiaru głównego lub miary głównej w wizualizacji przypisany jest kolor.</p>

Po wybraniu opcji **Wielokolorowe** w sekcji **Kolory** okna **Wygląd > Kolory i legenda** dostępne są następujące opcje:

Opcje kolorowania wieloma kolorami (zaawansowane)

Opcja	Opis
Użyj kolorów z biblioteki	<p>Wybierz, aby użyć kolorów elementu głównego. Jeśli wizualizacja zawiera wymiar główny i miarę główną z przypisanymi kolorami, możesz wybrać, które kolory będą używane w wizualizacji.</p> <p>Opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy do wymiaru głównego lub miary głównej w wizualizacji przypisany jest kolor.</p>
Schemat kolorów	<p>Wybierz schemat kolorów używany w wizualizacji. Dostępne są następujące schematy:</p> <p>12 kolorów: gdy istnieje więcej niż 12 wartości, kolory są używane ponownie. Wszystkie barwy w tym schemacie 12 kolorów są rozróżniane przez osoby z zaburzeniami widzenia kolorów.</p> <p>100 kolorów: gdy istnieje więcej niż 100 wartości, kolory są używane ponownie. Nie wszystkie barwy w schemacie 100 kolorów są rozróżniane przez osoby z zaburzeniami widzenia kolorów.</p>

Po wybraniu opcji **Wielokolorowe** w sekcji **Kolory** okna **Wygląd > Kolory i legenda** dostępne są następujące opcje:

Opcje kolorowania wieloma kolorami

Element interfejsu użytkownika	Opis
Użyj kolorów z biblioteki	<p>Wybierz, aby użyć kolorów elementu głównego. Jeśli wizualizacja zawiera wymiar główny i miarę główną z przypisanymi kolorami, możesz wybrać, które kolory będą używane w wizualizacji.</p> <p>Opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy do wymiaru głównego lub miary głównej w wizualizacji przypisany jest kolor.</p>
Schemat kolorów	<p>Wybierz schemat kolorów używany w wizualizacji. Dostępne są następujące schematy:</p> <p>12 kolorów: gdy istnieje więcej niż 12 wartości, kolory są używane ponownie. Wszystkie barwy w tym schemacie 12 kolorów są rozróżniane przez osoby z zaburzeniami widzenia kolorów.</p> <p>100 kolorów: gdy istnieje więcej niż 100 wartości, kolory są używane ponownie. Nie wszystkie barwy w schemacie 100 kolorów są rozróżniane przez osoby z zaburzeniami widzenia kolorów.</p>

Kolorowanie według wymiaru

W przypadku kolorowania według wymiaru wszystkie wartości wizualizacji są kolorowane na podstawie odpowiadających im wartości w wybranym polu wymiaru. Wizualizacja jest domyślnie kolorowana według jej wymiaru podstawowego, ale można też wybierać inne wymiary. Program Qlik Sense udostępnia paletę 12 i 100 kolorów. W przypadku kolorowania według wymiaru ustawiana jest domyślnie paleta **12 kolorów**.

Jeśli korzystasz z wymiaru głównego, możesz pokolorować wizualizację, używając kolorów przypisanych do wartości odrębnych tego wymiaru.

Funkcja kolorowania według wymiaru przydaje się, gdy wymagane jest śledzenie powiązanych informacji w wizualizacjach — na przykład do pokolorowania wielu wykresów według wymiaru *Region* w celu wyróżnienia na wszystkich wykresach wartości dotyczących danego regionu.

Po wybraniu w sekcji **Kolory** okna **Wygląd** > **Kolory i legenda** opcji **Wg wymiarów** dostępne są następujące opcje:

Opcje kolorowania według wymiaru

Element interfejsu użytkownika	Opis
Wybierz wymiar	To pole umożliwia wybranie wymiaru, na podstawie którego będzie kolorowana wizualizacja. Domyślnie kolor jest ustawiany według wymiaru wybranego dla wizualizacji (jeśli został wybrany). Kliknij przycisk ▼, aby wybrać inny wymiar. Kliknięcie przycisku <i>fx</i> umożliwia wprowadzenie wyrażenia w edytorze wyrażeń.
Trwałe kolory	Zaznaczenie tej opcji spowoduje utrzymywanie się kolorów pomiędzy stanami selekcji. Gdy pole nie jest zaznaczone, kolory są zmieniane i przypisywane różnym wartościom wymiarów odpowiednio do wyborów dokonywanych w wizualizacji.
Schemat kolorów	Wybierz schemat kolorów używany w wizualizacji. Dostępne są następujące schematy: 12 kolorów: gdy istnieje więcej niż 12 wartości, kolory są używane ponownie. Wszystkie barwy w tym schemacie 12 kolorów są rozróżniane przez osoby z zaburzeniami widzenia kolorów. 100 kolorów: gdy istnieje więcej niż 100 wartości, kolory są używane ponownie. Nie wszystkie barwy w schemacie 100 kolorów są rozróżniane przez osoby z zaburzeniami widzenia kolorów.
Kolory z biblioteki	Wybierz tę opcję, aby używać wartości kolorów wymiaru głównego. Opcja jest dostępna, gdy w wizualizacji używany jest wymiar główny.

Kolorowanie według miary

W przypadku kolorowania według miary wszystkie wartości wizualizacji są kolorowane według gradientu lub klasy zgodnie z wartością wybranej miary. Wizualizacja jest domyślnie kolorowana według jej miary podstawowej, ale można wybrać inną miarę. Dostępne są cztery schematy kolorów.

Funkcja kolorowania według miary przydaje się, gdy wymagane jest wyróżnienie kolorem obiektów na podstawie odpowiadających im wartości miary.

Po wybraniu opcji **Wg miar** w sekcji **Kolory** okna **Wygląd > Kolory i legenda** dostępne są następujące opcje:

Opcje kolorowania według miary

Element interfejsu użytkownika	Opis
Wybierz miarę	Wybierz miarę, na podstawie której będzie kolorowana wizualizacja. Domyślnie dodanie miary do wizualizacji powoduje wybranie tej miary. Kliknij przycisk ▼, aby wybrać miarę. Kliknięcie przycisku <i>fx</i> umożliwia wprowadzenie wyrażenia w edytorze wyrażeń.
Schemat kolorów	Wybierz schemat kolorów używany w wizualizacji. Dostępne są następujące schematy: Gradient sekwencyjny: przejścia między różnymi grupami kolorów są realizowane z użyciem różnych odcieni kolorów. Wyższe wartości miar mają ciemniejsze odcienie. Klasy sekwencyjne: przejścia między różnymi grupami kolorów są realizowane z użyciem kolorów, które wyraźnie się od siebie różnią. Gradient rozbieżny: ta opcja jest używana w przypadku przetwarzania danych uporządkowanych od wartości niskich do wysokich, na przykład w celu przedstawienia relacji między różnymi obszarami na mapie. Wartości niskie i wysokie mają ciemne kolory, a kolory w zakresie średnim są jasne. Klasy rozbieżne: takie klasy mogą być wyświetlane jako połączone dwie klasy sekwencyjne ze wspólnym zakresem średnim. Dwa ekstrema — wysokie i niskie — są wyróżnione ciemnymi kolorami o kontrastujących odcieniach, a wartości krytyczne w zakresie średnim wyróżniają się jasnymi kolorami.
Odwróć kolory	Wybierz tę opcję, aby zamienić kolory używane dla niskich wartości z kolorami używanymi dla wysokich wartości w wybranym schemacie kolorów.
Zakres	Określa zakresy wartości miary używane do kolorowania wizualizacji. Gdy ustawiona jest wartość Autom. , program Qlik Sense tworzy zakresy na podstawie wykrytych wartości minimalnych i maksymalnych. Gdy ustawiona jest wartość Niestandardowe , program Qlik Sense automatycznie tworzy zakresy na podstawie wartości minimalnych i maksymalnych zdefiniowanych przez użytkownika. Wartości lub wyrażenia używane do obliczania tych wartości należy wprowadzić w polach Min. i Maks. Kliknięcie przycisku <i>fx</i> umożliwia wprowadzenie wyrażenia w edytorze wyrażeń.

Kolorowanie według wyrażenia

Funkcja kolorowania według wyrażenia powoduje zastosowanie kolorów do wizualizacji na podstawie wyrażenia zdefiniowanego przez użytkownika. Dzięki temu można używać wyrażeń do definiowania zarówno używanych kolorów, jak i wartości, do których te kolory będą stosowane w wizualizacji. Za pomocą takiego wyrażenia można na przykład ustawić kolory warunkowe wykresu.

Po wybraniu opcji **Wg wyrażenia** w sekcji **Kolory** okna **Wygląd > Kolory i legenda** dostępne są następujące opcje:

Opcje kolorowania według wyrażenia

Element interfejsu użytkownika	Opis
Wyrażenie	<p>Kliknięcie przycisku fx umożliwia wprowadzenie wyrażenia w edytorze wyrażeń.</p> <p>Więcej informacji zawiera temat Przykłady (page 648).</p>
Wyrażenie jest kodem koloru	<p>Ta opcja jest domyślnie wybrana. W większości przypadków najlepiej jest zachować to ustawienie. Usunięcie tej selekcji spowoduje obliczanie wartości liczbowej wyrażenia, która będzie nanoszona na jeden z gradientów wykresu.</p>
Etykieta	<p>Wprowadź etykietę, która będzie wyświetlana w legendzie.</p> <p>Opcja Wyrażenie jest kodem koloru musi być wyłączona.</p>
Schemat kolorów	<p>Schemat kolorów określa kolory używane w wizualizacji. Dostępne są następujące schematy kolorów:</p> <p>Gradient sekwencyjny: przejścia między różnymi grupami kolorów są realizowane z użyciem różnych odcieni kolorów. Wyższe wartości miar mają ciemniejsze odcienie.</p> <p>Klasy sekwencyjne: przejścia między różnymi grupami kolorów są realizowane z użyciem kolorów, które wyraźnie się od siebie różnią.</p> <p>Gradient rozbieżny: ta opcja jest używana w przypadku przetwarzania danych uporządkowanych od wartości niskich do wysokich, na przykład w celu przedstawienia relacji między różnymi obszarami na mapie. Wartości niskie i wysokie mają ciemne kolory, a kolory w zakresie średnim są jasne.</p> <p>Klasy rozbieżne: takie klasy mogą być wyświetlane jako połączone dwie klasy sekwencyjne ze wspólnym zakresem średnim. Dwa ekstrema — wysokie i niskie — są wyróżnione ciemnymi kolorami o kontrastujących odcieniach, a wartości krytyczne w zakresie średnim wyróżniają się jasnymi kolorami.</p> <p>Opcja Wyrażenie jest kodem koloru musi być wyłączona.</p>
Odwróć kolory	<p>Wybranie tej opcji powoduje odwrócenie schematu kolorów.</p> <p>Opcja Wyrażenie jest kodem koloru musi być wyłączona.</p>

Element interfejsu użytkownika	Opis
Zakres	<p>Ta opcja określa zakresy wartości używane podczas kolorowania wyników wizualizacji.</p> <p>Autom.: program Qlik Sense tworzy zakresy na podstawie wykrytych wartości minimalnych i maksymalnych.</p> <p>Niestandardowe: program Qlik Sense automatycznie tworzy zakresy na podstawie wartości minimalnych i maksymalnych zdefiniowanych przez użytkownika. Wartości lub wyrażenia używane do obliczania tych wartości należy wprowadzić w polach Min. i Maks. Kliknięcie przycisku <i>fx</i> umożliwia wprowadzenie wyrażenia w edytorze wyrażeń.</p> <p>Opcja Wyrażenie jest kodem koloru musi być wyłączona.</p>

Kolorowanie według wyrażenia w wizualizacjach tabelarycznych

Wyrażenia mogą służyć do kolorowania tła i tekstu w tabelach i tabelach przestawnych. Dzięki temu można używać wyrażeń do definiowania zarówno używanych kolorów, jak i wartości warunkowych w wizualizacji, do których te kolory będą stosowane. Pozwala to na przykład używać wyrażeń do ustawiania różnych kolorów tekstu i tła w zależności od wartości w różnych komórkach tabeli.

W sekcji **Dane** dostępne są następujące opcje kolorowania wizualizacji tabel i tabel przestawnych:

Opcje kolorowania wizualizacji tabel i tabel przestawnych

Element interfejsu użytkownika	Opis
Wyrażenie koloru tła	<p>Kliknięcie przycisku <i>fx</i> umożliwia wprowadzenie wyrażenia w edytorze wyrażeń. Jeśli używany jest ciemny kolor tła, wówczas kolor tekstu automatycznie zmienia się na biały.</p> <p>Więcej informacji zawiera temat Przykłady (page 648).</p>
Wyrażenie koloru tekstu	<p>Kliknięcie przycisku <i>fx</i> umożliwia wprowadzenie wyrażenia w edytorze wyrażeń. Jeśli użyjesz tego samego wyrażenia, jak wyrażenia koloru tła, wówczas tekst będzie niewidoczny.</p> <p>Więcej informacji zawiera temat Przykłady (page 648).</p>

Kolorowanie według wyrażenia

Kolorowanie według wyrażenia służy do ustawiania kolorów przy użyciu wyrażenia zdefiniowanego przez użytkownika. Korzystając z kolorowania według wyrażenia, można zdefiniować używane kolory, a także wartości, z którymi będą stosowane, co oznacza większą kontrolę nad sposobem używania kolorów w wizualizacji.

Można na przykład podświetlić wartości szczególnie interesujące albo odróżniać wartości w różnych zakresach. Ponadto kolorowanie według wyrażenia może być stosowane w celu pokolorowania wizualizacji według wartości, które nie są w niej zawarte. Przykładem jest kolorowanie produktów oraz sumy ich miesięcznej sprzedaży według krajów pochodzenia produktów.

Po wybraniu opcji kolorowania **Wg wyrażenia** można użyć wyrażenia jako kodu koloru albo za pomocą wyrażenia zdefiniować sposób stosowania opcji kolorowania **Wg miar** względem wizualizacji.

Następujące wizualizacje obsługują kolorowanie według wyrażenia:

- Wykres słupkowy
- Wykres kombi
- Wykres KPI
- Wykres liniowy
- Mapa
- Wykres kołowy
- Tabela przestawna
- Wykres punktowy
- Tabela
- Mapa drzewa

Możesz także użyć koloru według wyrażenia, aby ustawić kolor tła na arkuszu. Więcej informacji, patrz [Porządkowanie aplikacji za pomocą arkuszy \(page 11\)](#).



Selekcja w legendzie nie jest dostępna w wizualizacji, gdy stosowane jest kolorowanie według wyrażenia. Wizualizacje pokolorowane według wyrażenia za pomocą kodu koloru nie obsługują legend.

Kolorowanie według wyrażenia będącego kodem koloru

Domyślnie po wybraniu kolorowania według wyrażenia następuje włączenie opcji **Wyrażenie jest kodem koloru**. Jeśli ta opcja zostanie wybrana, wyrażenie musi zawierać kod koloru w obsługiwanej formie, który będzie definiował używane kolory. Ta metoda zapewnia ręczną kontrolę kolorów wizualizacji, a także warunków dla kolorów używanych w wizualizacji. W przypadku tabel i tabel przestawnych można używać wyrażen, aby definiować kolor tła i kolor tekstu w kolumnach.



W przypadku kolorowania według wyrażenia obiekty w wizualizacji są pokolorowane na szaro, jeśli wyrażenie zawiera błędy lub jeśli obiekty w wizualizacji mają wiele kolorów, które mogą zostać przypisane w wyrażeniu.

Przykłady

Oto kilka przykładów pokazujących możliwości używania wyrażen według koloru.

Przykład: Kolorowanie według losowego zakresu kolorów

```
argb(255,rand()*255,rand()*255,rand()*255)
```

W tym przykładzie używany jest kolor ARGB. Na początku podana jest wartość kanału alfa odpowiadająca pełnej nieprzezroczystości, a następnie wartości składowych czerwonej, zielonej i niebieskiej generowane są losowo przy użyciu funkcji rand(), dzięki czemu uzyskiwany jest kolor losowy.

Przykład: Kolorowanie według pojedynczej wartości miary

```
if(sum([Budget Amount]) > 1000000, 'cornflowerblue', magenta())
```

W tym przykładzie występuje warunek. Jeśli wartość funkcji sum([Budget Amount]) będzie większa niż 1 milion, wówczas wartości odpowiadającej miary będą mieć kolor cornflowerblue — w przeciwnym wypadku będą pokolorowane na kolor amarantowy.

'cornflowerblue' jest słowem kluczowym koloru dla koloru rgb(100, 149, 227).

magenta() to funkcja koloru w programie Qlik Sense, która generuje kolor amarantowy.

Przykład: Kolorowanie według pojedynczej wartości miary z użyciem wyrażenia zagregowanego

```
if(avg(Value) > avg(Total aggr(avg(Value), Name)), Blue(), Brown())
```

W tym przykładzie występuje warunek. Jeśli wartość avg(Value) jest większa niż zagregowana wartość avg(Value) całej tabeli, wówczas wartość odpowiadającej miary będzie pokolorowana na niebiesko. Jeśli wartość avg(Value) jest mniejsza niż zagregowana wartość avg(Value) całej tabeli, wówczas wartość odpowiadającej miary będzie pokolorowana na brązowo.

Przykład: Kolorowanie według wielu wartości miar

```
if(Sum(Sales) > 3000000, 'green', if(Sum(Sales) > 2000000, 'yellow', if(Sum(Sales) > 1000000, 'orange', red()))))
```

W tym przykładzie istnieje wiele warunków. Jeśli wynik funkcji Sum(Sales) jest większy niż 3 000 000, wówczas odpowiadające wartości miary zostaną pokolorowane na zielono. Jeśli wynik funkcji Sum(Sales) mieści się w zakresie od 2 000 000 do 3 000 000, wówczas odpowiadające wartości miary zostaną pokolorowane na żółto. Jeśli wynik funkcji Sum(Sales) mieści się w zakresie od 1 000 000 do 2 000 000, wówczas odpowiadające wartości miary zostaną pokolorowane na pomarańczowo. Wszystkie inne wartości miary zostaną pokolorowane na czerwono.

Przykład: Kolorowanie według wielu wymiarów

```
if([CompanyName]= 'A Corp', rgb(100, 149, 227), if([CompanyName]= 'B Corp', rgb(100, 149, 200), if([CompanyName]= 'C Corp', rgb(100, 149, 175), if([CompanyName]= 'D Corp', rgb(100, 149, 150), 'grey'))))
```

W tym przykładzie wyrażenie jest używane w celu zdefiniowania koloru RGB dla każdej odpowiedniej wartości wymiaru w polu CompanyName.

Przykład: Kolorowanie tła i czcionki obiektu tabeli według wartości miary.

```
if(Sum([Sales]) < 10000, 'red', green())
```

```
if(Sum([Sales]) > 200000, 'gold', )
```

W tym przykładzie używane są dwa wyrażenia w celu pokolorowania tła i tekstu kolumny *Sales*. Wartości miary w kolumnie *Sales*, które są niższe niż 10 000 USD mają czerwone tło, a wszystkie pozostałe wartości mają zielone tło. Dodatkowo wartości, które są wyższe niż 200 000 USD, mają tekst w kolorze 'gold'.

Customer KPIs				
Customer	Sales	Quantity	Margin (%)	# of Invoices
Totals	\$104,852,674.81	1,816,372	4127.8%	38314
A-2-Z Solutions	\$196,298.49	1,418	3841.7%	58
A-ARVIN Laser Resources	\$4,053.05	25	3792.6%	13
A Superior System	\$103,728.12	868	4074.5%	167
A&B	\$92,120.60	891	4202.9%	18
A&G	\$12,502.61	133	4708.0%	12
A&R Partners	\$30,392.45	156	3409.9%	6
A1 Datacom Supply	\$259,599.52	5,830	4025.7%	111
a2i	\$451.64	14	5983.7%	9
A2Z Solutions	\$69,977.36	454	4121.1%	94
AA-Wizard	\$94,209.44	917	4660.6%	41
Aadast	\$351,243.31	881	3707.3%	35
Aaron D. Meyer & Associates	\$90,017.11	1,869	4404.1%	58

Kolorowanie według wyrażenia bez kodu koloru

Kolorowanie według wyrażenia bez kodu koloru jest możliwe poprzez wyłączenie opcji **Wyrażenie jest kodem koloru** w momencie włączenia kolorowania według wyrażenia. W tej metodzie kolorowania wynik wyrażenia jest wartością liczbową nanoszoną na wykres w odniesieniu do gradientu wykresu **Wg miar**, co oznacza, że w przypadku kolorowania według miary wyrażenie jest traktowane jako miara.



W przypadku kolorowania według wyrażenia obiekty w wizualizacji są pokolorowane na szaro, jeśli wyrażenie zawiera błędy lub jeśli obiekty w wizualizacji mają wiele kolorów, które mogą zostać przypisane w wyrażeniu.

Przykład:

```
100*Sum([Sales Margin Amount])/Sum([Sales Amount])
```

W tym przykładzie do wykresów zostałyby zastosowane gradienty kolorów **Wg miar** oparte na procencie marży zysku obliczonego w wyrażeniu.

Obsługiwane formaty wyrażen

Podczas tworzenia wyrażen obsługiwane są następujące formaty.

RGB

W przypadku kolorów RGB należy podać liczbę całkowitą od 0 do 255 (lub wyrażenie dające w wyniku taką liczbę) dla każdej ze składowych koloru: czerwonej, zielonej i niebieskiej. Wynikowy kolor jest uzyskiwany przez zsumowanie trzech składowych.

Przykład:

```
rgb(0,0,255)
```

W tym przykładzie generowany jest niebieski. Dla wielu kolorów RGB istnieją odpowiadające im słowa kluczowe w tekście zwykłym, które mogą być stosowane zamiast kodów RGB. Jeśli słowo 'blue' zostanie użyte jako wyrażenie, wynikiem będzie dokładnie ten sam kolor. Obsługiwane są też kody szesnastkowe — kolorowi niebieskiemu odpowiada ciąg '#0000ff'.

ARGB

Model kolorów ARGB jest obsługiwany tak samo, jak model kolorów RGB, ale rozszerza ten model o dodatkową wartość alpha, która służy do ustawiania nieprzezroczystości koloru.

Przykład:

```
argb(125,0,0,255)
```

Wartość kanału alfa określa pierwsza z wartości kodu (125). Wartość 0 odpowiada pełnej przezroczystości, a wartość 255 pełnej nieprzezroczystości.

HSL

W modelu HSL kolor jest zdefiniowany przez wartość odcienia, nasycenia oraz wartość luminancji. Można używać wartości z zakresu od 0 do 1. Odcień odpowiada kątowni na kole kolorów (czyli na tarczy narysowanej w formie okręgu). W przypadku nasycenia wartość 1 oznacza pełne nasycenie, a wartość 0 odcień szarości. Jasność o wartości 1 to biel, a wartość 0 jasności odpowiada czerni. Często używa się wartości 0,5.

Przykład:

`hsl(0,0.5,0.5)`

Ten przykład daje kolor czerwony o średnim nasyceniu i jasności.

Słowa kluczowe kolorów

Program Qlik Sense obsługuje słowa kluczowe kolorów rekomendowane przez W3C. Dzięki tym słowom kluczowym konkretne kolory są definiowane przez nazwę, która odpowiada wartości szesnastkowej RGB. W celu użycia koloru należy wprowadzić do wyrażenia nazwę koloru.

Skorzystaj z następujących łączy, aby dowiedzieć się więcej o słowach kluczowych kolorów W3C:

- <http://www.w3.org/TR/CSS21/syndata.html#value-def-color>
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/color_value

Przykład:

`'cornflowerblue'`

Ten przykład generuje kolor niebieskie o wartości szesnastkowej #6495ed i wartości RGB równej (100, 149, 237).

Funkcje koloru w Qlik Sense

Następujące funkcje kolorów mogą być używane w wyrażeniach w przypadku kolorowania według wyrażenia.

- `black()`
- `darkgray()`
- `lightgray()`
- `white()`
- `blue()`
- `lightblue()`
- `green()`
- `lightgreen()`
- `cyan()`
- `lightcyan()`
- `red()`
- `lightred()`
- `magenta()`
- `lightmagenta()`
- `brown()`
- `yellow()`

Tworzenie wyrażenia

Wyrażenia kolorów można tworzyć na panelu właściwości.

Wykonaj następujące czynności:

1. Na panelu właściwości wybierz opcje **Wygląd > Kolory i legenda**.
2. Kliknij przycisk **Kolory** i przełącz na opcję **Niestandardowe**.
3. Z listy rozwijanej wybierz opcję **Wg wyrażenia**.
Zostanie wyświetlone pole tekstowe wyrażenia.
4. Podaj wyrażenie w polu tekstowym lub kliknij przycisk f_x , aby otworzyć edytor wyrażień.

Jeśli wyrażenie jest poprawne, wizualizacja zostanie zaktualizowana.

Obsługa różnych metod kolorowania wizualizacji

Nie wszystkie wizualizacje Qlik Sense obsługują te same metody kolorowania. Niektóre typy wizualizacji mają też własne zachowania i ograniczenia związane z niektórymi metodami kolorowania.

Metody kolorowania obsługiwane przez wizualizacje, a także ich ograniczenia, są określane przede wszystkim przez rodzaje danych wyświetlanych w wizualizacjach. Na przykład wizualizacje, które obsługują tylko wyświetlanie miar, nie mogą być kolorowane według wymiarów ani przy użyciu wymiarów głównych.

Obsługa metod kolorowania według wizualizacji

W poniższej tabeli zestawiono obsługę metod kolorowania dla poszczególnych typów wizualizacji.

Metody kolorowania, które są obsługiwane w wizualizacji

Wizualizacja	Pojedyncze	Wielokolorowe	Miara główna	Wymiar główny	Wymiar	Miara	Wyrażenie
Wykres słupkowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Wykres pudełkowy	Tak	-	-	-	-	-	-
Wykres kombi	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Wykres rozkładu	Tak	-	-	-	-	-	-
Panel filtrowania	-	-	-	-	-	-	-
Miernik	Tak	Tak	Tak	-	-	-	-
Histogram	Tak	-	-	-	-	-	-
Wskaźnik KPI	Tak	Tak	-	-	-	-	-

Wizualizacja	Pojedyncze	Wielokolorowe	Miara główna	Wymiar główny	Wymiar	Miara	Wyrażenie
Wykres liniowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Mapa	Tak	-	-	Tak	Tak	Tak	Tak
Wykres kołowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Tabela przestawna	-	-	-	-	-	-	Tak
Wykres punktowy	Tak	-	-	Tak	Tak	Tak	Tak
Tabela	-	-	-	-	-	-	Tak
Tekst i grafika	-	-	-	-	-	-	-
Mapa drzewa	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Ograniczenia i specyficzne działania metod kolorowania wizualizacji

Wizualizacje różnią się działaniem w odniesieniu do różnych metod ustawiania kolorów. W tej sekcji opisano kwestie, które trzeba uwzględnić przy kolorowaniu wybranych typów wizualizacji.

Wykres liniowy

Wykresy liniowe nie obsługują kolorowania według miar, jeśli zawierają co najmniej dwa wymiary.

Mapa

Kolory przypisane do wymiarów głównych, które zawierają dane geolokalizacyjne albo dane obszarów (wielokątów złożonych z punktów geolokalizacyjnych), nie mogą być używane w celu kolorowania mapy.

Wykres kołowy

W wykresach kołowych nie są używane kolory elementu głównego, gdy w obszarze **Kolory i legenda** wybrana jest opcja **Autom.**

Przykłady ustawień kolorów wizualizacji

Masz do dyspozycji szereg metod, dzięki którym możesz kontrolować stosowanie kolorów wizualizacjach.

Możesz ręcznie stosować kolory w swoich wizualizacjach, korzystając z następujących metod:

- Kolorowanie pojedynczym kolorem
- Kolorowanie wieloma kolorami
- Kolorowanie według wymiaru
- Kolorowanie według miary
- Kolorowanie według wyrażenia

W poniższym przykładowym pulpicie nawigacyjnym każdej metodzie ustawiania kolorów odpowiada wizualizacja. Niniejsza sekcja zawiera opisy poszczególnych przykładów, a także ustawień użytych w panelu właściwości.

Coloring visualizations



Kolorowanie pojedynczym kolorem

Wizualizacje mogą być kolorowane jednym kolorem zdefiniowanym przez użytkownika. Kolory mogą być wybierane z palety lub z koła kolorów. Można je też wybierać, wprowadzając szesnastkowy kod koloru.

W tej przykładowej wizualizacji pojedynczy kolor został zastosowany do wykresu liniowego.

1. Color by single color



Ustawienia w panelu właściwości

Na potrzeby tej wizualizacji ustawiono następujące właściwości w panelu właściwości po wybraniu opcji **Wygląd > Kolory i legenda**:


- **Kolory**: ustawiono opcje **Niestandardowe** oraz **Pojedynczy kolor**. Kolor ustawiony jako wartość szesnastkowa: 4477aa.

Kolorowanie wieloma kolorami

W wizualizacjach z wieloma miarami można zastosować różne kolory do każdej miary. Gdy wizualizacja jest kolorowana z użyciem opcji **Wielokolorowe**, stosowane są kolory z domyślnego schematu kolorów zawierającego 12 lub 100 kolorów.

W tej przykładowej wizualizacji względem miar *Expense Amount* i *Budget* na wykresie liniowym zastosowano wiele kolorów.

2. Color by multiple colors



Ustawienia w panelu właściwości

Na potrzeby tej wizualizacji ustawiono następujące właściwości w panelu właściwości po wybraniu opcji **Wygląd > Kolory i legenda**:


- **Kolory**: ustawiono opcje **Niestandardowe** oraz **Wielokolorowe**.
- **Schemat kolorów**: ustawiono opcję **12 kolorów**.

Kolorowanie według elementu głównego


Kolory wymiarów i miar mogą być stałe w różnych wizualizacjach. Jest to możliwe po ustawieniu kolorów w elementach głównych. Gdy zostanie skonfigurowane używanie kolorów elementów głównych, w wizualizacjach będą używane wszystkie kolory skojarzone z elementami głównymi w wizualizacji. Kolory elementów głównych mogą być używane, gdy opcja **Kolor** jest ustawiona na wartość **Pojedynczy kolor** lub **Wielokolorowe**.

W tych przykładowych wizualizacjach wykres słupkowy i wykres liniowy mają wspólną miarę główną *Revenue*, która jest pokolorowana na pomarańczowo. W każdej wizualizacji ten sam przypisany kolor jest używany względem każdego wystąpienia miary *Revenue*. Wykres liniowy jest pokolorowany według drugiej miary głównej *Expense Amount*, która jest pokolorowana na niebiesko.

3. Color by master item - Bar chart



3. Color by master item - Line chart



Ustawienia miary głównej

Na potrzeby tej wizualizacji w obszarze **Edytuj miarę** zastosowano następujące ustawienia względem miar głównych:

- **Kolor:** kod szesnastkowy *f8981d* dla miary *Revenue* oraz kod *4477aa* dla miary *Expense Amount*.

Więcej informacji zawiera temat [Przypisywanie kolorów do elementów głównych \(page 144\)](#).

Ustawienia w panelu właściwości

Dla wykresu słupkowego ustawiono następujące właściwości w panelu właściwości po wybraniu opcji **Wygląd > Kolory i legenda**:

- **Kolory:** ustawiono opcje **Niestandardowe** oraz **Pojedynczy kolor**.
- **Użyj kolorów z biblioteki:** ta opcja jest włączona.

Dla wykresu liniowego ustawiono następujące właściwości w panelu właściwości po wybraniu opcji **Wygląd > Kolory i legenda**:


- **Kolory:** ustawiono opcje **Niestandardowe** oraz **Wielokolorowe**.
- **Użyj kolorów z biblioteki:** ta opcja jest włączona.

Kolorowanie według miary

Gdy wizualizacja jest kolorowana według miary, wówczas względem wartości w wykresie stosowane są gradienty albo klasy sekwencyjne bądź rozbieżne — na podstawie wartości wybranej miary. Wizualizacje mogą być kolorowane według miar w wizualizacji albo mogą być kolorowane za pomocą miar skojarzonych z wartościami w wizualizacji.

W tym przykładzie wykres słupkowy jest kolorowany według miary *Revenue* używanej w wizualizacji. Względem wartości na wykresie zastosowano gradient rozbieżny na podstawie wartości *Revenue* dla każdej wartości wymiaru.

4. Color by measure



Ustawienia w panelu właściwości

Na potrzeby tej wizualizacji ustawiono następujące właściwości w panelu właściwości po wybraniu opcji **Wygląd > Kolory i legenda**:

- **Kolory**: ustawiono opcje **Niestandardowe** oraz **Wg miar**. Wybraną miarą jest *Revenue*.
- **Schemat kolorów**: ustawiono opcję **Gradient rozbieżny**.
- **Odwróć kolory**: ta opcja jest włączona.
- **Zakres**: ustawiono opcję **Autom.**


Kolorowanie według wymiaru

Gdy wizualizacja jest kolorowana według wymiaru, do każdej wartości w wizualizacji przypisywany jest kolor na podstawie skojarzonej wartości z wymiaru kolorowania. W przypadku kolorowania według wymiaru kolory są stosowane automatycznie z domyślnej palety zawierającej od 12 do 100 kolorów.

Przykład 1: kolorowanie według wymiaru w wizualizacji

W tym przykładzie wykres liniowy jest kolorowany według wymiaru różnych przedstawicieli handlowych — z użyciem schematu obejmującego **100 kolorów**. Każdego przedstawiciela handlowego reprezentuje w wizualizacji osobny kolor.

5. Color by dimension



Wykres liniowy pokolorowany według wymiaru

Ustawienia w panelu właściwości


Na potrzeby tej wizualizacji ustawiono następujące właściwości w panelu właściwości po wybraniu opcji **Wygląd > Kolory i legenda**:

- **Kolory**: ustawiono opcje **Niestandardowe** oraz **Wg wymiarów**. Wybrany jest wymiar *Sales Rep Name*.
- **Trwałe kolory**: ta opcja jest włączona.
- **Schemat kolorów**: ustawiono opcję **100 kolorów**.

Przykład 2: kolorowanie według wymiaru spoza wizualizacji

W tym przykładzie wykres słupkowy jest kolorowany według wymiaru **Region** z użyciem schematu **12 kolorów**. Słupki każdego przedstawiciela handlowego jest kolorowany według regionu, w którym przedstawiciel pracuje.

5. Color by dimension



Ustawienia w panelu właściwości

Na potrzeby tej wizualizacji ustawiono następujące właściwości w panelu właściwości po wybraniu opcji **Wygląd > Kolory i legenda**:

- **Kolory**: ustawiono opcje **Niestandardowe** oraz **Wg wymiarów**. Wybrany jest wymiar *Region*.
- **Trwałe kolory**: ta opcja jest włączona.
- **Schemat kolorów**: ustawiono opcję **12 kolorów**.

Kolorowanie według wyrażenia

Za pomocą wyrażeń można ustawiać konkretne kolory, które będą pojawiać się z konkretnymi wartościami, dzięki czemu możliwe jest warunkowe kolorowanie wartości w wizualizacjach. Gdy wizualizacja jest kolorowana według wyrażenia, kolory i sposoby ich stosowania względem wartości można zdefiniować w wyrażeniu.

Przykład 1: kolorowanie według wyrażenia w tabeli

W tym przykładzie w wizualizacji tabeli użyto dwóch wyrażeń — jednego określającego kolor w tle, a drugiego kolor dla tekstu. Te wyrażenia stosują kolory warunkowe tła i tekstu względem wierszy, które zawierają 10 najlepszych i 10 najgorszych wartości miary *Revenue*.

6. Color by expression

Customer	Revenue
Homebound	\$1,263,085.68
Icon Site Builders	\$9,420.32
Kari & Associates	\$7,364.12
Livermore Laboratories (LSLI)	\$50,151.75
MATRIX	\$512,901.49
Pacific Matics	\$24,625.51
Ra Co Amo	\$1,203,542.53
Ready-to-Run	\$98,191.57
Remedy	\$226,538.83
Reuters Usability Group	\$45,384.54
RFI Corporation	\$1,772,832.86
Satronix	\$126,630.22

Ustawienia w panelu właściwości


Na potrzeby tej wizualizacji ustawiono następujące właściwości w panelu właściwości po wybraniu opcji **Dane** > **Kolumny**:

- **Wyrażenie koloru tła:** *if(Rank(Sum([Sales Quantity]*[Sales Price])) <= 10, 'honeydew', if(Rank(-Sum([Sales Quantity]*[Sales Price])) <= 10, 'mistyrose',))*
- **Wyrażenie koloru tekstu:** *if(Rank(Sum([Sales Quantity]*[Sales Price])) <= 10, 'green', if(Rank(-Sum([Sales Quantity]*[Sales Price])) <= 10, 'red',))*

Przykład 2: kolorowanie według wyrażenia w wykresie

W tym przykładzie w wykresie słupkowym używane są wyrażenia w celu przypisania konkretnych kolorów do różnych wartości w polu *Customer*.

6. Color by expression



Ustawienia w panelu właściwości

Na potrzeby tej wizualizacji ustawiono następujące właściwości w panelu właściwości po wybraniu opcji **Wygląd > Kolory i legenda**:

- **Kolory**: ustawiono opcje **Niestandardowe** oraz **Wg wyrażenia**.
- **Wyrażenie**: ustawiono `if([Customer]= 'Fill It', rgb(100, 149, 227), if([Customer]= 'Hetrick Systems', rgb(100, 149, 200), if([Customer]= 'Icon', rgb(100, 149, 175), if([Customer]= 'J. S. Lee Associates', rgb(100, 149, 150), 'grey'))))`.
- **To wyrażenie jest kodem koloru**: ta opcja jest włączona.

Stosowanie niestandardowego stylu do wizualizacji

Właściwości stylu wizualizacji są domyślnie określone na podstawie kompozycji aplikacji. Ustawienia kompozycji aplikacji można zastąpić dla poszczególnych wizualizacji, korzystając z panelu stylizacji. W panelu stylizacji możesz także nadawać styl poszczególnym wykresom przy użyciu właściwości, które nie są dostępne w kompozycji aplikacji.

Panel stylizacji jest dostępny na panelu właściwości. W obszarze **Wygląd > Prezentacja** kliknij **Style**. Właściwości, które można dostosować, zależą od typu wykresu.

Dostosować można między innymi następujące właściwości stylu:

- Tytuł, podtytuł i stopka wykresu
- Kolor i grafika tła
- Etykiety miar, wymiarów i osi




Listę właściwości, które można dostosowywać, dla każdego typu wykresu znajdziesz w temacie pomocy dotyczącym danego wykresu.

Kopiowanie i wklejanie stylu wizualizacji

Jeśli do wizualizacji zastosowano niestandardowy styl, można skopiować właściwości jej stylu i wkleić je do innej wizualizacji. Dzięki tej opcji możesz szybko dostosować styl swoich wizualizacji bez ich edytowania w panelu właściwości ani dodawania niestandardowej kompozycji.

Style można kopiować i wklejać pomiędzy różnymi typami wykresów. Do wykresu zostanie zastosowana cała definicja stylu. W związku z tym jeśli wykres zawiera właściwości, które nie mają zastosowania do wykresu otrzymującego styl, właściwości te nadal zostaną przeniesione do wykresu docelowego.

Wykonaj następujące czynności:

1. W trybie edycji arkusza kliknij wykres prawym przyciskiem myszy lub otwórz menu opcji, wybierając przycisk  obok niego.
2. Kliknij  **Kopiuj styl**.
3. Kliknij prawym przyciskiem myszy wykres, do którego chcesz wkleić styl, lub otwórz jego menu opcji.
4. Kliknij  **Wklej styl**.

Ograniczenia

- Nie można kopiować i wklejać stylu wizualizacji głównej.
- Nie można kopiować i wklejać stylu mapy.
- Nie można kopiować i wklejać stylu przycisku.

Kompozycje aplikacji

Jeśli chcesz zmienić styl wszystkich wizualizacji w aplikacji, łatwiejsza może być zmiana kompozycji aplikacji. Aby uzyskać większą kontrolę nad określonymi aspektami stylu wszystkich wizualizacji aplikacji, można opracować niestandardową kompozycję i zastosować ją do aplikacji.

Więcej informacji na temat nadawania stylu aplikacji zawiera temat [Stosowanie stylu aplikacji \(page 36\)](#).

Przekształcanie istniejącej wizualizacji na inny rodzaj wizualizacji

Wizualizację jednego typu można skonwertować na inny, przeciągając wykres z panelu zasobów po lewej stronie na wizualizację wybraną do konwersji.

Wszystkie właściwości pierwotnej wizualizacji zostaną przeniesione do nowego typu. W nowej wizualizacji używane będą wymiary, miary oraz ustawienia właściwe dla wybranego typu wizualizacji. Jeśli wizualizacja wymaga dodatkowego pierwotnego wymiaru albo pierwotnej miary, wówczas domyślnie używany jest pierwszy na liście alternatywny wymiar (albo alternatywna miara). Jeśli nie istnieją żadne alternatywne wymiary ani miary, a jeden taki wymiar (lub jedna taka miara) jest wymagany na potrzeby nowej wizualizacji, wówczas zostanie wyświetlony monit z zachętą do dodania tego wymiaru.

Wszystkie właściwości z pierwotnej wizualizacji zostaną zapisane, nawet jeśli są niedostępne lub niewidoczne w nowej wizualizacji. Oznacza to, że właściwości mogą stać się ponownie dostępne, na przykład gdy użytkownik podejmie decyzję o konwersji na wizualizację innego typu, w której te właściwości będą używane.

Wykonaj następujące czynności:

1. Podczas edycji arkusza przeciągnij nowy wykres z panelu zasobów na wizualizację, którą zamierzasz poddać konwersji.
Zostanie otwarte menu skrótów.
2. Wybierz opcję konwersji.

Nowa wizualizacja zostanie wyświetlona z danymi z pierwotnej wizualizacji.



W przypadku konwersji na wizualizację nowego typu niektóre ustawienia z pierwotnej wizualizacji mogą być nieoptymalne dla nowej wizualizacji, na przykład porządek sortowania. Dlatego w panelu właściwości konieczne może być wprowadzenie pewnych zmian, aby nowa wizualizacja była wyświetlana zgodnie z oczekiwaniami.



Nie można dokonać konwersji wizualizacji mapy ani wizualizacji tekstowo-graficznej (z ani na taką wizualizację), ani nie można dokonać konwersji wizualizacji głównej.

Osadzanie wizualizacji lub arkusza na stronie internetowej

Wizualizacje lub arkusze Qlik Sense można zintegrować w elemencie `iframe` na stronie internetowej za pomocą interfejsu Single Integration API. Może to być na przykład strona internetowa w Twoim intranecie. Wybierasz wizualizację lub arkusz do osadzenia i wprowadzasz ustawienia, aby dostosować wybory, interakcję i wygląd. Następnie możesz skopiować kod `iframe` zawierający adres URL obiektu i dodać go do swojej strony internetowej.

Osadzony obiekt będzie podlegał tym samym regułom dostępu co oryginalny obiekt i aplikacja. Oznacza to, że każdy, kto chce obejrzeć osadzony obiekt, musi mieć:

- Dostęp do Qlik Sense.
- Dostęp do aplikacji. Jeśli aplikacja nie została opublikowana (w **Moja praca**), jesteś jedynym użytkownikiem, który ma dostęp.
- Dostęp do arkusza. Jeśli arkusz nie jest opublikowany (w **Moje arkusze**) w opublikowanej aplikacji, jesteś jedynym użytkownikiem, który ma dostęp.
- Dostęp do dowolnej zakładki używanej w celu wyboru. Prywatne zakładki mają zastosowanie wyłącznie dla Ciebie, dla nikogo innego.
- Taki sam jak Ty dostęp do danych używanych w wyborze, jeśli w celu ograniczenia dostępu do danych używany jest dostęp do sekcji.

Osadzanie arkusza

Możesz osadzić arkusz na swojej stronie internetowej.

Wykonaj następujące czynności:

1. Kliknij opcję **Osadź arkusz** w menu globalnym.
2. Dostosuj wybory, wygląd i opcje interakcji dla osadzonego arkusza.
3. Kliknij opcję **Otwórz podgląd w nowej karcie**, aby zobaczyć podgląd osadzonego arkusza.
4. Kliknij opcję **Kopiuj**.

Po wykonaniu tych czynności kod i frame arkusza znajduje się w schowku, gotowy do dodania na stronie.

Osadzanie wizualizacji

Możesz osadzić wizualizację na swojej stronie internetowej.

Wykonaj następujące czynności:

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy wizualizację lub kliknij menu **☰** aktywowane najechaniem myszy.
2. Wybierz opcję **Udostępnij**. Następnie wybierz opcję **Osadź**.
3. Dostosuj wybory, wygląd i opcje interakcji dla osadzonej wizualizacji.
4. Kliknij opcję **Otwórz podgląd w nowej karcie**, aby zobaczyć podgląd osadzonej wizualizacji.
5. Kliknij opcję **Kopiuj**.

Po wykonaniu tych czynności kod i frame wizualizacji znajduje się w schowku, gotowy do dodania na stronie.

Ustawianie wyglądu i interakcji

Możesz dostosować sposób interakcji z osadzonym obiektem.

- **Zezwalaj na interakcje**
Możesz wybrać, czy chcesz, aby użytkownik mógł wchodzić w interakcje z obiektem osadzonym.
- **Włącz menu kontekstowe**

Możesz wybrać, czy chcesz, aby menu kontekstowe było dostępne po kliknięciu osadzonego obiektu prawym przyciskiem myszy.

- **Język**
Możesz wybrać język używany w menu dla osadzonego obiektu.
- **Kompozycja**
Możesz wybrać motyw, który ma być używany dla osadzonego obiektu.

Wybory w osadzonym obiekcie

Możesz wybrać, czy użytkownik może dokonać wyboru w osadzonym obiekcie, a także jaki stan zaznaczenia ma być widoczny w osadzonym obiekcie.

- **Użyj bieżących selekcji**
Możesz wybrać użycie bieżących wyborów w aplikacji.
- **Pokaż słupek wyborów**
Możesz wybrać opcję wyświetlania paska wyboru nad arkuszem.
- **Wyczyść wybory aplikacji przy odświeżaniu**
Możesz zaznaczyć, aby usunąć wszystkie wybory dokonane w aplikacji, gdy obiekt jest renderowany.
- **Zastosuj zakładkę**
Możesz wybrać, czy zastosować zakładkę i użyć wyborów zdefiniowanych w zakładce.

Gdy strona zawierająca osadzony obiekt jest renderowana, początkowy stan wyboru jest definiowany przez kolejność wykonywania i ustawienia.

1. **Wyczyść wybory aplikacji przy odświeżaniu**
2. **Zastosuj zakładkę**
3. **Użyj bieżących selekcji**

Po dokonaniu wyborów w osadzonym obiekcie zostaną one zreplikowane w aplikacji. Po wybraniu na przykład opcji **Wyczyść wybory aplikacji przy odświeżaniu** i użyciu osadzonego obiektu, wybory zostaną usunięte w aplikacji.



Możesz użyć opcji **Otwórz podgląd w nowej karcie**, aby wyświetlić podgląd osadzonego obiektu i wykonywać interakcje bez wpływu na wybory w aplikacji.

Ograniczenia dotyczące obiektów osadzonych

- Funkcje **Osadzonego arkusza** i **Osadzonego wykresu** nie są dostępne na urządzeniach z niewielkimi ekranami.
- Tytuł arkusza nie jest uwzględniany podczas osadzania arkuszy.
- Adres URL jest ograniczony do 2083 znaków ze względu na ograniczenia przeglądarki. Jeśli adres URL jest zbyt długi, jest to najprawdopodobniej spowodowane dużą liczbą indywidualnych wyborów.



Możesz utworzyć zakładkę z tym samym zestawem wyborów i zastosować zakładkę. Spowoduje to utworzenie krótszego adresu URL.

- W zależności od rozmiaru cienia i ilości wypełnienia wokół otaczających go wizualizacji cienie zastosowane do wykresów mogą zostać obcięte, gdy wykres z cieniem zostanie osadzony poza Qlik Sense.

3.6 Rozwiązywanie problemów — tworzenie wizualizacji

W tej sekcji opisano problemy, jakie mogą występować podczas odświeżania wizualizacji w Qlik Sense.

Nie mogę znaleźć pól na panelu zasobów

W panelu zasobów mogę znaleźć **Wykresy** i **Elementy główne**, ale nie mogę znaleźć **Pól**.

Możliwa przyczyna

Korzystasz z opublikowanej aplikacji. Część treści jest niedostępna w panelu zasobów w opublikowanej aplikacji.

Wykres nie jest prawidłowo posortowany

Po ustawieniu wykresu tak, aby sortował się automatycznie według wymiaru, wyniki nie są prawidłowo posortowane.

Możliwa przyczyna

Wymiar jest wyrażeniem, w którym wynik ma inny typ danych niż pola danych użyte w tym wyrażeniu.

Proponowane działanie

Zmień typ sortowania wymiaru na **Custom (Niestandardowy)**, a następnie wybierz opcję sortowania, która jest zgodna z wynikiem wyrażenia. Jeśli na przykład wyrażenie konkatenuje dwa pola w jeden łańcuch znaków, np. `month(salesdate)&'/'&day(salesdate)`, wybierz sortowanie alfabetyczne.

Miary kalendarzowe wyświetlają nieprawidłowe agregacje w wizualizacjach

Gdy używam miar kalendarzowych w wizualizacjach, widzę nieprawidłowe wyniki agregacji. Przykład: miary kalendarzowe utworzone z takich samych pól i agregacji, ale z innymi zakresami czasu mogą wyświetlać identyczne sumy.

Możliwa przyczyna

Tabela zawierająca zagregowane pole nie jest powiązana z tabelą zawierającą pole daty, co uniemożliwia prawidłową agregację pola według wybranych zakresów czasu.

Proponowane działanie

Utwórz powiązanie między tabelą zawierającą zagregowane pole a tabelą zawierającą pole daty. Jeśli utworzenie powiązania nie jest możliwe, w **Menedżerze danych** dodaj tabelę zawierającą pole daty, która jest powiązana z tabelą zawierającą zagregowane pole.

W oknie **Tworzenie miar kalendarzowych** nie można wybrać żadnego zakresu czasu

Gdy wybiorę pole daty w oknie **Tworzenie miar kalendarzowych** i próbuję utworzyć miary kalendarzowe z tego pola, nie mogę wybrać żadnego zakresu czasu w oknie **Tworzenie miar kalendarzowych**.

Możliwa przyczyna

Wybrane pole daty nie ma prawidłowych flag czasu, które byłyby zgodne z miarami kalendarzowymi. Jeśli nie masz prawidłowych pól daty, nie możesz utworzyć miar kalendarzowych. Jeśli masz co najmniej jedno prawidłowe pole daty, wszystkie pola daty będą dostępne w oknie **Pole daty**. Jednak tylko te z prawidłowymi flagami czasu ustawionymi w autoCalendar umożliwiają wybór zakresów czasu z listy rozwijanej Zakres czasu.

Proponowane działanie

Wybierz pole daty używające autoCalendar. Jeśli nie masz pewności, który kalendarz jest powiązany z polem daty, po kliknięciu pola daty w sekcji **Pole** w panelu **Zasoby** możesz sprawdzić, który kalendarz używa danego pola.

Pole daty wybrane dla miar kalendarzowych używa niewłaściwego kalendarza

Mam dwa kalendarze, do których ręcznie dodano flagi czasu. Flagi te mają takie same nazwy, jak te w autoCalendar, a więc mogą być używane na potrzeby miar kalendarzowych. Jednak tylko jeden kalendarz ma taką samą definicję flag czasu, jak autoCalendar. Z obydwoma kalendarzami jest powiązane pole daty. Gdy chcę utworzyć miary kalendarzowe, używając tego pola daty, użyty zostaje kalendarz zawierający prawidłowe nazwy, ale inne definicje niż te używane w autoCalendar.

Możliwa przyczyna

W sytuacji, gdy pole daty jest powiązane z kilkoma kalendarzami, a każdy z nich ma ustawione flagi czasu o prawidłowych nazwach, miary kalendarzowe użyją pierwszego prawidłowego kalendarza zdefiniowanego w skrypcie ładowania danych.

Proponowane działanie

Przenieś sekcję skryptu zawierającą kalendarz, którego chcesz użyć z miarami kalendarzowymi, przed inne prawidłowe kalendarze w skrypcie ładowania danych.

Nie mogę edytować wartości zmiennej

Nie mogę edytować zmiennej widocznej w oknie dialogowym zmiennych.

Możliwa przyczyna

Zmienna jest zdefiniowana w skrypcie.

Proponowane działanie

Użyj edytora ładowania danych, aby zmodyfikować zmienną w skrypcie. Może też usunąć zmienną ze skryptu (również używając edytora ładowania danych), aby stała się dostępna do edycji w oknie dialogowym zmiennych.

Więcej informacji zawierają tematy [Edytowanie zmiennej \(page 167\)](#)



Nazwy zmiennej nie można zmienić.

Mapa niepoprawnie umieszcza lokalizacje w moim polu lokalizacji

Gdy dodaję pole lokalizacji do warstwy w mojej mapie, lokalizacje nie są wyświetlane we właściwych miejscach.

Możliwa przyczyna

Mapa nie zawiera wystarczającego kontekstu do tego, aby розміścić lokalizacje w Twoim polu. Może do tego dojść, gdy lokalizacja w polu ma nazwę taką samą, jak szereg innych możliwych lokalizacji na mapie.

Proponowane działanie

Ustaw opcję **Zasięg lokalizacji** na swojej warstwie na wartość **Niestandardowe** i wprowadź dodatkowe informacje. Alternatywnie dokonaj kwalifikacji swojego pola lokalizacji, używając wyrażenia, które zawiera dodatkowe pola z istotnymi informacjami geograficznymi. Jeśli pole lokalizacji zawierało miasta i masz pola *Country* oraz *State*, możesz użyć `[city]&' , '&[state]&' , '&[country]`.

Nie jest wyświetlana żadna mapa

Korzystam z serwera Qlik Geoanalytics, a mapa w tle nie jest wyświetlana.

Możliwa przyczyna

Twoja przeglądarka nie może uzyskiwać dostępu do witryny *qlikcloud.com* albo ustawienia firewalla lub proxy uniemożliwiają korzystanie z kodu języka JavaScript z witryny *qlikcloud.com*.

Proponowane działanie

Odwiedź stronę [status](#) z przeglądarki.

Jeśli przeglądarka nie może uzyskać dostępu do witryny *qlikcloud.com*, skontaktuj się z administratorem systemu w celu uzyskania pomocy.

Jeśli na stronie pojawi się napis „ok”, oznacza to, że Twoja przeglądarka może uzyskać dostęp do witryny *qlikcloud.com*. Upewnij się, że dozwolona jest obsługa kodu języka JavaScript z witryny *qlikcloud.com*.

Wykonaj następujące czynności:

- Dodaj https://*.qlikcloud.com jako zaufaną witrynę. (zalecane)
- Włącz kod języka JavaScript z witryn niezaufanych. (niezalecane)

Komunikat o błędzie: Dane zawierają niepoprawne geometrie, których nie można pokazać na mapie. Przejrzyj dane pod kątem błędów i spróbuj ponownie.

Wczytałem/wczytałam kształty geograficzne z pliku KML do programu Qlik Sense. Gdy próbuję dodać pole do mojej mapy, pojawia się komunikat o błędzie informujący o tym, że moje dane zawierają niepoprawne geometrie, których nie można pokazać na mapie.

Możliwa przyczyna

Twoje geometrie zawierają błąd, który uniemożliwia Qlik Sense ich wyświetlenie na mapie lub dane geometrii są zapisane w niepoprawnym formacie.

Proponowane działanie

Przejrzyj dane geometrii pod kątem błędów i spróbuj ponownie.

Komunikat o błędzie: Nie można znaleźć następujących lokalizacji: <lokalizacje>. Przejrzyj wartości w swoich danych i spróbuj ponownie.

Dodałem/dodałam pole lokalizacji do mojej mapy, co spowodowało wyświetlenie komunikatu o błędzie z informacją o tym, że nie można znaleźć lokalizacji w moim polu lokalizacji.

Możliwa przyczyna

Qlik Sense nie może znaleźć lokalizacji. Możliwe, że nazwa lokalizacji jest błędnie zapisana lub lokalizacja jest niedostępna w bazie danych lokalizacji Qlik Sense.

Proponowane działanie

Przejrzyj wartości w swoich danych pod kątem błędów i ponownie spróbuj dodać pole. Jeśli lokalizacji nie można znaleźć, możesz dodać ją ręcznie, używając współrzędnych dla punktów lub kształtów geograficznych dla obszarów.

Komunikat o błędzie: Nie można znaleźć następujących lokalizacji: <lokalizacje>. Przejrzyj wartości w swoich danych i spróbuj ponownie.

Dodałem/dodałam pole lokalizacji do mojej warstwy, co spowodowało wyświetlenie komunikatu o błędzie z informacją o tym, że nie można zlokalizować niektórych lokalizacji w moim polu lokalizacji.

Możliwa przyczyna

Qlik Sense nie może znaleźć lokalizacji. Możliwe, że nazwa lokalizacji jest błędnie zapisana lub lokalizacja jest niedostępna w bazie danych lokalizacji Qlik Sense.

Proponowane działanie

Przejrzyj wartości w swoich danych pod kątem błędów i ponownie spróbuj dodać pole. Jeśli lokalizacji nie można znaleźć, możesz dodać ją ręcznie, używając współrzędnych dla punktów lub kształtów geograficznych dla obszarów.

Komunikat o błędzie: W przypadku następujących lokalizacji wystąpił więcej niż jeden wynik: <lokalizacje>. Ustaw zasięg niestandardowy, aby ustalić lokalizacje, które będą wyświetlane.

Dodałem/dodałam pole lokalizacji do mojej warstwy, co spowodowało wyświetlenie komunikatu o błędzie z informacją o tym, że w przypadku niektórych lokalizacji w moim polu na mapie wystąpił więcej niż jeden możliwy wynik.

Możliwa przyczyna

Co najmniej jedna lokalizacja w Twoim polu lokalizacji jest niejednoznaczna i może obejmować wiele lokalizacji na mapie.

Proponowane działanie

Ustaw opcję **Zasięg lokalizacji** na swojej warstwie na wartość **Niestandardowe** i wprowadź dodatkowe informacje. Alternatywnie dokonaj kwalifikacji swojego pola lokalizacji, używając wyrażenia, które zawiera dodatkowe pola z istotnymi informacjami geograficznymi. Jeżeli pole lokalizacji zawierało miasta, możesz użyć wyrażenia [City]&', '&[county]&', '&[State].

Komunikat o błędzie: Nie można pokazać niektórych linii z powodu niepoprawnych danych w wyrażeniu szerokości. Przejrzyj dane pod kątem błędów i spróbuj ponownie.

Wprowadziłem/wprowadziłam pole lub wyrażenie, aby kontrolować szerokość linii na mapie i pojawił się komunikat o błędzie z informacją o tym, że niektóre linie zawierają błędne dane.

Możliwa przyczyna

Wyrażenie szerokości zawiera błąd, który uniemożliwia programowi Qlik Sense wyświetlanie tych linii na mapie.

Proponowane działanie

Możliwe, że wyrażenie zawiera wartości nieliczbowe. Przejrzyj dane pod kątem błędów i spróbuj ponownie.

Komunikat o błędzie: Nie można pokazać niektórych punktów gęstości z powodu niepoprawnych danych w wyrażeniu wagi. Przejrzyj dane pod kątem błędów i spróbuj ponownie.

Wprowadziłem/wprowadziłam pole lub wyrażenie, aby kontrolować gęstość punktów na mapie i pojawił się komunikat o błędzie z informacją o tym, że niektóre gęstości zawierają błędne dane.

Możliwa przyczyna

Wyrażenie wagi zawiera błąd, który uniemożliwia programowi Qlik Sense wyświetlanie tych gęstości na mapie.

Proponowane działanie

Możliwe, że wyrażenie zawiera wartości nieliczbowe. Przejrzyj dane pod kątem błędów i spróbuj ponownie.

Dodałem/dodałam warstwę tła grafiki i nie widzę mojej grafiki

Do wizualizacji mapy dodałem/dodałam warstwę tła grafiki, ale na mapie nie jest ona widoczna.

Możliwa przyczyna

W zależności od rzutowania mapy oraz skali grafiki mapa może być zbyt mocno zmniejszona, aby grafika była widoczna.

Proponowane działanie

Wykonaj jedną z poniższych czynności:

- W obszarze **Ustawienia mapy** włącz opcję **Powiększenie automatyczne**. Dodaj warstwę zawierającą dane lokalizacji, które spowodują umieszczenie jej nad tym samym obszarem, co warstwa tła grafiki.
- W obszarze **Prezentacja** włącz opcję **Pokaż informacje o debugowaniu**. Po wykonaniu tych czynności mapa zawiera współrzędne środka obszaru wyświetlania.